


ConSol Software GmbH

ConSol CM Administratorhandbuch

Version 6.10.5.2

Inhalt

Inhalt 2
A - Einleitung 11
A.1 ConSol CM für Business Process Management 12
A.2 Liste der Handbücher 13
A.3 Die Struktur des Handbuches 14
A.4 Erklärungen zum Layout 16
A.5 Rechtlicher Hinweis 17
A.6 Gender-Disclaimer 17
A.7 Copyright 17
A.8 Grundprinzipien von ConSol CM 18
A.8.1 Systemkomponenten aus der Sicht der Anwender, Administratoren und Kunden 18
A.9 Starten des Admin Tools 20
A.9.1 Login 20
A.9.2 Troubleshooting: Das Admin Tool startet nicht 22
A.10 Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Admin Tools 28
A.10.1 Einleitung 29
A.10.2 Grundprinzip 29
A.10.3 Symbole und andere GUI-Elemente 32
B - Abschnitt Zugriff und Rollen 35
B.1 Bearbeiterverwaltung 36
B.1.1 Einführung in die Bearbeiterverwaltung 36
B.1.2 Bearbeiterverwaltung mit dem Admin Tool 37
B.2 Rollenverwaltung 44
B.2.1 Einführung in die Rollenverwaltung 44
B.2.2 Rollenverwaltung mit dem Admin Tool 45
B.2.3 Definieren eines Administrators nur für die Verwaltung der Rollen und Bearbeiter 59

B.3 Sichtenverwaltung 61
B.3.1 Einführung in die Sichtenverwaltung 62
B.3.2 Sichtenverwaltung mit dem Admin Tool 63
B.4 Bearbeiterfunktionen 71
B.4.1 Einleitung 72
B.4.2 Erstellen und Editieren einer Bearbeiterfunktion 74
B.4.3 Löschen einer Bearbeiterfunktion 76
B.4.4 Deaktivieren und Aktivieren einer Bearbeiterfunktion 76
B.4.5 Bearbeiterberechtigungen für Bearbeiterfunktionen 76
C - Abschnitt Ticketdatenmodell und GUI-Design 77
C.1 Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticket-datenmodells) 79
C.1.1 Einleitung 80
C.1.2 Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern mit dem Admin Tool 82
C.1.3 Tab Ticket-Daten 83
C.1.4 Tab Aktivitäts-Formulare 95
C.1.5 Häufig verwendete Annotationen 102
C.2 Verwaltung von Sortierten Listen 108
C.2.1 Einleitung 109
C.2.2 Verwaltung von Sortierten Listen mit dem Admin Tool 111
C.3 MLA-Verwaltung 120
C.3.1 Einleitung 121
C.3.2 MLA-Verwaltung mit dem Admin Tool 123
C.4 Ticketprotokoll 129
C.4.1 Einleitung 130
C.4.2 Anzeigemodi des Ticketprotokolls im Web Client 131
C.4.3 Allgemeine Informationen über die Sichtbarkeit von Ticket-protokolleinträgen 136
C.4.4 Speicherung des Ticketprotokolls und Übertragung an das Data Ware-house (DWH) 139

C.5 Konfiguration des Web Client Dashboards 140
C.6 Seitenanpassung 144
C.6.1 Allgemeine Einführung in die Seitenanpassung 145
C.6.2 Seitenanpassung im Web Client 146
C.6.3 Reihenfolge und Prioritäten bei der Seitenanpassung 155
C.6.4 Seitenanpassung mit Attributen 156
C.6.5 Seitenanpassungsattribute für Typen, Bereiche und Unterbereiche in alphabetischer Reihenfolge 164
C.6.6 Seitenanpassung für das Web Client Dashboard 210
C.7 Bezeichnungen 237
C.7.1 Einleitung 238
C.7.2 Konfigurieren der Bezeichnungen mit dem Admin Tool 238
D - Abschnitt Kundendatenmodell 241
D.1 Einführung in FlexCDM 242
D.1.1 FlexCDM auf einen Blick 243
D.1.2 Einführung in FlexCDM-Objekte 246
D.1.3 Verwaltung von FlexCDM-Objekten mit dem Admin Tool 248
D.2 Kurze Einführung in die FlexCDM-spezifischen Funktionen des Web Clients 250
D.2.1 Einleitung 251
D.2.2 Arbeiten mit FlexCDM im ConSol CM Web Client 252
D.3 Einrichten des Kundendatenmodells 266
D.3.1 Einführung in die Einrichtung des Kundendatenmodells auf Basis von FlexCDM 267
D.3.2 Verwaltung von Kontakten und Firmen mit dem Admin Tool 268
D.4 Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten 278
D.4.1 Einleitung 279
D.4.2 Definieren von Datenobjektgruppenfeldern für Kundendaten mit dem Admin Tool 280
D.4.3 Verwendung von Objekten aus FlexCDM in Skripten 287

D.4.4 Änderungen in den Skripten von ConSol CM-Version 6.8 auf Version 6.9 289
D.4.5 Neue Objekte in ConSol CM 6.9 und höher 293
D.5 Templates für Kundendaten 294
D.5.1 Einführung in die Verwendung von Templates für die Anzeige von Kundendaten 295
D.5.2 Coding von Templates 297
D.5.3 Template-Typen 299
D.6 Verwaltung von Kundengruppen 310
D.6.1 Grundprinzip von Kundendatenmodellen und Kundengruppen 311
D.6.2 Verwaltung von Kundengruppen mit dem Admin Tool 312
D.6.3 Zuweisen von Zugangsberechtigungen für Kundengruppen 316
D.7 Kundenrollen 319
D.7.1 Einleitung 320
D.7.2 Definieren von Kundenrollen mit dem Admin Tool 321
D.8 Kundenrelationen 324
D.8.1 Einleitung 325
D.8.2 Verwaltung von Kundenrelationen mit dem Admin Tool 327
D.8.3 Erstellen von Kundenrelationen im Web Client 331
D.8.4 Verwendung von Relationen in Skripten 332
D.8.5 Kundenrelationen (Datenobjektrelationen) zu Ressourcen 333
D.9 Action Framework - Kundenaktionen 334
D.9.1 Einleitung 335
D.9.2 Verwaltung von Kundenaktionen mit dem Admin Tool 337
D.9.3 Verwendung von Kundenaktionen als Bearbeiter (Benutzer) 342
D.9.4 Beispiele für Datenobjekt-Ausführungsskripte 343
D.9.5 Skripte für das Action Framework: Programmierung von Kundenaktionen 347
D.10 Adress-Vervollständigung 363
D.10.1 Einleitung 364
D.10.2 Einschalten der Adress-Vervollständigung mit dem Admin Tool 367

D.10.3 Importieren von PLZ-/Ort-/Adressdaten in die CM-Datenbank 369
D.10.4 Definieren der Adress-Vervollständigungskonfiguration mit dem Admin Tool 370
D.10.5 Editieren einer Adress-Vervollständigungskonfiguration 373
D.10.6 Löschen einer Adress-Vervollständigungskonfiguration oder von Adress-Vervollständigungsfeldern. 373
E - Abschnitt Globale Konfiguration 374
E.1 Sprachen 375
E.1.1 Sprachen 376
E.1.2 Verwendung von Sprachumgebungen 378
E.2 Queue-Verwaltung 379
E.2.1 Einleitung 380
E.2.2 Queue-Verwaltung mit dem Admin Tool 381
E.3 Projekte 389
E.3.1 Einleitung 390
E.3.2 Verwalten von Projekten mit dem Admin Tool 390
E.4 Arbeiten mit Kalendern 393
E.4.1 Arbeitszeitkalender 394
E.4.2 Integration von Microsoft Exchange-Kalendern 401
E.5 Textklassen 409
E.5.1 Einleitung 410
E.5.2 Verwaltung von Textklassen mit dem Admin Tool 412
F - Abschnitt Experten 419
F.1 Ticketverwaltung 421
F.1.1 Einführung in die Ticketverwaltung 422
F.1.2 Ticketverwaltung mit dem Admin Tool 422
F.2 Verwaltung des Data Warehouse (DWH) 427
F.2.1 Einleitung 428
F.2.2 DWH-Verwaltung mit dem Admin Tool 430
F.2.3 System-Properties für das DWH 439

F.2.4 Übertragungsmodi: JMS oder DIRECT 440
F.2.5 Information für Experten: Lokalisierung in statischen DWH-Tabellen 441
F.3 Dienste 443
F.3.1 CM-Services 444
F.3.2 ESB-Services 446
F.4 Suche in ConSol CM 450
F.4.1 Konfiguration von Suche und Indexer 451
F.4.2 Action Framework - Suche-Aktionen 469
F.4.3 CSV-Export von Suchergebnissen 484
F.5 Das Task Execution Framework (TEF) 487
F.5.1 Einleitung 488
F.5.2 Admin-Tool-Skripte des Typs Task 490
F.5.3 Programmierung mit Tasks 493
F.5.4 Für das TEF relevante System-Properties 499
F.6 E-Mail-Konfiguration 500
F.6.1 E-Mail 501
F.6.2 E-Mail-Backups 514
F.6.3 E-Mail-Verschlüsselung 517
F.7 Verwaltung von Admin-Tool-Skripten und -Templates 523
F.7.1 Admin-Tool-Skripte 524
F.7.2 Admin-Tool-Templates 563
F.8 Deployment (Import/Export) 573
F.8.1 Einleitung 574
F.8.2 Szenarios 575
F.8.3 Deployment (Import/Export) mit dem Admin Tool 576
F.9 Lizenzverwaltung 583
F.9.1 Allgemeine Informationen über Lizenzen in ConSol CM 584
F.9.2 Verwaltung der ConSol CM-Lizenz mit dem Admin Tool 586
F.9.3 Experteninformationen über den Zugriff auf den Inhalt der CM-Lizenzen 587

F.10 System-Properties 588
F.10.1 Einleitung 589
F.10.2 Übersicht über die System-Properties 590
F.10.3 Setzen der System-Properties 592
F.10.4 Programmieren mit System-Properties 593
F.11 Arbeiten mit Textvorlagen 594
F.11.1 Der ConSol CM Textvorlagen-Manager 595
F.11.2 CM.Doc 632
F.12 Zeitbuchung mit ConSol CM 650
F.12.1 Allgemeine Einführung in die Zeitbuchung mit ConSol CM 651
F.12.2 Manuelle Zeitbuchungen 652
F.12.3 Automatische Zeitbuchung (verfügbar in CM-Versionen 6.9.4.2 und höher) 658
F.12.4 DWH-Reports 661
F.12.5 Seitenanpassung für Zeitbuchungen 662
F.13 Authentifizierungsmethoden für Bearbeiter im Web Client 663
F.13.1 LDAP-Authentifizierung in ConSol CM 664
F.13.2 Single Sign-On für ConSol CM mittels Kerberos (in einer Windows-Domäne) 670
F.14 Systemarchitektur 685
F.14.1 Systemüberblick (nur CM-System) 686
F.14.2 Infrastruktur eines CM-Systems mit DWH 698
G - Abschnitt Add-Ons 703
G.1 CM.Resource Pool 704
G.1.1 Einführung in CM.Resource Pool 705
G.1.2 CM.Resource Pool - Admin-Tool-Elemente 709
G.1.3 Kurze Einführung in die Funktionen von CM.Resource Pool im Web Client 711
G.1.4 CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells 726
G.1.5 CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten 749

G.1.6 CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen 759
G.1.7 CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen 769
G.1.8 CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen 788
G.1.9 CM.Resource Pool - Das Ressourcenpool-Dashboard 789
G.2 Das Kundenportal: CM.Track 799
G.2.1 Einleitung 799
G.2.2 CM.Track-Versionen 800
G.2.3 CM.Track V1 801
G.2.4 CM.Track V2 819
G.3 CM.Phone: CTI mit ConSol CM 836
G.3.1 Einführung in CM.Phone 837
G.3.2 Setup von CM.Phone 839
G.3.3 Konfigurieren von CM.Phone im Admin Tool 840
H - Appendix 847
H.1 Annotationen 848
H.1.1 Liste der Feldannotationen 849
H.1.2 Liste der Gruppenannotationen 863
H.2 System-Properties 869
H.2.1 Alphabetische Liste der System-Properties 870
H.2.2 Liste der System-Properties nach Bereich 953
H.2.3 Liste der System-Properties nach Modul 1003
H.3 Administrator-E-Mail-Adressen 1080
H.3.1 Einleitung 1081
H.3.2 Standardkonfiguration 1082
H.3.3 Spezifische Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen für einzelne Unter-systeme 1083

H.4 Liste der Code-Beispiele 1087
H.5 Marken 1090
Glossar 1091
Index 1098

A - Einleitung

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Informationen über den Inhalt und die Struktur dieses Handbuchs, sowie eine Einführung in ConSol CM.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

A.1 ConSol CM für Business Process Management 12
A.2 Liste der Handbücher 13
A.3 Die Struktur des Handbuches 14
A.4 Erklärungen zum Layout 16
A.5 Rechtlicher Hinweis 17
A.6 Gender-Disclaimer 17
A.7 Copyright 17
A.8 Grundprinzipien von ConSol CM 18
A.8.1 Systemkomponenten aus der Sicht der Anwender, Administratoren und Kunden 18
A.9 Starten des Admin Tools 20
A.9.1 Login 20
A.9.2 Troubleshooting: Das Admin Tool startet nicht 22
A.10 Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Admin Tools 28
A.10.1 Einleitung 29
A.10.2 Grundprinzip 29
A.10.3 Symbole und andere GUI-Elemente 32

A.1 ConSol CM für Business Process Management

ConSol CM ist eine **kundenzentrierte Business Process Management Software**. Mit ConSol CM können Sie Geschäftsprozesse kontrollieren und steuern. Im Fokus liegt dabei die menschliche Kommunikation und Interaktion, wie zum Beispiel bei Prozessen im Bereich Helpdesk, Customer Service, Marketing, Vertrieb oder Einkauf. Grundsätzlich lässt sich jeder in einem Unternehmen eingesetzte Prozess mit ConSol CM abbilden und zum Leben erwecken.

Mit ConSol CM können Sie alle in Geschäftsprozessen relevanten Komponenten verwalten und die Prozesse Ihres Unternehmens optimal steuern. ConSol CM wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, von Versicherungen und Banken über Modeunternehmen bis zu Herstellern von Fahrkartenautomaten oder Autowaschanlagen. Der flexible Mechanismus zur Prozessgestaltung und die Workflow-Engine bieten die perfekte Grundlage für die Modellierung und Steuerung von unterschiedlichen Geschäftsprozessen.

A.2 Liste der Handbücher

ConSol CM enthält Dokumentation für mehrere Benutzergruppen. Folgende Dokumente sind verfügbar:

- **Administratorhandbuch**
  Ein detailliertes Handbuch für CM-Administratoren über die ConSol CM-Konfiguration mit dem Admin Tool.
- **Process Developer-Handbuch**
  Ein Leitfaden für Workflow-Entwickler über die grafische Benutzeroberfläche des Process Designers und die Programmierung von Workflow-Skripten.
- **Betriebshandbuch**
  Eine Beschreibung der ConSol CM-Infrastruktur, der Serverintegration in IT-Umgebungen und des Betriebs des CM-Systems für IT-Administratoren und -Betreiber.
- **Setup-Handbuch**
  Eine technische Beschreibung des CM-Setups in verschiedenen IT-Umgebungen. Für Experten der CM-Administration.
- **Benutzerhandbuch**
  Ein Einführung in den ConSol CM Web Client für Endbenutzer.
- **Systemanforderungen**
  Eine Liste aller Voraussetzungen, die für die Installation von ConSol CM erfüllt sein müssen, für IT-Administratoren und CM-Administratoren. Mit jeder ConSol CM-Version veröffentlicht.
- **Technische Release Notes**
  Technische Informationen über die neuen ConSol CM-Funktionen. Für CM-Administratoren und Key-User. Mit jeder ConSol CM-Version veröffentlicht.

A.3 Die Struktur des Handbuches

Zuerst werden die Grundprinzipien von ConSol CM erklärt. Damit erhalten Sie den theoretischen Hintergrund, den Sie benötigen, um CM-Administrator zu werden.

- In der **Einleitung** ist erklärt, wie ConSol CM zur Verwaltung von Geschäftsprozessen verwendet wird. Außerdem lernen Sie einige Grundprinzipien der Applikation kennen. Zudem erfahren Sie, wie das Admin Tool, die wichtigste Administrationsapplikation von ConSol CM, gestartet wird.

In den folgenden Abschnitten werden die Features und Funktionalitäten vom Admin Tool beschrieben.

- **Zugriff und Rollen**
  In diesem Abschnitt sind die grundlegenden Prinzipien und die Konfiguration der Zugangsberechtigungen erklärt. Dort lernen Sie zum Beispiel, wie Sie Rollen definieren und den Bearbeitern (den Benutzern des CM Web Clients) zuweisen und wie Sie Sichten (die To-do-Listen des Systems) konfigurieren.
- **Ticketdatenmodell und GUI-Design**
  Hier sind die Einrichtung des Ticketdatenmodells und die Anordnung der Datenfelder im Web Client (GUI) beschrieben. Dort lernen Sie zum Beispiel, wie Sie die Datenfelder definieren, die für einen bestimmten Prozess benötigt werden, und wie Sie verschiedene Arten von Listen anlegen.
- **Kundendatenmodell**
  In diesem Abschnitt sind die Einrichtung der Datenmodelle für verschiedene Kundengruppen und das dazugehörige GUI-Design beschrieben. Die Abbildung der Kundengruppen in CM basiert auf *FlexCDM*, dem flexiblen Kundendatenmodell. Dort lernen Sie zum Beispiel, wie Sie einen Satz mit Datenfeldern für die Kundengruppe *Händler* definieren können und ein anderes Datenmodell für die Kundengruppe *Direktkunden*. Außerdem werden dort Kundenrelationen und Kundenaktionen erklärt, zwei Komponenten, die Sie bei der Verwendung von CM als CRM-System unterstützen.
- **Globale Konfiguration**
  In diesem Abschnitt werden einige allgemeine Einstellungen erklärt. Sie lernen dort, wie Queues, zentrale Komponenten von ConSol CM, verwaltet werden. Zudem ist dort beschrieben, wie Sie mit Arbeitszeitkalendern und Projekten arbeiten.
- **Experten**
  Die Zielgruppe dieses Teils des Handbuches sind die CM-Administratoren, die für die erweiterte Konfiguration des CM-Systems zuständig sind. Änderungen an den Systemeinstellungen nehmen Sie am besten zusammen mit einem CM-Consultant vor. In diesem Abschnitt sind folgende Themen beschrieben:
  - Vorbereitung des CM-Systems für Reporting
  - ConSol CM-Dienste
  - Konfiguration des Suchmoduls
  - Task Execution Framework (TEF)
  - E-Mail-Konfiguration

  - Import und Export von Konfigurationen
  - Templateverwaltung
  - Arbeit mit System-Properties
  - Arbeit mit Admin-Tool-Skripten
  - Lizenzverwaltung
  - Installation von Szenarien
- **Add-Ons**
  In diesem Abschnitt sind die drei CM-Add-ons beschrieben. Ein CM-Add-on ist ein CM-Modul, für das eine eigene Lizenz erworben werden muss. Es sind folgende Add-ons verfügbar:
  - **CM.Resource Pool**
    In diesem Abschnitt ist das Datenmodell für den Ressourcenpool erklärt. CM.Resource Pool ist ein eigenes CM-Modul, das separat lizenziert werden muss. Wenn Sie dieses Modul erworben haben, können Sie diesem Abschnitt entnehmen, wie Sie unterschiedliche Objekte, wie IT-Assets, Produkte, SLAs oder andere Objekte, als CM-Ressourcen abbilden können. Neben dem Einrichten des Datenmodells sind auch Ressourcenrelationen und Ressourcenaktionen beschrieben.
  - **CM.Track**
    In diesem Abschnitt ist das Kundenportal, CM.Track, erklärt. Für CM.Track sind die Versionen V1 und V2 verfügbar. Diese werden in eigenen Kapiteln behandelt.
  - **CM.Phone**
    In diesem Abschnitt ist die CTI-Lösung von ConSol CM erklärt.
- **Anhang**
  Hier finden Sie Listen mit allen wichtigen Begriffen, die in diesem Handbuch verwendet werden (Glossar), Listen mit allen Annotationen (wichtig für das GUI-Design), und Listen mit System-Properties (wichtig für die Administration des CM-Systems). Beachten Sie auch die Seite mit den Handelsmarken.

A.4 Erklärungen zum Layout

Es werden folgende Symbole und Farben verwendet, um Informationen hervorzuheben bzw. zu markieren.

Dies ist eine zusätzliche Information.

Dies ist ein wichtiger Hinweis. An dieser Stelle müssen Sie besonders aufpassen!

Dies ist eine Warnung!

Dies ist eine Empfehlung aus der praktischen Erfahrung unserer Consultants.

A.5 Rechtlicher Hinweis

Da wir ein Handbuch zur Verfügung stellen möchten, das Sie bei der Verwaltung Ihres CM-Systems unterstützt und Ihnen gleichzeitig zusätzliche Informationen über verwandte Themen (z. B. LDAP oder Kerberos) bietet, enthält dieses Handbuch externe Links. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf Hintergrundinformationen über ein Thema erhalten. Dies kann Ihnen dabei helfen, die benötigte CM-Konfiguration besser zu verstehen. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt dieser externen Links. Für ihren Inhalt sind ausschließlich die Betreiber der verlinkten Seiten verantwortlich.

A.6 Gender-Disclaimer

Soweit möglich sind ConSol CM Handbücher gender-neutral geschrieben und sprechen Sie als Leser oft mit "Sie" an. Wenn Formulierungen wie "Der Benutzer ..." verwendet werden, bezieht diese gewählte männliche Form immer gleichermaßen weibliche Personen ein. Auf konsequente Doppelbezeichnung wurde aufgrund der besseren Lesbarkeit verzichtet.

A.7 Copyright

© 2016 ConSol Consulting & Solutions Software GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

A.8 Grundprinzipien von ConSol CM

A.8.1 Systemkomponenten aus der Sicht der Anwender, Administratoren und Kunden

ConSol CM umfasst verschiedene Client-Applikationen. Je nach Ihrer Rolle und Ihren Aufgaben im Unternehmen werden Sie eine oder mehrere dieser Applikationen verwenden.




Abbildung 1: *ConSol CM-Systemkomponenten*

- **Web Client**
  Der Hauptzugang zum System für Bearbeiter, die Standardbenutzer des Systems. Bearbeiter arbeiten mit Tickets, Kundendaten und Ressourcen.
- **Portal**
  CM.Track, der Hauptzugang zum System für (interne oder externe) Kunden. CM.Track ist ein eigenes CM-Modul, das separat lizensiert werden muss. Mit diesem Modul können Sie Ihren Kunden über das Portal Zugang zu den Tickets anbieten. Außerdem können Sie FAQs im Internet zur Verfügung stellen.

- **Admin Tool**
  Für alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration. Als Administrator werden Sie hauptsächlich mit diesem Tool arbeiten. Es wird zur Einrichtung des Systems verwendet. Alle Einstellungen (mit Ausnahme der Workflows) werden im Admin Tool konfiguriert und der Zugang ist auf Benutzer mit Administratorrechten beschränkt.
- **Process Designer**
  Für das Design und die Implementierung der Workflows. Als Workflow-Entwickler werden Sie hauptsächlich mit dem Process Designer arbeiten. In diesem Tool werden alle Workflows graphisch und mit Groovy-Code umgesetzt.

Im Standardlieferumfang ist außerdem ein Data Warehouse (DWH) enthalten, das Reporting über alle Daten Ihrer Tickets ermöglicht.

ConSol CM ist keine isolierte Applikation, sondern kann einfach in die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens integriert werden, zum Beispiel über Web Services oder einen Enterprise Service Bus (ESB).

Eine detaillierte Beschreibung der Systemkomponenten aus technischer Sicht finden Sie im Abschnitt Systemüberblick (nur CM-System) für Administratoren.

A.9 Starten des Admin Tools

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

A.9.1 Login 20

A.9.2 Troubleshooting: Das Admin Tool startet nicht 22

A.9.1 Login

Der Großteil der Administration des ConSol CM-Systems wird mit der Java Web Start-Applikation *Admin Tool* vorgenommen, die über die Startseite des Application Servers des CM-Systems aufgerufen werden kann. Um das Admin Tool zu starten, können Sie entweder auf den Link auf der Seite klicken oder die *jnlp-Datei* lokal speichern und von dort aus starten. Java Web Start ist Teil der Standard-JRE.




Abbildung 2: *ConSol CM-Startseite*

Nachdem Sie auf *Admin Tool.jnlp* geklickt haben, wird die *jnlp-Datei* heruntergeladen, das Admin Tool wird gestartet und das Login-Fenster angezeigt (weiter Details finden Sie im Abschnitt Troubleshooting: Das Admin Tool startet nicht):




Abbildung 3: *ConSol CM Admin Tool - Login-Fenster*

Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, um Zugang zu den Funktionen des Admin Tools zu erhalten. Der erste Benutzername und das Passwort werden bei der Einrichtung des Systems vergeben. Später können mit dem Admin Tool weitere Administratoren konfiguriert werden.

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die Startseite des Admin Tools angezeigt:




Abbildung 4: *ConSol CM Admin Tool - Startseite*


A.9.2 Troubleshooting: Das Admin Tool startet nicht

A.9.2.1 Richtiger Ablauf

Wenn alles richtig eingerichtet ist, werden nach dem Klick auf den Admin-Tool-Link folgende Schritte durchgeführt:

1. Sie werden in einem Pop-up-Fenster gefragt, ob Sie die *jnlp-Datei* öffnen möchten - *Java (TM) Web Start Launcher* sollte dafür als Standardapplikation angeboten werden - oder ob Sie die *jnlp-Datei* in Ihr System herunterladen möchten.
   Bestätigen Sie *Öffnen mit Java (TM) Web Start Launcher*.
2. Der Download der *jnlp-Datei* des Admin Tools wird gestartet. Während des Downloads wird das Logo von ConSol CM angezeigt.
3. Java Web Start startet das Admin Tool. Im Pop-up-Fenster wird die Meldung *Anwendung wird verifiziert* angezeigt.
4. Wenn die Java Web-Konsole aktiviert ist, wird die Konsole geöffnet und Sie können den Fortschritt des Downloads nachverfolgen.
5. Die GUI des Admin Tools wird mit dem Login-Fenster im Vordergrund geöffnet.

Schritt 1




Schritt 2



Abbildung 5: *ConSol CM Admin Tool - Start: Schritte 1 und 2*

Schritt 3



Schritt 4 (nur wenn die Java-Konsole aktiviert ist)




Abbildung 6: *ConSol CM Admin Tool - Start: Schritte 3 und 4*




Abbildung 7: *ConSol CM Admin Tool - Start: Schritt 5*

A.9.2.2 Fehlerhafter Ablauf

Prüfen Sie folgende Einstellungen, wenn das Admin Tool nicht gestartet werden kann:

1. **Probleme bei Schritt 1:**
    a. Ist eine unterstützte Version auf Ihrem Computer installiert?
    b. Ist die richtige Java-Version aktiviert?
    Unter Microsoft Windows finden Sie diese in *Systemsteuerung -> Java -> Java -> Ansicht ...*
2. **Probleme bei Schritt 2:**
    a. Kann Ihr Computer als Client über das Netzwerk eine Verbindung zum ConSol CM-Server herstellen? Kann Ihr Webbrowser die *jnlp-Datei* herunterladen?
    b. Überprüfen Sie die Java-Netzwerkeinstellungen.
    Unter Microsoft Windows finden Sie diese in *Systemsteuerung -> Java -> Allgemein -> Netzwerkeinstellungen.*

3. **Probleme bei Schritt 3:**
    a. Lädt und verifiziert Java Web Start alle Dateien der Admin-Tool-Applikation? Falls nicht, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
    b. Bei allen anderen Fehlern wird ein Pop-up-Fenster mit einer detaillierten Fehlermeldung angezeigt.
4. **Hinweise zu Schritt 4:**
    a. Aktivieren Sie die Java-Konsole.
    Unter Microsoft Windows finden Sie diese Einstellung in *Systemsteuerung -> Java -> Erweitert -> Konsole anzeigen, Debugging: Tracing aktivieren, Logging aktivieren*.
5. **Probleme bei Schritt 5:**
    a. Geben Sie Ihre Anmeldedaten im Login-Fenster ein. Wenn ein Verbindungsfehler auftritt, prüfen Sie die Proxy-Einstellungen.

Im Abschnitt Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Admin Tools erfahren Sie, wie Sie mit den GUI-Elementen des Admin Tools arbeiten.

A.10 Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Admin Tools

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

A.10.1 Einleitung 29
A.10.2 Grundprinzip 29
A.10.3 Symbole und andere GUI-Elemente 32

A.10.1 Einleitung

Der folgende Abschnitt enthält eine Übersicht über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Admin Tools. Es werden das Grundprinzip und alle Symbole erklärt.

In diesem Handbuch werden die GUI-Elemente so genannt, wie hier beschrieben ist. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Symbole nicht in jedem Abschnitt beschrieben.

A.10.2 Grundprinzip

Auf der linken Seite sehen Sie den Navigationsbaum mit den Navigationsgruppen. Jede Navigationsgruppe enthält mehrere Navigationselemente. Klicken Sie auf den Namen der Gruppe, um die Gruppe in der Baumstruktur zu erweitern. Klicken Sie auf ein Navigationselement, um den entsprechenden Tab im Arbeitsbereich auf der linken Seite zu öffnen.




Abbildung 8: *ConSol CM Admin Tool - GUI-Übersicht*




Abbildung 9: *ConSol CM Admin Tool - GUI-Übersicht: Navigationselement offen*

Auf der linken Seite wird eine Liste mit den Elementen angezeigt, die verändert werden können. Elemente können hinzugefügt, bearbeitet, gelöscht, deaktiviert oder aktiviert werden.

Die Attribute eines Elements werden auf der rechten Seite angezeigt. Mit einem Doppelklick oder einem Klick auf das Symbol *Zuweisen* können Sie diese von der Liste der *verfügbaren Attribute* in die Liste der *zugewiesenen Attribute* verschieben (Beispiel: *verfügbare Rollen* und *zugewiesene Rollen*). Attribute können außerdem mittels Checkboxen und Auswahllisten zugewiesen werden (hier nicht dargestellt).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Einträge, die bearbeitet werden sollen, schneller zu finden:

- **Filter**
  Mit Filtern können Sie Einträge in Listen (z. B. der Bearbeiterliste) schneller finden. Es gibt zwei Arten von Filtern:
  - **Textfilter**
    Geben Sie die Zeichen des gewünschten Wortes ein (z. B. den Bearbeiternamen). Die Liste wird automatisch aktualisiert, sodass nur die passenden Einträge angezeigt werden.
  - **Drop-down-Menüfilter**
    Wählen Sie eine Kategorie (z. B. *Alle Bearbeiter*). Es werden nur die passenden Listeneinträge (z. B. Bearbeiternamen) angezeigt.

- **Sortieren**
  Sie können die Einträge aufsteigend und absteigend sortieren, indem Sie auf eines der Kopfzeilenfelder der Liste klicken. Die kleinen Pfeile nach oben und nach unten zeigen die aktuelle Sortierreihenfolge an.

Normalerweise werden alle im Admin Tool vorgenommenen Änderungen automatisch an das System übermittelt, ohne dass Sie die Daten synchronisieren müssen. Wenn in anderen Modulen Änderungen gemacht wurden und das Admin Tool die neuen Daten verwenden soll, ist eine Synchronisierung der Daten allerdings erforderlich. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf den Button *Aktualisieren*.

Ein Beispiel dafür ist das Deployment eines neuen Workflows mit dem Process Designer. Bevor Sie den neuen Workflow einer neuen Queue zuweisen können, müssen Sie die Daten synchronisieren, damit das Admin Tool weiß, **dass** es einen neuen Workflow gibt. Das Admin Tool lädt alle Daten aus der Datenbank neu, einschließlich des neuen Workflows. Dieser Workflow kann dann für weitere Operationen verwendet werden und zum Beispiel einer neuen Queue zugewiesen werden.

A.10.3 Symbole und andere GUI-Elemente


Bei der Verwaltung eines ConSol CM-Systems arbeiten Sie mit folgenden Symbolen. Hier finden Sie die allgemeinen Erklärungen. Die Bedingungen und Auswirkungen der Funktionen in ihrem Kontext sind in den entsprechenden Abschnitten beschrieben.

Symbol	Name	Bedeutung/Funktion	Beispiele
	Hinzufügen / Neu	Hinzufügen (= Erstellen) eines neuen Elements des entsprechenden Typs.	Hinzufügen (Erstellen) eines neuen Bearbeiters, einer neuen Sicht, eines neuen Skripts
	Bearbeiten	Bearbeiten des ausgewählten Elements. Normalerweise wird ein Pop-Up-Fenster geöffnet.	Editieren eines Bearbeiters, einer Textklasse, einer Benutzerdefinierten Feldgruppe
	Löschen	Löschen des ausgewählten Elements aus der Datenbank. Es kann danach nicht wiederhergestellt werden.	Löschen eines Bearbeiters, einer Datenobjektgruppe, einer Ressource
	Kopieren	Kopieren des ausgewählten Elements	Kopieren einer Rolle
	Aktivieren	Aktivieren eines Elements, das zuvor deaktiviert war.	Aktivieren eines Bearbeiters, dessen Konto deaktiviert wurde.
	Deaktivieren	Deaktivieren des ausgewählten Elements. Dies kann sicherer sein als das Löschen. Elemente, die schon verwendet werden, können nicht gelöscht werden. Es kann also eine Alternative sein, sie zu deaktivieren.	Deaktivieren eines Bearbeiters (Kontos), z. B. wenn ein Mitarbeiter ein Sabbatjahr nimmt. Deaktivieren einer Kunden, der den Vertrag gekündigt hat.
	Nach oben	Ein Element in einer Liste eine Position nach oben bewegen. Dies kann Auswirkungen auf den Web Client haben.	Eine Sicht in der Liste zwei Positionen nach oben bewegen. Die Sicht wird dann in der Sichtenliste im Web Client in der neuen Position angezeigt.

Symbol	Name	Bedeutung/Funktion	Beispiele
	Nach unten	Ein Element in einer Liste eine Position nach unten bewegen. Dies kann Auswirkungen auf den Web Client haben.	Eine Benutzerdefinierte Feldgruppe in der Liste eine Position nach unten bewegen. Sie wird dann im Bereich mit den Ticketdaten oder im Gruppenbereich an der neuen Position angezeigt.
	Entfernen/Entziehen	Entfernen eines Elements aus dem ausgewählten Element.	Dem ausgewählten Bearbeiter eine Rolle entziehen.
	Zuweisen	Zuweisen eines Elements zum ausgewählten Element.	Zuweisen einer Rolle zu einem Bearbeiter. Zuweisen einer Sicht zu einer Rolle.
	Annotieren (CM-Versionen 6.10.2 und niedriger)	Öffnen des Pop-Up-Fensters *Annotation*	Wird verwendet für Benutzerdefinierte Feldgruppen, Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppen, Datenobjektgruppenfelder, Ressourcengruppen und Ressourcenfelder
	Annotieren (CM-Versionen 6.10.3 und höher)	Öffnen des Pop-Up-Fensters *Annotation*	Wird verwendet für Benutzerdefinierte Feldgruppen, Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppen, Datenobjektgruppenfelder, Ressourcengruppen und Ressourcenfelder
	Lokalisieren / Internationalisieren	Öffnen des Pop-up-Fensters, in dem die lokalisierten Namen der technischen Objekte eingegeben werden können. Es werden die im Admin Tool konfigurierten Sprachen angeboten.	Lokalisieren des Namens eines Benutzerdefinierten Feldes.
	Suche	Öffnen des Suchfensters.	Starten der Ticketsuche.
	Alle auswählen:	Markieren aller Elemente (häufig Checkboxen). Es wird keine Datenbankaktion durchgeführt, nur Hilfestellung auf der GUI.	Markieren aller Berechtigungen einer Rolle für den Queue-Zugriff.

Symbol	Name	Bedeutung/Funktion	Beispiele
	Keine auswählen	Aufheben der Auswahl aller Elemente (häufig Checkboxen). Es wird keine Datenbankaktion durchgeführt, nur Hilfestellung auf der GUI.	Aufheben der Auswahl aller Berechtigungen einer Rolle für den Queue-Zugriff.
	Start	Starten des ausgewählten Elements (normalerweise eines Dienstes)	Starten eines CM-Dienstes
	Stop	Stoppen des ausgewählten Elements (normalerweise eines Dienstes)	Stoppen eines CM-Dienstes
	Hochladen	Öffnen eines Dateibrowsers, um eine Datei in das CM-System hochzuladen	Hochladen eines Skripts
	Herunterladen / Speichern	Speichern einer Datei im Dateisystem	Speichern eines Skripts als Datei im Dateisystem
	Speichern und schließen	Speichern des Elements (normalerweise eines Skripts) und Schließen des Editiermodus im Editor. Wechseln in den Ansichtsmodus.	Speichern eines Skripts im Skriptbereich und Wechseln in den Ansichtsmodus des Skripts
	Verlassen ohne zu speichern	Schließen des Editiermodus im Editor ohne Speichern des Elements (normalerweise eines Skripts). Wechseln in den Ansichtsmodus.	Wechseln in den Ansichtsmodus des Skripts, ohne das editierte Skript im Skriptbereich zu speichern
	Aktualisieren	Aktualisieren der Daten im Admin Tool.	Aktualisieren der Daten im Admin Tool, nachdem im Process Designer Änderungen vorgenommen wurden.

B - Abschnitt Zugriff und Rollen



Zugriff und Rollen

Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen über das Grundprinzip der CM-Zugangsberechtigungen und beschreibt, wie Bearbeiterkonten mit den nötigen Parametern eingerichtet werden.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte:

- Bearbeiterverwaltung
- Rollenverwaltung
- Sichtenverwaltung
- Bearbeiterfunktionen

B.1 Bearbeiterverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

B.1.1 Einführung in die Bearbeiterverwaltung 36

B.1.2 Bearbeiterverwaltung mit dem Admin Tool 37

B.1.1 Einführung in die Bearbeiterverwaltung

Ein *Bearbeiterkonto* bildet die Grundlage für den Zugang des Bearbeiters oder Administrators zum Web Client, Admin Tool und Process Designer. Beim Einrichten des Systems wird ein Administratorkonto für den ersten Zugang zum Admin Tool erstellt. Mit diesem Konto können Sie weitere Konten einrichten.

Neu erstellte Bearbeiterkonten haben noch keine Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen über eine oder mehrere Rollen im Tab *Rollen* zugewiesen werden. Wenn Sie noch keine Rollen erstellt haben, sehen Sie dort nur die Administratorrolle (siehe Tab Rollen - Zuweisen von Rollen zu einem Bearbeiterkonto).

Sichten definieren, welche Tickets die Bearbeiter in ihrer Ticketliste (*To-do-Liste*) im Web Client sehen. Diese werden in der Sichtenverwaltung erstellt und über Rollen zugewiesen. Auf der Seite der Bearbeiterverwaltung können Sie dynamische Sichtenmerkmale für bestimmte Bearbeiter voreinstellen (siehe Tab Sichtenmerkmale - Definieren von bearbeiterspezifischen Sichtenmerkmalen).



Wir empfehlen, dass Sie zuerst mindestens eine Rolle und eine Sicht erstellen, bevor Sie mit dem Erstellen der Bearbeiterkonten beginnen.

B.1.2 Bearbeiterverwaltung mit dem Admin Tool

Sie können die Bearbeiterverwaltung öffnen, indem Sie die Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen* im Admin Tool öffnen, und auf das Navigationselement *Bearbeiter* klicken.

B.1.2.1 Erstellen und Editieren eines Bearbeiterkontos

Klicken Sie zum Erstellen eines Bearbeiterkontos auf das Symbol *Hinzufügen* unter der Kontoliste. Oder klicken Sie auf *Bearbeiten*, wenn Sie die Einstellungen eines vorhandenen Kontos editieren möchten. In beiden Fällen wird das gleiche Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 10: *ConSol CM Admin Tool - Editieren eines Bearbeiterkontos*

Das Fenster enthält die Parameter des Bearbeiterkontos:

- **Login:**
  Pflichtfeld. Dieses Feld enthält den Namen des Kontos, der auf der Login-Seite des Web Clients eingegeben wird. Verwenden Sie hier nur internationale alphanumerische Zeichen, keine Leerzeichen, Satzzeichen oder Sonderzeichen wie Umlaute, Bindestriche oder Ähnliches.
- **Vorname:**
  Optional. Der Vorname des Bearbeiters. Dieses Feld ist optional, wird aber im Web Client für den Bearbeiter angezeigt. Der Eintrag darf Buchstaben, Leerzeichen, Kommata, Punkte und Bindestriche enthalten. Verwenden Sie bitte keine anderen Zeichen.
- **Nachname:**
  Optional. Der Nachname des Bearbeiters. Dieses Feld ist optional, wird aber im Web Client für den Bearbeiter angezeigt. Der Eintrag darf Buchstaben, Leerzeichen, Kommata, Punkte und Bindestriche enthalten. Verwenden Sie bitte keine anderen Zeichen.

- **E-Mail:**
  Pflichtfeld. Die E-Mail-Adresse des Bearbeiters. Verwenden Sie bitte nur internationale alphanumerische Zeichen, Bindestriche, Unterstriche, Punkte und das @-Zeichen. Die Eingabe von mehreren E-Mail-Adressen in einer Zeile ist nicht zulässig.
- **Position**:
  Optional. Die Position oder Funktion des Bearbeiters in der Firma. Das Feld ist optional und hat eine rein beschreibende Funktion. Der Eintrag darf Buchstaben, Leerzeichen, Kommata, Punkte und Bindestriche enthalten. Verwenden Sie bitte keine anderen Zeichen.
- **Firma**:
  Optional. Die Firma des Bearbeiters. Das Feld ist optional und hat momentan eine beschreibende Funktion. Der Eintrag darf Buchstaben, Leerzeichen, Kommata, Punkte und Bindestriche enthalten. Verwenden Sie bitte keine anderen Zeichen.
- **Abteilung**:
  Optional. Die Abteilung in der der Bearbeiter tätig ist. Das Feld ist optional und hat eine beschreibende Funktion. Der Eintrag darf Buchstaben, Leerzeichen, Kommata, Punkte und Bindestriche enthalten. Verwenden Sie bitte keine anderen Zeichen.
- **Beschreibung:**
  Optional. Eine zusätzlicher Beschreibung für das Bearbeiterkonto. Dieses Feld ist optional, und wird im Web Client **nicht** für den Bearbeiter angezeigt. Der Eintrag darf Buchstaben, Leerzeichen, Kommata, Punkte und Bindestriche enthalten. Verwenden Sie bitte keine anderen Zeichen.
- **Telefon**:
  Optional. Die Telefonnummer des Bearbeiters. Das Feld ist optional und hat momentan eine beschreibende Funktion.
- **Handy**:
  Optional. Die Handynummer des Bearbeiters. Das Feld ist optional und hat momentan eine beschreibende Funktion.
- **Fax**:
  Optional. Die Faxnummer des Bearbeiters. Das Feld ist optional und hat momentan eine beschreibende Funktion.

> ⚠ Einige Felder, die Bearbeiterdaten enthalten (wie *Firma*, *Abteilung* oder *Telefon*) sind optionale Felder. Wenn Sie mit Textvorlagen arbeiten, die Felder aus den Bearbeiterdaten enthalten (siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager), werden die E-Mails oder Kommentare allerdings nicht korrekt erzeugt, wenn die entsprechenden Daten fehlen. Zum Beispiel kann das Feld *Ticket-Bearbeiter, Telefon* in der Vorlage nicht ausgefüllt werden, wenn die entsprechende Angabe für den Bearbeiter in der Bearbeiterverwaltung nicht gemacht wurde! Achten Sie also darauf, alle Daten, die später benötigt werden, direkt richtig einzugeben!

- **LDAP ID**
  Die LDAP-Benutzer-ID, wenn LDAP zur Authentifizierung verwendet wird. Hier muss kein Passwort angegeben werden.

  > Wenn Sie keine LDAP-ID angeben, wird das Login als Parameter für die Authentifizierung mit dem LDAP-Server verwendet (sofern die LDAP-Authentifizierung aktiviert ist)!

- **Kerberos Principal Name**
  Der Kerberos Principal Name, wenn Kerberos V5-Protokoll für die Authentifizierung verwendet wird. Bearbeiter können sich mit ihren Windows-Zugangsdaten im Web Client anmelden.
- **Passwort:**
  Pflichtfeld. Das Passwort des Bearbeiters ist obligatorisch. Verwenden Sie hier nur internationale alphanumerische Zeichen und Satzzeichen. Verwenden Sie **keine** Sonderzeichen wie Umlaute. Das eingegebene Passwort wird als Reihe mit Punkten angezeigt. Informationen über eine optionale Passwort-Richtlinie finden Sie in Abschnitt Konfiguration der Passwort-Richtlinie.
- **Passwort (Wdh.):**
  Pflichtfeld. Wiederholen Sie die Eingabe des Passworts hier. Diese Sicherheitsabfrage dient zur Vermeidung falscher Einträge, die ansonsten nicht auffallen würden, weil das Passwort in Punktform dargestellt wird. Informationen über eine optionale Passwort-Richtlinie finden Sie in Abschnitt Konfiguration der Passwort-Richtlinie.

  > Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Authentifizierung der Bearbeiter im Web Client über die CM-Datenbank erfolgt, d. h. es wird nicht angezeigt, wenn LDAP- oder Kerberos-Authentifizierung verwendet wird.

- **Track-Benutzer**
  Diese Checkbox muss aktiviert werden, wenn Sie einen technischen Bearbeiter (oder *CM.Track-Benutzerprofil)* erstellen möchten, mit dem Zugangsberechtigungen für CM.Track-Benutzer definiert werden. Die verfügbaren CM.Track-Benutzer (Benutzerprofile) werden im Web Client beim Erstellen oder Ändern eines Kunden angezeigt. Wenn Sie diese Checkbox markieren, wird also kein echter Bearbeiter (Person) mit Zugangsberechtigungen zum System erstellt, sondern ein Benutzerprofil für CM.Track, das einem oder mehreren Kunden zugewiesen wird, die mit diesen Zugangsberechtigungen Zugang zum Portal *CM.Track* erhalten. Eine detaillierte Beschreibung darüber, wie Zugang zu CM.Track definiert wird, finden Sie im Abschnitt CM.Track V1: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden) für CM.Track V1 und CM.Track V2: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden) für CM.Track V2.

Klicken Sie zuletzt auf *Speichern*, um Ihren Eintrag zu speichern und das Fenster zu schließen.

Konfiguration der Passwort-Richtlinie

Diese Konfiguration ist optional.

Die folgenden System-Properties können verwendet werden, um eine bestimmte Passwort-Richtlinie zu implementieren. Alle folgenden System-Properties befinden sich im Modul *cmas-core-security*. (Details über die System-Properties finden Sie im Abschnitt System-Properties.

- **policy.password.pattern (String)**
  RegEx-Ausdruck für das Passwort, Beispiel und Standardwert: "^.3,$."
- **policy.password.age (Integer)**
  Maximaler Gültigkeitszeitraum in Tagen, Beispiel 183 (6 Monate), Standardwert: 5500 (= 15 Jahre, d. h. es wird keine Änderung des Passworts erzwungen).
- **policy.rotation.ratio (Integer)**
  Zahl, definiert die Anzahl der vorherigen Passwörter, die nicht identisch sein dürfen, Beispiel und Standardwert: 1.
- **policy.username.case.sensitive (Boolean)**
  Legt fest, ob Groß- und Kleinschreibung bei der Validierung berücksichtigt wird. Beispiel und Standardwert: *true*. Beachten Sie, dass diese Einstellung von der *Collation* in MySQL beeinflusst wird. Damit das CM-System korrekt mit MySQL arbeitet, muss in MySQL die richtige Collation verwendet werden.

Zurücksetzen des Passworts eines Bearbeiters

Wenn ein Bearbeiter sein Passwort vergessen hat, kann er über den Link *Passwort vergessen?* auf der Login-Seite ein neues Passwort anfordern. Der Bearbeiter erhält eine E-Mail mit einem Link zu einer URL, über die er ein neues Passwort setzen kann.

Beachten Sie, dass dieser Vorgang nur funktioniert, wenn der Bearbeiter ein gültiges E-Mail-Konto hat und der entsprechende Wert in den Bearbeiterdaten im Feld *E-Mail* eingetragen ist!

Die E-Mail, die an den Bearbeiter gesendet wird, basiert auf dem Template *password-reset-template*, das im Abschnitt *Templates* des Admin Tools gespeichert ist. Eine detaillierte Beschreibung der Templates im Allgemeinen finden Sie im Abschnitt Admin-Tool-Templates. Details über das Zurücksetzen von Bearbeiter-Passwörtern sind im Abschnitt Zurücksetzen des Passworts für Bearbeiter im Web Client beschrieben.

Das Zurücksetzen von Passwörtern im Web Client ist nur möglich, wenn der Standardmodus für die Authentifizierung genutzt wird. Bei LDAP- oder Kerberos-Authentifizierung ist dies nicht möglich. Eine Beschreibung aller möglichen Authentifizierungsmethoden finden Sie im Abschnitt Authentifizierungsmethoden für Bearbeiter im Web Client.

B.1.2.2 Löschen eines Bearbeiterkontos

Um ein Bearbeiterkonto zu löschen, wählen Sie das Konto in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Da ein Bearbeiterkonto nur gelöscht werden kann, wenn es nicht für (offene oder geschlossene) Tickets verwendet wird, müssen Sie die Tickets vorher einem anderen Bearbeiter zuweisen. Der Name des gelöschten Bearbeiters wird immer noch in allen von diesem Bearbeiter erzeugten Protokolleinträgen in Tickets und auf Kundenseiten angezeigt.

Wenn Sie die Tickets nicht auf einen anderen Bearbeiter übertragen möchten, können Sie das Bearbeiterkonto deaktivieren. Siehe nächster Abschnitt.

B.1.2.3 Deaktivieren und Aktivieren eines Bearbeiterkontos

Wenn Bearbeiter für einen bestimmten Zeitraum keinen Zugang zum System haben sollen (z. B. weil sie ein Sabbatjahr machen), können ihre Konten deaktiviert werden. Dadurch werden die Tickets dieser Bearbeiter nicht verändert, aber sie können sich nicht mehr anmelden und andere Bearbeiter können ihnen keine Tickets mehr zuweisen.

Um ein Bearbeiterkonto zu deaktivieren, wählen Sie das Konto aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach grau und kursiv angezeigt. Es ist nicht möglich, für dieses Konto neue Tickets zu erstellen oder vorhandene Tickets zu editieren. Klicken Sie zum erneuten Aktivieren des Kontos unten auf der Seite auf den Button *Aktivieren*.

B.1.2.4 Tab *Rollen* - Zuweisen von Rollen zu einem Bearbeiterkonto

In diesem Tab können Sie Rollen zu einem Bearbeiterkonto zuweisen. Wählen Sie das Konto auf der linken Seite aus und wählen Sie dann die gewünschten Rollen aus der Liste der *verfügbaren* Rollen auf der rechten Seite. Klicken Sie auf den Button *Zuweisen*, um die ausgewählten Rollen in die Liste der *zugewiesenen* Rollen zu verschieben. Jetzt kann der Bearbeiter, dem dieses Konto gehört, entsprechend den Berechtigungen der Rolle(n) im System arbeiten (siehe auch Rollenverwaltung).

Festlegen von Rollen als Hauptrollen

Aus der Liste der zugewiesenen Rollen können Sie eine Rolle als Hauptrolle des Bearbeiterkontos auswählen. Wählen Sie die gewünschte Rolle aus und klicken Sie unter der Liste auf den Button *Aktivieren*. Die Hauptrolle wird mit einem roten Punkt markiert. Die Sichten der Hauptrolle erscheinen für dieses Bearbeiterkonto jetzt immer oben in der Sichtenliste im Web Client.

Editieren einer der Rollen eines Bearbeiters

Jede Rolle in der Rollenliste eines Bearbeiters hat ein Kontextmenü mit zwei Elementen:

- **Zuweisen/Entfernen**
  Mit diesem Menüelement können Sie dem Bearbeiter eine Rolle zuweisen bzw. die Rolle entfernen. Dies hat den gleichen Effekt wie die Verwendung der Pfeilsymbole unter der Liste.
- **Gehe zu Rolle**
  Über dieses Menüelement können Sie schnell in den Tab *Rollen* dieser Rolle wechseln.




Abbildung 11: *ConSol CM Admin Tool - Kontextmenü einer Rolle in der Bearbeiterverwaltung*

B.1.2.5 Tab *Sichtenmerkmale* - Definieren von bearbeiterspezifischen Sichtenmerkmalen

Hier können Sie die dynamischen Sichtenmerkmale für bestimmte Bearbeiter ändern. Dynamische Merkmale werden verwendet, damit der Bearbeiter die Möglichkeit hat, eine Sicht interaktiv im Web Client anzupassen (siehe auch Sichtenverwaltung).

> Sichtenmerkmale werden in diesem Tab nur angezeigt, wenn Sie eine Sicht mit dynamischen Merkmalen erstellt und der Rolle des Bearbeiters zugewiesen haben.

Wählen Sie das Bearbeiterkonto auf der linken Seite aus und wählen Sie dann das gewünschte Merkmal aus der Liste der *verfügbaren* Sichtenmerkmale auf der rechten Seite. Klicken Sie auf den Button *Zuweisen*, um es in die Liste der *zugewiesenen* Sichtenmerkmale zu verschieben. Die möglichen Werte werden unter dem Merkmal in der Liste angezeigt. Markieren Sie die Checkboxen der Werte, die Sie ändern oder voreinstellen möchten. Der Bearbeiter kann diese Einstellungen im Web Client (Profilseite) ändern. Änderungen, die Sie im Admin Tool machen, sind sofort auf der Profilseite des Bearbeiters sichtbar.




Abbildung 12: *ConSol CM Admin Tool - Definieren von bearbeiterspezifischen Sichtenmerkmalen*

Beispiel:
Sie haben das dynamische Merkmal *Priorität* zugewiesen. In der Liste werden die Werte *Nicht gesetzt*, *Niedrig*, *Normal* und *Hoch* angezeigt. Wenn Sie die Werte *Normal* und *Hoch* markieren, sieht der Bearbeiter nur Tickets mit normaler oder hoher Priorität, wenn er sich im Web Client anmeldet. Wenn Sie keine Werte markieren, sieht der Bearbeiter mit dieser Sicht keine Tickets. Details dazu finden Sie im Abschnitt Sichtenverwaltung.

⚠ Beachten Sie, dass in einer Sicht mit dynamischen Merkmalen nur die Tickets angezeigt werden, die mit diesem Merkmal übereinstimmen. Wenn Bearbeiter in ihren Bearbeiterprofilen keine Merkmale ausgewählt haben, oder wenn der Administrator die Auswahl im Admin Tool entfernt hat, ist die Sicht für die Bearbeiter leer! Stellen Sie sicher, dass den Benutzern diese Tatsache bewusst ist, und denken Sie auch als Administrator immer daran.

B.2 Rollenverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

B.2.1 Einführung in die Rollenverwaltung 44

B.2.2 Rollenverwaltung mit dem Admin Tool 45

B.2.3 Definieren eines Administrators nur für die Verwaltung der Rollen und Bearbeiter 59

B.2.1 Einführung in die Rollenverwaltung

Mit Rollen werden Zugangsberechtigungen erteilt und Sichten zugewiesen. Sie definieren, was ein Bearbeiter tun und sehen darf. Ohne Rolle kann sich ein Bearbeiter zwar im System anmelden, darf aber keine Aktionen ausführen. Nur durch die Zuweisung einer oder mehrerer Rollen erhält der Bearbeiter Berechtigungen im System. Ein Unternehmen sollte für jede Aufgabe, die die Benutzung der Software erfordert, eine Rolle anlegen, in der die entsprechenden Berechtigungen definiert werden. Den Bearbeitern, die mit dieser Aufgabe betraut sind, sollte diese Rolle zugewiesen werden.



Wenn sich die Bearbeiter im System anmelden, haben sie die Berechtigungen aller ihnen zugewiesenen Rollen. Es werden also alle Berechtigungen addiert! Es ist nicht möglich, den Zugang zu Objekten in ConSol CM explizit zu verhindern, es wird immer Zugang *gewährt*! Die Summe aller erteilten Berechtigungen ergibt die finalen Berechtigungen des Bearbeiters.

Rollen definieren:

- **Zugangsberechtigungen zu einer oder mehreren Queues**
  Es werden zum Beispiel Berechtigungen zum Lesen, Schreiben und Hinzufügen erteilt. Die Berechtigungen gelten für alle Tickets in der jeweiligen Queue.
- **Allgemeine Berechtigungen**
  Hier werden mehrere systemweite Berechtigungen verwaltet, wie zum Beispiel Berechtigungen zur Vorlagenverwaltung, Workflow-Design und Systemadministration. Über die Option *Zugriff und Rollen administrieren* ist es möglich, einen Administrator "light" zu definieren, der CM-Bearbeiter mit ihren Berechtigungen für den Systemzugang verwalten kann, ohne die technischen systemweiten Einstellungen ändern zu können. Dies ist im Abschnitt Definieren eines Administrators nur für die Verwaltung der Rollen und Bearbeiter beschrieben.
- **Zugangsberechtigungen zu Kundendaten**
  Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Ändern und Löschen für unterschiedliche Kundengruppen.
- **Zugangsberechtigungen zu Ressourcendaten**
  Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Ändern und Erstellen, die für einzelne Ressourcentypen zugewiesen werden.
- **Sichten**
  To-do-Listen mit Tickets, die in der Ticketliste im Web Client angezeigt werden.

- **Bearbeiterfunktionen**
  Zusätzliche Bearbeiterfunktionen, die Bearbeitern mit dieser Rolle zugewiesen werden können, z. B. *approver.*

B.2.2 Rollenverwaltung mit dem Admin Tool

Sie können die Rollenverwaltung öffnen, indem Sie die Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen* im Admin Tool öffnen, und auf das Navigationselement *Rollen* klicken. In der Rollenverwaltung sehen Sie auf der linken Seite die Liste aller verfügbaren Rollen und auf der rechten Seite die Berechtigungen, die vergeben werden können. In der Liste der Rollen sind alle Rollen, die bei mindestens einem Bearbeiter als *Hauptrolle* festgelegt wurden, mit einem roten Punkt markiert. Sie arbeiten immer mit den Zugangsberechtigungen für die Rolle, die in der Rollenliste ausgewählt wurde. Es kann immer nur eine Rolle gleichzeitig ausgewählt werden. Auf der rechten Seite stehen die verfügbaren Tabs. Während der Rollenverwaltung wechseln Sie zwischen diesen Tabs:

- Tab Queue-Berechtigungen
- Tab Allgemeine Berechtigungen
- Tab Kundengruppen-Berechtigungen
- Tab Ressourcentyp-Berechtigungen
- Tab Sichten
- Tab Bearbeiter-Funktionen




Abbildung 13: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung: Queue-Berechtigungen*

> ⚠ Alle Änderungen in den Tabs der Rollenverwaltung werden sofort, bzw. nach Klick auf den *OK*-Button wirksam. Es ist nicht erforderlich, in der Symbolleiste auf den Button *Synchronisieren* zu klicken.
>
> Die Bearbeiter müssen sich im Web Client neu anmelden, um ihre neuen Rollen benutzen zu können. Sichten werden nach dem Drücken von F5 (Seite im Browser aktualisieren) wirksam.

B.2.2.1 Erstellen einer Rolle

Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* unter der Rollenliste, um eine neue Rolle zu erstellen. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Namen der Rolle eingeben können. Da der Rollenname nur zu Administrationszwecken verwendet wird und im Web Client nicht angezeigt wird, ist hier keine Lokalisierung erforderlich. Als nächstes müssen die Berechtigungen für diese Rolle in den Tabs auf der rechten Seite definiert werden (siehe auch Bild oben).

Tab *Queue-Berechtigungen*

Die in diesem Tab festgelegten Berechtigungen gelten für die ausgewählte Rolle (linker Teil der Seite) und die ausgewählte Queue (mittlerer Teil der Seite). Wenn Sie hier nichts auswählen, kann ein Bearbeiter mit dieser Rolle keine Tickets sehen und keine Aktionen im System ausführen.




Abbildung 14: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung: Erteilen von Queue-Berechtigungen*

Es können folgende Berechtigungen vergeben werden:

- **Lesen**
  Tickets lesen.
- **Schreiben**
  Datenfelder eines Tickets editieren (Standardfelder, Benutzerdefinierte Felder usw.). Diese Felder können sich entweder im Kopfbereich oder im Gruppenbereich des Tickets befinden.
- **Hinzufügen**
  Informationen zu einem Ticket hinzufügen (Kommentare, E-Mails, Attachments, Zeitbuchungen), d. h. Inhalt zum Ticketprotokoll hinzufügen.

- **Ausführen**
  Workflow-Aktivitäten ausführen, d. h. das Ticket im Workflow vorwärts bewegen.
- **Zuweisen**
  Tickets einem anderen Bearbeiter zuweisen. Die Berechtigung, sich selbst Tickets zuzuweisen und Tickets anzunehmen, ist in diesem Kontext nicht relevant.
  Der Bearbeiter, der das Ticket erhalten soll, muss mindestens eine Rolle mit der Berechtigung *Zuweisbar* haben!
- **Referenzieren**
  Einem Ticket einen zusätzlichen Bearbeiter (mit Bearbeiterfunktion, siehe Tab Bearbeiter-Funktionen) zuweisen.
- **Queue wechseln**
  Ein Ticket aus der aktuellen Queue in eine andere Queue verschieben.
  Ein Bearbeiter, der mindestens eine Rolle mit dieser Berechtigung hat, kann das Drop-down-Menü *Queue* (im Kopfbereich des Tickets) sehen und eine neue Queue auswählen. (Für andere Bearbeiter ist dieses Feld schreibgeschützt.) Zum Wechseln der Queue sind keine weiteren Berechtigungen für die Ziel-Queue erforderlich. Nur wenn der Bearbeiter auch in der Ziel-Queue Zugriff auf das Ticket haben soll, müssen die entsprechenden Berechtigungen erteilt werden (d. h. dem Bearbeiter muss eine passende Rolle zugewiesen werden).




Abbildung 15: *ConSol CM Web Client - Drop-down-Menü zum Wechseln der Queue*

Es hängt vom Workflow der Ziel-Queue ab, wo die Verarbeitung des Tickets fortgesetzt wird:

- Wenn Ausgangs-Queue und die Ziel-Queue den gleichen Workflow haben, beginnt das Ticketverarbeitung in der Ziel-Queue an der ursprünglichen Position des Tickets (d. h. der letzten Position in der Ausgangs-Queue).
- Wenn die Ausgangs-Queue und die Ziel-Queue unterschiedliche Workflows haben, beginnt das Ticket den Prozess in der Ziel-Queue am START-Knoten.

> ⚠ Seien Sie vorsichtig mit der Vergabe der Berechtigung *Queue wechseln*! Normalerweise ist sie nicht erforderlich. Sie kann hingegen Ihre Definition der Prozesskette unterlaufen, wenn Tickets mit Prozess-/Workflow-Komponenten (den *Einsprung-* und *Aussprungknoten*) von einem Prozess in einen anderen überführt werden.
>
> Diese Berechtigung sollte nur erteilt werden, wenn es absolut notwendig ist und alle Nebeneffekte gründlich analysiert wurden!

Sie können festlegen, für welche Ticketmenge die Berechtigungen gelten:

- **Meine**
  Eigene Tickets.
- **Ref.**
  Tickets, denen der Bearbeiter als zusätzlicher Bearbeiter (mit Bearbeiterfunktion, siehe Tab Bearbeiter-Funktionen) zugewiesen ist.
- **Keiner**
  Tickets, die keinem Bearbeiter zugewiesen sind.
- **Andere**
  Tickets, die anderen Bearbeitern zugewiesen sind.

Klicken Sie auf die jeweilige Checkbox, um eine oder mehrere Berechtigungen für die gewünschte Ticketmenge zu erteilen.

Es gibt zwei allgemeine Berechtigungen, die vergeben werden können:

- **Erzeugen**
  Der Bearbeiter darf Tickets in dieser Queue erstellen.
- **Zuweisbar**
  Andere Bearbeiter können Ticket einem Bearbeiter zuweisen, der eine Rolle mit dieser Berechtigung hat (sofern die anderen Bearbeiter die Berechtigung *Zuweisen* haben!)
  Dem Bearbeiter können Tickets über die Ticketübergabe mit dem Admin Tool zugewiesen werden.

Wenn Sie alle Berechtigungen gleichzeitig auswählen möchten, klicken Sie einfach unter der Liste auf den Button *Alle Berechtigungen*. Ein Klick auf *Keine Berechtigungen* entfernt die gesamte Auswahl.

Tab *Allgemeine Berechtigungen*

Allgemeine Berechtigungen sind globale, von der Queue unabhängige Berechtigungen für eine Rolle. Die Festlegung dieser Berechtigungen ist optional.




Abbildung 16: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung: Allgemeine Berechtigungen*

Sie können folgende Berechtigungen vergeben:

- **Allgemeine Berechtigungen**
  - **Administrieren**
    Mit dieser Berechtigung wird Administratorzugang zum System gewährt. Dieser gilt für das Admin Tool, den Process Designer und den Administratorzugang zum Web Client.
- **Workflow-Berechtigungen**
  Erteilt Berechtigungen für das Design und Management von Workflows. Das sind:
  - **Lesen**
  - **Schreiben** (ändern und speichern)
  - **Installieren** (installieren und in Betrieb nehmen).
- **Textvorlagen-Berechtigungen**
  - **Textvorlage speichern** erteilt die Berechtigung
    - zur Verwendung des Textvorlagen-Managers, der zum Erstellen und Editieren von E-Mail- und Kommentarvorlagen eingesetzt wird. Siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager.
    - zur Verwendung des Dokumentvorlagen-Managers, der zum Definieren von Vorlagen für CM.Doc eingesetzt wird. Nur verfügbar, wenn CM.Doc im CM-System aktiviert ist.
- **Vertretungs-Berechtigungen**
  - **Vertretung einrichten**
    Wenn diese Berechtigung vergeben ist, können sich die Bearbeiter mit dieser Rolle als Vertretung für andere Bearbeiter eintragen, die z. B. krank sind und keine anderen

Bearbeiter als Vertretung angegeben haben bzw. momentan nicht verfügbar sind. Im Web Client wird dem Bearbeiter dann in seinem Bearbeiterprofil eine Liste mit den Bearbeitern angezeigt, die er vertreten kann.

> **Wichtige Information über die Einrichtung von Vertretungen**
>
> Wenn ein Bearbeiter eine Vertretung eingerichtet hat (Details dazu im *ConSol CM Benutzerhandbuch*), werden alle von CM verschickten E-Mails an den ursprünglichen Empfänger **und** an den aktuellen Vertreter geschickt. Berücksichtigen Sie dies bei der Vergabe der Vertretungsberechtigungen im Admin Tool und informieren Sie die CM-Benutzer (Bearbeiter) über dieses Systemverhalten! Es können unerwünschte Nebeneffekte auftreten, insbesondere wenn dieselbe Person als Bearbeiter und als Kontakt im ConSol CM-System registriert ist (z. B. für einen internen Helpdesk).

- **Track-Benutzer-Berechtigungen**
  - **Auf Tickets der eigenen Firma zugreifen**
    Benutzer mit dieser Berechtigung dürfen in CM.Track nicht nur ihre eigenen Tickets aufrufen, sondern auch alle Tickets der Firma, zu der sie gehören. Diese Berechtigung ist nur für Rollen sinnvoll, die Zugangsberechtigungen für CM.Track-Benutzer/Benutzerprofile definieren, nicht für einzelne Benutzer.

Tab *Kundengruppen-Berechtigungen*

Damit die Bearbeiter mit den Kundendaten von einer oder mehreren Kundengruppen arbeiten können, z. B. um Händlerdatensätze zu editieren oder einen neuen Kontakt für die Kundengruppe anzulegen, müssen Sie einer oder mehreren Rollen Zugangsberechtigungen für die Kundengruppen erteilen.




Abbildung 17: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen von Berechtigungen für Kundengruppen zu einer Rolle*

In verschiedenen Kundenumgebungen hat es sich als praktisch erwiesen, spezielle Rollen nur für die Verwaltung von Kundendaten zu erstellen. Zum Beispiel eine Rolle *CustomerManager_CustomerGroup1* und eine andere Rolle *CustomerManager_CustomerGroup2*. Sie können sogar zwischen CustomerManager_CustomerGroup1_full und CustomerManager_CustomerGroup1 _light unterscheiden. Auf diese Weise können Sie die Berechtigungen zur Kundenverwaltung über die Kundenmanager-Rollen ein- und ausschalten. Außerdem sind die Berechtigungen zur Kundenverwaltung sauber von den Queue-Berechtigungen getrennt. Dies kann insbesondere in gemischten Teams sehr praktisch sein, wenn nicht jeder in der Lage sein soll, alle Kundendaten zu editieren.

Denken Sie dabei daran, allen Bearbeitern der jeweiligen Queues Lese-Berechtigungen für die Kundendaten aller benötigten Kundengruppen zu erteilen. Ansonsten können sie ihre Tickets nicht öffnen!

Die Zugangsberechtigungen, die erteilt werden können, wurden in CM Version 6.9.1 erweitert, verglichen mit vorherigen Versionen. Es wurden Berechtigungen für einen neuen Bereich der Kundenseite hinzugefügt. Sowohl die Kontaktseite als auch die Firmenseite haben im Web Client einen neuen Bereich, den Bereich *Ergänzende Details*.




Abbildung 18: *ConSol CM Web Client - Detailbereich einer Kontaktseite*

Die folgenden Zugangsberechtigungen können erteilt werden:

- **Art des Kunden**
  Bezieht sich auf die Tickets des Kunden.
  - **Meine**
    Alle Kunden (Hauptkunden und Zusatzkunden) der Tickets, die dem Bearbeiter aktuell zugewiesen sind oder bei denen der Bearbeiter als zusätzlicher Bearbeiter angegeben ist.
  - **Alle**
    Alle Kunden.
- **Allgemeine Bereiche**
  - **Lesen**
    Kundendaten lesen.
  - **Schreiben**
    Kundendaten schreiben/ändern, und die Firma eines Kontakts auf der Kontaktseite über den Link *Wechseln* ändern.
  - **Löschen**
    - Kundendatensatz löschen.
    - Alle mit einem Kunden aus dieser Kundengruppe verknüpften Tickets an einen anderen Kunden übertragen.

- **Ausführen**
  Aktionen für diesen Kunden ausführen (Details über Kundenaktionen finden Sie im Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen.
- **Deaktivieren/Aktivieren**
  - Den Kontakt oder die Firma deaktivieren und wieder aktivieren. Für einen deaktivierten Kunden können keine Tickets erstellt werden.
  - Alle mit einem Kunden aus dieser Kundengruppe verknüpften Tickets an einen anderen Kunden übertragen.

> **Information zur Berechtigung Tickets und Ressourcen übertragen**
>
> Bitte beachten Sie Folgendes:
>
> - In CM-Versionen vor 6.9.4.1 war die Berechtigung *Tickets übertragen* nicht beschränkt.
> - In CM-Versionen 6.9.4.1 bis 6.10.4.3 war die Berechtigung *Tickets übertragen* an die Berechtigung *Löschen* (von Kundendaten) gekoppelt.
> - Seit CM-Version 6.10.4.4 wird die Berechtigung *Tickets übertragen* automatisch mit der Berechtigung *Löschen* (von Kundendaten) sowie *Deaktivieren/Aktivieren* (von Kundendaten) vergeben.

- **Detailbereich**
  - **Details lesen**
    Kundendaten im Bereich *Ergänzende Details* lesen.
  - **Details hinzufügen**
    Kundendaten im Bereich *Ergänzende Details* hinzufügen/ändern.
  - **Details löschen**
    Kundendaten im Bereich *Ergänzende Details* löschen.
- **Allgemein**
  - **Erzeugen**
    Kundendatensatz erstellen. Bei einem zweistufigen Kundendatenmodell gilt diese Berechtigung sowohl für Kontaktdatensätze als auch für Firmendatensätze.

> Beachten Sie, dass ein Bearbeiter mindestens Lese-Berechtigungen für eine Kundengruppe haben muss, um Tickets für Kunden aus dieser Gruppe öffnen bzw. erstellen zu können!

Tab *Ressourcentyp-Berechtigungen*

Ressourcentyp-Berechtigungen steuern den Zugang der Bearbeiter zu Ressourcen, d. h. Objekten, die im Ressourcenpool gespeichert sind.




Abbildung 19: *ConSol CM Admin Tool - Ressourcentyp-Berechtigungen*

Die folgenden Berechtigungen können erteilt werden:

- **Lesen**
  Ressourcen des ausgewählten Typs im Web Client laden und anzeigen.
- **Schreiben**
  Inhalt von Benutzerdefinierten Feldern dieses Ressourcentyps ändern.
- **Löschen**
  Ressourcen des entsprechenden Typs aus CM löschen.
- **Ausführen**
  Ressourcenaktionen für diesen Ressourcentyp ausführen.
- **Deaktivieren/Aktivieren**
  Ressourcen des ausgewählten Typs (de)aktivieren.
- **Details lesen**
  Kommentare/Attachments für Ressourcen dieses Typs laden und anzeigen.
- **Details hinzufügen**
  Kommentare/Attachments für Ressourcen dieses Typs hinzufügen und ändern.
- **Details löschen**
  Kommentare und Attachments für Ressourcen dieses Typs löschen.
- **Erzeugen**
  Neue Ressource dieses Typs erstellen.

Tab *Sichten*

Sichten definieren, welche Tickets die Bearbeiter in ihrer Ticketliste im Web Client sehen. In diesem Tab werden die zugewiesenen Sichten links und die verfügbaren Sichten rechts angezeigt (siehe auch Sichtenverwaltung). Die angezeigten Sichten können nach Name oder Queue gefiltert werden. Das Zuweisen von Sichten ist optional.

> Wir empfehlen, einer Rolle mindestens eine Sicht zuzuweisen. Andernfalls sehen die Bearbeiter mit dieser Rolle keine Tickets in ihrer Ticketliste im Web Client.




Abbildung 20: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung: Sichten*

Wählen Sie zuerst auf der linken Seite eine Rolle und dann die gewünschten Sichten aus der Liste der *Verfügbaren Sichten*. Klicken Sie auf den Button *Zuweisen*, um die ausgewählten Sichten in die Liste *Sichten der Rolle* zu verschieben. Wenn Sie Sichten aus der Liste entfernen möchten, wählen Sie die jeweiligen Sichten und klicken Sie auf *Entfernen*.

Für normale Rollen können Sie die Reihenfolge der Sichten hier nicht definieren. Im Drop-down-Menü des Web Clients werden die Sichten immer in der Reihenfolge angezeigt, die sie in der Liste der Sichten in der Sichtenverwaltung haben. Siehe auch Abschnitt Sichtenverwaltung. Wenn eine Rolle für mindestens einen Bearbeiter als *Hauptrolle* markiert ist (und damit einen roten Punkt hat), können die Sichten mit den Pfeiltasten *Nach oben* und *Nach unten* sortiert werden.

Tab *Bearbeiter-Funktionen*

In diesem Tab können Sie einer Rolle *Bearbeiterfunktionen* zuweisen. Bearbeiterfunktionen werden verwendet, wenn Sie für ein Ticket einen zusätzlichen Bearbeiter brauchen, z. B. einen Teamleiter, der eine Entscheidung treffen muss, bevor das Ticket im Workflow vorwärts bewegt werden kann. Deswegen müssen Sie dem Teamleiter eine Rolle mit der entsprechenden Bearbeiterfunktion zuweisen. Im Web Client werden die Bearbeiterfunktionen und die damit verknüpften Bearbeiter angezeigt, wenn ein zusätzlicher Bearbeiter gesetzt wird.




Abbildung 21: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung: Bearbeiterfunktionen*

Wählen Sie auf der linken Seite eine Rolle aus und wählen Sie dann die gewünschten Bearbeiterfunktionen aus der Liste der *Verfügbaren Funktionen*. Klicken Sie auf den Button *Zuweisen*, um die ausgewählten Funktionen in die Liste *Funktionen der Rolle* zu verschieben. Wenn Sie Funktionen aus der Liste löschen möchten, wählen Sie die entsprechenden Funktionen aus und klicken Sie auf den Button *Entfernen*.

Nachdem Sie eine neue Rolle mit ihren Berechtigungen, Sichten und Bearbeiterfunktionen definiert haben, können Sie diese Rolle den gewünschten Bearbeiterkonten zuweisen. Die Bearbeiter erhalten die Berechtigungen der Rolle sofort nach der Zuweisung (ohne ein zusätzliches Update des Systems).

B.2.2.2 Löschen einer Rolle

Wählen Sie die Rolle aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie unter der Liste der Rollen auf den Button *Löschen*. Wenn Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsfenster *Ja* klicken, wird die Rolle aus der Liste und aus dem System gelöscht.

> ⚠ Denken Sie beim Löschen einer Rolle daran, dass Bearbeiter, die nur diese Rolle haben, sofort alle Berechtigungen im System verlieren.
>
> Wenn Tickets, die z. B. zu einer bestimmten Queue gehören, nicht in anderen Rollenberechtigungen erfasst werden, kann bei Bearbeitern und Administratoren der Eindruck entstehen, dass Tickets fehlen.

B.2.2.3 Kopieren einer Rolle

Wenn Sie eine neue Rolle erstellen möchten und dazu eine vorhandene Rolle als Vorlage verwenden möchten, können Sie diese kopieren. Wählen Sie die vorhandene Rolle aus und klicken Sie unter der Rollenliste auf den Button *Kopieren*. Es wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem Sie der Kopie einen Namen geben können. Danach können Sie die Kopie Ihren Wünschen entsprechend ändern.

B.2.2.4 Editieren einer Rolle

Wählen Sie die Rolle, die Sie editieren möchten, in der Liste aus und ändern Sie die Berechtigungen in den jeweiligen Tabs nach Ihren Wünschen. Die Änderungen werden für die Bearbeiter mit dieser Rolle sofort wirksam, nachdem sie sich neu angemeldet haben.

B.2.3 Definieren eines Administrators nur für die Verwaltung der Rollen und Bearbeiter

Manchmal kann es notwendig sein, einen Administrator zu definieren, der keinen vollständigen Systemzugriff hat, sondern nur Bearbeiter und Rollen verwalten darf. Diese Rolle kann zum Beispiel für einen Teamleiter verwendet werden, der neue CM-Bearbeiter in seinem Team erstellen darf, oder für einen Key-User in einem Team, der für eine bestimmte Abteilung den CM-Bearbeitern Berechtigungen erteilen bzw. entziehen darf.

Um diesen Administrator "light" zu definieren, erstellen Sie eine neue Rolle mit der allgemeinen Berechtigung *Zugriff und Rollen administrieren*. Erstellen Sie einen neuen Bearbeiter (in diesem Beispiel *admin_light*) und weisen Sie ihm diese Rolle zu.




Abbildung 22: *ConSol CM Admin Tool - Definition einer Administratorrolle für Zugriff und Rollen*

Dem Administrator "light" steht das Navigationselement *Zugriff und Rollen* zur Verfügung. Der Tab *Allgemeine Berechtigungen* ist allerdings nicht verfügbar (d. h. der *admin_light* kann seine eigenen Berechtigungen nicht erweitern).




Abbildung 23: *ConSol CM Admin Tool - Ansicht für einen Administrator "light"*

B.3 Sichtenverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

B.3.1 Einführung in die Sichtenverwaltung 62

B.3.2 Sichtenverwaltung mit dem Admin Tool 63

B.3.1 Einführung in die Sichtenverwaltung

Sichten dienen dazu, Tickets nach bestimmten Kriterien zu filtern (z. B. alle aktiven Tickets in der Queue *Helpdesk*) und die resultierenden Tickets in der Ticketliste im Web Client anzuzeigen. Da Sichten mit Rollen verknüpft sind, erhalten die Bearbeiter ihre Sichten über die Rollen, die ihnen zugewiesen sind. Die Bearbeiter können im Web Client zwischen ihren Sichten wechseln.

Bearbeiter brauchen die entsprechenden Berechtigungen, um alle Tickets aus einer Sicht sehen zu können. Diese Berechtigungen werden nicht automatisch mit der Zuweisung einer Sicht erteilt, sondern müssen (als Queue- und Kundengruppen-Berechtigungen) in den zugewiesenen Rollen definiert werden. Dieselbe Sicht kann daher für Bearbeiter mit unterschiedlichen Rollen auch unterschiedliche Untermengen von Tickets und Informationen einschließen.

Die Erstellung von Sichten ist optional. Wir empfehlen allerdings, Sichten zu definieren, um zentrale Funktionen des Web Clients nutzen zu können. Ohne eine Sicht, sehen die Bearbeiter in ihrer Ticketliste nämlich keine Tickets. Sie können Tickets dann nur über die Suchfunktion aufrufen.

B.3.2 Sichtenverwaltung mit dem Admin Tool

Sie können Sichten erstellen, editieren oder löschen, indem Sie die Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen* im Admin Tool öffnen auf das Navigationselement *Sichten* klicken.




Abbildung 24: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenverwaltung*

B.3.2.1 Erstellen einer Sicht

Klicken Sie unter der Sichtenliste auf den Button *Hinzufügen* und geben Sie der neuen Sicht im Pop-up-Fenster *Sichtenassistent* einen Namen. Sie können dort zudem eine Beschreibung eingeben.

Klicken Sie auf den Button *Lokalisieren*, um den Namen und die Beschreibung der Sicht zu lokalisieren. Im Pop-up-Fenster *Lokalisierung* werden auf der linken Seite die verfügbaren Sprachumgebungen angezeigt. Geben Sie im Feld *Wert* jeder zusätzlichen Sprache auf der rechten Seiten den ent-

sprechenden Namen bzw. die Beschreibung für die Sicht ein. Nachdem Sie auf *Speichern* geklickt haben, wird der Name bzw. die Beschreibung in der Sprache angezeigt, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat.

Klicken Sie auf *Weiter >*, um mit der Definition der Sichtenmerkmale fortzufahren:

- Queue-Filter
- Bereichsfilter
- Statisches Merkmal
- Dynamisches Merkmal

Queue-Filter

Als Erstes wählen Sie die Queues für die neue Sicht aus. Wählen Sie die gewünschten Queues in der Liste *Nicht zugewiesen* und verschieben Sie sie in die Liste *Zugewiesen*, indem Sie auf den Button *Zuweisen* klicken. Wenn Sie eine zugewiesene Queue entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf den Button *Entfernen* Klicken Sie auf den Button *Weiter >*, um Bereichsfilter zu definieren.




Abbildung 25: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenassistent: Queue-Filter*

Bereichsfilter

Als nächstes können Sie die Sicht auf bestimmte Workflow-Bereiche der ausgewählten Queues beschränken. Ein Bereich (*Scope*) umfasst eine Reihe von Workflow-Aktivitäten, die ein gemeinsames Thema haben, z. B. Tickets mit einem Termin.

Wählen Sie die gewünschten Bereiche in der Liste *Nicht zugewiesen* und verschieben Sie sie in die Liste *Zugewiesen*, indem Sie auf den Button *Zuweisen* klicken. Wenn Sie einen zugewiesenen Bereich entfernen möchten, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf den Button *Entfernen* Klicken Sie auf den Button *Weiter >*, wenn Sie weitere Merkmale definieren möchten. Ansonsten können Sie auch auf *Beenden* klicken, um die Sicht zu erstellen.

Wenn Sie der Sicht im Sichtenassistenten keine Bereiche zuweisen, wird zwar eine Sicht mit diesem Namen erstellt, die Sicht enthält im Web Client aber keine Tickets.

Beim Einrichten der Sicht können Sie nur Bereiche auswählen, die zuvor bei der Workflow-Entwicklung definiert wurden. Stellen Sie sicher, dass die Workflows alle benötigten Bereiche enthalten. Wenn Sie zum Beispiel eine Sicht mit *aktiven* und *inaktiven* Tickets haben möchten, brauchen Sie zwei unterschiedliche Bereiche für diese Tickets im Workflow. Ansonsten ist es nicht möglich, eine Sicht mit *aktiven* und eine andere Sicht mit *inaktiven/wartenden* Tickets zu definieren!




Abbildung 26: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenassistent: Bereichsfilter*

Statisches Merkmal

Sie können die Sicht durch ein statisches Merkmal einschränken, sodass nur Tickets mit einem bestimmten Wert in einem definierten Datenfeld angezeigt werden, z. B. Tickets zu einem bestimmten Produkt oder Tickets mit einer hohen Priorität. Das Merkmal ist statisch, weil es vom Bearbeiter nicht im Web Client geändert werden kann. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Sichten finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*. Nur Datenfelder des Typs *enum (Sortierte Liste)* können als statisches Merkmal verwendet werden.

Wählen Sie ein Datenfeld in der Liste *Feld* (z. B. *Produkt*) und wählen Sie den gewünschten Wert in der darunter liegenden Liste *Wert* (z. B. *crm*). Klicken Sie auf den Button *Weiter >*, wenn Sie zusätzlich ein dynamisches Merkmal definieren möchten. Ansonsten können Sie auch auf *Beenden* klicken, um die Sicht zu erstellen.




Abbildung 27: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenassistent: Statisches Merkmal*

Dynamisches Merkmal

Wie ein statisches Merkmal wird auch ein dynamisches Merkmal dazu benutzt, nur Tickets mit bestimmten Werten in definierten Datenfeldern anzuzeigen. Im Gegensatz zu einem statischen Merkmal können die Bearbeiter die Werte für den Parameter bei einem dynamischen Merkmal allerdings selber auswählen. Das geschieht im Web Client auf der Seite *Bearbeiterprofil*. Zudem kann der Administrator den Wert im Tab *Sichtenmerkmale* der Bearbeiterverwaltung (siehe Abschnitt Bearbeiterverwaltung) für jeden Bearbeiter einzeln anpassen. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Sichten finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*. Nur Datenfelder des Typs *enum (Sortierte Liste)* können als dynamisches Merkmal verwendet werden.




Abbildung 28: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenassistent: Dynamisches Merkmal*

Klicken Sie auf *Beenden*, um die Sicht zu erstellen. Sie können das Fenster jederzeit verlassen, ohne zu speichern, indem Sie auf *Abbrechen* klicken. Klicken Sie auf *< Zurück*, um zum vorherigen Schritt der Sichtdefinition zurückzukehren

Jetzt können Sie die neue Sicht in der Sichtenliste auf der linken Seite sehen. Die zugewiesenen Merkmale werden im Bereich *Details* auf der rechten Seite angezeigt.

⚠ Beachten Sie, dass in einer Sicht mit dynamischen Merkmalen nur die Tickets angezeigt werden, die mit diesem Merkmal übereinstimmen. Wenn ein Bearbeiter in seinem Bearbeiterprofil keine Merkmale ausgewählt hat, oder wenn der Administrator die Auswahl im Admin Tool entfernt hat (*Sichtenmerkmale* in der Bearbeiterverwaltung), ist die Sicht für den Bearbeiter leer! Stellen Sie sicher, dass den Benutzern diese Tatsache bewusst ist, und denken Sie auch als Administrator immer daran.




Abbildung 29: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenverwaltung: Sichtendetails*

Sie können die Details aus- oder einklappen, indem Sie unter der Liste auf das *Plus*- bzw. das *Minus-Symbol*klicken.

⚠ Wir empfehlen Ihnen dringend, keine Sichten zu definieren, die geschlossene Tickets enthalten!

Die Anzahl der geschlossenen Tickets wird bei der Arbeit mit der Software stark zunehmen. Deswegen würden Sichten mit geschlossenen Tickets immer die (per System-Property definierte) maximal zulässige Anzahl an Tickets pro Sicht erreichen. Das kann negative Auswirkungen auf die Leistung des Web Clients haben und in den meisten Fällen werden die gesuchten Tickets noch nicht einmal zu den ersten 50 oder 100 Tickets gehören.

Schlussfolgerung: Eine Sicht mit geschlossenen Tickets hilft den Bearbeitern nicht weiter und kann die Systemgeschwindigkeit senken. Eine Sicht mit geschlossenen Tickets kann daher höchstens für Testumgebungen sinnvoll sein.

B.3.2.2 Editieren einer Sicht

Wählen Sie die Sicht, die Sie editieren möchten, in der Sichtenliste aus. Die Details der Sicht werden auf der rechten Seite angezeigt. Klicken Sie zum Editieren der ausgewählten Sicht einfach mit der rechten Maustaste auf ein Filtermerkmal. Das folgende Drop-down-Menü wird geöffnet:




Abbildung 30: *ConSol CM Admin Tool - Sichtenverwaltung: Editieren einer Sicht*

Das Menü enthält die folgenden Optionen:

- Queues hinzufügen oder entfernen
- Bereiche hinzufügen oder entfernen
- Statisches Merkmal hinzufügen oder entfernen
- Dynamisches Merkmal hinzufügen oder entfernen

Klicken Sie einfach auf den gewünschten Menüeintrag. Das entsprechende Fenster des *Sichtenassistenten* wird angezeigt. Dort können Sie die Filtermerkmale, wie in Erstellen einer Sicht beschrieben, hinzufügen oder löschen. Der Sichtenassistent kann auch durch einen Doppelklick auf ein Filtermerkmal geöffnet werden.

Sie können die Sichtenmerkmale nicht editieren, indem Sie auf *Bearbeiten* klicken. Hier können Sie nur den Namen und die Beschreibung der Sicht ändern.

B.3.2.3 Löschen einer Sicht

Klicken Sie unter der Sichtenliste auf den Button *Löschen*, um die ausgewählte Sicht zu löschen. Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass Sie die Sicht wirklich löschen möchten. Wenn Sie auf *Ja* klicken, steht die Sicht den Bearbeitern nicht mehr zur Verfügung. Die Berechtigungen der Bearbeiter sind davon nicht betroffen.

B.3.2.4 Kopieren einer Sicht

Mit dem Button *Kopieren* können Sie beim Erstellen einer Sicht Zeit sparen. Die ausgewählte Sicht wird als Ganzes kopiert und Sie können die Kopie danach editieren. Die neue Sicht hat zunächst den gleichen Namen wie die kopierte Sicht. Sie können den Namen ändern, indem Sie einen Doppelklick

auf den Namen machen oder auf den Button *Bearbeiten* klicken.

B.4 Bearbeiterfunktionen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

B.4.1 Einleitung 72

B.4.2 Erstellen und Editieren einer Bearbeiterfunktion 74

B.4.3 Löschen einer Bearbeiterfunktion 76

B.4.4 Deaktivieren und Aktivieren einer Bearbeiterfunktion 76

B.4.5 Bearbeiterberechtigungen für Bearbeiterfunktionen 76

B.4.1 Einleitung

Bearbeiterfunktionen werden verwendet, wenn Sie für ein Ticket einen zusätzlichen Bearbeiter brauchen, z. B. einen Teamleiter, der eine Entscheidung treffen muss, bevor das Ticket im Workflow vorwärts bewegt werden kann.

Sie können Bearbeiterfunktionen im Admin Tool mit dem Navigationselement *Bearbeiterfunktionen* der Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen* verwalten.




Abbildung 31: *ConSol CM Admin Tool - Bearbeiterfunktionen*

Die zugehörigen Aktivitäten für so einen Prozess müssen im Workflow erstellt werden. Bearbeiterfunktionen werden Bearbeiterrollen zugewiesen, die wiederum den entsprechenden Bearbeitern zugewiesen werden. Im Web Client können beim Hinzufügen eines Bearbeiters zu einem Ticket eine Funktion und ein Bearbeiter ausgewählt werden.




Abbildung 32: *ConSol CM Web Client - Zuweisen eines (zusätzlichen) Bearbeiters mit einer Bearbeiterfunktion*

B.4.2 Erstellen und Editieren einer Bearbeiterfunktion

Eine Bearbeiterfunktion wird mit ihrem Namen definiert. Wenn Sie auf den Button *Hinzufügen* klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Namen eingeben können. Dasselbe Fenster erscheint, wenn Sie auf *Bearbeiten* klicken, um eine Bearbeiterfunktion zu editieren. Die Checkbox *Mit Wahloption* muss markiert werden, wenn zusätzliche Bearbeiter die Berechtigung zum Ausführen einer bestimmten Aktivität haben sollen, z. B. eine Genehmigung erteilen, damit das Ticket vorwärts bewegt werden kann. Der Genehmigungsstatus wird dann im Ticket angezeigt.

⚠ Nach der Erstellung einer Bearbeiterfunktion kann die Checkbox *Mit Wahloption* nicht mehr deaktiviert werden.




Abbildung 33: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen oder Editieren einer Bearbeiterfunktion*

Sie können den Namen der Bearbeiterfunktion in diesem Fenster auch lokalisieren. Die verfügbaren Sprachumgebungen werden auf der linken Seite der Tabelle angezeigt. Geben Sie im Feld *Wert* auf der rechten Seite in jeder zusätzlichen Sprache den Namen der Bearbeiterfunktion ein. Klicken Sie auf *OK*. Die Bearbeiterfunktion wird jetzt erstellt und der Name wird in der Sprache angezeigt, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat.

B.4.3 Löschen einer Bearbeiterfunktion

Eine Bearbeiterfunktion kann nur gelöscht werden, wenn sie keiner Rolle zugewiesen ist. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt, und Sie können diese Bearbeiterfunktion nur deaktivieren (siehe unten).

Um eine Bearbeiterfunktion zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsfenster *Ja* klicken, wird die Bearbeiterfunktion aus der Liste und aus dem System gelöscht.

B.4.4 Deaktivieren und Aktivieren einer Bearbeiterfunktion

Wenn eine Bearbeiterfunktion noch einer Rolle zugewiesen ist, aber nicht mehr benötigt wird, können Sie sie deaktivieren. Wählen Sie dazu die Bearbeiterfunktion aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Eine Bearbeiterfunktion kann nicht mehr zugewiesen werden. Klicken Sie unten auf der Seite einfach auf *Aktivieren*, um die Funktion wieder zu aktivieren.

B.4.5 Bearbeiterberechtigungen für Bearbeiterfunktionen

Bearbeitern, bzw. deren Rollen können spezielle Berechtigungen erteilt werden, die sich nur auf die Tickets beziehen, denen der Bearbeiter mit dieser Rolle als Bearbeiter mit einer bestimmten Funktion zugewiesen ist. Diese Berechtigungen werden als Queue-Berechtigungen erteilt (siehe auch Abschnitt Rollenverwaltung). Dieses Prinzip stellt eine gute Grundlage für ein komplexes Prozessmanagement dar, bei dem Personen mit unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten gleichzeitig an einem Vorfall arbeiten.

In der Rollenverwaltung (Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen*, Navigationselement *Rollen*) können Sie folgende Berechtigungen erteilen/entziehen (eine detaillierte Beschreibung der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Rollenverwaltung):





Abbildung 34: *ConSol CM Admin Tool - Berechtigungen für Bearbeiterfunktionen*

C - Abschnitt Ticketdatenmodell und GUI-Design



Ticketdatenmodell und GUI-Design

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie das Datenmodell für Ticketdaten definiert wird, d. h. die Definition der Benutzerdefinierten Felder und die Positionierung der Benutzerdefinierten Felder auf der GUI des Web Clients. Einige der Datenstrukturen (Sortierte Listen, MLAs) können allerdings auch für Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder verwenden werden, siehe Abschnitte Verwaltung von Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten und CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells. Das Web Client Dashboard, eine in Version 6.9.4 eingeführte neue Funktion, wird ebenso beschrieben wie die Seitenanpassung, ein leistungsfähiger Mechanismus zur Konfiguration des Layouts und der Funktionalitäten des Web Clients.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Bezeichnungen konfigurieren, die im Web Client angezeigt werden.

In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:

- Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells)
- Verwaltung von Sortierten Listen
- MLA-Verwaltung

- Ticketprotokoll
- Konfiguration des Web Client Dashboards
- Seitenanpassung

C.1 Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells)

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

C.1.1 Einleitung 80

C.1.2 Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern mit dem Admin Tool 82

C.1.3 Tab Ticket-Daten 83

C.1.4 Tab Aktivitäts-Formulare 95

C.1.5 Häufig verwendete Annotationen 102

C.1.1 Einleitung

Benutzerdefinierte Felder werden für Tickets definiert. Standardmäßig enthalten alle Tickets Informationen über den zugewiesenen Bearbeiter, das Erstellungsdatum, die aktuelle Queue und den aktuellen Bereich. Diese Standardfelder werden im oberen Teil des Tickets neben dem Ticket-Icon angezeigt. Zusätzlich zu diesen Feldern kann der CM-Administrator Benutzerdefinierte Felder definieren, die an den mit ConSol CM umgesetzten Anwendungsfall angepasst sind. Beispiele für Benutzerdefinierte Felder sind *Priorität*, *Softwaremodul*, *Reaktionszeit* oder *Verkaufspotential*. Benutzerdefinierte Felder gehören immer zu Benutzerdefinierten Feldgruppen, die dann den Queues zugewiesen werden, damit die Benutzerdefinierten Felder verfügbar sind.



Abbildung 35: *Benutzerdefinierte Felder auf der Web-Client-GUI*

Eine **Benutzerdefinierte Feldgruppe**:

- kann der Queue zugewiesen werden. Zum Beispiel kann die Benutzerdefinierte Feldgruppe *helpdesk_fields* der Queue *HelpDesk* zugewiesen werden.
- kann während des Prozesses im Web Client ein- und ausgeblendet werden. Zum Beispiel können Sie die Benutzerdefinierte Feldgruppe *Lösung* erst später im Prozess einblenden, sodass sie angezeigt wird, wenn der Bearbeiter eine Lösung für das vom Kunden gemeldete Problem gefunden hat. Einzelne Benutzerdefinierte Felder können nicht ein- oder ausgeblendet werden.
- kann unter den Standardfeldern oder als Tab im *Gruppenbereich* angezeigt werden. Im letzteren Fall ist der (lokalisierte) Name der Benutzerdefinierten Feldgruppe der Titel und das Mouseover des Tabs. Wenn die Benutzerdefinierte Feldgruppe im Kopfbereich des Tickets angezeigt wird, ist der Gruppenname nicht sichtbar.
- wird mittels Gruppenannotationen konfiguriert. Annotationen werden verwendet, um spezielle Parameter und Eigenschaften einer Benutzerdefinierten Feldgruppe zu definieren, wie zum Beispiel der initiale Anzeigemodus auf der Benutzeroberfläche. Weitere Informationen über die verfügbaren Gruppenannotationen finden Sie in Liste der Gruppenannotationen.
- wird auf der GUI des Web Clients entsprechend der Position in der Liste der Benutzerdefinierten Feldgruppen angeordnet, die die Reihenfolge der Benutzerdefinierten Feldgruppen im Kopfbereich des Tickets bzw. die Reihenfolge der Tabs festlegt.

Ein **Benutzerdefiniertes Feld**:

- wird immer innerhalb einer Benutzerdefinierten Feldgruppe definiert.
- wird einer Queue als Teil einer Benutzerdefinierten Feldgruppe zugewiesen.
- kann durch Annotationen unsichtbar gemacht werden, aber als Einzelfeld nicht während des Prozesses ein- oder ausgeblendet werden.
- wird mittels Feldannotationen konfiguriert. Mit Annotationen werden spezielle Parameter und Eigenschaften eines Benutzerdefinierten Feldes definiert, z. B. die Position auf der Benutzeroberfläche. Weitere Informationen über die verfügbaren Feldannotationen finden Sie in Liste der Feldannotationen.
- wird auf der GUI des Web Clients entweder entsprechend dem Wert der Annotation *position* oder, wenn keine *position* angegeben ist, entsprechend der Position in der Liste angeordnet (das erste Benutzerdefinierte Feld in der Liste wird zuerst auf der GUI angezeigt).

Um neue **Benutzerdefinierte Felder** für eine Queue zu definieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Definieren Sie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe und setzen Sie die entsprechenden Annotationen.
2. Definieren Sie alle Sortierten Listen, die Sie für die Benutzerdefinierten Felder benötigen werden (siehe Verwaltung von Sortierten Listen). Wenn das Benutzerdefinierte Feld *Priorität* zum Beispiel eine Liste der Prioritäten enthalten soll, müssen Sie diese Liste zuerst definieren.
3. Definieren Sie alle Benutzerdefinierten Felder in der neuen Benutzerdefinierten Feldgruppe.
4. Weisen Sie die neue Benutzerdefinierte Feldgruppe der Queue zu, in der die Benutzerdefinierten Felder benötigt werden.
5. Testen Sie das Ergebnis auf der GUI des Web Clients. Sie müssen sich dazu nicht erneut anmelden, es reicht aus, eine Seite mit einem Ticket in der entsprechenden Queue mit F5 zu aktualisieren.

Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten detailliert erklärt.

Wenn einige Datenfelder in einem oder mehreren Prozessen als Formular angeboten werden sollen, müssen dazu Aktivitäts-Formulare (ACFs) definiert werden. Dies ist im Abschnitt Tab Aktivitäts-Formulare erklärt.

C.1.2 Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern mit dem Admin Tool

Im Admin Tool werden Benutzerdefinierte Felder mit dem Navigationselement *Benutzerdefinierte Felder* in der Navigationsgruppe *Tickets* verwaltet.




Abbildung 36: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern*

Die Navigationsgruppe Tickets hat zwei Tabs:

- Tab Ticket-Daten: In diesem Tab werden Benutzerdefinierte Feldgruppen und Benutzerdefinierte Felder definiert.
- Tab Aktivitäts-Formulare: In diesem Tab werden Aktivitäts-Formulare definiert.

Diese beiden Tabs sind in den folgenden Abschnitten detailliert erklärt.

C.1.3 Tab *Ticket-Daten*

In diesem Tab können Sie Gruppen und Felder für die Daten des Tickets definieren.

C.1.3.1 Erstellen einer Benutzerdefinierten Feldgruppe

Klicken Sie zum Erstellen einer Benutzerdefinierten Feldgruppe einfach unter der Liste auf der linken Seite auf den Button *Hinzufügen*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 37: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Erstellen einer Benutzerdefinierten Feldgruppe*

- **Name**
  Geben Sie einen Namen für die Benutzerdefinierte Feldgruppe ein. Der Name muss eindeutig sein.
- **Für alle Queues**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, sind die Benutzerdefinierten Felder dieser Gruppe in allen Queues sichtbar. Eine *für alle Queues* markierte Benutzerdefinierte Feldgruppe wird automatisch jeder neuen Queue zugewiesen. Normalerweise sind Benutzerdefinierte Feldgruppen für Ticketdaten nur in bestimmten Queues verfügbar (siehe Queue-Verwaltung).

- **Skripte für abhängige sortierte Listen**
  Skripte für abhängige sortierte Listen definieren die Struktur von *abhängigen sortierten Listen* (hierarchische Listen mit mehreren Ebenen), die in Benutzerdefinierten Feldern und Feldgruppen verwendet werden. Mit abhängigen sortierten Listen können Sie die Auswahl in Listen mit mehreren Ebenen einschränken. Auf diese Weise können Sie ein Element aus der Liste auswählen, und es werden in der darunterliegenden Hierarchieebene nur die für diese Auswahl passenden Ergebnisse angezeigt. Die Sortierten Listen (einfache Listen) für Benutzerdefinierte Felder müssen in der Verwaltung von Sortierten Listen erstellt werden, während die Skripte, mit denen diese zu abhängigen sortierten Listen verbunden werden, als Admin-Tool-Skript erstellt werden, siehe auch Abschnitt Admin-Tool-Skripte.
  Um Skripte für abhängige sortierte Listen einer Benutzerdefinierten Feldgruppe zuzuweisen, wählen Sie die gewünschten Skripte in der Liste *Verfügbare Skripte* aus und verschieben Sie sie in die Liste *Zugewiesene Skripte*, indem Sie auf den Button *Zuweisen* klicken.
- **Lokalisierte Werte**
  Geben Sie im Feld *Wert* in jeder zusätzlichen Sprache den Namen der Gruppe ein. Der Name wird auf der Benutzeroberfläche des Web Clients in der Sprache angezeigt, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name*, verwendet.

C.1.3.2 Editieren einer Benutzerdefinierten Feldgruppe

Wenn Sie eine Listengruppe editieren möchten, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird dasselbe Fenster geöffnet wie für die Erstellung einer Benutzerdefinierten Feldgruppe. Sie können alle Felder ändern und Ihre Änderungen durch Klicken auf *OK* speichern.

C.1.3.3 Annotieren einer Benutzerdefinierten Feldgruppe

Benutzerdefinierte Feldgruppen werden annotiert, um ihre Eigenschaften zu definieren, z. B. wo eine Gruppe im Web Client angezeigt wird, ob eine Gruppe indexiert ist oder ob sie sichtbar sein soll. Sie können zum Beispiel definieren, ob eine Gruppe im Web Client sichtbar sein soll (Annotation *group-visibility*) oder ob sie im *Gruppenbereich* des Web Clients angezeigt werden soll (Annotation *show-in-group-section*). Wählen Sie zum Zuweisen von Annotationen eine Gruppe aus und klicken Sie auf den Button *Annotieren*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 38: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Zuweisen von Annotationen zu einer Benutzerdefinierten Feldgruppe*

Im rechten Teil des Fensters werden die verfügbaren Annotationen angezeigt. Im Auswahlfeld über der Liste können Sie die Liste nach Annotationstyp filtern (z. B. *common* oder *layout*). Wählen Sie die gewünschten Annotationen aus und verschieben Sie sie in die Liste *Zugewiesene Annotationen* auf der linken Seite, indem Sie auf den Button *Zuweisen* klicken. Diese Liste kann ebenfalls nach Annotationstyp gefiltert werden. Klicken Sie auf *OK*, um die Annotationen zur Benutzerdefinierten Feldgruppe zuzuweisen und das Fenster zu schließen. Details dazu finden Sie in Annotationen, Abschnitt *Gruppenannotationen*.

Die Annotationen werden jetzt mit ihrem Standardwert (sofern verfügbar, z. B. *true* oder *false*) in der unteren linken Ecke der Admin-Tool-Seite angezeigt. Sie können den Wert verändern, indem Sie einen Doppelklick in das entsprechende Feld *Wert* machen und den gewünschten Wert eingeben. Drücken Sie danach die *Eingabetaste*.

Die Benutzerdefinierten Feldgruppen werden im Web Client in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in dieser Liste stehen. Wählen Sie eine Gruppe aus und klicken Sie auf die Symbole *Nach oben* und *Nach unten*, wenn Sie die Position der Gruppe in der Liste ändern möchten.

C.1.3.4 Löschen einer Benutzerdefinierten Feldgruppe

Eine Benutzerdefinierte Feldgruppe kann nur gelöscht werden, wenn sie keiner Queue bzw. keinem Ticket zugewiesen ist. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt, dass Sie die Gruppe nur deaktivieren können (siehe unten). Um eine Benutzerdefinierte Feldgruppe zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird die Gruppe mit ihren Feldern aus der Liste und aus dem System gelöscht.

C.1.3.5 Aktivieren oder Deaktivieren einer Benutzerdefinierten Feldgruppe

Wenn Sie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe nicht löschen können, oder für den Fall, dass sie später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie sie deaktivieren. Wählen Sie dazu die Gruppe aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Deaktivierte Benutzerdefinierte Feldgruppen werden im Web Client nicht angezeigt. Klicken Sie unter der Gruppenliste einfach auf den Button *Aktivieren*, um die Gruppe wieder zu aktivieren.

C.1.3.6 Erstellen eines Benutzerdefinierten Feldes

Benutzerdefinierte Felder enthalten Daten für Tickets, z. B. Priorität, Service-Level, Deadline oder Hardwaremodul. Die Felder einer Benutzerdefinierten Feldgruppe werden auf der rechten Seite erstellt. Wählen Sie zuerst die gewünschte Gruppe auf der linken Seite aus und klicken Sie dann rechts unter dem Bereich *Felder* auf den Button *Hinzufügen*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 39: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Erstellen eines Benutzerdefinierten Feldes für Ticketdaten*

Füllen Sie folgende Informationen aus:

- **Name:**
  Geben Sie einen Namen für das Benutzerdefinierte Feld ein. Der Name muss innerhalb der Benutzerdefinierten Feldgruppe eindeutig sein.

- **Datentyp**
  Wählen Sie einen der verfügbaren Datentypen für das neue Benutzerdefinierte Feld. Siehe Arten von Datenfeldern.
- **Gehört zu:**
  In diesem Feld werden die verfügbaren Benutzerdefinierten Felder für die Datentypen *list* und *struct* angezeigt, mit denen Listen und Tabellen erstellt werden. Wählen Sie im Drop-down-Feld, zu welcher *list* oder *struct* das Benutzerdefinierte Feld gehört (sofern relevant).
- **Lokalisierte Werte:**
  Geben Sie im Feld *Wert* in jeder zusätzlichen Sprache den Namen des Benutzerdefinierten Feldes ein. Der Name wird auf der Benutzeroberfläche des Web Clients in der Sprache angezeigt, die der Benutzer im Browser eingestellt hat. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name*, verwendet.

Arten von Datenfeldern

Die folgenden Datentypen sind für Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder verfügbar.

- **boolean (Ja/Nein)**
  Werte: true/false. Je nach Einstellung in der Annotation *boolean-type* wird der Wert als Checkbox, Radio-Button oder Drop-down-Liste angezeigt.

  Wenn Sie in CM-Workflows oder im Admin Tool mit Skripten arbeiten, sollten Sie wissen, dass das Verhalten von Boolean-Feldern, die als Checkboxen dargestellt werden, d. h. mit der Annotation *boolean-type = checkbox* (Standardwert) versehen sind, anders ist als in früheren CM-Versionen!

  - **In CM-Versionen vor 6.9.4.0:**
    Wenn ein Boolean-Feld noch nicht angefasst wurde, ist der Wert *false*. Wenn es aktiviert wird, ist der Wert *true*, und wenn es danach wieder deaktiviert wird, ist der Wert wieder *false*.
  - **In Version 6.9.4.0 und höher:**
    Wenn ein Boolean-Feld noch nicht angefasst wurde, ist der Wert *NULL*. Wenn es aktiviert wird, ist der Wert *true*, und wenn es danach wieder deaktiviert wird, ist der Wert *false*.

  Felder, die in der Datenbank bereits mit Werten gefüllt sind, werden während des Updates von einer Version vor 6.9.4.0 auf Version 6.9.4.0 und höher nicht verändert.

  Boolean-Felder, die als Radio-Button (Annotation *boolean-type = radio*) oder Drop-down-Liste (Annotation *boolean-type = select*) dargestellt sind, hatten schon immer das Verhalten, das für Version 6.9.4.0 oder höher beschrieben ist, d. h. sie haben den Wert *NULL*, wenn sie noch nicht angefasst wurden.

- **date (Datum)**
  Format und Genauigkeit können über Annotationen festgelegt werden.

- **enum (Sortierte Liste)**
  Für Sortierte Listen. Die Bearbeiter können im Web Client zwischen einem der Listenwerte wählen. Die Sortierten Listen und ihre Werte müssen zuvor in der Verwaltung von Sortierten Listenerstellt worden sein. Wählen Sie den gewünschten *Listentyp* und die *Listengruppe* in den Feldern darunter.
- **list (Liste)**
  Ein Feld dieses Datentyps ist der erste Schritt zur Erstellung einer Liste (eine Spalte) oder einer Tabelle (mehrere Spalten) von Eingabefeldern im Web Client.
  - Für eine **Tabelle** wird im nächsten Schritt ein anderes Feld des Typs *struct* erstellt (siehe unten), das später die Eingaben der einzelnen Listenfelder enthält (die die Spalten der Tabelle sind). Wenn Sie also eine Tabelle erstellen möchten, müssen Sie zuerst ein Feld des Typs *struct* erzeugen (siehe unten), bevor Sie die Felder für die Tabellenspalten hinzufügen können.
  - Für eine **einfache Liste** ist der nächste Schritt die Erstellung der Felder, die zu der Liste gehören. In diesem Fall ist kein *struct* erforderlich.

  Für alle Felder, die zu einer Liste oder Tabelle gehören, müssen Sie die Abhängigkeiten im Feld *Gehört zu* angeben (siehe unten). Ein Tabellenfeld (ein normales Datenfeld), gehört zum Beispiel immer zu einem *struct* und ein *struct* gehört immer zu einer *list*.
- **struct (Struktur)**
  Mit einem Datenfeld dieses Typs wird eine Datenstruktur (Zeile einer Tabelle) definiert, die ein oder mehrere Felder umfasst. Das ist der zweite Schritt zur Erstellung einer Tabelle, nachdem Sie zuerst ein Feld des Typs *list* erstellt haben. Im nächsten Schritt fügen Sie die Felder für die Spalten der Tabelle hinzu. Die Abhängigkeiten müssen für jedes Datenfeld im Feld *Gehört zu* (siehe unten) gesetzt werden, d. h. ein *struct* gehört immer zu einer *list*.




Abbildung 40: *Schema: List of Structs*

Technisch gesehen ist eine Liste ein Array, der in jedem Feld eine Map (= Paare von Schlüssel:Wert) enthält.




Abbildung 41: *List of structs, technisches Prinzip*

- **number (Zahl)**
  Für Ganzzahlen (Integer).
- **fixed point number (Festkommazahl)**
  Für Festkommazahlen, z. B. Währungen. Sie müssen die Gesamtanzahl der Ziffern (*Genauigkeit*) und die Anzahl der Ziffern nach dem Komma (*Skalierung*) in den entsprechenden Feldern eingeben.
- **string (Text)**
  Für bis zu 4000 alphanumerische Zeichen.

  ⚠ Beschränkung bei der Verwendung einer Oracle-Datenbank: Es können höchstens 4000 Bytes in UTF-Codierung gespeichert werden. Ab Oracle12c.

- **long string (Text)**
  Für große Objekte

  ⚠ Beim Datentyp *long string (Text)* hängt die Grenze von dem für ConSol CM verwendeten Datenbanksystem ab: MS SQL Server: 2 GByte; MySQL: 4 GByte; Oracle: 16 - 64 GByte (je nach Page-Größe des Tablespace).

- **short string (Text)**
  Für bis zu 255 alphanumerische Zeichen.

  ⓘ Bei Feldern des Datentyps *string (Text)* können Sie die Felddefinition mithilfe von Annotationen präzisieren. Ein Feld des Datentyps *string* kann zum Beispiel so definiert werden, dass es eine URL enthält und automatisch als Hyperlink angezeigt wird. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt.

- **contact data reference (Referenz auf ein Kontaktdatenfeld)**
  Besonderer Datentyp, der intern als Referenz auf die mit dem Ticket verknüpften Kontakte verwendet wird. In FlexCDM (d. h. ab CM-Version 6.9.0), wird dieser Datentyp nicht mehr angezeigt, sondern nur noch intern im CM-System verwendet.

- **MLA field (Baum sortierter Listen)**
  Dieser Datentyp wird für Felder verwendet, die hierarchische Listen mit einer Baumstruktur enthalten, das sogenannte *MLA* (Multi Level Attributes). Der Name dieses Feldes ist der Name des neuen MLA, das in der MLA-Verwaltung angelegt werden muss. Die Gruppe des Feldes muss angegeben werden, nachdem das MLA erstellt wurde.

⚠ Der Datentyp, den Sie beim Erstellen eines Datenfeldes verwenden, kann danach nicht mehr verändert werden!

Details über String-Felder: Verwenden von Annotationen zum Anpassen von Strings

String-Felder werden häufig für Kunden-, Ticket- und Ressourcendaten verwendet und in Strings kann unterschiedlicher Inhalt gespeichert werden, zum Beispiel ein Textfeld mit einem Kommentar, ein einfaches Eingabefeld mit nur 20 Zeichen, eine URL oder ein Passwort. Das Anpassen von String-Feldern erfolgt mithilfe von speziellen Annotationen, die auf der Seite Annotationen des Anhangs aufgeführt sind. Da die Arbeit mit diesen Annotationen zu den alltäglichen Aufgaben eines CM-Administrators gehört, sind die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Annotationen zusätzlich an dieser Stelle erklärt.

Wie kann ich ...

... statt einer einzelnen Zeile ein **Textfeld** einfügen?

Wert für Annotation *text-type*: **textarea**

Die Größe des Textfeldes kann angepasst werden. Es wird je nach Webbrowser als Standardtextfeld angezeigt. Verwenden Sie die Annotation *field-size*, wenn das Textfeld eine bestimmte Größe haben soll.

... die Eingabe des Feldes für **Passwörter** ausblenden?

Wert für Annotation *text-type*: **password**

Es werden nur Punkte angezeigt. Diese Annotation legt **nicht** fest, dass das Feld ein Passwort enthält! Es definiert nur den Anzeigemodus! Verwenden Sie die Annotation *password*, um ein String-Feld zu definieren, das das CM.Track-Passwort enthält.

... einen **Hyperlink** anzeigen, den Namen statt dem Link anzeigen?

Wert für Annotation *text-type*: **url**

Die Eingabe wird im *Ansichtsmodus* als Hyperlink angezeigt. Der String muss einem bestimmten URL-Muster entsprechen:

- "^((?:mailto\:|(?:(?:ht|f)tps?)\://)1\S+)(?: (?:\|)?(.*))?$"

Der erste Teil des Strings ist der Link (URL) und der zweite Teil ist der Name, der angezeigt werden soll.

Beispiel: "http://consol.de ConSol"

... einen **Dateilink** anzeigen?

Wert für Annotation *text-type*: **file-url**

Die Eingabe wird als Link auf eine Datei im Dateisystem angezeigt. Der Webbrowser muss solche Links zulassen/unterstützen!

Beispiel: Aktivieren von file://-URLs in einem Firefox-Browser

Fügen Sie die folgenden Zeilen entweder zur Konfigurationsdatei *prefs.js* oder zu *user.js* im Benutzerprofil hinzu. Auf einem Windows-System befindet sich diese normalerweise in einem Ordner wie `C:\Benutzer\<BENUTZERNAME>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvubg4fj.default`

- user_pref("capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled", "allAccess");
- user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://cm-server.domain.com:8080");
- user_pref("capability.policy.policynames", "localfilelinks");

Alternativ kann ein Add-on des Firefox-Browsers wie *Local Filesystem Links* installiert werden, um einfacher auf die referenzierten Dateien und Ordner zugreifen zu können.

Dieser Link wird auch als Tooltip angezeigt.

Die URL ist korrekt formatiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie beginnt mit *file:* gefolgt von normalen Schrägstrichen:
  - drei Schrägstriche "///" für Dateien, die sich auf demselben Computer befinden wie der Browser (alternativ "//localhost/") oder
  - zwei Schrägstriche gefolgt vom Servernamen und einem weiteren Schrägstrich für Dateien auf Dateiservern, die vom Rechner, auf dem der Webbrowser läuft, erreichbar sind.
- Danach folgt der vollständige Dateipfad, der mit dem Dateinamen endet.
- Auf Microsoft Windows-Systemen wird der Pfad ebenfalls mit normalen Schrägstrichen anstelle von umgekehrten Schrägstrichen geschrieben.
- Der Laufwerksbuchstabe eines lokalen Pfads auf Microsoft Windows-Systemen wird wie üblich verwendet, zum Beispiel *C:*.
- Pfade mit Leerzeichen und Sonderzeichen wie "{, }, ^, #, ?" müssen auf Microsoft Windows-Systemen mit Prozentzeichen kodiert werden (z. B. mit "%20" für ein Leerzeichen).

Beispiel-URLs:

- file://file-server/path/to/my/file.ext
- file:///linux/local/file.pdf
- file:///C:/Users/myuser/localfile.doc

... ein **Label** definieren?

Wert für Annotation *text-type*: **label**

Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das grau angezeigt wird. Verwenden Sie die Annotation *label-group*, um das Label und die dazugehörigen Eingabefelder zu verknüpfen.

... ein Feld für das **CM.Track-Login** definieren?

Wert für Annotation *username*: **true**

Wird für die Authentifizierung beim CM.Track-Server verwendet. Nur für Datenobjektgruppenfelder in einem Kontaktobjekt.

... ein Feld für das **CM.Track-Passwort** definieren?

Wert für Annotation *password*: **true**

Wird (im Datenbankmodus) für die Authentifizierung beim CM.Track-Server verwendet. Nur für Datenobjektgruppenfelder in einem Kontaktobjekt.

ein Feld für **gültige E-Mail-Adressen** definieren?

Wert für Annotation *email*: **true**

Das Feld darf nur gültige E-Mail-Adressen enthalten. Die Eingabe wird gemäß des Standardformats für E-Mail-Adressen validiert <name>@<domain>.

C.1.3.7 Editieren eines Benutzerdefinierten Feldes

Wenn Sie ein Benutzerdefiniertes Feld editieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird dasselbe Fenster geöffnet wie für die Erstellung eines Benutzerdefinierten Feldes. Mit Ausnahme von *Datentyp*, *Listentyp* und *Listengruppe* können Sie alle Felder ändern und die Änderungen durch Klicken auf *OK* speichern.

C.1.3.8 Annotieren eines Benutzerdefinierten Feldes

So wie Benutzerdefinierte Feldgruppen werden auch Benutzerdefinierte Felder annotiert, um die Eigenschaften des Feldes zu definieren, z. B. ob es schreibgeschützt ist und an welcher Stelle der Web-Client-GUI es angezeigt werden soll. (Im Abschnitt Annotationen finden Sie eine Liste aller verfügbaren Annotationen.) Wählen Sie ein Feld aus und klicken Sie unter der Liste auf den Button *Annotieren*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 42: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Zuweisen von Annotationen zu einem Benutzerdefinierten Feld*

Im rechten Teil des Fensters werden die verfügbaren Annotationen angezeigt. Im Auswahlfeld über der Liste können Sie die Liste nach Annotationstyp filtern. Wählen Sie die gewünschten Annotationen aus und verschieben Sie sie in die Liste *Zugewiesene Annotationen* auf der linken Seite, indem Sie auf den Button *Zuweisen* klicken. Diese Liste kann ebenfalls nach Annotationstyp gefiltert werden. Klicken Sie auf *OK*, um die Annotationen zum Benutzerdefinierten Feld zuzuweisen und das Fenster zu schließen.

Die Annotationen für das ausgewählte Feld werden jetzt mit ihrem Standardwert (sofern verfügbar, z. B. *true* oder *false*) in der unteren rechten Ecke der Admin-Tool-Seite angezeigt. Sie können den Wert verändern, indem Sie einen Doppelklick in das entsprechende Feld *Wert* machen und den gewünschten Wert eingeben. Drücken Sie danach die *Eingabetaste*.

Benutzerdefinierte Felder werden im Web Client in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Liste stehen, außer Sie haben das Layout mithilfe der Annotation *position* festgelegt. Sie können die Position eines Feldes in der Liste verändern, indem Sie unter der Liste auf die Buttons *Nach oben* und *Nach unten* klicken.

Hinweis zum Layout der Ticketdaten:

Sie können mehrere Spalten mit Datenfeldern pro Zeile definieren, z. B. kann die Annotation *position* mit 0, 1 oder 2 enden.

0;0 0;1 0;2

1;0 1;1 1;2

C.1.3.9 Löschen eines Benutzerdefinierten Feldes

Ein Benutzerdefiniertes Feld kann nur gelöscht werden, wenn es keiner Queue bzw. keinem Ticket zugewiesen ist. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt, dass Sie das Feld nur deaktivieren können (siehe unten). Um ein Benutzerdefiniertes Feld zu löschen, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird das Benutzerdefinierte Feld aus der Liste und aus dem System gelöscht.

C.1.3.10 Aktivieren oder Deaktivieren eines Benutzerdefinierten Feldes

Wenn Sie ein Benutzerdefiniertes Feld nicht löschen können, oder für den Fall, dass es später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie es deaktivieren. Wählen Sie dazu das Feld aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Ein deaktiviertes Benutzerdefiniertes Feld wird im Web Client nicht angezeigt. Klicken Sie unter der Liste der Benutzerdefinierten Felder einfach auf *Aktivieren*, um das Feld wieder zu aktivieren.

C.1.4 Tab *Aktivitäts-Formulare*

C.1.4.1 Einleitung

Ein Aktivitäts-Formular ist ein Webformular, das während des Prozesses angezeigt wird, z. B. wenn der Bearbeiter an dem Ticket arbeitet. Wenn der Bearbeiter auf eine Workflow-Aktivität klickt, wird zuerst das ACF angezeigt. Der Bearbeiter muss bestimmte Datenfelder ausfüllen und die Änderungen speichern, um fortzufahren und die Workflow-Aktivität durchzuführen.




Abbildung 43: *Beispiel für ACF*

Die Benutzerdefinierten Felder, die in einem ACF verwendet werden, müssen zuerst im ConSol CM Admin Tool als normale Benutzerdefinierte Felder definiert werden. ACFs können Benutzerdefinierte Felder aus einer oder mehreren Benutzerdefinierten Feldgruppen enthalten. Die ACFs werden mit dem ConSol CM Process Designer in den Prozess (Workflow) integriert. Dort können Sie auch festlegen, welche Benutzerdefinierten Felder Pflichtfelder sind und welche Felder optional sind. Die Anzeige eines ACF kann von einer Bedingung abhängen, z. B. wird das ACF *Grund der Ablehnung der Anfrage* nur angezeigt, wenn der Kunde den Status *Gold* oder *Platin* hat. ACF-Abhängigkeiten werden mithilfe von Skripten konfiguriert. Dies ist detailliert im *ConSol CM Process Designer Handbuch* beschrieben.

C.1.4.2 Definition von Aktivitäts-Formularen (ACFs)

In diesem Tab können Sie Aktivitäts-Formulare (ACF) erstellen, die im Process Designer Aktivitäten zugewiesen werden können. Diese werden verwendet, um Eingaben im Web Client zu erfassen, wenn bei einer manuellen Workflow-Aktivität Informationen für den nächsten Schritt vorbereitet werden, z. B. ein Ticket muss analysiert werden, bevor es vorwärts bewegt werden kann, oder es wird Feedback für ein Ticket benötigt. ACFs bestehen aus einem Satz an Benutzerdefinierten Feldern, die zuvor im Tab *Ticket-Daten* erstellt worden sind. Ein ACF kann Benutzerdefinierte Felder aus mehr als einer Benutzerdefinierten Feldgruppe enthalten. Alle Benutzerdefinierten Feldgruppen müssen allerdings der Queue zugewiesen sein, der der Workflow zugewiesen ist, in dem das ACF verwendet wird. Detaillierte Informationen über den Einsatz von ACFs im Workflow und die Funktionen, die mit ACF-Skripten programmiert werden können, finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.




Abbildung 44: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Aktivitäts-Formular*

C.1.4.3 Erstellen eines Aktivitäts-Formulars

Klicken Sie zum Erstellen eines ACFs einfach unter der Liste auf der linken Seite auf den Button *Hinzufügen*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet (das gleiche Fenster wird zum Erstellen und Editieren eines ACFs angezeigt).




Abbildung 45: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Aktivitäts-Formular erstellen*

Geben Sie folgende Daten ein oder wählen Sie die gewünschten Werte aus:

- **Name**
  Geben Sie den Namen des ACFs in diesem Feld ein. Sie können den Namen lokalisieren, indem Sie auf den Button *Lokalisieren* klicken (siehe Lokalisieren eines Aktivitäts-Formulars).
- **Beschreibung**
  Geben Sie eine Beschreibung des ACFs in diesem Feld ein. Die Beschreibung wird im Web Client als Überschrift des ACFs angezeigt. Sie können die Beschreibung lokalisieren, indem Sie auf den Button *Lokalisieren* klicken (siehe Lokalisieren eines Aktivitäts-Formulars).
- **Queue anzeigen**
  Markieren Sie diese Checkbox, wenn die Queue des Tickets mit dem ACF im Web Client angezeigt werden soll.
- **Bearbeiter anzeigen**
  Markieren Sie diese Checkbox, wenn der Bearbeiter des Tickets mit dem ACF im Web Client angezeigt werden soll.

- **Spaltenlimit**
  Nummernfeld. Definiert die Anzahl der Spalten für die Anzeige der Benutzerdefinierten Felder im ACF. *0* bedeutet, dass es kein Spaltenlimit gibt, das heißt, alle Benutzerdefinierten Felder stehen in einer einzigen Zeile. Sie können für die einzelnen Benutzerdefinierten Felder auch mit dem Parameter *In neuer Zeile anzeigen* arbeiten (siehe unten).
- **Filter**
  In diesem Feld können Sie eine Zeichenfolge eingeben, um die zugewiesenen Benutzerdefinierten Felder nach Namen zu filtern.
- **Gruppen-Filter**
  Wählen Sie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe aus der Liste aus, wenn Sie in der Liste der verfügbaren Benutzerdefinierten Felder nur die Benutzerdefinierten Felder anzeigen möchten, die zu dieser Gruppe gehören.
- **Listen mit Benutzerdefinierten Feldern**
  Die Liste auf der rechten Seite enthält die verfügbaren Benutzerdefinierten Felder mit der entsprechenden Benutzerdefinierten Feldgruppe. Sie können die Einträge aufsteigend und absteigend sortieren, indem Sie auf das Kopfzeilenfeld der Liste klicken. Die kleinen Pfeile nach oben und nach unten zeigen die aktuelle Sortierreihenfolge an. Wählen Sie die Benutzerdefinierten Felder für das ACF in dieser Liste aus und verschieben Sie sie in die Liste *Zugewiesen* auf der linken Seite, indem Sie auf *Zuweisen* klicken.
  Für jedes zugewiesene Benutzerdefinierte Feld können Sie die Position festlegen. Die folgenden Werte sind möglich:
  - **Nächste Zelle** (Standardwert)
    Das Feld wird neben dem vorherigen Feld angezeigt und nicht in einer neuen Zeile.
  - **Neue Zeile**
    Es wird eine neue Zeile angezeigt, die mit diesem Feld beginnt.
  - **Neue Tabelle**
    Es wird in einer neuen Zeile eine neue Tabelle begonnen. Diese Option sollte für Datenstrukturen verwendet werden, z. B. eine *List of Structs*, die viel Platz benötigt und dadurch die Lesbarkeit des ACFs beeinträchtigt, da viel Platz für eine Spalte verwendet wird. Alle anderen Spalten würden ohne die Option *Neue Tabelle* nach rechts verschoben. Die folgenden vier Abbildungen verdeutlichen diese Funktion.

Die zugewiesenen Benutzerdefinierten Felder werden im Web Client in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in dieser Liste stehen. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie ein Element in der Liste auswählen und auf den Button *Nach oben* oder *Nach unten* klicken. Wenn Sie zugewiesene Benutzerdefinierte Felder entfernen möchten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf den Button *Entfernen*.

Klicken Sie zuletzt auf *OK*, um Ihre Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.




Abbildung 46: *Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 1*




Abbildung 47: *Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 2*




Abbildung 48: *Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 3*




Abbildung 49: *Beispiel für die Optimierung des ACF-Layouts, 4*

C.1.4.4 Editieren eines Aktivitäts-Formulars

Wenn Sie ein ACF editieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* oder doppelklicken Sie auf den Namen des ACFs. Zum Ändern der Details wird das gleiche Pop-up-Fenster geöffnet wie bei der Erstellung eines ACFs. Speichern Sie die Änderungen durch Klicken auf *OK*.

C.1.4.5 Löschen eines Aktivitäts-Formulars

Ein ACF kann nur gelöscht werden, wenn es keiner Workflow-Aktivität zugewiesen ist. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt, dass Sie das ACF nur deaktivieren können (siehe unten). Um ein ACF zu löschen, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird das ACF aus der Liste und aus dem System gelöscht.

C.1.4.6 Aktivieren oder Deaktivieren eines Aktivitäts-Formulars

Wenn Sie ein ACF nicht löschen können, oder es für den Fall, dass es später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie es deaktivieren. Wählen Sie dazu das ACF aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Ein deaktiviertes ACF ist im Process Designer nicht verfügbar. ACFs, die aktuell verwendet werden, können nicht deaktiviert werden. Klicken Sie unter der ACF-Liste einfach auf den Button *Aktivieren*, um das ACF wieder zu aktivieren.

C.1.4.7 Lokalisieren eines Aktivitäts-Formulars

Klicken Sie im Erstellungs- oder Editierfenster auf den Button *Lokalisieren*, um den Namen und die Beschreibung des ACFs zu lokalisieren. Im Pop-up-Fenster *Lokalisierung* werden auf der linken Seite die verfügbaren Sprachumgebungen angezeigt. Geben Sie im Feld *Wert* jeder zusätzlichen Sprache auf der rechten Seiten den entsprechenden Namen bzw. die Beschreibung ein. Nachdem Sie auf *Speichern* geklickt haben, wird der Name bzw. die Beschreibung in der Sprache angezeigt, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat.

C.1.5 Häufig verwendete Annotationen

Hier finden Sie eine Liste mit den häufig verwendeten Annotationen auf Feldebene. Eine komplette Liste von Gruppen- und Feldannotationen finden Sie in Annotationen.

groupable 103
sortable 103
readonly 103
visibility 103
text-type 103
reportable 104
field indexed 105
position 105
colspan 105
rowspan 105
field-group 106
fieldsize 106
enum field with ticket color 106
accuracy 106
format 107
maxLength 107
minLength 107
required 107

groupable

- **Typ**: cmweb-common
- **Beschreibung**: Ermöglicht die Gruppierung in der Ticketliste.
- **Werte**:
  - *true*: Wird nur für Datenfelder des Typs *enum* verwendet. Entfernen Sie die Annotation, wenn Sie die Gruppierung deaktivieren möchten.

sortable

- **Typ**: cmweb-common
- **Beschreibung**Ermöglicht die Sortierung in der Ticketliste.
- **Werte**:
  - *true*: Wird für Datenfelder des Typs *date* oder *enum* verwendet. Entfernen Sie die Annotation, wenn Sie die Sortierung deaktivieren möchten.
    Für Felder des Typs *enum* : Funktioniert nur, wenn alle Werte des *enum*-Feldes indiziert werden.

readonly

- **Typ**: common
- **Beschreibung**Zeigt an, dass das Benutzerdefinierte Feld nicht verändert werden kann.
- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld ist schreibgeschützt, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist. Wenn kein Wert oder ein anderer Wert als *false* gesetzt ist, wird *true* angenommen.

visibility

- **Typ**: common
- **Beschreibung**: Definiert, wann das Feld sichtbar ist.
- **Werte**:
  - *edit*: Das Feld wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.
  - *view*: Das Feld wird im Ansichtsmodus angezeigt.
  - *none*: Das Feld ist nicht sichtbar.
  - Wenn ein anderer Wert oder kein Wert gesetzt ist, ist das Feld immer sichtbar.

text-type

- **Typ**: component-type
- **Beschreibung**: Definiert mögliche Arten eines Felds des Datentyps *string* .

- **Werte**:
  - *text* (Standardwert): Einzeiliges Eingabefeld
  - *textarea*: Mehrzeiliges Eingabefeld
  - *password*: Eingabefeld für Passwörter.
    Das Passwort wird im Ansichtsmodus als ******* angezeigt.
  - *label*: Eingabe wird als Label angezeigt, d.h. das Feld wird nur angezeigt, es ist keine Dateneingabe möglich.
  - *url*: Eingabe wird im Anzeige-Modus als Link dargestellt. Der String muss dafür diesem URL-Muster entsprechen:
    "^((?:mailto\:|(?:(?:ht|f)tps?)\://)1\S+)(?: (?:\|)?(.*))?$"
    Beispiel: "http://consol.de ConSol"
  - *file-url*: Die Eingabe wird als Link auf eine Datei im Dateisystem angezeigt. Der Webbrowser muss solche Links zulassen/unterstützen! Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Details über String-Felder: Verwenden von Annotationen zum Anpassen von Strings. Dieser Link wird auch als Tooltip angezeigt.
    Die URL ist korrekt formatiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
    Sie beginnt mit *file:* gefolgt von normalen Schrägstrichen:
    - drei Schrägstriche "///" für Dateien, die sich auf demselben Computer befinden wie der Browser (alternativ "//localhost/") oder
    - zwei Schrägstriche gefolgt vom Servernamen und einem weiteren Schrägstrich für Dateien auf Dateiservern, die vom Rechner, auf dem der Webbrowser läuft, erreichbar sind.

    Danach folgt der vollständige Dateipfad, der mit dem Dateinamen endet. Auf Microsoft Windows-Systemen wird der Pfad ebenfalls mit normalen Schrägstrichen anstelle von umgekehrten Schrägstrichen geschrieben.
    Der Laufwerksbuchstabe eines lokalen Pfads auf Microsoft Windows-Systemen wird wie üblich verwendet, zum Beispiel C:. Pfade mit Leerzeichen und Sonderzeichen wie "{, }, ^, #, ?" müssen auf Microsoft Windows-Systemen mit Prozentzeichen kodiert werden (z. B. mit "%20" für ein Leerzeichen).
    Beispiel-URLs:
    - file://file-server/path/to/my/file.ext
    - file:///linux/local/file.pdf
    - file:///C:/Users/myuser/localfile.doc

reportable

- **Typ**: dwh
- **Beschreibung**: Gibt an, dass das Feld für Reports verwendet werden kann und an das DWH übertragen werden soll.

- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld kann in Reports verwendet werden, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist.

field indexed

- **Typ**: indexing
- **Beschreibung**: Gibt an, dass für das Feld ein Datenbankindex erstellt wird. Wenn es möglich sein soll, Ergebnistabellen (im Web Client) durch Klicken auf die Spaltenüberschrift nach einer Spalte zu sortieren, muss das entsprechende Feld indiziert sein!
- **Werte**:
  - *transitive* (Standardwert): Alle Daten werden angezeigt (Ticketdaten, Kundendaten und Ressourcendaten).
  - *unit*: Für Kundendaten verwendet. Es werden nur die Unit und die Parent Unit (d. h. Firma) als Suchergebnis zurückgegeben, Tickets werden nicht angezeigt.
  - *local*: Für Kundendaten verwendet. Es wird nur die Unit als Suchergebnis zurück-gegeben, Firmen und Tickets werden nicht angezeigt.
  - *not indexed*: Das Feld ist nicht indiziert.

position

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Definiert die Position eines Feldes im Rasterlayout oder in einer Liste (*struct*).
- **Werte**:
  - *<Zahl>;<Zahl>*: Die Werte geben die *Zeile* und *Spalte* an (Zeile;Spalte), die Nummerierung beginnt bei 0;0. Wenn kein Wert gesetzt ist, wird das Datenfeld in der ersten freien Zelle des Rasters angezeigt.
  - *0;<Zahl>*: Es wird nur der Wert *Spalte* verwendet, der Wert *Zeile* wird ignoriert.

colspan

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Spalten für das Feld im Layout reserviert werden.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Anzahl der Spalten.

rowspan

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Zeilen das Feld im Layout belegt.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Anzahl der Zeilen.

field-group

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ermöglicht die Gruppierung der Felder im Ansichtsmodus. Die Annotation wird im Bearbeitungsmodus ignoriert.
- **Werte**:
  - *<string>*: Um Felder zu gruppieren, muss für jedes Feld dieselbe Zeichenfolge als Annotation gesetzt werden. Zwei oder mehr Datenfelder sind verbunden, wenn sie für diese Annotation den gleichen Wert besitzen. Die Gruppe der verbundenen Datenfelder wird nur angezeigt, wenn in allen von ihnen Werte gesetzt sind.

fieldsize

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Die angezeigte Feldgröße im Ticketlayout.
- **Werte**:
  - *<Zeilen>;<Spalten>*: Angezeigte Feldgröße.
    Format für Felder des Datentyps *string* und *number*: n (gibt die Anzahl der Zeichen an).
    Format für *textarea*: Zeilen;Spalten (entspricht <textarea Zeilen="" Spalten="">).
    Sortierte Listen werden anstatt als Drop-down-Liste als Auswahlfeld mit n Elementen angezeigt. Format für Sortierte Listen: n.
    Hinweis: Diese Annotation dient nur zur Konfiguration des Layouts. Verwenden Sie für die Validierung *maxlength* vom Typ *group validation*.
  - *<Zahl>*: Für Datenfelder des Typs *enum*. Definiert, wie viele Werte im Listenfeld direkt sichtbar sind. Nur zu Layout-Zwecken.

enum field with ticket color

- **Typ**: ticket display
- **Beschreibung**: Legt die Hintergrundfarbe des Ticket-Icons in der Ticketliste und im Ticket fest.
- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld muss in den Sortierten Listen vorhanden sein, wo Listen, Werte und Farben definiert werden.

accuracy

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Für Datumsfelder, um den Detailgrad der angezeigten Daten zu definieren
- **Werte**:
  - *date (Standardwert)*: Datum wird ohne Zeit angezeigt.
  - *date-time*: Datum wird mit Zeit angezeigt.
  - *only-time*: Es wird nur die Zeit nicht aber das Datum angezeigt.

format

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Verwendet, um das Format von Datumsfeldern zu validieren.
- **Werte**:
  - *<Datumsformat>*: Das Muster für das Datum basiert auf *SimpleDateFormat*, z. B. dd.MM.yyyy.
    Denken Sie daran, den richtigen Wert für *colspan* einzusetzen, wenn das Format Stunden/Minuten beinhaltet. Eine Formatreferenz finden Sie in http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html.

maxLength

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Definiert die maximale Länge der Eingabe in Datenfelder des Typs *string*.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Kann für Datenfelder des Typs *string* verwendet werden.

minLength

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Definiert die minimale Länge der Eingabe in Datenfelder des Typs *string*.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Kann für Datenfelder des Typs *string* verwendet werden.

required

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Gibt an, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.
- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist. Der Benutzer kann das Ticket nicht speichern, ohne einen Wert in das Pflichtfeld eingegeben zu haben. Im Web Client sind Pflichtfelder mit einem roten Sternchen gekennzeichnet.

C.2 Verwaltung von Sortierten Listen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

C.2.1 Einleitung 109

C.2.2 Verwaltung von Sortierten Listen mit dem Admin Tool 111

C.2.1 Einleitung

Sortierte Listen, auch Enums genannt, sind Listen mit vordefinierten Listenwerten. Sie definieren eine Sortierte Liste im Navigationselement *Sortierte Listen* der Navigationsgruppe *Tickets*. Sortierte Listen werden einmal definiert und können an mehreren Stellen verwendet werden:

- als Auswahlliste (in Drop-down-Menüs) für Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder oder Ressourcenfelder des Typs *enum (Sortierte Liste)*
- als hierarchische Liste für Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder oder Ressourcenfelder des Typs *MLA field (Baum sortierter Listen)* (Multi Level Attributes, siehe Abschnitt MLA-Verwaltung)
- als abhängige sortierte Listen, d. h. Sortierte Listen, die eine Hierarchie bilden, eine Datenstruktur, die mithilfe von Skripte des Typs Abhängige sortierte Liste realisiert wird.

In der Verwaltung der Sortierten Listen definieren Sie nur die Listen, d. h. die Strukturen mit verschiedenen Listenwerten. Um diese Listen im Web Client anzuzeigen (als Werte von Benutzerdefinierten Feldern, Datenobjektgruppenfeldern oder Ressourcenfeldern), müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- ein Benutzerdefiniertes Feld des Typs *enum (Sortierte Liste)* erstellen und mit der Sortierten Liste verknüpfen.
- ein Datenobjektgruppenfeld des Typs *enum (Sortierte Liste)* erstellen und mit der Sortierten Liste verknüpfen.
- ein Ressourcenfeld des Typs *enum (Sortierte Liste)* erstellen und mit der Sortierten Liste verknüpfen.
- ein MLA erstellen, das automatisch als Benutzerdefiniertes Feld mit der Benutzerdefinierten Feldgruppe, als Datenobjektgruppenfeld mit der Datenobjektgruppe oder als Ressourcenfeld mit der Ressourcenfeldgruppe verknüpft wird, die beim Einrichten des MLAs angegeben wurde.
- ein Skript für abhängige sortierte Listen erstellen und einer Benutzerdefinierten Feldgruppe, Datenobjektgruppe oder Ressourcenfeldgruppe zuweisen.

Beispiele:

Eine Liste mit Ländernamen (Deutschland, Italien, Frankreich usw.) wird im Datenobjektgruppenfeld *Land* verwendet, das zu einem Datensatz mit Adressen gehört. Dieselbe Liste kann in den Ticketdaten als Benutzerdefiniertes Feld *Standort der Maschine* und in weiteren Datenfeldern verwendet werden. Ein anderes typisches Beispiel sind Listen mit Prioritäten (hoch, normal, niedrig usw.).

Je nach Wert der Annotation *enum-type* wird das Listenfeld im Web Client folgendermaßen angezeigt:

- **Drop-down-Menü**
  enum-type nicht gesetzt oder enum-type = select
- **Radio-Buttons**
  enum-type = radio
- **Autovervollständigen-Liste**
  enum-type = autocomplete

Wenn die Annotation *enum-type* nicht gesetzt ist, wird standardmäßig ein Drop-down-Menü angezeigt (siehe Beispiel in der folgenden Abbildung).




Abbildung 50: *ConSol CM Web Client - Sortierte Liste für die Priorität (die lokalisierten Listenwert werden als Listenelemente angezeigt)*

C.2.2 Verwaltung von Sortierten Listen mit dem Admin Tool

Sortierte Listen werden auf drei Ebenen organisiert:

- **Typ**
  Der *Typ* hilft Ihnen bei der Organisation Ihrer Listen im Admin Tool. Sein Name wird nie im Web Client angezeigt und hat keinerlei weitere Auswirkungen.
- **Gruppe**
  Die *Gruppe* stellt eine Gruppe mit Listenwerten dar, d. h. die eigentliche Liste.
- **Wert**
  Der *Wert* stellt einen Einzelwert innerhalb der Liste dar.




Abbildung 51: *ConSol CM Admin Tool - ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Sortierten Listen*

C.2.2.1 Listentypen

Erstellen eines Listentyps

Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Listentyps einfach unter der Liste im Bereich *Typ* auf der linken Seite des Fensters auf den Button *Hinzufügen* Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet.




Abbildung 52: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Sortierten Listen: Erstellen eines Listentyps*

- **Name:**
  Geben Sie den Namen für den neuen Listentyp ein. Der Name muss eindeutig sein.
- **Lokalisierte Werte:**
  Geben Sie im Feld *Wert* in jeder zusätzlichen Sprache den Namen der Typs ein. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name* verwendet.

Klicken Sie auf *OK*, um den Listentyp zu erstellen und das Fenster zu schließen.

Editieren eines Listentyps

Wenn Sie einen Listentyp editieren möchten, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird dasselbe Fenster geöffnet wie für die Erstellung eines Listentyps. Sie können alle Felder ändern und Ihre Änderungen durch Klicken auf *OK* speichern.

Löschen eines Listentyps

Ein Listentyp kann nur gelöscht werden, wenn es keine Listengruppen für ihn mehr gibt. Sie müssen also alle zu diesem Typ gehörigen Gruppen zuerst entweder löschen oder einem anderen Typ zuweisen. Um einen Listentyp zu löschen, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird der Typ aus der Liste und aus dem System gelöscht.

Aktivieren oder Deaktivieren eines Listentyps

Wenn Sie einen Listentyp nicht löschen können, oder ihn für den Fall, dass er später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie ihn deaktivieren. Wählen Sie dazu den Typ aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Klicken Sie unter der Typenliste einfach auf den Button *Aktivieren*, um den Typ wieder zu aktivieren.

C.2.2.2 Listengruppen

Erstellen einer Listengruppe

Eine Listengruppe stellt eine Liste dar, d. h. eine Listengruppe ist eine Sammlung von Listenwerten. Alle Gruppen eines Listentyps (d. h. alle Listen, die zu diesem Typ gehören) werden im mittleren Bereich des Fensters *Sortierte Listen* erstellt und gepflegt. Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Listengruppe auf der linken Seite den gewünschten Typ aus und klicken Sie dann unter dem Bereich *Gruppe* auf den Button *Hinzufügen*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 53: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Sortierten Listen: Erstellen einer Listengruppe*

- **Name:**
  Geben Sie den Namen für die neue Listengruppe ein. Der Name muss eindeutig sein.
- **Typ:**
  In diesem Feld wird der für die Gruppe ausgewählte Listentyp angezeigt. Sie können auch einen anderen Typ in der Auswahlliste wählen, z. B. wenn Sie die Gruppe einem anderen Typ zuweisen möchten.
- **Sortieren nach:**
  Hier können Sie festlegen, wie die Werte der Gruppe sortiert werden sollen:
  - **Benutzerdefiniert**
    Sie können die Reihenfolge mit den Pfeilsymbolen unter der Werteliste bestimmen.
  - **Name**
    Die Werte werden bei der Erstellung alphabetisch sortiert.
- **Template aktiviert:**
  Wenn der Wert auf *true* gesetzt ist (Checkbox markiert), wird die Sortierte Liste als *Enum-Parameter* im Textvorlagen-Manager verwendet. Der Wert ist nur für dieses Modul relevant. Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Wert die Checkbox haben soll, lassen Sie sie leer. Siehe auch Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager, String- und Enum-Parameter.

- **Lokalisierte Werte:**
  Geben Sie im Feld *Wert* in jeder zusätzlichen Sprache den Namen der Gruppe ein. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name* verwendet.

Klicken Sie auf *OK*, um die Listengruppe zu erstellen und das Fenster zu schließen.

Editieren einer Listengruppe

Wenn Sie eine Listengruppe editieren möchten, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird dasselbe Fenster geöffnet wie für die Erstellung einer Listengruppe Sie können alle Felder ändern und Ihre Änderungen durch Klicken auf *OK* speichern.

Löschen einer Listengruppe

Eine Listengruppe kann nur gelöscht werden, wenn sie nicht in Tickets oder MLAs verwendet wird. Um eine Gruppe zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird die Gruppe aus der Liste und aus dem System gelöscht.

Aktivieren oder Deaktivieren einer Listengruppe

Eine Listengruppe kann nicht deaktiviert werden, wenn sie noch in MLAs verwendet wird.

Wenn Sie eine Listengruppe nicht löschen können, oder für den Fall, dass sie später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie sie deaktivieren. Wählen Sie dazu die Gruppe aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Klicken Sie unter der Gruppenliste einfach auf den Button *Aktivieren*, um die Gruppe wieder zu aktivieren.

C.2.2.3 Listenwerte

Erstellen eines Listenwerts

Die einzelnen Werte einer Listengruppe (d. h. die Listenwerte) werden auf der rechten Seite des Fensters erstellt. Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und klicken Sie unter dem Bereich *Wert* auf *Hinzufügen*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet.




Abbildung 54: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Sortierten Listen: Erstellen eines Listenwerts*

- **Name:**
  Geben Sie den Wert ein, der im Web Client in der Sortierten Liste angezeigt werden soll.
- **Lokalisierte Werte:**
  Geben Sie im Feld *Wert* in jeder verfügbaren Sprache den Namen des Werts ein. Der Name wird auf der Benutzeroberfläche des Web Clients in der Sprache angezeigt, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der technische Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name* angezeigt.

Klicken Sie auf *Speichern und weiter*, wenn Sie weitere Werte für diese Listengruppe erstellen möchten. Um die Erstellung der Liste abzuschließen, klicken Sie auf *OK*.

Editieren eines Listenwerts

Wenn Sie einen Listenwert editieren möchten, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem Sie den Namen und die lokalisierten Werte ändern können. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern.

Festlegen einer Hintergrundfarbe

Sie können einem Listenwert eine Farbe zuweisen, indem Sie auf den Button *Farbe* klicken. Diese kann zum Beispiel für Prioritäten verwendet werden. Die Priorität eines Tickets ist dann im Web Client direkt aus der Hintergrundfarbe des Ticket-Icons ersichtlich. Damit diese Einstellung wirksam wird, muss die entsprechende Annotation gesetzt werden, siehe folgende Information.

> Beachten Sie, dass die Farbe des Ticket-Icons für eine Queue nur von einer Sortierten Liste bestimmt werden kann. Sie müssen in der Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells) die Annotation *enum field with ticket color* dem entsprechenden Benutzerdefinierten Feld des Typs *enum (Sortierte Liste)* zuweisen. Sie können die Farbe des Ticket-Icons zum Beispiel in der Queue *Helpdesk* mit dem Benutzerdefinierten Feld *Priorität* bestimmen und für die Queue *Vertrieb* dazu das Benutzerdefinierte Feld *Wahrscheinlichkeit eines Vertragsabschlusses* verwenden.

Das Pop-up-Fenster enthält eine Reihe von Farben, aus denen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe auswählen können. Klicken Sie auf die gewünschte Farbe, um sie für den ausgewählten Wert der Liste als Hintergrundfarbe festzulegen. Sie können die ausgewählte Farbe im *Vorschau*-Bereich prüfen. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Auswahl zu speichern. Klicken Sie auf *Zurücksetzen*, wenn Sie die zuletzt gespeicherte Farbe wiederherstellen möchten.




Abbildung 55: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Sortierten Listen: Festlegen der Hintergrundfarbe*

Löschen eines Listenwerts

Ein Listenwert kann nur gelöscht werden, wenn er nicht in einem MLA verwendet wird. Um einen Wert zu löschen, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird der Wert aus der Liste und aus dem System gelöscht.

> ⚠ Vergewissern Sie sich, dass der Listenwert nicht in Workflow-Skripten referenziert wird, bevor Sie ihn löschen! Das wird vom Admin Tool nicht überprüft!

Ändern der Reihenfolge in der Werteliste

Wenn Sie im Feld *Sortieren nach* einer Listengruppe die Option *Benutzerdefiniert* ausgewählt haben, können Sie die Listenwerte mit den Pfeilsymbolen unter der Liste sortieren. Klicken Sie auf den Button *Nach oben*, um den ausgewählten Wert eine Position nach oben zu verschieben, bzw. klicken Sie auf den Button *Nach unten*, um ihn eine Position nach unten zu verschieben. Wenn Sie den Wert von *Sortieren nach* von *Benutzerdefiniert* in *Name* ändern, werden die Listenwerte automatisch in alphabetischer Reihenfolge nach Namen geordnet.

Aktivieren oder Deaktivieren eines Listenwerts

Ein Listenwert kann nicht deaktiviert werden, wenn er noch in MLAs verwendet wird.

Wenn Sie einen Listenwert nicht löschen können, oder ihn für den Fall, dass er später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie ihn deaktivieren. Wählen Sie dazu den Wert aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt und der Wert ist im Web Client nicht mehr verfügbar. Klicken Sie unter der Werteliste einfach auf den Button *Aktivieren*, um den Wert wieder zu aktivieren.

C.2.2.4 Einfügen einer Sortierten Liste in das Datenmodell

Sortierte Listen können in Benutzerdefinierten Feldern (d. h. für Ticketdaten), Datenobjektgruppenfeldern (d. h. für Kundendaten) und Ressourcenfeldern (d. h. für Ressourcendaten) verwendet werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Sortierte Liste, die in den Ticketdaten eingesetzt wird.

Sortierte Listen für Ticketdaten

Um eine Sortierte Liste in ein Ticketdatenmodell einzufügen, damit sie in Queues verfügbar ist und im Web Client angezeigt wird, muss ein Benutzerdefiniertes Feld des Typs *enum (Sortierte Liste)* definiert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Abschnitt Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells).

Sortierte Listen für Kundendaten

Um eine Sortierte Liste in ein Kundendatenmodell einzufügen, damit sie im Web Client für Firmen- und Kontaktdaten verfügbar ist, muss ein Datenobjektgruppenfeld des Typs *enum (Sortierte Liste)* definiert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Datenobjektgruppenfeldern finden Sie im Abschnitt Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten.

Sortierte Listen für Ressourcendaten

Um eine Sortierte Liste in ein Ressourcendatenmodell einzufügen, damit sie in Ressourcen verfügbar ist und im Web Client angezeigt wird, muss ein Ressourcenfeld des Typs *enum (Sortierte Liste)* definiert werden. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Ressourcenfeldern finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells.




Abbildung 56: *ConSol CM Admin Tool - Definition eines Benutzerdefinierten Feldes des Typs enum (Sortierte Liste)*

C.3 MLA-Verwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

C.3.1 Einleitung 121

C.3.2 MLA-Verwaltung mit dem Admin Tool 123

C.3.1 Einleitung

MLA ist die Abkürzung für Multi Level Attribute Mit einem MLA können hierarchische Datensätze abgebildet werden, die aus mehreren Listen bestehen, die eine Baumstruktur bilden. Jedes Element der Liste kann zur nächsten Ebene führen, wobei der Name des Elements der Name der untergeordneten Liste ist. Ein MLA kann für Ticketdaten, Kundendaten oder Ressourcendaten verwendet werden.




Abbildung 57: *ConSol CM Admin Tool - Prinzip des Aufbaus eines MLA*

Beispiel:

Für das Qualitätsmanagement möchten Sie bestimmte Hardware- oder Softwareprodukte in einem Ticket angeben. Dafür können Sie ein MLA mit dem Namen *QA_MLA* erstellen. Im nächsten Schritt erstellen Sie die erste Ebene mit den Elementen *Hardware* und *Software*. Für jedes Element einer Ebene können Sie weitere Ebenen erstellen, z. B. *Grafikkarte*, *Bildschirm* und *Hauptplatine* für das Element *Hardware* usw. Die folgende Abbildung zeigt so ein MLA im Web Client.




Abbildung 58: *ConSol CM Web Client - MLA für Auswahl von Hardware und Softwarwe*

Die Sortierten Listen für die einzelnen MLA-Ebenen ...

- können in der Verwaltung von Sortierten Listen erstellt werden und bei der Definition einer neuen MLA-Ebene lediglich referenziert werden.
- können in der MLA-Verwaltung beim Einrichten eines neuen MLAs neu erstellt werden.

C.3.2 MLA-Verwaltung mit dem Admin Tool




Abbildung 59: *ConSol CM Admin Tool - MLA-Verwaltung*

Alle Einträge werden in der ausgewählten Sprache mir ihren lokalisierten Namen angezeigt (d. h. so wie sie im Web Client zu sehen sind). Sie können die Anzeigesprache dieser Seite ändern, indem Sie im Feld *Sprache wählen* über der Liste eine andere Sprachumgebung auswählen.

C.3.2.1 Erstellen eines MLAs

Klicken Sie zum Erstellen eines MLAs unter der MLA-Liste in der linken Ecke der Seite auf den Button *Hinzufügen*. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet.




Abbildung 60: *ConSol CM Admin Tool - MLA-Verwaltung: Erstellen eines MLAs*

- **Name:**
  Geben Sie einen Namen für das neue MLA ein. Der Name muss eindeutig sein.

- **Typ:**
  - **Ticket**
    Das MLA wird in Ticketdaten verwendet, d. h. in einem Benutzerdefinierten Feld.
  - **Datenobjekt**
    Das MLA wird in Kundendaten verwendet, d. h. in einem Datenobjektgruppenfeld
  - **Ressource**
    Das MLA wird in Ressourcendaten verwendet, d. h. in einem Ressourcenfeld.
- **Gruppe:**
  Wählen Sie die gewünschte Benutzerdefinierte Feldgruppe (Ticketdaten), Datenobjektgruppe (Kundendaten) oder Ressourcenfeldgruppe (Ressourcendaten) im Drop-down-Feld aus. Für das neue MLA wird automatisch ein Benutzerdefiniertes Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcenfeld vom Typ *MLA field (Baum strukturierter Listen)* in dieser Gruppe erstellt. Das ist notwendig, damit das MLA im Web Client angezeigt wird. Das Benutzerdefinierte Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcenfeld kann, wie in den Abschnitten Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells), Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten und CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells, annotiert werden.
- **Lokalisierte Werte:**
  Geben Sie im Feld *Wert* in jeder zusätzlichen Sprache den Namen des MLAs ein. Der Name wird auf der Benutzeroberfläche des Web Clients in der Sprache angezeigt, die der Benutzer im Browser eingestellt hat. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name*, verwendet.

Klicken Sie auf *OK*, um die Details des neuen MLA zu speichern.

> Sie können auch zuerst das Benutzerdefinierte Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcenfeld für das MLA erstellen. In diesem Fall finden Sie den lokalisierten Namen des Benutzerdefinierten Feldes, Datenobjektgruppenfeldes oder Ressourcenfeldes bereits in der Liste der verfügbaren MLAs.

Erstellen einer MLA-Ebene

Nachdem Sie einen Namen und ein Benutzerdefiniertes Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcenfeld für das MLA erstellt haben, können Sie mit der Definition der Ebenen fortfahren. Wählen Sie das MLA in der Liste aus und klicken Sie unter *Ebene 1* auf den Button *Hinzufügen*. Im daraufhin angezeigten Fenster *Sortierte Listen Ebene* können Sie eine Sortierte Liste für diese Ebene angeben.

Dieses Menü ist nur bei der Erstellung eines neuen MLA verfügbar, nicht aber beim Editieren eines vorhandenen MLA.




Abbildung 61: *ConSol CM Admin Tool - MLA-Verwaltung: Erstellen einer MLA-Ebene*

- **Baumpfad:**
  In diesem Feld wird der Baumpfad der neuen MLA-Ebene angezeigt. Damit können Sie immer sehen, an welcher Position sich die Ebene innerhalb des MLAs befindet. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
- **Typ wählen:**
  Wählen Sie einen Listentyp aus der Liste, um die entsprechenden Listengruppen zu verwenden, die zuvor in der Verwaltung der Sortierten Listen erstellt wurden. Alternativ können Sie hier in der MLA-Verwaltung direkt einen neuen Listentyp anlegen. Dieser neue Typ wird danach auch in der Verwaltung der Sortierten Listen angezeigt.
- **Gruppe wählen:**
  Wählen Sie aus den Listen, die in der Verwaltung der Sortierten Listen zum ausgewählten Typ gehören, die gewünschte Listengruppe für diese Ebene aus. Wenn Sie im vorherigen Schritt einen neuen Listentyp erstellt haben, müssen Sie hier auch eine neue Listengruppe erstellen. Die neue Listengruppe wird danach ebenfalls in der Verwaltung der Sortierten Listen angezeigt.
- **Listenwerte**
  Das sind die Listenwerte der neuen Ebene, die im Web Client angezeigt werden. Sie können die Liste entweder ohne Änderungen übernehmen, oder Werte hinzufügen bzw. löschen. Die Änderungen sind danach sofort in der Verwaltung der Sortierten Listen sichtbar. Wenn Sie eine neue Listengruppe erstellt haben, müssen Sie auch einen oder mehrere Listenwerte für die neue Gruppe erstellen. Sie können entweder alle benötigten Sortierten Listen erstellen, bevor Sie mit

der Definition des MLA beginnen, oder während der Definition einer Ebene in der MLA-Verwaltung eine Sortierte Liste erstellen, indem Sie neben den entsprechenden Feldern auf den Button *Hinzufügen* klicken. Durch Klicken auf *Bearbeiten* oder *Löschen* können Sie Listentypen, -gruppen und -werte editieren oder löschen. Berücksichtigen Sie dabei, dass sich die Änderungen auch auf andere MLAs auswirken, in denen die gleiche Liste verwendet wird. Sie können eine Sortierte Liste nicht löschen, wenn sie bereits in einem anderen MLA verwendet wird.

Klicken Sie auf *OK*, um die neue MLA-Ebene zu erstellen und das Fenster zu schließen.

Für jeden Wert auf der Ebene können Sie wie oben beschrieben neue Ebenen hinzufügen. Wählen Sie dazu den Wert in der Liste aus und klicken Sie unten im Bereich der nächsten Ebene (rechts) auf den Button *Hinzufügen*.



Wenn Sie mit der Definition des MLAs fertig sind und feststellen, dass Sie einen zusätzlichen Wert für eine oder mehrere Ebenen benötigen, müssen Sie diesen Wert in der Verwaltung von Sortierten Listen in der entsprechenden Listengruppe hinzufügen.

Editieren eines Ebenenwerts

Wenn Sie einen Wert einer Ebene ändern möchten, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Sie können den Objektnamen und die lokalisierten Werte ändern, sollten aber berücksichtigen, dass sich dies auf andere MLAs auswirkt, die dieselbe Liste verwenden.

Löschen einer Ebene

Eine Ebene kann nur gelöscht werden, wenn Sie nicht in einem Ticket verwendet wird. Klicken Sie zum Löschen unter der entsprechenden Ebene auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, werden die Ebene und alle von hier abhängigen Ebenen aus der Liste und aus dem System gelöscht.

Aktivieren oder Deaktivieren einer Ebene

Wenn Sie eine Ebene nicht löschen können, oder sie für den Fall, dass sie später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie sie deaktivieren. Klicken Sie dazu unter der entsprechenden Ebene auf *Deaktivieren*. Die Werte der Ebene (einschließlich der Werte der abhängigen Ebenen) werden danach kursiv angezeigt. Klicken Sie auf *Aktivieren*, um die Ebene wieder zu aktivieren.

C.3.2.2 Editieren eines MLA

Wenn Sie ein MLA editieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird dasselbe Fenster geöffnet wie für die Erstellung eines MLA. Sie können alle Felder außer der Benutzerdefinierten Feldgruppe, der Datenobjektgruppe bzw. der Ressourcenfeldgruppe ändern. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Änderungen zu speichern.

C.3.2.3 Löschen eines MLA

Sie können ein MLA nur löschen, wenn es noch nicht verwendet wurde. Wenn es schon verwendet wurde, wird eine Warnung angezeigt, dass Sie dieses MLA nur deaktivieren können (siehe unten). Um ein MLA zu löschen, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird das MLA (und das Benutzerdefinierte Feld in

der *Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern*, das Datenobjektgruppenfeld im *Kundendatenmodell* oder das *Ressourcenfeld im Ressourcenmodell*) aus der Liste und aus dem System gelöscht.

C.3.2.4 Aktivieren oder Deaktivieren eines MLA

Wenn Sie ein MLA nicht löschen können, oder es für den Fall, dass es später noch einmal benötigt wird, nicht löschen möchten, können Sie es deaktivieren. Wählen Sie dazu das MLA aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Ein deaktiviertes MLA wird im Web Client nicht angezeigt. Klicken Sie unter der MLA-Liste einfach auf den Button *Aktivieren*, um das MLA wieder zu aktivieren.

C.4 Ticketprotokoll

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

C.4.1 Einleitung 130

C.4.2 Anzeigemodi des Ticketprotokolls im Web Client 131

C.4.3 Allgemeine Informationen über die Sichtbarkeit von Ticketprotokolleinträgen 136

C.4.4 Speicherung des Ticketprotokolls und Übertragung an das Data Warehouse (DWH) 139

C.4.1 Einleitung

Für jedes Ticket wird das Ticketprotokoll in der ConSol CM-Datenbank gespeichert, d. h. der komplette Lebenszyklus eines Tickets kann nachverfolgt werden. Dies beinhaltet Aktionen wie Workflow-Aktivitäten oder eingehende E-Mails, sowie automatische Aktionen und Systemaktionen wie die Änderung des zuständigen Bearbeiters oder die Prüfung, ob ein Zeit-Trigger feuern muss. Diese Funktion gab es in einer ähnlichen Form schon in ConSol CM Version 5.

Das Ticketprotokoll wird im *Protokollbereich* der Ticketseite angezeigt.




Abbildung 62: *ConSol CM Web Client: Protokollbereich*

Wenn das DWH in Betrieb ist (siehe Abschnitt Verwaltung des Data Warehouse (DWH)) können Sie einstellen, ob die Protokolldaten an das DWH übertragen werden sollen (siehe Abschnitt Speicherung des Ticketprotokolls und Übertragung an das Data Warehouse (DWH)).

C.4.2 Anzeigemodi des Ticketprotokolls im Web Client

Der Anzeigemodus für das Ticketprotokoll kann im Navigationselement *Protokoll* der Navigationsgruppe *Tickets* konfiguriert werden. In diesem Element können Sie das Sichtbarkeitslevel für die am Ticket ausgeführten Aktionen bzw. eingetretenen Events konfigurieren. Die Einträge der angegebenen Typen werden im Ticketprotokoll angezeigt, wenn der Benutzer das entsprechende Sichtbarkeitslevel ausgewählt hat. Dies ist wichtig, wenn der Anzeigemodus *Anzeigen alle Einträge* verwendet wird.

> Die Sichtbarkeit von E-Mails, Kommentaren und Attachments (d. h. ihr Sichtbarkeitslevel und ob Texteinträge vollständig oder verkürzt angezeigt werden) kann über Textklassen gesteuert werden. Die Sichtbarkeit von Einträgen, denen keine Textklasse zugewiesen ist, wird durch die Standardtextklasse gesteuert (in der Standardinstallation von ConSol CM heißt die Standardklasse für E-Mails und Kommentare *default_class* und die Standardklasse für Attachments *default_attachment_class*).




Abbildung 63: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration: Ticketprotokoll*

Im Bereich zum Editieren des Ticketprotokoll wird eine Liste aller konfigurierten Werte mit folgenden Angaben angezeigt:

- **Typ**
  Der Typ der ausgeführten Aktion.
- **Sichtbarkeit**
  Das Sichtbarkeitslevel im Web Client. Es gibt drei Level:
  - Standard (1st level)
  - Erweitert (2nd level)
  - Detail (3rd level)

Die folgende Abbildung zeigt den Aktionstyp *Zeitbuchung hinzugefügt*, der für die Sichtbarkeitslevel *Erweitert* und *Detail (2nd level and 3rd level)* konfiguriert ist.




Abbildung 64: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchungseintrag auf dem Sichtbarkeitslevel Standard (1st level) nicht sichtbar*




Abbildung 65: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchungseintrag auf dem Sichtbarkeitslevel Erweitert (2nd level) sichtbar*

Es ist nicht möglich, neue Aktionstypen zur Liste hinzuzufügen. Um die Sichtbarkeit eines vorhandenen Eintrags zu editieren, doppelklicken Sie auf den Sichtbarkeitswert, den Sie ändern möchten, und wählen Sie im Drop-down-Menü die gewünschte Option.




Abbildung 66: *ConSol CM Admin Tool - Auswählen des Sichtbarkeitslevels für einen Aktionstyp*

Die nächste Abbildung zeigt die Sichtbarkeit des Aktionstyps *Zeitbuchung hinzugefügt*, nachdem die Einstellung im Navigationselement *Protokoll* der Navigationsgruppe *Tickets* verändert wurde:




Abbildung 67: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchungseintrag auf dem Sichtbarkeitslevel Standard (1st level) sichtbar*

C.4.2.1 Einstellen des Anzeigemodus für bestimmte Benutzerdefinierte Felder

Das Sichtbarkeitslevel im Ticketprotokoll kann an zwei Stellen gesetzt werden:

- Global mit dem Parameter *Benutzerdefiniertes Feld geändert*
- Speziell für ein oder mehrere Benutzerdefinierte Felder mit der Annotation *visibility configuration*

Im folgenden Beispiel wird die Änderung eines Benutzerdefinierten Feldes (d. h. das Setzen eines neuen Wertes) im 2. und 3. Level (*Erweitert* und *Detail*) des Ticketprotokolls angezeigt. Dies ist eine systemweite Einstellung.




Abbildung 68: *Admin Tool: Sichtbarkeitskonfiguration für Benutzerdefiniertes Feld geändert*

Für das Benutzerdefinierte Feld *volume_product* wird die Sichtbarkeitskonfiguration auf *on every level* gesetzt. Auf diese Weise sind Änderungen an diesem Benutzerdefinierten Feld immer im Ticket-protokoll sichtbar, unabhängig von dem Sichtbarkeitslevel, das der Bearbeiter ausgewählt hat (*Standard*, *Erweitert* oder *Detail*).




Abbildung 69: *Einstellen der Sichtbarkeitskonfiguration für ein bestimmtes Benutzerdefiniertes Feld (Beispiel: volume_product)*

C.4.3 Allgemeine Informationen über die Sichtbarkeit von Ticketprotokolleinträgen

Es gibt **zwei Sichtbarkeitseinstellungen**, mit denen die Sichtbarkeit von Ticketprotokolleinträgen konfiguriert wird:

- Der ausgewählte Anzeigemodus
- Das ausgewählte Sichtbarkeitslevel (einschließlich der zusätzlichen Angabe, ob die Einträge im ausgewählten Sichtbarkeitslevel *vollständig* oder *verkürzt* angezeigt werden sollen).

Es gibt **zwei Arten von Ticketprotokolleinträgen**, für die Sie die Sichtbarkeitseinstellungen definieren können:

- **Kommunikation**
  Bezieht sich auf Kommentare, E-Mails und Attachments. Ihr *Sichtbarkeitslevel* und ob die Texteinträge *vollständig* oder *verkürzt* angezeigt werden, kann mittels Textklassen gesteuert werden. Die Sichtbarkeit von Einträgen, denen keine Textklasse zugewiesen ist, wird durch die *Standardtextklasse* gesteuert (in der Standardinstallation von ConSol CM heißt die Standardklasse für E-Mails und Kommentare *default_class* und die Standardklasse für Attachments *default_attachment_class*).
- **Andere Einträge**
  Zum Beispiel Einträge darüber, dass das Ticket die Queue oder den Bereich gewechselt hat, Bearbeiter zugewiesen oder entfernt wurden, oder automatische Aktivitäten ausgeführt wurden. Eine vollständige Liste aller möglichen Typen *anderer Einträge* finden Sie im Admin Tool im Navigationselement *Ticketprotokoll*, in dem Sie das Sichtbarkeitslevel für diese Einträge festlegen können.

C.4.3.1 Der Anzeigemodus

Der Anzeigemodus bestimmt, welche Arten von Ticketprotokolleinträgen generell im Ticketprotokoll angezeigt werden. Für die zwei Arten von Ticketprotokolleinträgen (*Kommunikation* und *andere Einträge)* gibt es auch zwei Anzeigemodi im Ticketprotokoll:

- Anzeigemodus *Anzeigen Kommunikation* (es werden nur Kommunikationseinträge angezeigt)
- Anzeigemodus *Anzeigen alle Einträge* (es werden Kommunikationseinträge und alle anderen Einträge angezeigt)

Anzeigemodus *Anzeigen Kommunikation*

Es werden nur Kommentare, E-Mails und Attachments angezeigt (bei Attachments wird nicht das ganze Attachment angezeigt, sondern ein Eintrag, dass ein Attachment hinzugefügt wurde, und ein Link, mit dem das Attachment geöffnet werden kann). Ob ein Kommunikationseintrag angezeigt wird oder nicht und in welcher Länge er angezeigt wird, hängt vom ausgewählten Sichtbarkeitslevel ab (einschließlich der zusätzlichen Angabe, ob die Einträge im ausgewählten Sichtbarkeitslevel *vollständig* oder *verkürzt* angezeigt werden sollen).

Anzeigemodus *Anzeigen alle Einträge*

Es werden neben den Kommunikationseinträgen auch alle anderen Einträge angezeigt (z. B. Einträge darüber, dass ein Ticket die Queue oder den Bereich gewechselt hat). Eine vollständige Liste aller möglichen Typen *anderer Einträge* finden Sie im Admin Tool im Navigationselement *Ticketprotokoll*, in dem Sie das *Sichtbarkeitslevel* für diese Einträge festlegen können.
Diese *anderen Einträge* sind nur sichtbar, wenn der Anzeigemodus *Anzeigen alle Einträge* ausgewählt wird. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, bestimmt das ausgewählte Sichtbarkeitslevel, ob die verschiedenen Arten von Einträgen angezeigt werden. Im Gegensatz zu Kommunikationseinträgen wird für diese *anderen Einträge* kein Unterschied zwischen *vollständiger* und *verkürzter* Sichtbarkeit gemacht.




Abbildung 70: *ConSol CM Web Client - Einstellen des Anzeigemodus*

C.4.3.2 Das Sichtbarkeitslevel

Es gibt im Web Client drei Levels für das Ticketprotokoll:

- Standard (1st level)
- Erweitert (2nd level)
- Detail (3rd level)

Sichtbarkeitslevel für Kommunikationseinträge

Auf welchem Sichtbarkeitslevel (Standard, Erweitert oder Detail) die Kommunikationseinträge im Ticketprotokoll angezeigt bzw. ausgeblendet werden, hängt von den Textklassen ab. Sie können diese im Navigationselement *Textklassen* erstellen und verwalten. Die Sichtbarkeit von Einträgen, denen keine Textklasse zugewiesen ist, wird durch die *Standardtextklasse* gesteuert (in der Standardinstallation von ConSol CM heißt die Standardklasse für E-Mails und Kommentare *default_class* und die Standardklasse für Attachments *default_attachment_class*).

Zusätzlich zur allgemeinen Sichtbarkeit eines Kommunikationseintrags können Sie festlegen, ob ein Eintrag dieser Klasse in voller Länge (*vollständig*) angezeigt werden soll, oder nach einer bestimmten Anzahl an Zeichen verkürzt werden soll (*verkürzt*).

Sichtbarkeitslevel für andere Einträge

Auf welchem Sichtbarkeitslevel (Standard, Erweitert oder Detail) die anderen Einträge im Ticketprotokoll angezeigt bzw. ausgeblendet werden, kann im Navigationselement Ticketprotokoll konfiguriert werden. Im Gegensatz zu Kommunikationseinträgen wird für diese anderen Einträge kein Unterschied zwischen *vollständiger* und *verkürzter* Sichtbarkeit gemacht.




Abbildung 71: *ConSol CM Web Client - Einstellen des Sichtbarkeitslevels*

C.4.4 Speicherung des Ticketprotokolls und Übertragung an das Data Warehouse (DWH)

Bei einer Standardinstallation des CM mit Data Warehouse wird das Ticketprotokoll in der CM-Datenbank gespeichert und an das DWH übertragen.

Sie können mithilfe von Annotationen verhindern, dass das Ticketprotokoll in die CM-Datenbank geschrieben und an das DWH übertragen wird:

Verfügbar in den CM-Versionen	Gruppenannotation	Feldannotation	Ausgelöstes Verhalten
6.6.0 und höher	`no-history`	`no-history-field`	Für Benutzerdefinierte Feldgruppen oder einzelne Benutzerdefinierte Felder mit dieser Annotation werden keine Protokolldaten in die CM-Datenbank geschrieben. Das heißt, es sind keinerlei Protokolldaten verfügbar; die Annotation *dwh-no-history* muss für die entsprechenden Benutzerdefinierten Feldgruppen bzw. Benutzerdefinierten Felder nicht gesetzt werden.
6.10.2 und höher	`dwh-no-history`	`dwh-no-history-field`	Für die Benutzerdefinierten Feldgruppen oder einzelnen Benutzerdefinierten Felder mit dieser Annotation werden keine Protokolldaten an das DWH übertragen.

Das heißt, wenn Sie das Protokoll im Web Client sehen möchten, aber einen guten Grund haben, nicht alle Daten an das DWH zu übertragen, sollten Sie *dwh-no-history* und *dwh-no-history-field* verwenden. Wenn Sie überhaupt kein Protokoll schreiben möchten, z. B. wenn interne Programmierungsdaten in Benutzerdefinierte Felder geschrieben werden, sollten Sie die Kombination *no-history* und *no-history-field* verwenden. Sie können natürlich die beiden Varianten auch kombinieren und verschiedene Werte für die einzelnen Felder oder Feldgruppen verwenden.

Beachten Sie, dass während der Lebensdauer eines CM-Systems Änderungen an der Konfiguration zur Protokollübertragung vorgenommen werden können. Dies kann dazu führen, dass eine CM-Datenbank (alte) Protokolldaten enthält, obwohl die Annotation *no-history* gesetzt ist.



Berücksichtigen Sie folgendes Verhalten bei einem Update auf Version 6.10.2 und höher:

Damit die alten Systemkonfigurationen weiterhin gültig sind, werden bei allen Benutzerdefinierten Feldern und Benutzerdefinierten Feldgruppen, die mit *no-history-field* und *no-history* annotiert sind, automatisch die neuen Annotationen *dwh-no-history-field* und *dwh-no-history* hinzugefügt.

C.5 Konfiguration des Web Client Dashboards

Seit Version 6.9.4 bietet der ConSol CM Web Client für die Bearbeiter ein *Dashboard*, das auf der *Hauptseite* des Web Clients angezeigt wird. Auf dem Dashboard können Sie statistische Daten anzeigen lassen, die die wichtigsten Informationen über die Arbeitsbereiche der Bearbeiter enthalten.

Das Dashboard besteht aus einem oder mehreren sogenannten Widgets. Als Standardkonfiguration hat das Dashboard nur ein Widget, das eine Grafik mit der Anzahl der Tickets in allen Gruppen der ausgewählten Sicht zeigt. Dashboards können interaktive Elemente enthalten, z. B. um Elemente der Grafik ein- oder auszublenden. Eine dauerhafte bearbeiterspezifische (individuelle) Anpassung ist allerdings nicht möglich.

> Nach einem Update von einer älteren Version auf CM-Version 6.9.4 ist das Web Client Dashboard deaktiviert.
>
> In einer neuen Installation von CM in Version 6.9.4 oder höher, ist das Web Client Dashboard standardmäßig aktiviert. Die Standardkonfiguration des Dashboards wird mitgeliefert (siehe Beispiel unten).




Abbildung 72: *ConSol CM Web Client - Web Client Dashboard mit Standardgrafik*



Abbildung 73: *ConSol CM Web Client - Interaktives Widget (Ein- und Ausblenden von Teilen der Grafik)*

Die für das Dashboard eingesetzten Widgets können von einem der beiden folgenden Typen sein:

- **Chart**
  für die grafische Darstellung der Daten
- **Tabelle**
  für die tabellarische Darstellung der Daten

Als Administrator können Sie das Layout der Dashboards nach Wunsch gestalten, d. h. Sie können Chart-Widgets und Tabellen-Widgets auf der Dashboard-Seite platzieren. Die Anordnung auf der Seite basiert auf einem Raster.




Abbildung 74: *ConSol CM Web Client - Beispiel für Dashboard mit zwei Chart-Widgets in einer Spalte*




Abbildung 75: *ConSol CM Web Client - Beispiel für Dashboard mit einem Chart- und einem Tabellen-Widget in einer Spalte*

Die Daten für die Graphen und/oder Tabellen werden mittels in Admin-Tool-Skripten gespeicherten Groovy-Statements abgerufen.

Das Dashboard wird in der Seitenanpassung für das Web Client Dashboard konfiguriert.

C.6 Seitenanpassung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

C.6.1 Allgemeine Einführung in die Seitenanpassung 145

C.6.2 Seitenanpassung im Web Client 146

C.6.3 Reihenfolge und Prioritäten bei der Seitenanpassung 155

C.6.4 Seitenanpassung mit Attributen 156

C.6.5 Seitenanpassungsattribute für Typen, Bereiche und Unterbereiche in alphabetischer Reihenfolge 164

C.6.6 Seitenanpassung für das Web Client Dashboard 210

C.6.1 Allgemeine Einführung in die Seitenanpassung

Zusätzlich zum Design der Web-Client-GUI, das bei der Definition der Benutzerdefinierten Felder (siehe Abschnitt Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells)), Datenobjektgruppenfelder (siehe Abschnitt Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten) und Ressourcenfelder (siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells) vorgenommen wird, kann ein Administrator in der **Seitenanpassung** weitere Features und Funktionen des GUI-Layouts konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt durch die Zuweisung von Werten zu bestimmten *Attributen*.

Wie Sie sich als Administrator im Web Client anmelden, sehen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt *Seitenanpassung aktivieren*. Je nach Kontext, d. h. der aktuell angezeigten Seite, bietet die Seitenanpassung unterschiedliche seiten- und kontextspezifische Funktionalitäten.

Wenn Sie zum Beispiel ein Ticket geöffnet haben und dann die Seitenanpassung starten, können Sie allgemeine Attribute für Tickets konfigurieren. Wenn der Ticket-E-Mail Editor geöffnet ist, können Sie zusätzlich spezifische Attribute des E-Mail-Editors konfigurieren.

In den folgenden Abschnitten sind die grundsätzlichen Prinzipien der Seitenanpassung und alle verfügbaren Seitenanpassungsattribute detailliert erklärt. In den anderen Abschnitten dieses *ConSol CM Administratorhandbuchs* werden, falls nötig, Verweise auf diese Abschnitte eingefügt.



Die Einstellungen der Seitenanpassung sind Teil der Konfigurationsdaten von ConSol CM. Sie können diese mit dem Admin Tool exportieren und importieren, siehe Abschnitt Deployment (Import/Export).

C.6.2 Seitenanpassung im Web Client

Wenn Sie den Seitenanpassungsmodus starten, wird in der unteren Hälfte der GUI der *Definitionsbereich der Seitenanpassung* angezeigt. Auf der rechten Seite sehen Sie einen Baum, der die Struktur der aktuellen Seite widerspiegelt. Auf der Seite selbst ist jedes Seitenelement mit einem blauen Rand markiert. Wenn Sie mit der Maus über ein Element fahren, wird der Name angezeigt. Wenn Sie auf diesen Namen klicken wird der Definitionsbereich für dieses Element geöffnet und das Element wird in der Baumstruktur markiert. Auf diese Weise können Sie die Komponente, die Sie ändern möchten, leicht identifizieren.




Abbildung 76: *ConSol CM Web Client - Definitionsbereich der Seitenanpassung*

Die Baumstruktur kann folgende Elemente enthalten (siehe nächste Abbildung). Da der Definitionsbereich der Seitenanpassung eher klein ist, müssen Sie unter Umständen scrollen, um alle Elemente sehen zu können. In diesem Beispiel (siehe obige Abbildung) hat der Administrator das Element *ticketEditPage* geöffnet (Details zu diesem Element in den folgenden Abschnitten).




Abbildung 77: *ConSol CM Web Client - Baumstruktur der Seitenanpassung*

Icon	Beschreibung
	Konfiguration aller Elemente dieses Typs
	Konfiguration dieses bestimmten Elements, wenn es sich im ausgewählten Bereich befindet

Sie können in der Baumstruktur auch auf den Namen des Elements klicken, um den Editor für dieses Element im linken Bereich des Definitionsbereichs zu öffnen, z. B. für das Element *navigationLinks* (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 78: *ConSol CM Web Client - Ausgewähltes Element der Baumstruktur im Definitionsbereich*

Die gesamte Seite hat eine streng hierarchische Struktur und jedes Element wird definiert durch:

- einen Typ (Pflicht)
- einen Bereich (Pflicht)
- einen Unterbereich (optional)
- eine Klasse (die entsprechende Java-Klasse, Pflicht)

Wenn Sie ein Element entweder in der Baumstruktur oder auf der GUI markieren, werden diese in der blauen Kopfzeile des Definitionsbereichs angezeigt. In der Seitenanpassung können Sie entscheiden, auf welcher Ebene Sie die Attribute konfigurieren möchten:

- Wenn Sie auf der Ebene *Typ* arbeiten, definieren Sie die Attribute für alle untergeordneten Elemente dieses Typs, d. h. für alle Bereiche (Unterbereiche).
- Wenn Sie auf der Ebene *Bereich* arbeiten, definieren Sie die Attribute für alle (untergeordneten) Elemente dieses Bereichs und alle Unterbereiche.
- Wenn Sie auf der Ebene *Unterbereich* arbeiten, definieren Sie die Attribute nur für diesen Unterbereich.




Abbildung 79: *Auswahl der Ebene für die Seitenanpassung, hier: Typ.*




Abbildung 80: *Auswahl der Ebene für die Seitenanpassung, hier: Unterbereich.*

Im folgenden Beispiel ist dies anhand der Konfiguration der Ticketliste dargestellt.

- **Ebene *Typ*:**




Abbildung 81: *ConSol CM Web Client - Definieren von Attributen auf der Ebene Typ*

- **Ebene *Bereich*:**




Abbildung 82: *ConSol CM Web Client - Definieren von Attributen auf der Ebene Bereich*

- **Ebene *Unterbereich*:**




Abbildung 83: *ConSol CM Web Client - Definieren von Attributen auf der Ebene Unterbereich*

Für manche Elemente kann es zwei Pfade in der Hierarchie geben, wie im folgenden Beispiel für den Unterbereich *contactSection* gezeigt:

- Pfad 1: customerSectionPanel / ticketEditPage / contactSection
- Pfad 2: sectionList / ticketEditPage / contactSection

In diesem Beispiel kann der Unterbereich *ticketEditPage / contactSection* also für zwei unterschiedliche Typen konfiguriert werden: *customerSectionPanel* und *sectionList*.




Abbildung 84: *ConSol CM Web Client - Zwei Pfade zum Seitenanpassungselement contactSection*

Für jedes Element gibt zudem ein Konfigurationsskript, mit dem die Werte dynamisch definiert werden können. Das Skript wird im Kontext des aktuell angemeldeten Bearbeiters ausgeführt. Die Berechtigungen des Bearbeiters können das Ergebnis des Skripts also beeinflussen. Wenn Sie zum Beispiel Code verwenden, um *alle Tickets* auszuwählen, wird die Anzahl der Tickets je nach Queue-Berechtigungen des aktuellen Bearbeiters unterschiedlich sein. Wenn Sie innerhalb des Skripts globalen Zugriff benötigen, können Sie es immer auch mit Administratorrechten ausführen, indem Sie die entsprechende Checkbox markieren.




Abbildung 85: *ConSol CM Web Client - Konfigurationsskript zur Definition von Werten*

Es soll zum Beispiel für Tickets mit mittlerer oder niedriger Priorität nur einen E-Mail-Empfänger (hier: den Hauptkunden) geben, bei einem Ticket mit hoher Priorität sollen aber alle Kunden des Tickets eine E-Mail erhalten. Dafür kann folgendes Skript verwendet werden:

```
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.customfield.enums.EnumValue

Ticket ticket = ticketService.getById(ticketId);
EnumValue value = ticket.get("helpdesk_standard.priority");
if (value != null && "high".equals(value.getName()))
return [mailToSelection: 'contacts'];
return [mailToSelection: 'contact'];
```

Das Skript muss im Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert werden (siehe Abschnitt Admin-Tool-Skripte für Details) und sein Name muss im Feld *Konfigurationsskript* angegeben werden.

Die Rückgabewerte definieren die Attributwerte, die alternativ in den Texteingabefeldern definiert werden können. Beachten Sie die Reihenfolge der beteiligten Komponenten, siehe Abschnitt Reihenfolge und Prioritäten bei der Seitenanpassung.




Abbildung 86: *Zwei Alternativen für die Einstellung der Seitenanpassungsattribute*

Beachten Sie, dass in Skripten möglicherweise Boolean-Werte (*true/false*) zurückgegeben werden müssen. Für ConSol CM-Seitenanpassungsskripte wird eine Syntax verwendet, in der diese Werte als String zurückgeben werden müssen!

Beispiel: Der Wert des Attributs *emailFeature* ist *false*. Im Skript müssen Sie Folgendes schreiben:

```
emailavailable = [emailFeature:'false'] ... return emailavailable
```

C.6.2.1 Buttons zum Setzen von Attributen der Seitenanpassung

Es sind drei Buttons verfügbar:

- **Erzeugen**
  Erzeugt eine neue Seitenanpassung (in der Datenbank). Verwenden Sie diesen Button, um Attribute (neu) zu definieren. Alle Änderungen, die Sie im Formular vorgenommen haben, werden gespeichert.
- **Löschen**
  Löscht alle Einträge für den Typ, Bereich oder Unterbereich aus der Datenbank, d. h. alle im Formular verfügbaren Attribute werden auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt.
- **Zurücksetzen**
  Es findet keine Datenbankoperation statt. Es werden lediglich die Einträge rückgängig gemacht, die Sie beim Editieren des Formulars vorgenommen haben und die noch nicht gespeichert wurden.

C.6.3 Reihenfolge und Prioritäten bei der Seitenanpassung

Falls mehr als ein Wert für ein Attribut gesetzt ist, gilt folgende Hierarchie:

1. **Höchste Priorität:** Skript
2. **Mittlere Priorität:** Bereichsdefinition
3. **Niedrigste Priorität:** Typdefinition

Beispiel für den Wert *maxHints* in *GlobalSearchField* auf der *ticketEditPage*:

- **Variante A:**
  - Skript: kein Wert
  - Bereichsdefinition (GlobalSearchField/ticketEditPage): maxHints = 10
  - Typdefinition (GlobalSearchField): maxHints = 5
  - => maxHints ist 10
- **Variante B:**
  - Skript: maxHints = 7
  - Bereichsdefinition (GlobalSearchField/ticketEditPage): kein Wert
  - Typdefinition (GlobalSearchField): maxHints = 5
  - => maxHints ist 7
- **Variante C:**
  - Skript: kein Wert
  - Bereichsdefinition (GlobalSearchField/ticketEditPage): kein Wert
  - Typdefinition (GlobalSearchField): maxHints = 5
  - => maxHints ist 5

C.6.4 Seitenanpassung mit Attributen

In den folgenden Abschnitten werden alle Konfigurationsattribute für die Seitenanpassung erklärt. Dort finden Sie auch auch eine kurze Beschreibung der einzelnen Attribute im Editierbereich.

C.6.4.1 Mögliche Seiten (Bereiche) für die Seitenanpassung

Es stehen folgende Hauptbereiche zur Verfügung, d. h. wenn Sie die entsprechende Seite aufgerufen haben, können Sie die Seitenanpassungsattribute konfigurieren, die nur auf dieser Seite angezeigt werden.

companyEditPage




Abbildung 87: *Seitenanpassung für die Firmenseite*

contactCreatePage




Abbildung 88: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Seite Kunden erstellen*

contactEditPage




Abbildung 89: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Kontaktseite*

resourceDashboard




Abbildung 90: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für das Ressourcenpool-Dashboard*

resourceType (Ressourcentypseite)




Abbildung 91: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Ressourcentypseite*

resource (Ressourcenseite)




Abbildung 92: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Ressourcenseite*

officeTemplatePage (nur wenn CM.Doc aktiviert ist)




Abbildung 93: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Seite Dokumentvorlagen (nur wenn CM.Doc aktiviert ist)*

searchDetailPage




Abbildung 94: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Detailsuche*

templateViewPage




Abbildung 95: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Seite Textvorlagen*

ticketCreatePage




Abbildung 96: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Seite Ticket erstellen*

ticketEditPage




Abbildung 97: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Ticketseite*

userProfilePage




Abbildung 98: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für das Bearbeiterprofil*

welcomePage (Hauptseite)



Abbildung 99: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Hauptseite*

Für den Typ *globalSearchField* (siehe folgender Abschnitt) können z. B. folgende seitenspezifische Bereiche konfiguriert werden. Das bedeutet, dass das Verhalten von *globalSearchField* (Typ) für jede der folgenden Seiten (Bereiche) konfiguriert werden kann, auf denen der Typ verfügbar ist:

- globalSearchField/companyEditPage
- globalSearchField/contactCreatePage

- globalSearchField/contactEditPage
- globalSearchField/resource
- globalSearchField/resourceDashboard
- globalSearchField/resourceType
- globalSearchField/searchDetailPage
- globalSearchField/ticketCreatePage
- globalSearchField/ticketEditPage
- globalSearchField/welcomePage

C.6.5 Seitenanpassungsattribute für Typen, Bereiche und Unterbereiche in alphabetischer Reihenfolge

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Liste aller Attribute der Seitenanpassung für Typen, Bereiche und Unterbereiche:

accordionTicketList (Typ) 166
acimSection (Typ oder Unterbereich) 166
attachmentSection (Typ oder Unterbereich) 174
autocomplete 175
boxContent 176
calendarSection 177
cmRichTextEditor 178
customerGroupSelector 179
customerSectionPanel 180
detailSearch (Typ) 185
engineerAutocomplete 190
enumAutocomplete 191
generalFeedback 191
globalSearchField (Typ) 192
mailTemplate (Typ) 193
navigationLinks (Typ) 195
preview (Typ) 196
resourceRelations 198
resourceRelationsPanel 199
resourceTypes 199
section (Typ) 199
sectionList (Typ) 199
table 201
ticketList (Unterbereich) 201
ticketPanel 201
TicketRelation 203
ticketsAutocomplete 204
ticketsBookingAutocomplete 204
timeBookingSection 204
unitAutocomplete 205

unitFormPanel 205
unitRelationSection (Typ UnitSection) 206
UnitResourceRelation 207
unitSearch 207
unitSearchHeader 207
viewDiscriminatorsSection (Typ) 208
welcomePage 209

accordionTicketList (Typ)

Hier können Sie Attribute für die Ticketliste definieren. Es ist nur ein Unterbereich verfügbar: *ticketList*

Attribute:

- **loadingTicketListMode**
  Der für die Darstellung der Ticketliste verwendete Modus. Sie können eine von vier Optionen auswählen:
  1. LAZY_SYNCH (Standardwert)
     Das Wartesymbol wird anstelle der Ticketliste angezeigt, solange der Rest der Seite geladen wird. Danach wird die Ticketliste geladen. Der Hauptvorteil dieser Option ist, dass der Inhalt der Hauptseite schneller angezeigt/gelesen werden kann.
  2. LAZY_ASYNCH
     (seit Version 6.8.2 überholt (deprecated), wird als LAZY_SYNCH-Modus interpretiert)
     Eine Abwandlung der LAZY_SYNCH-Strategie. Es wird nicht gewartet, während die Seite geladen wird, sondern es wird ein zweiter Request gesendet, mit dem die Ticketliste geladen wird. Mit dieser Strategie wird die Ticketliste schneller geladen, aber die Hauptseite ist möglicherweise nicht mehr sofort verfügbar.
  3. INCLUDED
     Die Ticketliste wird zusammen mit dem Rest der Seite geladen.
  4. LAZY_ASAP
     Das Wartesymbol wird anstelle der Ticketliste angezeigt, solange der Rest der Seite geladen wird. Der Request für die Ticketliste wird gesendet, sobald die zwei erforderlichen Bibliotheken geladen wurden. Bei dieser Option wird ein Request für die Ticketliste gesendet und gleichzeitig mit dem ersten Request verarbeitet. Die Ticketliste erscheint schneller auf der Seite. (java.lang.String)
- **mainCustomerDescriptionVisible**
  Das Seitenanpassungsattribut *accordionTicketList.**mainCustomerDescriptionVisible***={true, false} ersetzt die Annotation *show-contact-in-ticket-list* (die bis CM-Version 6.8 gültig war). Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden die Kundendaten des Hauptkunden in der Ticketlistendarstellung des Tickets angezeigt. Der Standardwert ist *true*. (boolean)
- **quickAssignLinkShowsTicketPageFlag**
  Legt fest, ob das zugewiesene Ticket nach Klicken auf den *Schnellzuweisungs-Link* (dargestellt durch einen Pfeil am Ticket-Icon aller nicht zugewiesenen Tickets) sofort geöffnet wird (boolean, Standardwert ist *false*).

acimSection (Typ oder Unterbereich)

Ein *ACIM* (Aktivitätselement) ist ein Eintrag im *Protokollbereich* eines Tickets. Das kann Folgendes sein ...

- ein Kommentar
- eine E-Mail, die aus dem Ticket gesendet wurde
- eine E-Mail, die vom Ticket erhalten wurde

- ein Attachment
- ein Zeitbuchungseintrag

Eine ACIM-Gruppe ist eine Gruppe von Einträgen mit einem eigenen Datums-/Zeitstempel. Ein ACIM-Element ist ein einzelner Eintrag in der ACIM-Gruppe. Er hat nur einen Zeitstempel.




Abbildung 100: *ConSol CM Web Client - ACIM-Gruppe und -Element*

Stellen Sie sicher, dass das Datumsformat, das Sie für eines der folgenden Datumsattribute eingegeben haben, korrekt ist! Wenn das Datumsformat nicht korrekt ist, kann die komplette Seite nicht angezeigt werden! Der Web Client funktioniert in diesem Fall nicht! In der folgenden Tabelle finden Sie die korrekten Datumsformate. Sie können ein Leerzeichen (" ") als Wert eingeben, um den Datums-/Zeitstempel ganz auszublenden.

Letter	Date or Time Component	Examples
G	Era designator	AD
y	Year	1996; 96
M	Month in year	July; Jul; 07
w	Week in year	27
W	Week in month	2
D	Day in year	189
d	Day in month	10
F	Day of week in month	2
E	Day in week	Tuesday; Tue
a	Am/pm marker	PM
H	Hour in day (0-23)	0
k	Hour in day (1-24)	24
K	Hour in am/pm (0-11)	0
h	Hour in am/pm (1-12)	12
m	Minute in hour	30
s	Second in minute	55
S	Millisecond	978
z	Time zone	Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00
Z	Time zone RFC 822	-0800

Abbildung 101: *ConSol CM Web Client - Gültige Datumsformate für die ACIM-Datumskonfiguration*

Attribute:

- **acimGroupActionEntryDateFormat**
  Datumsformat für die ACIM-Gruppe ohne Text- oder E-Mail-Eintrag (d. h. für automatische Aktionen). Wenn hier kein Format eingegeben wurde, wird das Standardformat verwendet.
  Syntax: dateFormatFirstLevelOfDetails|secondLevel|thirdLevel
  (java.lang.String, Standardwert = dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm)




Abbildung 102: *ConSol CM Web Client - Anzeige für Format: dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm*




Abbildung 103: *ConSol CM Web Client - Anzeige für Format: dd.MM.yy HH.mm|dd.MM.yy HH.mm|dd.MM.yy HH.mm*

- **acimGroupTextEntryDateFormat**
  Datumsformat für ACIM-Gruppe mit Text-, E-Mail- oder Attachment-Eintrag. Wenn hier kein Format eingegeben wurde, wird das Standardformat verwendet.
  Syntax: dateFormatFirstLevelOfDetails|secondLevel|thirdLevel
  (java.lang.String, Standardwert = dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm)




Abbildung 104: *ConSol CM Web Client - Anzeige für Format: dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm*




Abbildung 105: *ConSol CM Web Client - Anzeige für Format: dd.MM.yy HH.mm|dd.MM.yy HH.mm|dd.MM.yy HH.mm*

- **acimItemActionEntryDateFormat**
  Datumsformat für ein Element eines ACIM-Eintrags. Wenn hier kein Format eingegeben wurde, wird das Standardformat verwendet.
  Syntax: dateFormatFirstLevelOfDetails|secondLevel|thirdLevel
  (java.lang.String, Standardwert = dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm)

- **acimItemTextEntryDateFormat**
  Datumsformat für einen Text- oder E-Mail-Eintrag. Wenn hier kein Format eingegeben wurde, wird das Standardformat verwendet.
  Syntax: dateFormatFirstLevelOfDetails|secondLevel|thirdLevel
  (java.lang.String, Standardwert = dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm|dd.MM.yyyy HH.mm)
- **showCloneOption**
  Aktiviert die Option *Duplizieren* für einen ACIM-Texteintrag (Kommentar oder E-Mail). (boolean)



Abbildung 106: *ConSol CM Web Client - Option zum Duplizieren eines ACIM-Texteintrags*

- **appendOrReplaceOnClone**
  Funktioniert nur, wenn die Option *Duplizieren* auf *true* gesetzt ist. Wenn der Editor geöffnet ist und schon Text enthält, können Sie den Inhalt beim Duplizieren anhängen oder ersetzen, wenn Sie gleichzeitig für ein anderes Element *Duplizieren* auswählen. Mögliche Werte sind *append*, *replace*. Der Standardwert ist *append*. (java.lang.String)
- **headHistoryElementsCount**
  Lazy Loading - Anzahl der Gruppen im ACIM-Bereich, die vom Anfang des Protokolls geladen werden. Der Standardwert ist *0* (= Lazy Loading ist ausgeschaltet). Die Anpassung funktioniert nur, wenn sie für den Typ konfiguriert wird und nicht für den Bereich. Wenn die Anzahl der Anfangs- und Endelemente *0* ist, wird das gesamte Protokoll gleichzeitig geladen. (int)
- **tailHistoryElementsCount**
  Lazy Loading - Anzahl der Gruppen im ACIM-Bereich, die vom Ende des Protokolls geladen werden. Der Standardwert ist *0* (= Lazy Loading ist ausgeschaltet). Die Anpassung funktioniert nur, wenn sie für den Typ konfiguriert wird und nicht für den Bereich. Wenn die Anzahl der Anfangs- und Endelemente *0* ist, wird das gesamte Protokoll gleichzeitig geladen. (int)

Die Seitenanpassungsattribute *headHistoryElementsCount* und *tailHistoryElementsCount* sind auf drei unterschiedlichen Bereichsebenen verfügbar:

- Typ *acimSection* auf der obersten Ebene ohne Bereich
- Typ *acimSection* mit Bereich */ticketEditPage*
- Typ *acimSection* mit (Unter-)Bereich */ticketEditPage/acimSection*

Ein Wert, der nicht Null ist und Lazy Loading aktiviert, muss entweder nur auf der obersten Ebene ohne Bereich oder auf allen drei Ebenen gesetzt werden.

Andere Verwendungen der Bereiche können zu unerwünschtem Verhalten führen.

Beispiel 1: Lazy Loading ist ausgeschaltet




Abbildung 107: *ConSol CM Web Client - Lazy Loading ist ausgeschaltet*

Beispiel 2: headHistoryElementsCount und tailHistoryElementsCount auf *1* gesetzt




Abbildung 108: *ConSol CM Web Client - headHistoryElementsCount und tailHistoryElementsCount auf 1 gesetzt*

- **mailToSelection**
  Die initiale E-Mail-Adresse, die beim Verfassen einer E-Mail in das Empfängerfeld (An:) eingefügt wird. Standardwert: *contact* (java.lang.String)
  Mögliche Optionen:
  - **contact**
    Die E-Mail-Adresse des Hauptkontakts wird in das Empfängerfeld kopiert, wenn der Ticket-E-Mail-Editor geöffnet wird.
  - **contacts**
    Die E-Mail-Adressen des Hauptkontakts und aller Zusatzkontakte wird in das Empfängerfeld kopiert, wenn der Ticket-E-Mail-Editor geöffnet wird.
  - **engineer**
    Die E-Mail-Adresse des Bearbeiters wird in das Empfängerfeld kopiert, wenn der Ticket-E-Mail-Editor geöffnet wird.
  - **fixed**

Details zur Option *fixed* finden Sie beim Attribut *mailToFixedMail*.

- **none**
  Das Empfängerfeld bleibt nach dem Öffnen des Ticket-E-Mail-Editors leer.

- **mailToFixedMail**
  Wenn das Attribut *mailToSelection* auf *fixed* gesetzt ist, wird eine einmal festgelegte E-Mail-Adresse verwendet. (java.lang.String)
  Beispiel: E-Mail an eine feste E-Mail-Adresse, *mailToFixedMail* ist auf *foo@bar.de* gesetzt, *mailToSelection* ist auf *fixed* gesetzt.




Abbildung 109: *ConSol CM Web Client - E-Mail an eine feste E-Mail-Adresse*

- **recordLastUsedAcimTab**
  Boolean. Der zuletzt verwendete ACIM-Tab wird gespeichert, d. h. wenn Sie den Editor erneut öffnen, wird der Tab (Kommentar/E-Mail/Attachment/Zeitbuchung) geöffnet, der vor dem letzten Schließen des Editors geöffnet und aktiv war (d. h. es wurde eine Aktivität ausgeführt, z. B. Schreiben eines Kommentars).

- **reloadPageIfIE8onAcimSubmit**
  Lädt die Seite nach der Übermittlung eines ACIMs neu, nur für *IE8*. Das ist ein Workaround für das Problem, dass das Hinzufügen von Kommentaren/E-Mails im IE8 lange dauern kann. (boolean)
- **removeContentOnTabSwitch**
  Löscht den Inhalt des Textfeldes jedes Mal, wenn der Bearbeiter im Editor den Tab wechselt. (boolean, Standardwert = *false*, d. h. wenn Sie zum Beispiel vom Ticket-E-Mail-Editor in den Ticket-Kommentar-Editor wechseln, bleibt der im Editor eingegebene Text erhalten und wird nicht gelöscht.
- **timeBookingFeature**
  Boolean. Aktiviert oder deaktiviert die Funktion *Zeitbuchung* in acimSection (d. h. der Link zur Zeitbuchung und der entsprechende Tab im Editor werden angezeigt). Standardwert ist *true*.




Abbildung 110: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchungsfunktion aktiviert (timeBookingFeature = true)*




Abbildung 111: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchungsfunktion deaktiviert (timeBookingFeature = false)*

Bitte beachten Sie Folgendes:

- Der Wert *false* in *timeBookingFeature* blendet den Link zum Zeitbuchungseditor aus (siehe obige Abbildung). Der Bearbeiter kann ihn nicht einblenden!
- Die Sichtbarkeit des Bereichs zur Zeitbuchung im Bearbeiterprofil *(userProfilePage)* wird über das Attribut *timeBookingSection - visible* konfiguriert.

attachmentSection (Typ oder Unterbereich)

Attribute:

- **defaultVisibilityFlag**
  Die Sichtbarkeit des Attachment-Bereichs für Bearbeiter, die die Standardsichtbarkeit noch

nicht geändert haben (für die anderen Bearbeiter wird der letzte Sichtbarkeitsstatus verwendet, Standardwert = *false*, d. h. der Attachment-Bereich wird nicht angezeigt). Mit diesem Attribut wird nur das initiale Systemverhalten definiert. Der Bearbeiter kann den Attachment-Bereich anzeigen, indem er im Menü des Tickets die Option *Anzeigen* wählt. Der Web Client speichert diese Konfiguration für diesen Bearbeiter.

> Gültig bis CM-Version 6.9.3. Bei den neueren Version (d. h. 6.9.4 und höher) mit dem neuen Konzept für die Ticketbereichsverwaltung verwenden Sie dazu das Attribut *state* in sectionList / ticketEditPage / attachmentSection.



Abbildung 112: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Attachment-Bereichs (defaultVisibilityFlag = true)*



Abbildung 113: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Attachment-Bereichs (defaultVisibilityFlag = false)*

autocomplete

(verfügbar z. B. in *userProfilePage*)

Attribute:

- **suffixCharactersToRemove**
  Jedes der angegebenen Zeichen wird implizit entfernt, wenn es am Ende eines Suchwortes vorkommt. (java.lang.String)
  Beispiel: Wenn Sie mithilfe von Suchmustern suchen, d. h. in der Form "<Nachname>, <Vorname>" gibt die Suche keine Ergebnisse zurück, weil das Wort "<Nachname>," aufgrund des Kommas am Ende des Wortes im Suchindex nicht gefunden wird. Es ist jetzt möglich, einzustellen, dass bestimmte Zeichen vom Ende des Suchwortes entfernt werden. In diesem Fall wird das Komma (",") bei der Suche ignoriert und der Bearbeiter *Holler* wird gefunden (siehe

folgende Abbildung).




Abbildung 114: *ConSol CM Web Client - Eingabe im Suchfeld, bei der bestimmte Zeichen bei der Suche ignoriert werden sollen*

boxContent

Verfügbar in den folgenden Bereichen:

- ticketEditPage
- userProfilePage

Attribute:

- **order**
  Gibt die Reihenfolge der Bereiche eines Tickets im CSV-Format an (z. B.: Kopfbereich, Protokoll, Relationen).
  Standardwerte für die Standardinstallation:
  - **ticket create**: customfields, contacts, comment
  - **ticket details**: customfields, contacts, engineers, relations, history, attachments
  - **contact details**: customfields, tickets, additional_details, relations, history
  - **company details**: customfields, tickets, contacts, additional_details, relations, history



Für andere Seiten oder kundenspezifische Projekte finden Sie die Bereichsnamen im Header oder in Ihrer ContentBuilder-Implementierung.

Dieses Attribut muss erstellt werden, bevor Sie es verändern können. Klicken Sie dazu in der Seitenanpassung auf den Button *Erzeugen*.




Abbildung 115: *ConSol CM Web Client - Standardwert für das Attribut boxContent / order*

calendarSection

Wird zur Konfiguration des Kalenderbereichs auf Ticketseiten und Kundenseiten verwendet. Aktuell wird mit den entsprechenden Attributen die Integration von Microsoft Exchange-Kalenderansichten konfiguriert. Eine detaillierte Erklärung der Funktionen und eine Liste aller verfügbaren Attribute finden Sie im Abschnitt Integration von Microsoft Exchange-Kalendern.

cmRichTextEditor

Verfügbar für folgende (Unter)bereiche:

- acimSection/ticketEditPage
- createTicketAcimSection/ticketCreatePage
- templateSection/templateEditPage (im Textvorlagen-Manager)

Attribute:

- **editorFeatures**
  Zusätzliche Editor-Funktionen. Standardmäßig sind alle Werte gesetzt, d. h. die entsprechenden Menüeinträge sind verfügbar. (java.lang.String)
  Mögliche Werte:

Wert	Icon im Rich-Text-Editor	Beschreibung
SUB_SUP		Ermöglicht hochgestellte und tiefgestellte Zeichen.
INDENTS		Ermöglicht das Einrücken von Text.
LISTS		Ermöglicht das Einfügen und Formatieren von Listen.
TABLES		Ermöglicht das Einfügen von Tabellen.
INSERT		Ermöglicht das Einfügen von Textelementen; zur genaueren Steuerung: INSERT_EMOTICON, INSERT_CHAR und INSERT_IMAGE
INSERT_EMOTION		Ermöglicht das Einfügen von Emoticons.
INSERT_CHAR		Ermöglicht das Einfügen von Sonderzeichen.
INSERT_IMAGE		Ermöglicht das Einfügen von Bildern.

- **editorFonts**
  Die Liste der Schriftarten im Editor in der Form <Anzeigename der Schriftart>=<Systemname der Schriftart>.
  Die Schriftarten sind durch ein Semikolon (";") getrennt. Sie können eine durch Kommas

getrennte Liste möglicher Systemnamen für jede Schriftart angeben. (java.lang.String) (Standardwert = leerer String)
Beispiel: Arial=arial,helvetica,sans-serif;Courier New=courier new,-courier;Verdana=verdana,geneva

- **fontSizeValue**
  Das ist die Standardschriftgröße für Text im Rich-Text-Editor. Es muss einer der Werte aus der Liste des Attributs *fontSizeValues* angegeben werden.
- **fontSizeValues**
  Dies ist eine Liste der Werte, die als Auswahl der Schriftgröße im Rich-Text-Editor angeboten werden. Es ist eine durch Kommas getrennte Liste mit gültigen Schriftgrößen einschließlich der Einheit, z. B. "6pt,10pt,12pt". Den Werten kann ein Label vorangestellt werden, das dann in der Auswahl anstatt des eigentlichen Wertes angezeigt wird: "klein=6pt,normale Größe=10pt,groß=12pt".
- **imagePasteEnabled**
  Gibt an, ob das direkte Einfügen von Bildern aus der Zwischenablage in den Editor aktiviert ist. Beachten Sie, dass diese Funktion die Ausführung eines Java Applets erfordert (boolean, Standardwert = *false*). Webbrowser (d. h. Internet Explorer, Firefox) können ein unterschiedliches Verhalten bzgl. der Anzeige von Bildern haben.
  In CM-Versionen bis 6.10.4.x verfügbar, wird ab CM-Versionen 6.10.5.0 und höher nicht mehr unterstützt.

customerGroupSelector

Ist direkt unter dem Stammknoten im Definitionsbereich verfügbar.

Attribute:

- **hiddenCustomerGroups**
  Liste der technischen Namen der Kundengruppen, die nicht im Kundengruppenfilter im Hauptmenü angezeigt werden sollen. Durch Kommas getrennte Liste der Namen der Kundengruppen. Standardwert: leer




Abbildung 116: *ConSol CM Web Client - hiddenCustomerGroups*

customerSectionPanel

Hier können Sie festlegen, ob das Menüelement *Bearbeiten* im Kontextmenü für Firmen angezeigt werden soll. Beachten Sie, dass der Bearbeiter zusätzlich die entsprechenden Zugangsberechtigungen zum Bearbeiten von Firmendaten haben muss (siehe Abschnitt Rollenverwaltung).

Attribute:

- **referencedUnitEditLinkVisible** (Versionen 6.9.3.3 und niedriger. Ein neues, ähnliches Attribut ist *companyEditLinkVisible*)
  Boolean. Die Sichtbarkeit des Links zum Bearbeiten von referenzierten Units (Kontakten oder Firmen) (boolean, Standardwert ist *true*).




Abbildung 117: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Links Bearbeiten (referencedUnitEditLinkVisible = true)*




Abbildung 118: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Links Bearbeiten (referencedUnitEditLinkVisible = false)*

- **companyEditLinkVisible** (Versionen 6.9.3.4 und höher. Das ältere Attribut ist *referencedUnitEditLinkVisible*)
(verfügbar in *customerSectionPanel* im Ticket und in *companyEditPage* und *contactEditPage*)
Die Sichtbarkeit des Links zum Bearbeiten einer Firma, Standardwert ist *true*.



Abbildung 119: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Links zum Bearbeiten der Firma (companyEditLinkVisible = true)*



Abbildung 120: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Links zum Bearbeiten der Firma (companyEditLinkVisible = false)*

- **additionalCustomersSortStrategy**
  Die Sortierreihenfolge der Zusatzkunden für ein Ticket kann mit diesem Attribut definiert werden. Wenn kein Wert gesetzt ist, werden die Zusatzkunden in der Reihenfolge sortiert, in der sie zum Ticket hinzugefügt wurden.




Abbildung 121: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Sortierung der Zusatzkunden (1)*

Die folgenden Werte sind möglich:

- **COMPANY_OF_MAIN_CUSTOMER**
  Die Kunden werden nach Firmenbeschreibung sortiert. Die Firma des Hauptkunden erscheint zuerst.
- **COMPANY**
  Die Kunden werden nach Firmenbeschreibung sortiert.
- **CONTACT**
  Die Kunden werden nach Kontaktbeschreibung sortiert.
- **ROLE**
  Die Kunden werden nach Kundenrolle sortiert.

Es können mehrere Werte in einer durch Kommas getrennten Liste angegeben werden. Die Standardsortierreihenfolge (kein Wert) funktioniert wie vorher: die Kunden werden so wie vorher nach der Reihenfolge der Hinzufügung sortiert.

Die Datenobjektbeschreibungen, die für die Anzeige von Kontakten und Firmen verwendet werden, stammen aus dem *<Kundenobjekt>.Ticket page*, siehe Abschnitt Templates für Kundendaten.

Im folgenden Beispiel sind die Zusatzkunden nach Namen des Kunden sortiert (Wert: *CONTACT*).




Abbildung 122: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Sortierung der Zusatzkunden (2)*




Abbildung 123: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung für die Sortierung der Zusatzkunden (3)*

detailSearch (Typ)

Attribute:

- **criteriaForAllTypeOfContacts**
  Boolean-Feld. Wenn der Wert auf *true* gesetzt ist, umfasst die Suche Hauptkunden und Zusatzkunden des Tickets. Wenn das Attribut auf *false* (Standardwert) gesetzt ist, gelten die Suchkriterien nur für die Hauptkunden des Tickets.
- **duplicatedCustomFieldLabelFormat**
  Ermöglicht die Anpassung des Labelformats, wenn mehrere Benutzerdefinierte Felder den gleichen lokalisierten Namen haben. Es gibt vier Werte, mit denen ein eindeutiges Label erzeugt werden kann:
  - fieldName
  - groupName
  - fieldTechnicalName
  - groupTechnicalName

  Die Werte *fieldName* und *groupName* sind lokalisiert.
  Standardformat: ${fieldName} (${groupName}) (java.lang.String)
  Dies hilft Ihnen dabei, unterschiedliche Benutzerdefinierte Felder oder Datenobjektgruppenfelder mit dem gleichen Namen zu unterscheiden, z. B. wenn sie im Dropdown-Menü der Detailsuche angeboten werden.
  Beispiel:

SalesProcess - Priorität
HelpdeskProcess - Priorität

- **enableRowSelection**
  Boolean. Schaltet die Zeilenauswahlfunktion in Ergebnistabellen ein, d. h. es ist für jede Zeile eine Checkbox verfügbar und es gibt eine Checkbox, mit der alle Zeilen ausgewählt (nicht ausgewählt) werden können. Der Standardwert ist *true*. Die Checkboxen werden nur angezeigt, wenn für den entsprechenden Objekttyp Suche-Aktionen definiert sind. Das Suche-Aktionsskript wird nur für die Zeilen ausgeführt, die (vom Bearbeiter) mithilfe der Checkboxen ausgewählt wurden.




Abbildung 124: *ConSol CM Web Client - Tabelle mit Suchergebnissen mit detailSearch/searchDetailPage, enableRowSelection = true*




Abbildung 125: *ConSol CM Web Client - Tabelle mit Suchergebnissen mit detailSearch/searchDetailPage, enableRowSelection = false*

- **enableSearchForOtherUsersTickets**
  Boolean. Entscheidend, ob ein Bearbeiter in CM nach allen Tickets (*true*) oder nur nach ihm selbst zugewiesenen Tickets (*false*) suchen kann. Der Standardwert ist *true*.
  Dieses Attribut muss auf Bereichs-/Unterbereichsebene gesetzt werden, d. h. für den (Unter-r-)Bereich *detailSearch/searchDetailPage*.
  Der Wert dieses Attributs wirkt sich lediglich auf das Layout des Drop-down-Menüs in der Detailsuche aus (siehe Abbildungen unten). Er hat keine Auswirkungen auf die Ergebnisse der Schnellsuche.




Abbildung 126: *ConSol CM Web Client - Detailsuche nach Bearbeitern mit enableSearchForOtherUsersTickets = true*




Abbildung 127: *ConSol CM Web Client - Detailsuche nach Bearbeitern mit enableSearchForOtherUsersTickets = false*

- **maxGridTicketsNumber**
  Maximale Anzahl an Tickets, die in der Grid-Darstellung angezeigt werden können, d. h. im gesamten Grid, nicht in einer Spalte. Der Standardwert ist *120*.




Abbildung 128: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung zur Anpassung der maximal im Grid angezeigten Tickets*




Abbildung 129: *ConSol CM Web Client - Maximale Anzahl der Tickets in Grid mit Maximalwert 7*

Die maximale Anzahl der in der Grid-Darstellung angezeigten Tickets kann zusätzlich von der Rolle des Bearbeiters abhängen. Ein Bearbeiter mit der Rolle *Teamleiter* würde zum Beispiel 100 Tickets sehen und ein Bearbeiter mit der Rolle *Helpdesk* würde 50 Tickets sehen. Im folgenden einfachen Beispiel sehen alle Bearbeiter mit der Rolle *ServiceDesk* 10 Tickets, während die anderen Bearbeiter 5 sehen. Diese Konfiguration verwendet ein Skript, das in der Seitenanpassung für den Typ definiert wird. Das Skript wird im Menü *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert.




Abbildung 130: *ConSol CM Web Client - Definieren der maximalen Anzahl der Tickets in der Grid-Darstellung mittels Seitenanpassung*




Abbildung 131: *ConSol CM Admin Tool - Skript für die maximale Anzahl der Tickets im Grid*




Abbildung 132: *ConSol CM Web Client - Anzahl der Tickets im Ticket-Grid für verschiedene Bearbeiterfunktionen*

engineerAutocomplete

Verfügbar für

- ticketCreatePage
- ticketEditPage

- userProfilePage
- contactEditPage

Attribute:

- **maxHints**
  Definiert die maximale Anzahl an angezeigten Vorschlägen. Wenn dieses Attribut auf *0* gesetzt ist, werden alle Vorschläge ohne Beschränkung angezeigt.
- **suffixCharactersToRemove**
  Jedes der angegebenen Zeichen wird implizit entfernt, wenn es am Ende eines Suchwortes vorkommt. (String, Standardwert: leer)

enumAutocomplete

(verfügbar in *ticketEditPage* für Sortierte Listen mit der Annotation *enum type = autocomplete*)

Attribute:

- **maxHints**
  Definiert die maximale Anzahl an angezeigten Vorschlägen. Wenn dieses Attribut auf *0* gesetzt ist, werden alle Vorschläge ohne Beschränkung angezeigt.
- **suffixCharactersToRemove**
  Jedes der angegebenen Zeichen wird implizit entfernt, wenn es am Ende eines Suchwortes vorkommt. (String, Standardwert: leer)




Abbildung 133: *ConSol CM Web Client - Verringern der Anzahl der Vorschläge mit dem enumAutocomplete-Parameter*

generalFeedback

Dieser Typ wird verwendet, um Log-Einträge in einer Cluster-Umgebung zu verändern.

Attribute:

- **appendHostInfo**
  Konfiguriert, ob die Informationen zum Cluster-Node zusammen mit der Fehlermeldung angezeigt werden.
- **appendHostInfoSystemProperty**
  Identifiziert die System-Property, die zum Abrufen des in *appendHostInfo* angezeigten Wertes verwendet wird. Es können zwei Properties verwendet werden:

- cmas.http.host.port (Standardwert)
- cmas.clusternode.id

globalSearchField (Typ)

Hier können Sie das Layout und das Verhalten des Eingabefeldes der *Schnellsuche* definieren.




Abbildung 134: *ConSol CM Web Client - Eingabefeld der Schnellsuche*

Attribute:

- **appendWildcardAutomatically**
  Boolean. Wenn aktiviert, wird an jeden Suchbegriff automatisch ein Platzhalter ("*") angehängt, d. h. ein Wort wird auch gefunden, wenn Sie nur einen Teil des Wortes eingeben. Der Standardwert ist *true*.




Abbildung 135: *Ergebnisse der Schnellsuche mit automatisch angefügtem Platzhalter (appendWildcardAutomatically = true)*




Abbildung 136: *Ergebnisse der Schnellsuche ohne automatisch angefügten Platzhalter (appendWildcardAutomatically = false)*

- **maxHints**
  Definiert die maximale Anzahl an angezeigten Vorschlägen. Wenn dieses Attribut auf *0* gesetzt ist, werden alle Vorschläge ohne Beschränkung angezeigt.
- **searchResultItemsOrder**
  Durch Kommas getrennte Werte, mit denen die Reihenfolge und die Sichtbarkeit der Suchergebnisse definiert wird. (java.lang.String)
  Mögliche Werte: CONTACT, COMPANY, TICKET
- **suffixCharactersToRemove**
  Jedes der angegebenen Zeichen wird implizit entfernt, wenn es am Ende eines Suchwortes vorkommt. (java.lang.String)

mailTemplate (Typ)

(verfügbar in *ticketEditPage/acimSection*)

Attribute:

- **addingManyTemplateEnabled**
  Boolean. Ermöglicht das Verfassen einer E-Mail mithilfe von mehr als einer Vorlage.
  Obsolet ab CM-Version 6.10.5.0, da in dieser CM-Version ein neuer Textvorlagen-Manager eingeführt wurde, der (neben anderen Funktionen) die Möglichkeit bietet, mehr als eine Vorlage in eine E-Mail im Ticket-E-Mail-Editor bzw. in einen Kommentar im Ticket-Kommentar-Editor einzufügen.
- **engineerPersonalMailsIncluded**
  Boolean. Aktiviert die Funktion zum Anhängen der persönlichen E-Mail.
- **includeTextBlocksInEmailTemplate**
  Boolean. Gibt an, ob die Textblöcke aus einer E-Mail-Vorlage standardmäßig eingefügt sind.
- **mailBodyLockedAfterTemplateSelection**
  Boolean. Gibt an, ob der Textteil der E-Mail nach Auswahl einer Vorlage gesperrt ist.
- **mailEncryptionAvailable**
  Boolean. Macht die Option zur E-Mail-Verschlüsselung verfügbar.
- **mailSelectionComponentWidth**
  Die Breite der Komponente zur E-Mail-Auswahl (in Pixel). (java.lang.Integer)
- **mailTemplateSortStrategy**
  Strategie zur Sortierung der E-Mail-Vorlagenliste. (java.lang.String)
  Standardwert: USAGE, NAME. Mögliche, durch Kommas getrennte Optionen sind: USAGE, NAME
- **maxElementLength**
  Die maximale Länge eines einzelnen Elements. Wenn der Wert der Variable auf *0* gesetzt ist, werden die Elemente nicht abgeschnitten. (java.lang.Integer)
- **minMailInputLength**
  Minimale Eingabelänge, bei der das Drop-down-Menü mit E-Mail-Vorschlägen geöffnet wird, wenn der Bearbeiter mit der Eingabe von E-Mail-Empfängern beginnt. Integer. Standardwert ist 1.
- **quotingFeature**
  Aktiviert die Zitatfunktion im E-Mail-Text. (boolean)
- **selectionComponentWidth**
  Die Breite der Komponente zur E-Mail-/Kommentar-Auswahl (in Pixel). Integer.
- **showBcc**
  Boolean. Gibt an, ob das *BCC-Feld* im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt wird. Der Standardwert ist *true*.
- **showCc**
  Boolean. Gibt an, ob das *CC-Feld* im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt wird. Der Standardwert ist *true*.
- **showReplyTo**
  Boolean. Gibt an, ob das Reply-To-Feld im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt wird. Der Standardwert ist *true*.

> Beachten Sie, dass das Attribut *showReplyTo* nicht der einzige Parameter ist, der in ConSol CM die Anzeige und Verwendung der REPLY-TO-Adresse einer E-Mail beeinflusst! Eine detaillierte Erklärung hierzu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.

- **showUniqueEmails**
  Boolean. Ergebnisse in den E-Mail-Feldern mit Autovervollständigen werden anhand der E-Mail-Adresse verglichen. In den Treffern wird nur die erste E-Mail-Adresse angezeigt. Wenn dieses Attribut auf *true* gesetzt ist, werden die Ergebnisse mit der kompletten Beschreibung der E-Mail verglichen.
- **templateSortStrategy**
  String. Strategien für die Sortierung von Vorlagen. Der Standardwert ist: USAGE, NAME. Mögliche, durch Kommas getrennte Optionen sind: USAGE, NAME. Standardwert ist USAGE,NAME.

navigationLinks (Typ)

Hier können Sie die Darstellung von mehreren Hyperlinks definieren, die im Hauptmenü des Web Clients angezeigt werden.

Attribute:

- **createContactLinkVisible**
  Definiert, ob der Link (Hauptmenüeintrag) *createContact* (*Neuer Kunde*) angezeigt werden kann. Standardwert ist *true*. (boolean)

  > Zusätzlich zu diesem auf *true* gesetzten Attribut müssen die Bearbeiter die entsprechenden Berechtigungen haben, um den Hauptmenüeintrag *Neuer Kunde* sehen zu können.

- **createTicketLinkVisible**
  Definiert, ob der Link (Hauptmenüeintrag) *createTicket* (Neues Ticket) angezeigt werden kann. Standardwert ist *true*. (boolean)

  > Zusätzlich zu diesem auf *true* gesetzten Attribut müssen die Bearbeiter die entsprechenden Berechtigungen haben, um den Hauptmenüeintrag *Neues Ticket* sehen zu können.

- **externalLinks**
  Externe Links (Hauptmenüeinträge), die zum Hauptmenü hinzugefügt werden. Mit diesem Attribut können mehrere externe Links konfiguriert werden (die Reihenfolge ist wichtig).
  Format (kompatibel mit wiki): [http://link Beschreibung]
  Mit diesem Attribut können Sie Hyperlinks zur Website der Firma, einer Reporting-Anwendung, einer Hilfeseite oder eine beliebige gültige URL integrieren.
  Beispiel: [http://www.consol.com ConSol*][http://www.somewhere.com Somewhere]

- **manageTemplateLinkVisible**
  Definiert, ob der Link (Hauptmenüeintrag) *Textvorlagen* (für den Start des *ConSol CM Textvorlagen-Managers*) angezeigt werden kann. Standardwert ist *true*. (boolean). Siehe auch Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager.

  > Zusätzlich zu diesem auf *true* gesetzten Attribut müssen die Bearbeiter die entsprechenden Berechtigungen (*Allgemeine Berechtigungen - Template speichern*) haben, um den Hauptmenüeintrag *Textvorlagen* sehen zu können.

- **officeTemplateLinkVisible**
  Definiert, ob der Link (Hauptmenüeintrag) *Dokumentvorlagen* (für den Start des *Dokumentvorlagen-Managers*) angezeigt werden kann. Standardwert ist *true*. (boolean).

  > Zusätzlich zu diesem auf *true* gesetzten Attribut müssen die Bearbeiter die entsprechenden Berechtigungen (*Allgemeine Berechtigungen - Template speichern*) haben, um den Link *Dokumentvorlagen* sehen zu können. Außerdem muss CM.Doc im System aktiviert sein (siehe Abschnitt CM.Doc).

- **overviewLinkVisible**
  Definiert, ob der Link (Hauptmenüeintrag) *Hauptseite* angezeigt werden kann.

preview (Typ)

Mit den Attributen wird das Verhalten des CM Web Clients bezüglich der Vorschaufunktion für Ergebnistabellen mit Tickets definiert.

Verfügbar auf

- der Detailseite der Suche (Tab *Tickets*): preview **/searchDetailPage/TicketSearchResults**
- der Ressourcenseite (Ticketbereich): preview**/resource/ticketRelationsSection/ResourceTicketRelationSearchResults**

Setzen Sie die Attribute für den fettgedruckten Unterbereich.

Attribute:

- **enabled**
  Boolean. Aktiviert/Deaktiviert die Vorschaufunktion innerhalb der Tabelle. Der Standardwert ist *true*.
- **previewHeight**
  Integer. Die Höhe der Attachment-Vorschau in Pixeln. Standardwert ist 200.




Abbildung 137: *Vorschau mit /searchDetailPage/TicketSearchResults, enabled = true*




Abbildung 138: *Vorschau mit /searchDetailPage/TicketSearchResults, enabled = false*

Eine detaillierte Beschreibung der Vorschaufunktion finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.

resourceRelations

Verfügbar z. B. auf ticketEditPage.

Attribute:

- **counterVisible**
  Definiert, ob der Zähler in der Kopfzeile des Bereichs angezeigt werden soll. Der Standardwert ist *true*.
- **defaultRelationSortStrategy**
  Zusätzliche Strategien zum Sortieren von Ressourcenrelationen. Mögliche Optionen sind: CREATION_DATE, DESCRIPTION, Standardwert ist CREATION_DATE.
- **state**
  Der Sichtbarkeitsmodus dieses Bereichs, mögliche Werte sind [expanded, collapsed, collapsed_and_preload, hidden], Standardwert: "expanded".

resourceRelationsPanel

Verfügbar z. B. auf ticketEditPage.

Attribute:

- **preserveOrder**
  Ermöglicht die Beibehaltung der Reihenfolge der Elemente. Standardmäßig werden Elemente basierend auf dem freien Platz (vertikal) optimal angeordnet. Der Standardwert ist *false*.

resourceTypes

Verfügbar z. B. auf dem Ressourcen-Dashboard

Attribute:

- **preserveOrder**
  Ermöglicht die Beibehaltung der Reihenfolge der Elemente. Standardmäßig werden Elemente basierend auf dem freien Platz (vertikal) optimal angeordnet. Der Standardwert ist *false*.

section (Typ)

Verfügbar in folgenden Bereichen:

- ticketEditPage
- contactEditPage
- companyEditPage
- userProfilePage

Attribute:

- **state**
  Der Sichtbarkeitsmodus dieses Bereichs. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter *sectionList*.

sectionList (Typ)

Verfügbar in folgenden Bereichen:

- ticketEditPage
- contactEditPage
- companyEditPage

Attribute:

- **counterVisible**
  Definiert, ob der Zähler in der Kopfzeile des Bereichs angezeigt werden soll. Der Standardwert ist *true*.




Abbildung 139: *ConSol CM Web Client - Attribut counterVisible*

- **state**
  Der Sichtbarkeitsmodus dieses Bereichs. Mögliche Werte sind [expanded, collapsed, collapsed_and_preload, hidden]. Der Standardwert ist "expanded". Mit diesem Modus wird die initiale Sichtbarkeit nach dem Start einer Session definiert. Der Bearbeiter kann die Sichtbarkeit des Bereichs danach ändern. Seine Einstellung wird allerdings nicht gespeichert. Wenn die nächste Session gestartet wird (nächste Anmeldung), wird der initiale Sichtbarkeitsmodus erneut angewendet.
  - *expanded* (Standardwert, die Daten werden am Anfang angezeigt)
  - *collapsed* (Die Daten werden am Anfang nicht angezeigt und auf Anfrage geladen. Damit kann die Geschwindigkeit leicht verbessert werden.)
  - *collapsed_and_preload* (Die Daten werden am Anfang nicht angezeigt, aber geladen.)
  - *hidden* (Dieser Bereich ist verborgen und kann nicht wieder eingeblendet werden.) Diese Einstellung kann nur mit Tools wie der Administratorkonsole des Application Servers rückgängig gemacht werden.

> **Mit dem Attribut HIDDEN werden alle Kundendaten ausgeblendet !**
>
> Wenn das Attribut *state = hidden* für einen Abschnitt/Bereich gesetzt wurde, wird dieser Bereich nicht mehr in der Baumstruktur der Seitenanpassung angezeigt und ist daher in der Seitenanpassung nicht mehr verfügbar. Sie können diese Einstellung nur mittels Tools wie der Administratorkonsole des Application Servers zurücksetzen. Überlegen Sie es sich also zweimal, bevor Sie diesen Wert setzen.



state = expanded



state = collapsed



state = hidden

Abbildung 140: *ConSol CM Web Client - Attribut state (Beispiel: Kundenbereich eines Tickets)*

table

Mit diesem Attribut kann die CSV-Exportfunktion der Liste mit den Suchergebnissen konfiguriert werden. Eine Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CSV-Export von Suchergebnissen.

ticketList (Unterbereich)

Siehe accordionTicketList (Typ).

ticketPanel

Attribute:

- **scrollSpeed**
  Scroll-Geschwindigkeit in Millisekunden. Mit diesem Attribut wird festgelegt, wie schnell die

Seite gescrollt wird, wenn Sie am rechten Rand der Hauptseite auf den Scroll-Button klicken.



Dieser Wert legt fest, wie lange die Animation ausgeführt wird. Typische Werte: 200, 600, 1000 ... (je höher der Wert, desto langsamer) (java.lang.String, Standardwert = 200), z. B. heißt 200, dass das Scrollen zum Ende/Anfang der Seite 200 ms dauert.

- **topBottomPageButtonVisible**
  Definiert, ob der *Scroll-Button* sichtbar ist (boolean, der Standardwert ist *false*).
  - **topBottomPageButtonVisible = false:**




Abbildung 141: *ConSol CM Web Client - Scroll-Button nicht sichtbar (topBottomPageButtonVisible = false)*

- **topBottomPageButtonVisible = true:**




Abbildung 142: *ConSol CM Web Client - Scroll-Button sichtbar (topBottomPageButtonVisible = true)*

TicketRelation

Verfügbar in folgenden Bereichen:

- TicketRelationSection (z. B. auf der Ressourcenseite)

Attribute:

- **compactViewLimit**
  Wenn die Grenze überschritten ist, wird die Tabelle zusammen mit einer Filterfunktion angezeigt. Die Standardgrenze ist 10.
- **defaultRelationSortStrategy**
  Zusätzliche Strategien zum Sortieren von Ressourcenrelationen. Mögliche Optionen sind: CREATION_DATE (Standardwert), FIRST_SORTABLE_COLUMN (nach der ersten sortierbaren Spalte sortieren)

ticketsAutocomplete

(verfügbar im Formular zum Hinzufügen von Relationen)

Attribute:

- **maxHints**
  Definiert die maximale Anzahl an anzuzeigenden Vorschlägen. Wenn dieses Attribut auf *0* gesetzt ist, werden alle Vorschläge ohne Beschränkung angezeigt.

ticketsBookingAutocomplete

(verfügbar im Formular zum Hinzufügen von Zeitbuchungen auf der Seite *userProfilePage*)

Attribute:

- **maxHints**
  Definiert die maximale Anzahl an anzuzeigenden Vorschlägen. Wenn dieses Attribut auf *0* gesetzt ist, werden alle Vorschläge ohne Beschränkung angezeigt.

timeBookingSection

(verfügbar z. B. in *userProfilePage*)

Attribute:

- **visible** (bis CM-Version 6.9.3.x)
  Boolean. Die Sichtbarkeit des Zeitbuchungsbereichs auf der Seite *userProfilePage*. (Standardwert = *true*)
  Denken Sie daran, dass die Sichtbarkeit des *Zeitbuchungsbereichs* auf der Ticketseite in acimSection, Attribut *timeBookingFeature* konfiguriert wird!
- **state** (CM-Version 6.10.4 und höher)
  Mögliche Werte sind:
  - ***expanded*** (Standardwert, die Daten werden initial angezeigt)
  - ***collapsed***(die Daten werden initial nicht angezeigt und auf Anfrage geladen)
  - ***collapsed_and_preload*** (die Daten werden initial nicht angezeigt, aber schon geladen)
  - ***hidden***(der Bereich ist verborgen und kann nicht eingeblendet werden). Kann nur mit Tools wie der Administratorkonsole des Application Servers rückgängig gemacht werden.



Mit dem Attribut **hidden** wird der Zeitbuchungsbereich endgültig ausgeblendet.

Wenn das Attribut *state = hidden* für einen Abschnitt/Bereich gesetzt wurde, wird dieser Bereich nicht mehr in der Baumstruktur der Seitenanpassung angezeigt und ist daher in der Seitenanpassung nicht mehr verfügbar. Sie können diese Einstellung nur mittels Tools wie der Administratorkonsole des Application Servers zurücksetzen. Überlegen Sie es sich also zweimal, bevor Sie diesen Wert setzen.

unitAutocomplete

(verfügbar in Formularen zum Hinzufügen und Erstellen von Kunden)

Attribute:

- **maxHints**
  Definiert die maximale Anzahl an angezeigten Vorschlägen. Wenn dieses Attribut auf *0* gesetzt ist, werden alle Vorschläge ohne Beschränkung angezeigt.

unitFormPanel

Verfügbar auf:

- contactCreatePage
- ticketEditPage
- contactEditPage, z. B. unitFormPanel / ticketCreatePage / contactSection

Attribute:

- **maxSuggestions**
  Dieses Attribut bezieht sich auf den Kundenbereich, der beim Erstellen eines neuen Tickets angezeigt wird. Hier werden die Vorschläge für Kunden angezeigt, wenn in der Datenbank passende Treffer gefunden werden. Die Anzahl der angezeigten Vorschläge kann mit diesem Attribut konfiguriert werden.




Abbildung 143: *ConSol CM Web Client - Vorschläge für den Ticketkontakt*

unitRelationSection (Typ UnitSection)

Verfügbar in:

- contactEditPage
- companyEditPage

Attribute:

- **compactViewLimit**
  Wenn die Grenze überschritten ist, werden die Relationen zusammen mit einer Filterfunktion angezeigt. Die Standardgrenze ist 10.




Abbildung 144: *ConSol CM Web Client - Effekt des Attributs compactViewLimit*

- **numberOfRelations**
  Die Standardanzahl der anzuzeigenden Relationen. Der Standardwert ist 10.
- **unitPreviewLayout**
  Die Konfiguration der Unit-Vorschau. Diese wird für das Feld verwendet, das angezeigt wird, wenn man im Bereich *Verknüpfte Firmen und Kontakte* auf den Namen eines Kunden oder einer Firma klickt. Das ist ähnlich wie das Feld, das angezeigt wird, wenn man in einer Liste mit Tickets auf einen Ticketnamen klickt.
  Dazu muss ein JSON-Objekt zurückgegeben werden, siehe folgendes Code-Beispiel.

```
{ "layout": [ ["firstname", "lastname", "lastname"], ["email", "email", null]
 ]}
```

Code-Beispiel 1: *JSon-Objekt für das Kundendatenformat in der Vorschau*

Für unterschiedliche Unit-Definitionen in FlexCDM können Sie folgende Syntax verwenden:

```
{"unit_definition_1": "<json description>", "unit_definition_2": "component_
 name_used_to_display_preview"}.
```

Code-Beispiel 2: *Beispielwert für das Layout der Kundendatenvorschau*

In JSON wird die Konfiguration für eine bestimmte Unit-Definition festgelegt. Das JSON-Objekt kann die Unit-Vorschau oder nur den Namen der Komponente (Spring-Bean) enthalten, mit der die Vorschau erzeugt wird.

UnitResourceRelation

Verfügbar in unitRelationsSection (z. B. auf der Ressourcenseite).

Attribute:

- **compactViewLimit**
  Wenn die Grenze überschritten ist, werden die Relationen zusammen mit einer Filterfunktion angezeigt. Die Standardgrenze ist 10.
- **defaultRelationSortStrategy**
  Zusätzliche Strategien zum Sortieren von Ressourcenrelationen. Mögliche Optionen sind: CREATION_DATE (Standardwert), FIRST_SORTABLE_COLUMN (nach der ersten sortierbaren Spalte sortieren)
- **numberOfRelations**
  Die Standardanzahl der anzuzeigenden Relationen. Der Standardwert ist 10.

unitSearch

(verfügbar in *ticketCreatePage* im Firmenbereich)

Attribute:

- **aidLevel**
  Hilfestufe für CM-Einsteiger:
  - NONE
  - BASIC (breiteres Suchfeld mit Erklärung)
  - EXTENDED (wie BASIC plus ein zusätzliches Hilfesymbol mit Tooltip)

  (java.lang.String, Standardwert = *BASIC*)




Abbildung 145: *ConSol CM Web Client - aidLevel EXTENDED in Firmensuche*

unitSearchHeader

(verfügbar in *ticketCreatePage* im Firmenbereich)

Attribute:

- **companyCreateLinkVisible**
  Boolean. Die Sichtbarkeit des Links zur Erstellung von referenzierten Firmen.

viewDiscriminatorsSection (Typ)

(verfügbar z. B. in *userProfilePage*)

Attribute:

- **visibilityFlag**
  Boolean. Die Sichtbarkeit des Bereichs *Sichtenmerkmale* (Bereich für die Einstellungen für dynamische Sichten in *userProfilePage*). (Standardwert = *true*)




Abbildung 146: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Bereichs Sichtenmerkmale (visibilityFlag=true)*




Abbildung 147: *ConSol CM Web Client - Sichtbarkeit des Bereichs Sichtenmerkmale (visibilityFlag=false)*

welcomePage

Die wichtigste Konfiguration der *welcomePage* (Hauptseite) ist die Seitenanpassung für das Web Client Dashboard.

C.6.6 Seitenanpassung für das Web Client Dashboard

C.6.6.1 Einleitung

Das **Web Client Dashboard** wird mittels Seitenanpassung konfiguriert.




Abbildung 148: *ConSol CM Web Client - Web Client Dashboard mit Chart-Widgets*

Melden Sie sich als *admin* an, öffnen Sie die *Hauptseite* und wählen Sie im Hauptmenü *Seitenanpassung aktivieren*. Die folgenden (für das Dashboard relevanten) Elemente können hier konfiguriert werden:

1. ***widgetsGrid / welcomePage***
   Hier kann das Web Client Dashboard ein- und ausgeschaltet werden. Wenn das Feld *layout* einen korrekten Wert enthält, wird das Dashboard angezeigt (**Vorsicht:** Wenn der Wert nicht korrekt ist, startet der Web Client nicht!). Wenn das Feld leer ist, wird kein Dashboard angezeigt.
   Hier können folgenden Konfigurationen vorgenommen werden:
   a. Das Layout des Dashboards, d. h. das Layout des Rasters, auf dem das Dashboard basiert (siehe Abschnitt Definition des übergreifenden Dashboard-Layouts). Dies beinhaltet:
      i. Die Widgets, die angezeigt werden sollen.
      ii. Die Reihenfolge und Anordnung dieser Widgets auf der Dashboard-Seite.

2. ***chartWidget / welcomePage*** (nur verfügbar, wenn es Chart-Widgets gibt)
    a. Die Definition bzw. das Layout für alle Chart-Widgets unter *chartWidget* in der Baumstruktur.
    b. Jedes Widget wird durch einen Knoten dargestellt, der den Namen des Widgets trägt, z. B. *chartWidget / welcomePage / ticketsInView*
    c. Ein neues Chart-Widget kann hinzugefügt werden, indem der Name im Wert von *layout* hinzugefügt wird.
    d. Attribute können für alle Chart-Widgets gemeinsam auf der Ebene *chartWidget* oder *chartWidget / welcomePage* definiert werden. Alternativ können sie für jedes einzelne Chart-Widget individuell über die Werte der Attribute des Chart-Widgets konfiguriert werden, z. B. *chartWidget / welcomePage / ticketsInView*.
3. ***tableWidget / welcomePage*** (nur verfügbar, wenn es Tabellen-Widgets gibt)
    a. Die Definition aller Tabellen-Widgets unter *tableWidget* in der Baumstruktur.
    b. Jedes Widget wird durch einen Knoten dargestellt, der den Namen des Widgets trägt, z. B. *tableWidget / welcomePage / ticketsOverview*
    c. Ein neues Tabellen-Widget kann hinzugefügt werden, indem der Name im Wert von *layout* hinzugefügt wird.
    d. Attribute können für alle Tabellen-Widgets gemeinsam auf der Ebene *tableWidget* oder *tableWidget / welcomePage* definiert werden. Alternativ können sie für jedes einzelne Tabellen-Widget individuell über die Werte der Attribute des Tabellen-Widgets konfiguriert werden, z. B. *tableWidget / welcomePage / ticketsOverview*.

Wie im Abschnitt Seitenanpassung erklärt, wird jedes der drei Elemente durch eine Unterstruktur in der Baumstruktur der Seitenanpassung konfiguriert. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Baumstruktur der Seitenanpassung mit den entsprechenden Unterstrukturen für das Web Client Dashboard. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den folgenden Abschnitten.




Abbildung 149: *ConSol CM Web Client - Unterstrukturen der Seitenanpassung für das Layout des Web Client Dashboards*

C.6.6.2 Definition des übergreifenden Dashboard-Layouts

Das übergreifende Layout des gesamten Web Client Dashboards wird mit dem Seitenanpassungsattribut *widgetsGrid / welcomePage* definiert.

Attribute:

- **layout**
  Definiert das Layout des gesamten Dashboards auf der *Hauptseite* anhand der folgenden Prinzipien:
  - Ein Widget wird durch seinen Namen und Typ beschrieben. Diese sind durch einen Doppelpunkt getrennt, z. B. "ticketsInView:Chart". Der Name eines Widgets muss eindeutig sein.
  - Der Typ eines Widgets ist *Chart* oder *Table*. Der Typ muss nur bei der ersten Nennung des Widget-Namens angegeben werden. Danach kann er weggelassen werden, z. B. [ticketsInView:Chart, ticketsInView, ticketsInView].
  - Jede Zeile des Dashboard-Rasters wird als Array aus Elementen dargestellt: [x,y,z]. Ein neues Widget-Objekt wird in der Baumstruktur der Seitenanpassung automatisch hinzugefügt, nachdem es als Wert im Attribut *layout* hinzugefügt wurde, d. h. wenn der Wert *zuvor* [ticketsInView:Chart, ticketsInView] war und in [ticketsInView:Chart, ticketsInView, myTickets:Table] geändert wird, wird ein weiteres Tabellen-Widget mit dem Namen *myTickets* in der Baumstruktur der Seitenanpassung (siehe obige Abbildung) und auf dem Dashboard hinzugefügt. Auf diese Weise können Widgets auch aus dem Dashboard gelöscht werden. Entfernen Sie einfach den Namen und Typ des Widgets aus dem Attribut *layout*. Nachdem Sie die Seite gespeichert und neu geladen haben, sind alle Layout-Änderungen für die weitere Konfiguration in der Baumstruktur verfügbar.
  - Das Raster beginnt in der oberen linken Ecke (0,0) und wird Zeile um Zeile aufgebaut. Ein *layout*-Wert mit zwei Paaren von eckigen Klammern [ ] beschreibt zwei Zeilen wie in der Abbildung und im Code unten gezeigt.
  - *null* ist das reservierte Schlüsselwort für eine leere Zelle.
  - Das Widget kann mehrere nebeneinander liegende Zeilen und Spalten belegen.
  - Das ganze Dashboard kann deaktiviert werden, indem der Wert im Attribut *layout* entfernt wird.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Organisation eines Beispielrasters und seine Darstellung in der Seitenanpassung.




Abbildung 150: *Organisation eines Beispielrasters für die Hauptseite (welcomePage)*

Der Wert des entsprechenden Attributs *layout* wäre in diesem Fall:

```
[ticketsInView:Chart, ticketsInView, myTickets:Table], [ticketsInView,
 ticketsInView, ticketsOverview:Chart]
```

C.6.6.3 Konfiguration der Widgets

Konfigurationsskript für Widgets

Jedes Chart-Widget und jedes Tabellen-Widget hat ein Konfigurationsskript. Dabei handelt es sich um ein Groovy-Skript, das im Admin-Tool-Bereich *Skripte* hinterlegt ist und durch seinen Namen referenziert wird. Das Skript muss den Typ *Seitenanpassung* haben. Wählen Sie das Widget im Definitionsbereich der Seitenanpassung aus und geben Sie den Namen des Skripts ein:




Abbildung 151: *ConSol CM Web Client - Definition des Skripts für ein Chart-Widget*




Abbildung 152: *ConSol CM Admin Tool - Admin-Tool-Skript für ein Widget des Web Client Dashboards*

Im Konfigurationsskript des Widgets werden die Statements, mit denen die erforderlichen Daten aus dem CM-System abgerufen werden, und das Layout des Widgets definiert. Die Ausführung dieses Groovy-Skripts ist ein Kernstück der Anpassung. Das Skript muss eine Map mit Variablen zurückgeben, die zu den definierten Widget-Eigenschaften passen.

⚠ Ein **falsches Skript** liefert eine Datenstruktur, die im Web Client Dashboard nicht angezeigt werden kann. Da sich das Dashboard auf der beim Start geöffneten Hauptseite befindet, kann der Web Client in diesem Fall **nicht starten**! Um den Web Client wieder starten zu können, müssen Sie das Skript deaktivieren oder auskommentieren.

⚠ Das Skript überschreibt die in der Seitenanpassung angegebenen Konfigurationsdaten. Die Werte werden **nicht** zusammengeführt! Das Skript überschreibt also alle in der Seitenanpassung gesetzten Werte der Widget-Attribute. Stellen Sie daher sicher, dass das gewünschte Attribut nicht mittels Skript gesetzt wird, wenn Sie das Attribut in der Seitenanpassung definieren möchten.

Ein **Skript**, das mit einem Widget verknüpft ist, wird normalerweise mit den Berechtigungen des Benutzers (=Bearbeiters) ausgeführt, z. B. zeigt das Standard-Chart-Widget eine grafische Darstellung der ausgewählten Sicht. Manchmal müssen allerdings Werte verwendet werden, die im Kontext des Bearbeiters nicht verfügbar sind, z. B. eskalierte Tickets (aller Bearbeiter) in einer bestimmten Queue. Um das Skript mit Administratorberechtigungen auszuführen, markieren Sie die Checkbox *mit Administratorrechten starten*. Denken Sie daran, dass die Ergebnisse der Java- oder Groovy-Methoden,

mit denen die Daten abgerufen werden, je nach Kontext unterschiedlich sein können. Die Methode *ticketService.getAll()* gibt zum Beispiel nur Tickets zurück, für die der aktuelle Bearbeiter mindestens Leseberechtigungen hat. Wenn die gleiche Methode mit Administratorberechtigungen ausgeführt wird, gibt sie aber alle im System vorhandenen Tickets zurück.

Die **Chart-Darstellung** im Web Client Dashboard basiert auf der Highcharts-Bibliothek. Für Chart-Widgets muss das Admin-Tool-Skript die zu setzenden Attribute daher als HashMap zurückgeben (siehe Return-Statement im unten dargestellten Code-Beispiel, in dem die Attribute *series*, *visible*, *chart*, *title*, *tooltip* und *localization* verwendet werden). Eine detaillierte Beschreibung aller Attribute und der zugehörigen Links finden Sie im Abschnitt Attribute für Chart-Widgets.

Die **Tabellendarstellung** im Web Client Dashboard basiert auf der Datatables-Bibliothek. Für Tabellen-Widgets muss das Admin-Tool-Skript die zu setzenden Attribute daher als HashMap zurückgeben. Siehe Abschnitt Attribute für Tabellen-Widgets.

⚠ Sehr komplexe Skripte können die Systemleistung beeinträchtigen!

Das folgende Beispiel zeigt das Skript *ticketsInViewDataWidget.groovy*, das in der Standardinstallation von ConSol CM enthalten ist.

```
import com.consol.cmas.common.model.ticket.*;
import com.consol.cmas.common.model.ticket.view.*;
import java.util.*;
import java.util.Map.Entry;

if (viewId == -1) {
   return [visible: 'false']
}

def engineerLocale = engineerService.getCurrentLocale()
def view = viewService.getById(viewId)
def viewName = localizationService.getLocalizedProperty(View.class, "name", viewId,
 engineerLocale)

ViewCriteria allCriteria = new ViewCriteria(view,
   ViewAssignmentParameter.allTickets(),
   ViewGroupParameter.allTickets(),
   new ViewOrderParameter())


def allTickets = ticketService.getCountForView(allCriteria)


ViewCriteria ownCriteria = new ViewCriteria(view,
   ViewAssignmentParameter.allTickets(engineerService.getCurrent()),
   ViewGroupParameter.onlyOwnTickets(),
   new ViewOrderParameter())

def ownTickets = ticketService.getCountForView(ownCriteria)

ViewCriteria unassignedCriteria = new ViewCriteria(view,
   ViewAssignmentParameter.allUnassignedTickets(),
   ViewGroupParameter.onlyUnassignedTickets(),
   new ViewOrderParameter())

def unassignedTickets = ticketService.getCountForView(unassignedCriteria)


def data = []

data.add("{name: _('all'), data:[${allTickets}]}" as String)
data.add("{name: _('own'), data:[${ownTickets}]}"as String)
data.add("{name: _('unassigned'), data:[${unassignedTickets}]}"as String)


return [series: "[${data.join(',')}]" as String,
   visible: 'true',
   chart: "{type: 'column'}", title: "{text: '${viewName}'}" as String,
   tooltip:"{headerFormat:''}" ,
   localization:"de: {all:'Alle',own:'Eigene',unassigned:'Unzugewiesene'},"+ "en:
    {all:'All', own:'Own', unassigned: 'Unassigned'}"];
```

Code-Beispiel 3: *ConSol CM-Standardskript für Chart-Widgets ticketsInViewDataWidget.groovy*

Das folgende Chart wird mit dem obigen Skript definiert. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt Beispiel für ein Chart-Widget




Abbildung 153: *ConSol CM Web Client - Beispiel für Chart-Widget*

C.6.6.4 Konfigurationsattribute für Widgets

Alle Definitionen, die für ein Widget verwendet werden können, können mithilfe der Attribute und Werte in der Seitenanpassung gesetzt werden. Es gibt drei Arten von Attributen:

- Allgemeine Attribute (für jeden Widget-Typ verfügbar)
- Attribute für Chart-Widgets
- Attribute für Tabellen-Widgets

⚠ Denken Sie daran, dass der Wert, der in einem Admin-Tool-Skript für ein Attribut gesetzt wird, immer den Wert überschreibt, der für dieses Attribut in der Seitenanpassung gesetzt wurde!

Beispiel: Für das Chart-Widget *ticketsInView* wurde das Attribut *visibility* auf *true* gesetzt. Das mit diesem Widget verknüpfte Admin-Tool-Skript (*ticketsInViewDataWidget.groovy*) enthält das Statement

```
return [visible: 'false']
```

In diesem Fall wird das Widget nicht angezeigt!

Allgemeine Attribute

Diese Attribute gelten für alle Widgets und können an zwei Stellen der Baumstruktur der Seitenanpassung gesetzt werden:

- widgetsGrid
- widgetsGrid/welcomePage

Attribute:

- **layout**
  Siehe Allgemeine Attribute.
- **refreshOnViewChange**
  Gibt an, ob das Dashboard aktualisiert werden soll, wenn der Bearbeiter die Sicht ändert, d. h. in der Drop-down-Liste *Sicht* eine andere Sicht für die Ticketliste auswählt. Der Standardwert ist *true*.

Beispiele für die Konfiguration der Sichtbarkeit

Beispiel 1: Das Chart soll nicht angezeigt werden.

```
return [visible: 'false']
```

Code-Beispiel 4: *Sichtbarkeit ausgeschaltet (im Admin-Tool-Skript definiert)*

Beispiel 2: Das Chart soll nur angezeigt werden, wenn die Sicht *service_customer* ausgewählt ist und der Bearbeiter die Funktion *consultant* hat.

```
view = viewService.getById(view_id) // view_id is passed in context
if (!view.getName().equals("service_customer"))
{
   return {"visible": false}
}

def role = roleService.getById('consultant');
def engineer = engineerService.getById(engineer_id);
if(!getRolesForEngineer(engineer).contains(role))
{
   return {"visible": false}
}
```

Code-Beispiel 5: *Sichtbarkeit abhängig von der Bearbeiterfunktion (im Admin-Tool-Skript definiert)*

Attribute für Chart-Widgets

Chart-Widgets verwenden die Highcharts-Bibliothek. Alle Attribute sind JSON-Objekte.

Folgende Attribute können gesetzt werden:

- Allgemeine Attribute wie die Sichtbarkeit.
- Die grundlegenden Konfigurationsoptionen der Highcharts-Bibliothek. Die Werte ...
  - können in den Attributen der Seitenanpassung gesetzt werden.
  - können im mit dem Chart-Widget verknüpften Admin-Tool-Skript gesetzt werden (siehe Abschnitt oben). Die Attribute müssen als HashMap zurückgegeben werden.
  - können leer gelassen werden.

```
$("#container").highcharts({
  ▸ chart : { … }
    colors : [ … ]
  ▸ credits : { … }
  ▸ data : { … }
  ▸ drilldown : { … }
  ▸ exporting : { … }
  ▸ labels : { … }
  ▸ legend : { … }
  ▸ loading : { … }
  ▸ navigation : { … }
  ▸ noData : { … }
  ▸ pane : { … }
  ▸ plotOptions : { … }
  ▸ series : [{ … }]
  ▸ subtitle : { … }
  ▸ title : { … }
  ▸ tooltip : { … }
  ▸ xAxis : { … }
  ▸ yAxis : { … }
});
```

Abbildung 154: *Highcharts-Konfigurationsoptionen*

Allgemeine Attribute:

- **localization**
  Lokalisierte Werte d. h. "de: {subject:'Thema', yes:'Ja'}, en: {subject:'Subject', yes:'Yes'}"
- **visible**
  Definiert, ob das Widget angezeigt wird, *true* oder *false*.

Highchart-spezifische Attribute:

- **chart**
  Optionen, die den Chart-Bereich und den Plot-Bereich betreffen, sowie allgemeine Chart-Optionen (http://api.highcharts.com/highcharts#chart). Beispiel:

```
chart = "type:'column', pltShadow:false, backgroundColor:'#4dc245', height:
300";"items: [{html:'sometext', style: { left: '100px'; }}]"
```

Code-Beispiel 6: *Chart-Objekt*

- **colors**
  Ein Array, das die Standardfarben für die Datenreihen des Charts enthält. Wenn alle Farben verwendet wurden, werden benötigte neue Farben wieder vom Anfang genommen. Standardwerte: http://api.highcharts.com/highcharts#colors.
- **credits**
  Standardmäßig setzt Highchart in der unteren rechten Ecke des Charts ein Credits-Label. Das kann mit folgenden Optionen geändert werden: http://api.highcharts.com/highcharts#credits.
- **drilldown**
  Optionen für Drill-Down, dem Konzept zum Einsehen von immer höher aufgelösten Daten durch Klicken auf die Chart-Elemente wie Balken oder Tortenstücke (http://api.highcharts.com/highcharts#drilldown).
- **exporting**
  Optionen für das Exportmodul (http://api.highcharts.com/highcharts#exporting).
- **global**
  Globale Optionen, die nicht für jedes Chart gelten (http://api.highcharts.com/highcharts#global). Es kann nur für einen Typ gesetzt werden, d. h. für *chartWidget* oder *tableWidget*, nicht aber für Bereiche oder einzelne Widgets!
- **labels**
  HTML-Label, die an einer beliebigen Stelle des Chart-Bereichs positioniert werden können (http://api.highcharts.com/highcharts#labels).

```
labels = "items: [{html:'sometext', style: { left: '100px'; }}]"
```

Code-Beispiel 7: *Label-Objekt*

- **lang**
  Sprachobjekt. Das Sprachobjekt ist global und kann nicht für jedes Chart einzeln gesetzt werden (http://api.highcharts.com/highcharts#lang). Es kann nur für einen Typ gesetzt werden, d. h. für *chartWidget* oder *tableWidget*, nicht aber für Bereiche oder einzelne Widgets!
- **legend**
  Die Legende ist ein Feld, das für jedes Element der Datenreihe oder des Punktes im Chart ein Symbol und einen Namen enthält (http://api.highcharts.com/highcharts#legend).
- **loading**
  Die Ladeoptionen steuern das Aussehen der Ladeseite, die den Plot-Bereich während Chart-Operationen bedeckt (http://api.highcharts.com/highcharts#loading).

- **localization**
  Lokalisierte Werte d. h. "de: {subject:'Thema', yes:'Ja'}, en: {subject:'Subject', yes:'Yes'}".
- **navigation**
  Eine Sammlung von Optionen für die Buttons und Menüs im Exportmodul (http://api.highcharts.com/highcharts#navigation).
- **noData**
  Optionen für die Anzeige einer Meldung wie "Keine Daten verfügbar" (http://api.highcharts.com/highcharts#noData).
- **pane**
  Gilt für Netzdiagramme und Tachos. Diese Konfigurationsobjekte enthalten allgemeine Optionen für die kombinierten X- und Y-Achsen (http://api.highcharts.com/highcharts#pane).
- **plotOptions**
  Die Plot-Optionen sind ein Wrapper-Objekt für die Konfigurationsobjekte für jeden Datenreihentyp (http://api.highcharts.com/highcharts#plotOptions).
- **series**
  Die Datenreihe, die an das Chart angehängt wird (http://api.highcharts.com/highcharts#series).
- **subtitle**
  Der Untertitel des Charts (http://api.highcharts.com/highcharts#subtitle).
- **title**
  Der Titel des Charts (http://api.highcharts.com/highcharts#title).
- **tooltip**
  Optionen für den Tooltip, der erscheint, wenn der Benutzer mit der Maus über eine Datenreihe oder einen Punkt fährt (http://api.highcharts.com/highcharts#tooltip).
- **visible**
  Gibt an, ob das Widget angezeigt werden soll.
- **xAxis**
  Die X-Achse oder die Kategorie-Achse (http://api.highcharts.com/highcharts#xAxis) .
- **yAxis**
  Die Y-Achse oder die Werte-Achse (http://api.highcharts.com/highcharts#yAxis) .

Beispiel für ein Chart-Widget

Das folgende Beispiel zeigt das Widget *TicketsInView* und erklärt die Logik des verknüpften Admin-Tool-Skripts *ticketsInViewDataWidget.groovy*. Das komplette Skript finden Sie im Codeblock weiter oben. Hier werden die einzelnen Codezeilen mit den GUI-Elementen, die sie konfigurieren, in Verbindung gebracht.




Abbildung 155: *Beispiel für ein Chart-Widget mit Skriptcode*

Attribute für Tabellen-Widgets

Tabellen-Widgets verwenden die Datatables-Bibliothek.

Die Attribute können entweder in der Seitenanpassung oder in den verknüpften Admin-Tool-Skripten gesetzt werden. Denken Sie daran, dass der Wert, der in einem Admin-Tool-Skript für ein Attribut gesetzt wird, immer den Wert überschreibt, der für dieses Attribut in der Seitenanpassung gesetzt wurde!

Folgende Attribute können gesetzt werden:

- Allgemeine Attribute
- Datatables-spezifische Attribute

Allgemeine Attribute:

- **localization**
  Lokalisierte Werte d. h. "de: {subject:'Thema', yes:'Ja'}, en: {subject:'Subject', yes:'Yes'}"
- **visible**
  Definiert, ob das Widget angezeigt wird, *true* oder *false*.

Datatables-spezifische Attribute:

- **columns**
  Optionen, die auf Spaltenobjekte angewendet werden können (http://datatables.net/reference/option/#Columns)
- **data**
  Daten (http://datatables.net/reference/option/#Data)
- **localization**
  Lokalisierte Werte d. h. "de: {subject:'Thema', yes:'Ja'}, en: {subject:'Subject', yes:'Yes'}"
- **options**
  Optionen (http://datatables.net/reference/option/)

- **visible**
  Gibt an, ob das Widget angezeigt werden soll

Beispiel für ein Tabellen-Widget

Im Folgenden werden die Grundprinzipien der Implementierung eines Tabellen-Widgets basierend auf der Datatables-Bibliothek gezeigt.

```
// provide some dummy data for display
def rawdata = [
   [firstname:'Homer' , lastname:'Simpson' , title:'Nuclear disaster' , level:'3' ,
    hired:'25.03.1989'],
   [firstname:'Zaphod' , lastname:'Beeblebrox' , title:'President of the Galaxy',
    level:'0' , hired:'12.09.1979'],
   [firstname:'Sheldon' , lastname:'Cooper' , title:'Mad scientist' , level:'321',
    hired:'01.04.2006'],
   [firstname:'Robin' , lastname:'Scherbatsky', title:'Anchorwoman' , level:'25' ,
    hired:'10.09.2004'],
   [firstname:'Elmer' , lastname:'Fudd' , title:'Duck hunter' , level:'1' ,
    hired:'15.12.1962'],
   [firstname:'Eric' , lastname:'Cartman' , title:'Pupil' , level:'10' ,
    hired:'23.02.1995'],
   [firstname:'Mickey' , lastname:'Mouse' , title:'Private investigator' ,
    level:'111', hired:'04.11.1932'],
   [firstname:'Wilma' , lastname:'Flintstone' , title:'Housewife' , level:'64' ,
    hired:'07.01.1964'],
   [firstname:'Charlie' , lastname:'Harper' , title:'Composer' , level:'12' ,
    hired:'16.07.2001'],
   [firstname:'Daenerys', lastname:'Targaryen' , title:'Mother of dragons' ,
    level:'238', hired:'08.05.2010'],
   [firstname:'Lara' , lastname:'Croft' , title:'Tomb Raider' , level:'239',
    hired:'10.12.1991'],
   [firstname:'Henry' , lastname:'Jones' , title:'Archeologist' , level:'109',
    hired:'08.06.1942']
]

// prepare the data for display
def tabledata = []

rawdata.each { element ->
   tabledata.add("""
      {'firstname': '${element['firstname']}',
      'lastname' : '${element['lastname']}' ,
      'jobtitle' : '${element['title']}' ,
      'expertise': '${element['level']}' ,
      'hiredate' : '${element['hired']}' }
   """)
}

// return the table information including the data
return [
   "columns": """[
      {title: 'First name' , data: 'firstname'},
      {title: 'Last name' , data: 'lastname' },
      {title: 'Job title' , data: 'jobtitle' },
      {title: 'Expertise level', data: 'expertise'},
      {title: 'Hire date' , data: 'hiredate' }
      ]""",
   "options": """{
      'order': []
```

```
    }""",
  "data": "[${tabledata.join(",")}]" as String
]
```

Code-Beispiel 8: *Admin-Tool-Skript für Tabellen-Widget*

Im Web Client wird die Tabelle folgendermaßen angezeigt (alle anderen Widgets wurden auf "unsichtbar" gesetzt).




Abbildung 156: *ConSol CM Web Client - Web Client Dashboard mit einem Beispiel für ein Tabellen-Widget*

Beispiel für ein zusammengesetztes Dashboard

Das Dashboard sieht folgendermaßen aus:




Abbildung 157: *ConSol CM Web Client - Beispiel für ein zusammengesetztes Dashboard*

Das Seitenanpassungsattribut *widgetsGrid / welcomePage / layout* hat folgenden Wert:

```
[process:Table, escalation:Chart], [process:Table, null], [bar:Chart, null]
```

Code-Beispiel 9: *Layout-Attribut für zusammengesetztes Dashboard*

Die Baumstruktur der Seitenanpassungsattribute sieht folgendermaßen aus:




Abbildung 158: *ConSol CM Web Client - Beispiel für die Baumstruktur der Attribute der Seitenanpassung*

Mit dem **Tabellen-Widget** (genannt *process*) ist ein Admin-Tool-Skript verknüpft:




Abbildung 159: *ConSol CM Web Client - Beispiel für die Konfiguration eines Tabellen-Widgets*

Das Admin-Tool-Skript (genannt *table*) für das Tabellen-Widget (genannt *process*):

```
def data = []
(1..500).each { i ->
   data.add("""
      {'title': 'Task ${i+1}',
      'duration': '${Math.round(Math.random() * 5) + 1} days',
      'percentComplete': '${Math.round(Math.random() * 100)}',
      'start': '01/01/2009',
      'finish': '01/05/2009',
      'effortDriven': '${i % 5 == 0}'}
   """)
}

return [
   "columns": """[
      {data: 'title'},
      {title: 'Duration', data: 'duration'},
      {title: '% Complete', data: 'percentComplete'},
      {title: 'Start', data: 'start'},
      {title: 'Finish', data: 'finish'},
      {title: 'Effort Driven', data: 'effortDriven'}]""",
   "options": """{
      'order': []
      }""",
   "data": "[${data.join(",")}]" as String
];
```

Code-Beispiel 10: *Admin-Tool-Skript, das mit dem Tabellen-Widget verknüpft ist*

Mit dem ersten Chart-Widget (genannt *escalation*) ist ebenfalls ein Admin-Tool-Skript verknüpft (genannt *chart*):




Abbildung 160: *ConSol CM Web Client - Beispiel für die Konfiguration eines Chart-Widgets*

Das Admin-Tool-Skript für das erste Chart-Widget (oben rechts, genannt *escalation*):

```
import com.consol.cmas.common.model.ticket.*;
import java.util.*;
import java.util.Map.Entry;

if (viewId == -1) {
   return [visible: 'false']
}
def view = viewService.getById(viewId);

TicketCriteria crt = new TicketCriteria();
crt.setStatus(view.name.toLowerCase() =~ 'close' ?
   TicketCriteria.Status.CLOSED : TicketCriteria.Status.OPEN);

tickets = ticketService.getByCriteria(crt);

def queues = [:]
tickets.each { ticket ->
   def qname = ticket.queue.name
   if (queues.containsKey(qname)) {
      queues[qname] = queues[qname] + 1
   } else {
      queues[qname] = 1
   }
}

def data = []
queues.each { entry ->
   data.add("{name: '$entry.key', data:[$entry.value]}")
}

return [series: "[${data.join(',')}]" as String, visible: 'true',
   chart: "{type: 'column'}", title: "{text: '${view.name}'}" as String];
```

Code-Beispiel 11: *Admin-Tool-Skript, das mit dem Chart-Widget verknüpft ist*

Mit dem zweiten Chart-Widget (untere Zeile, genannt *bar*) ist kein Skript verknüpft. Es wird ausschließlich über die Attribute in der Seitenanpassung konfiguriert. Die folgenden Werte wurden gesetzt:

Attribut	Wert
chart	type:'bar'
credits	enabled: false
series	[{ name: 'Jahr 1800', data: [107, 31, 635, 203, 2] }, {name: 'Jahr 1900', data: [133, 156, 947, 408, 6]}, {name: 'Jahr 2008', data: [973, 914, 4054, 732, 34] }]
subtitle	text:'Diagramm'
title	text: 'Historie der Weltpopulation nach Region'

Attribut	Wert
visible	true
xAxis	categories: ['Afrika', 'Amerika', 'Asien', 'Europa', 'Ozeanien'], title: {text: null}
yAxis	min: 0, title: {text: 'Population (Millionen)', align: 'high'}, labels: { overflow: 'justify'}

C.6.6.5 Druckfunktion im Web Client Dashboard

Ab Version 6.9.4.2 bietet ConSol CM eine Druckfunktion für Chart-Widgets im Web Client Dashboard. Mit dem *Drucken-Button* wird das Druckfenster des Betriebssystems geöffnet.




Abbildung 161: *ConSol CM Web Client - Drucken-Button im Web Client Dashboard*

Sie können die Druckfunktion deaktivieren, d. h. den Button ausblenden, indem Sie das Seitenanpassungsattribut *exporting* auf *enabled:false* setzen.

C.6.6.6 3D-Ausgabe für Grafiken (Chart-Widgets)

Für Chart-Widgets können Sie die 3D-Ausgabe verwenden. Es wird folgende Bibliothek verwendet: http://api.highcharts.com/highcharts#chart.options3d.

Weitere Informationen für die Implementierung von 3D und das Lösungskonzept finden Sie in http://www.highcharts.com/docs/chart-concepts/3d-charts.

⚠ Die Verwendung einer solchen Darstellung sorgt für eine hohe Last des Browsers. Stellen Sie sicher, dass die Client-Umgebungen leistungsfähig genug für die Anzeige von 3D-Charts sind, bevor Sie sie implementieren!

Ein Beispielskript, mit dem das Standard-Chart in 3D angezeigt wird, finden Sie unten. Die 3D-Optionen werden im Rückgabewert des Skripts gesetzt. Die zusätzlichen Optionen im Vergleich zum Standard-Skript sind hervorgehoben.

```
import com.consol.cmas.common.model.ticket.*;
import com.consol.cmas.common.model.ticket.view.*;
import java.util.*;
import java.util.Map.Entry;


if (viewId == -1) {
   return [visible: 'false']
}
def engineerLocale = engineerService.getCurrentLocale()
def view = viewService.getById(viewId)
def viewName = localizationService.getLocalizedProperty(View.class, "name", viewId,
 engineerLocale)


ViewCriteria allCriteria = new ViewCriteria(view,
   ViewAssignmentParameter.allTickets(),
   ViewGroupParameter.allTickets(),
   new ViewOrderParameter())
def allTickets = ticketService.getIdsByView(allCriteria)


ViewCriteria ownCriteria = new ViewCriteria(view,
   ViewAssignmentParameter.allTickets(engineerService.getCurrent()),
   ViewGroupParameter.onlyOwnTickets(),
   new ViewOrderParameter())
def ownTickets = ticketService.getIdsByView(ownCriteria)


ViewCriteria unassignedCriteria = new ViewCriteria(view,
   ViewAssignmentParameter.allUnassignedTickets(),
   ViewGroupParameter.onlyUnassignedTickets(),
   new ViewOrderParameter())
def unassignedTickets = ticketService.getIdsByView(unassignedCriteria)


def data = []
data.add("{name: _('all'), data:[${allTickets.size()}]}" as String)
data.add("{name: _('own'), data:[${ownTickets.size()}]}" as String)
data.add("{name: _('unassigned'), data:[${unassignedTickets.size()}]}" as String)


return [series: "[${data.join(',')}]" as String,
   visible: 'true',
   chart: "{type: 'column',
      options3d: {enabled: 'true', alpha: '15', beta: '15', depth: '50',
         viewDistance: '25'}}",
      plotOptions: "{column: {depth: '25'}}",
      title: "{text: '${viewName}'}" as String,
      tooltip:"{headerFormat:''}" ,
      localization: "de: {all:'Alle', own:'Eigene', unassigned:'Nicht
       zugewiesene'},"
         + "en: {all:'All', own:'Own', unassigned: 'Unassigned'}"];
```

Code-Beispiel 12: *Anzeigen des Standard-Charts in der 3D-Ansicht*

C.6.6.7 Drill-down-Funktion für Grafiken (Chart-Widgets)

ConSol CM bietet eine Drill-down-Funktion für Charts im Dashboard. Das Seitenanpassungsattribut *drilldown* kann für die allgemeinen Einstellungen verwendet werden. Es wird folgende Bibliothek verwendet: http://api.highcharts.com/highcharts#drilldown.

Für einen sinnvollen Einsatz dieser Funktion sollte allerdings das Datenskript erweitert werden. Daten im Rückgabeskript müssen durch die im Drill-down angezeigten Daten ergänzt werden. Diese zusätzlichen Daten müssen mit den Daten, die sie ergänzen, referenziert werden. Eine Beschreibung der Konzepte finden Sie in der Highcharts-Dokumentation: http://www.highcharts.com/docs/chart-concepts/drilldown.

Mit dieser Funktion kann eine zweite Datenebene im gleichen Chart angezeigt werden, wenn Sie auf eine Teilmenge klicken. Im linken Screenshot sind die Balken anklickbar und die Label der Balkennamen sind Links. Nachdem Sie entweder auf einen Balken oder einen Link geklickt haben, wird eine Detailansicht dieser Teilmenge angezeigt, wie im unteren Screenshot zu sehen ist.




Abbildung 162: *ConSol CM Web Client - Drill-down-Funktion in Chart-Widgets*

Die Farbe der Balken in der Detailansicht ist die Farbe der in der Hauptansicht ausgewählten Teilmenge. Die Detailansicht enthält zudem einen Zurück-Button in der oberen rechten Ecke des Charts. Das folgende Datenskript ruft die Daten für dieses Drill-down dynamisch ab.

```
import com.consol.cmas.common.model.ticket.*;
import com.consol.cmas.common.model.ticket.view.*;
import java.util.*;
import java.util.Map.Entry;

if (viewId == -1) {
   return [visible: 'false']
}

def engineerLocale = engineerService.getCurrentLocale()

def views = []

def seriesdata = []
def drilldownseries = []
def allTicketsCounter = 0
views = viewService.getByEngineer(engineerService.getCurrent())

for (view in views){
   def viewName = localizationService.getLocalizedProperty(View.class,
      "name",
      view.getId(),
      engineerLocale)

   ViewCriteria allCriteria = new ViewCriteria(view,
      ViewAssignmentParameter.allTickets(),
      ViewGroupParameter.allTickets(),
      new ViewOrderParameter())
   def allTickets = ticketService.getIdsByView(allCriteria)
   ViewCriteria ownCriteria = new ViewCriteria(view,
      ViewAssignmentParameter.allTickets(engineerService.getCurrent()),
      ViewGroupParameter.onlyOwnTickets(),
      new ViewOrderParameter())
   def ownTickets = ticketService.getIdsByView(ownCriteria)

   ViewCriteria unassignedCriteria = new ViewCriteria(view,
      ViewAssignmentParameter.allUnassignedTickets(),
      ViewGroupParameter.onlyUnassignedTickets(),
      new ViewOrderParameter())
   def unassignedTickets = ticketService.getIdsByView(unassignedCriteria)

   seriesdata.add("{name: '${viewName}',
      y: ${allTickets.size()},
      drilldown: '${view.getName()}'}")

   def data = []
   data.add("['All', ${allTickets.size()}]")
   data.add("['Own', ${ownTickets.size()}]")
   data.add("['Unassigned', ${unassignedTickets.size()}]")

   drilldownseries.add("{id: '${view.getName()}',
      data:[${data.join(',')}]}" as String)
```

```
   allTicketsCounter += allTickets.size()
}

return [series: "[{name: 'Tickets', colorByPoint: true,
   data: [${allTicketsCounter}, ${seriesdata.join(',')}]}]" as String,
   drilldown: "{series: [${drilldownseries.join(',')}]}" as String,
   visible: 'true',
   chart: "{type: 'column'}",
   title: "{text: 'Tickets'}",
   xAxis: "{type: 'category'}",
   yAxis: "{type: 'linear'}",
   legend: "{enabled: false}"
];
```

Code-Beispiel 13: *Drill-down-Funktion für Chart-Widget*

C.7 Bezeichnungen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

C.7.1 Einleitung 238

C.7.2 Konfigurieren der Bezeichnungen mit dem Admin Tool 238

C.7.1 Einleitung

Ab CM-Version 6.10 ist es möglich, die auf der GUI, d. h. im Web Client angezeigten Bezeichnungen zu ändern. Auf diese Weise können Sie als Administrator die grafische Benutzeroberfläche an die Anforderungen Ihrer Firma hinsichtlich Terminologie und Corporate Design anpassen.

Momentan ist die Konfiguration für in CM.Resource Pool verwendete Benennungen möglich. In zukünftigen CM-Versionen werden mehr Anpassungen möglich sein.

C.7.2 Konfigurieren der Bezeichnungen mit dem Admin Tool

Bezeichnungen werden im Admin Tool über das Navigationselement *Bezeichnungen* in der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration* konfiguriert.




Abbildung 163: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration der Bezeichnungen*

Aktuell sind die folgenden Bezeichnungen verfügbar:

Bezeichnung	Ort auf der GUI
`cmweb.rp.resource.base`	Titel der *Ressourcenseite* und für die Tabellenspalte der Ressource (Suchergebnisse, Ressourcentypseite).
`cmweb.rp.resource.new`	Titel des Formulars *Neue Ressource erstellen*
`cmweb.rp.resource.plural`	Ausdruck für mehr als eine Ressource, z. B. im Dashboard des Ressourcenpools, im Abschnitt *Ressource suchen oder erstellen* und im Tab der Detailsuche.
`cmweb.rp.resource.to`	Eintrag im Kontextmenü, mit dem die Ressource aufgerufen werden kann, Standard *Zur Ressource*
`cmweb.rp.resource_pool.base`	Eintrag im Hauptmenü
`cmweb.rp.resource_relation.base`	Ausdruck für die Ressourcenrelation
`cmweb.rp.resource_type.base`	Ausdruck für den Ressourcentyp, z. B. auf der Seite der Detailsuche für Ressourcen

C.7.2.1 Für CM-Programmierer: Bezeichnungen für Nachrichten

Sie können auch selbst Bezeichnungen definieren, die in bestimmten Situationen (Fehlermeldungen, Informationen) für den Benutzer im Web Client angezeigt werden sollen. So müssen Sie nicht mit den Standard CM-Properties arbeiten, sondern können sehr spezifische Bezeichnungen definieren. Die folgenden drei Abbildungen zeigen ein Beispiel.




Abbildung 164: *ConSol CM Admin Tool - Systemspezifische Bezeichnungen, 1: Definition der Bezeichnung*




Abbildung 165: *ConSol CM Admin Tool - Systemspezifische Bezeichnungen, 2: Verwendung der Bezeichnung in einem Skript*





Abbildung 166: *ConSol CM Web Client - Systemspezifische Bezeichnungen, 3: Anzeige im Web Client*

D - Abschnitt Kundendatenmodell



Kundendatenmodell (FlexCDM)

Ab Version 6.9 bietet ConSol CM eine flexible und leistungsstarke Kundenverwaltung basierend auf FlexCDM, dem flexiblen Kundendatenmodell.

In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie FlexCDM, das flexible ConSol CM-Kundendatenmodell, und alles, was dazu gehört, aufsetzen und pflegen. Es werden folgende Themen behandelt:

- Einführung in FlexCDM
- Kurze Einführung in die FlexCDM-spezifischen Funktionen des Web Clients
- Einrichten des Kundendatenmodells
- Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten
- Templates für Kundendaten
- Verwaltung von Kundengruppen
- Kundenrollen
- Kundenrelationen
- Action Framework - Kundenaktionen
- Adress-Vervollständigung

D.1 Einführung in FlexCDM

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.1.1 FlexCDM auf einen Blick 243

D.1.2 Einführung in FlexCDM-Objekte 246

D.1.3 Verwaltung von FlexCDM-Objekten mit dem Admin Tool 248

Da das Kundendatenmodell *FlexCDM*, das mit Version 6.9 von ConSol CM eingeführt wurde, sehr komplex und leistungsstark ist, gibt es ein eigenes Einleitungskapitel, in dem alle Details erklärt werden.

D.1.1 FlexCDM auf einen Blick

D.1.1.1 Flexibles Kundendatenmodell

Wie der Name *FlexCDM* nahe legt, bietet das ConSol CM-Kundendatenmodell ein hohes Maß an Flexibilität. Es können mehrere **Kundengruppen** definiert werden, die ihre eigenen Datenmodelle haben.

In ConSol CM sprechen wir von **Kunden**, um das allgemeine CM-Objekt zu beschreiben. Dies kann entweder eine Firma oder ein Kontakt sein. Eine **Firma** ist ein Objekt auf der Firmenstufe, bei dem es sich in den meisten Fällen um eine echte Firma, eine Filiale, eine Abteilung oder eine andere übergeordnete Organisationseinheit handelt. Es kann aber auch eine Sammlung von Produkten, Maschinen oder ein beliebiges anderes Objekt sein, das untergeordnete Objekte hat. Ein **Kontakt** ist ein Objekt auf der Kontaktstufe, d. h. auf der unteren Stufe des Kundenmodells. Ein Kontakt ist häufig eine echte Person; es kann sich aber auch um ein Produkt, eine Maschine oder ein anderes Objekt handeln.

Kontakte und Firmen können als Kunde für ein Ticket festgelegt werden.

Es gibt verschiedene Vorgehensweisen zum Konfigurieren von Datenmodellen für Kundengruppen. Innerhalb einer Kundengruppe kann es Folgendes geben...

- eine *Kontakt*- und eine *Firmenstufe*:
  In diesem Fall sprechen wir von einem **zweistufigen Kundendatenmodell** (in dem eine Firma mehrere Kontakte enthalten kann)
- nur eine *Kontaktstufe* oder nur eine *Firmenstufe*:
  Dann sprechen wir von einem **einstufigen Kundendatenmodell**




Abbildung 167: *Arten von Kundendatenmodellen in ConSol CM*

Zum Beispiel könnten Sie Ihre Kunden in zwei Kundengruppen einteilen:

1. **Händler**
   Mit einer Kontakt- und einer Firmenstufe.
2. **Endkunden**
   Nur mit einer Kontaktstufe.

Sie können so viele Kundendatenmodelle konfigurieren, wie erforderlich. Jedes Kundendatenmodell kann für eine oder mehrere Kundengruppen verwendet werden.

Ein Kundendatenmodell umfasst das allgemeine Modell, d. h. die Stufen (Kontakt und Firma oder nur Kontakt/Firma) und alle Datenfelder für alle Komponenten (z. B. Name, Adresse und Telefonnummer für eine Firma, Name, E-Mail und Raumnummer für einen Kontakt).




Abbildung 168: *ConSol CM FlexCDM - Grundprinzip*

Bei einem zweistufigen Kundendatenmodell:

Die Begriffe *Firma* und *Kontakt* werden verwendet, um die Stufe eines Objekts in der Hierarchie von FlexCDM zu beschreiben. Ein Objekt vom Typ *Firma* muss nicht unbedingt eine echte Firma darstellen, es kann auch ein Ort mit mehreren Maschinen (Kontakten), eine Organisation mit mehreren Filialen (Kontakten) oder sogar eine technische Einheit (z. B. ein Schiff) sein, in der es mehrere Kontakte gibt. Genauso muss ein Objekt des Typs *Kontakt* nicht unbedingt eine Person darstellen. Es kann sich auch um einen Ort, eine Maschine oder irgendetwas anderes handeln, das die Kontaktstufe darstellt.

Bei einem einstufigen Kundendatenmodell:

Die Kundenobjekte in einem einstufigen Kundenmodell sind entweder vom Typ *Kontakt* oder vom Typ *Firma*.

Die Stufen und die Namen aller Komponenten der in Ihrem ConSol CM-System verwalteten Kunden hängen einzig und alleine von der Konfiguration von FlexCDM ab.

Mit FlexCDM können Sie unterschiedliche Bereiche abbilden, die eine bestimmte Kundengruppe und die zugehörigen Daten und Prozesse umfassen.




Abbildung 169: *ConSol CM FlexCDM - Kundendatenmodell*

Eine detaillierte Beschreibung der Kundenverwaltung finden Sie in Einrichten des Kundendatenmodells.

D.1.2 Einführung in FlexCDM-Objekte

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Objekte, die für FlexCDM relevant sind.




Abbildung 170: *ConSol CM FlexCDM - Beispielkonfiguration*

D.1.2.1 Wichtige Begriffe

Im Folgenden sind einige wichtige Begriffe von FlexCDM erklärt:

- **Kunde**
  Allgemeiner Begriff für Kundenobjekte, kann vom Typ *Kontakt* oder *Firma* sein.
- **Firma**
  Datenobjekt vom Typ *Firma*, Firmenstufe.
- **Kontakt**
  Datenobjekt vom Typ *Kontakt*, Kontaktstufe.
- **Kundengruppe**
  Eine Gruppe von Kunden mit einem bestimmten Kundendatenmodell. Die Bearbeiterberechtigungen (über Rollen) für die Kundenverwaltung werden für die einzelnen Kundengruppen vergeben.
- **Datenobjekt**
  Ein Objekt im Kundendatenmodell. Der Objekttyp kann *Kontakt* (häufig eine Person) oder *Firma* sein. Das technische Äquivalent (Groovy) ist ein Objekt der Klasse *Unit*.

- **Datenobjektdefinition**
  Alle Definitionen gehören zu dieser Unit. Bei einer Firma sind das z. B. alle Datenobjektgruppen, alle Gruppenannotationen und die Zuweisung aller Templates (für die Anzeige von Kundendaten im Web Client, nicht zu verwechseln mit den anderen Templates in ConSol CM!)
- **Datenobjektgruppe**
  Eine Gruppe besteht aus einem oder mehreren Datenfeldern (Datenobjektgruppenfeldern), analog zu den Benutzerdefinierten Feldern für die Ticketdaten. Eine Datenobjektgruppe kann ein- oder ausgeblendet werden, oder als Tab im (neuen) Kundendaten-Gruppenbereich angezeigt werden.
- **Datenobjektgruppenfeld**
  Ein einzelnes Datenfeld (Datentypen wie bei Benutzerdefinierten Feldern), das Kundendaten enthalten kann, analog zu Benutzerdefinierten Feldern bei der Definition von Datenfeldern für Ticketdaten.
- **Kundendatenmodell**
  Das ganze Datenmodell kann einer Kundengruppe zugewiesen werden.
  Das Datenmodell kann:
  - nur eine Stufe haben (nur Kontakt oder nur Firma)
  - zwei Stufen haben (Firma und Kontakt)

  Das Kundendatenmodell enthält zudem die Definitionen von Datenobjektgruppen und Datenobjektgruppenfeldern.
- **Kundenrelationen**
  Relationen zwischen einer Firma und Kontakten oder zwischen Firmen oder zwischen Kontakten. Alle Relationen gemeinsam bilden das Kundenrelationennetz.
- **Action Framework**
  Eine Reihe von CM-Modulen, die eine durch Events ausgelöste und vom Workflow unabhängige Programmierung ermöglichen. Die im Kontext von FlexCDM relevanten *Kundenaktionen* (auch *Datenobjektaktionen* oder *Unit-Aktionen* genannt) gehören zum Action Framework.

D.1.3 Verwaltung von FlexCDM-Objekten mit dem Admin Tool

Im Admin Tool sind die FlexCDM-Konfigurationsoptionen in der Navigationsgruppe *Kunden* zu finden.




Abbildung 171: *ConSol CM Admin Tool - Für FlexCDM relevante Navigationselemente des Bereichs Kunden*

Folgende Navigationselemente werden für die Definition und Verwaltung des Kundendatenmodells verwendet:

- **Kundengruppen**
  Zuweisung der folgenden Komponenten, die zuvor definiert wurden, zu einer Kundengruppe (siehe Abschnitt Verwaltung von Kundengruppen).
  - Kundendatenmodell
  - Kundenaktionen
  - Suche-Aktionen
  - CM.Phone-Konfiguration, wenn CM.Phone aktiv ist
- **Datenmodelle**
  Definition der Datenmodelle, d. h. Definition der Datenfelder für Kunden (d. h. Kontakte und Firmen) und GUI-Design (d. h. Anordnung der Datenfelder auf der GUI des Web Clients). Siehe Abschnitte Einrichten des Kundendatenmodells und Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten.
- **Aktionen**
  Definition von Kundenaktionen, d. h. Kontaktaktionen und Firmenaktionen (siehe Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen.
- **Rollen**
  Definition von Kundenrollen, siehe Abschnitt Kundenrollen.

- **Relationen**
  Definition von Kundenrelationen, die Referenzen zwischen Kundenobjekten (d. h. Kontakt und Firma) darstellen, siehe Abschnitt Kundenrelationen.
  (Relationen von Ressourcen zu Kunden müssen im Datenmodell des Ressourcenpools definiert werden. Sie können hier nicht konfiguriert werden.)

D.2 Kurze Einführung in die FlexCDM-spezifischen Funktionen des Web Clients

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.2.1 Einleitung 251

D.2.2 Arbeiten mit FlexCDM im ConSol CM Web Client 252

D.2.1 Einleitung

Sie als Administrator fragen sich vielleicht, wieso das Administratorhandbuch eine Einleitung in die GUI des Web Clients enthält. Dies hat den Hintergrund, dass Sie bei der Arbeit mit dem Kundendatenmodell *FlexCDM* alle Auswirkungen Ihrer Administrationstätigkeiten kennen sollten. Und diese betreffen selbstverständlich auch den Web Client. In diesem Abschnitt werden wir daher die Rolle eines Bearbeiters einnehmen und einige Beispiele für die Arbeit mit dem neuen Kundendatenmodell zeigen.

Alle Konfigurationsdetails, die Sie kennen müssen, um das Systemverhalten zu verstehen, werden in den entsprechenden Abschnitten des Handbuchs erklärt.

D.2.2 Arbeiten mit FlexCDM im ConSol CM Web Client

D.2.2.1 Beispiel 1: Auswählen der Kundengruppe

Sofern die Bearbeiter Zugangsberechtigungen für mehr als eine Kundengruppe haben, können sie mit dem *Kundengruppenfilter*, einer Drop-down-Liste im Hauptmenü, die **Kundengruppe auswählen**, die für bestimmte Vorgänge verwendet werden soll. Angezeigt wird jeweils der lokalisierte Name der Kundengruppe.




Abbildung 172: *ConSol CM Web Client - Auswählen einer Kundengruppe*

Die Auswahl wirkt sich auf folgende Aktionen aus:

- Die Schnellsuche sucht nur innerhalb der ausgewählten Kundengruppe.
- Bei der Detailsuche wird das Kriterium *Kundengruppe* nur angeboten, wenn im Drop-down-Menü *Alle Kundengruppen* ausgewählt ist. Andernfalls verwendet die Suche implizit nur die Daten der ausgewählten Kundengruppe.
- Bei der Detailsuche werden nur die Suchfelder der ausgewählten Kundengruppe angeboten.
- Bei der Erstellung eines Tickets wird die ausgewählte Kundengruppe (implizit) angeboten, wenn eine Firma und/oder ein Kontakt innerhalb des neuen Tickets erstellt werden soll.
- Ein Ticket kann nur in Queues erstellt werden, denen die ausgewählte Kundengruppe zugewiesen ist.
- In der Ticketliste sind nur Sichten verfügbar, die Tickets aus den Queues enthalten, denen die ausgewählte Kundengruppe zugewiesen ist.

> Beachten Sie, dass die Liste der Kundengruppen im Kundengruppenfilter mit dem Seitenanpassungsattribut *hiddenCustomerGroups* beeinflusst werden kann. Details finden Sie im Abschnitt Seitenanpassung, customerGroupSelector.

D.2.2.2 Beispiel 2: Erstellen einer neuen Firma und eines neuen Kontakts

Wenn Bearbeiter Zugang zu mehreren Kundengruppen haben (und im Hauptmenü *Alle Kundengruppen* ausgewählt haben, siehe Beispiel 1), können sie bei der Erstellung eines neuen Tickets die **Kundengruppe auswählen**, für die dabei ein Kontakt/eine Firma erstellt werden soll. Dies hängt zusätzlich von der ausgewählten Queue ab. Es sind nur Kundengruppen verfügbar, die der ausgewählten Queue zugewiesen sind. Wenn im Drop-down-Menü die Option *Alle Kundengruppen* ausgewählt ist, gibt es für jede Kundengruppe einen Tab mit den Kundendaten und der Bearbeiter kann die gewünschte Gruppe auswählen.




Abbildung 173: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer neuen Firma innerhalb einer Kundengruppe*

D.2.2.3 Beispiel 3: Verwenden der Firmen- und Kontaktseite

Bei zweistufigen Kundendatenmodellen (Firma und Kontakt) gibt es **separate Seiten für Firmen und Kontakte**. Auf beiden Seiten können Sie *Kommentare hinzufügen* und *Dateien anhängen*. Diese Vorgänge sind danach im Protokoll der Firmen- bzw. Kontaktseite sichtbar.

In jedem Kundendatenmodell können Icons für das Firmenobjekt und das Kontaktobjekt definiert werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Die Kopfzeile der Kontakt- und Firmenseite wird durch den lokalisierten Wert des entsprechenden Datenobjekts definiert, siehe Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells, Name des Datenobjekts.

Firmenseite




Abbildung 174: *ConSol CM Web Client - Oberer Abschnitt der Firmenseite*




Abbildung 175: *ConSol CM Web Client - Unterer Abschnitt der Firmenseite*

Die *Firmenseite* hat folgende Bereiche:

- **Firmendaten**
  Firmendaten wie Adresse, Telefonnummer, Servicedaten (d. h. die Datenobjektgruppenfelder, die Sie beim Einrichten des Kundendatenmodells definiert haben). Die Firmendaten können entweder im Kopfbereich stehen oder in einem oder mehreren Tabs im *Gruppenbereich*.

- **Tickets**
  In diesem Bereich sind alle Tickets der Firma und/oder ihrer Kontakte aufgeführt (siehe auch Beispiel 8: Verwenden der Ticketfilter auf der Firmen- oder Kontaktseite). Ab CM Version 6.9 ist es möglich, ein Ticket direkt einer Firma zuzuweisen. Im Kundendatenmodell muss die Option *Firma als Kunde* gesetzt werden, um diese Funktion zu aktivieren.
- **Kontakte**
  In diesem Bereich werden alle Kontakte angezeigt, die zu dieser Firma gehören. Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um die Kontaktseite zu öffnen.
- **Ergänzende Details**
  Es gibt zwei Tabs:
  - **Kommentare**
    Hier werden alle Kommentare zu dieser Firma angezeigt.
  - **Attachments**
    Hier sind alle Attachments der Firma aufgeführt. Die Liste der Attachments kann nach Dateityp, Name, Beschreibung, Datum oder Bearbeiter gefiltert und sortiert werden.
- **Verknüpfte Firmen und Kontakte**
  Hier sind alle Relationen aufgeführt, die zwischen der Firma und anderen Kunden (Firmen oder Kontakten) hergestellt wurden.
- **Verknüpfte Ressourcen**
  Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn CM.Resource Pool im CM-System aktiviert ist und wenn mindestens eine Ressourcenrelation zu Firmen der entsprechenden Kundengruppe im Admin Tool konfiguriert ist. Hier sind alle mit dieser Firma verknüpften Ressourcen aufgeführt.
- **Protokoll**
  In diesem Bereich sind alle mit diesem Firmenobjekt ausgeführten Aktionen aufgeführt, z. B. die Änderung eines Namens oder eines anderen Wertes in einem der Datenobjektgruppenfelder.

Eine detaillierte Erklärung über die Arbeit mit Firmen finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.

Kontaktseite




Abbildung 176: *ConSol CM Web Client - Kontaktseite*

Die *Kontaktseite* hat folgende Bereiche:

- **Kontaktdaten**
  Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer, Servicedaten (d. h. die Datenobjektgruppenfelder, die Sie beim Einrichten des Kundendatenmodells definiert haben). Die Kontaktdaten können entweder im Kopfbereich stehen oder in einem oder mehreren Tabs im *Gruppenbereich*.
- **Tickets**
  In diesem Bereich sind alle Tickets des Kontakts und/oder seiner Firma aufgeführt (siehe auch Beispiel 8: Verwenden der Ticketfilter auf der Firmen- oder Kontaktseite).
- **Ergänzende Details**
  Es gibt zwei Tabs:
  - **Kommentare**
    Hier werden alle Kommentare zu diesem Kontakt angezeigt.
  - **Attachments**
    Hier sind alle Attachments des Kontakts aufgeführt. Die Liste der Attachments kann nach Dateityp, Name, Beschreibung, Datum oder Bearbeiter gefiltert und sortiert werden.
- **Verknüpfte Firmen und Kontakte**
  Hier sind alle Relationen aufgeführt, die zwischen dem Kontakt und anderen Kunden (Firmen oder Kontakten) hergestellt wurden.
- **Verknüpfte Ressourcen**
  Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn CM.Resource Pool im CM-System aktiviert ist und wenn mindestens eine Ressourcenrelation zu Kontakten der entsprechenden Kundengruppe im Admin Tool konfiguriert ist. Hier sind alle mit diesem Kontakt verknüpften Ressourcen aufgeführt.
- **Protokoll**
  In diesem Bereich sind alle mit diesem Kontaktobjekt ausgeführten Aktionen aufgeführt, z. B. die Änderung eines Namens oder eines anderen Wertes in einem der Datenobjektgruppenfelder, oder das Hinzufügen/Löschen von Relationen, Kommentaren oder Attachments.

Eine detaillierte Erklärung über die Arbeit mit Kontakten finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.

⚠ Beachten Sie, dass nur Bearbeiter, die mindestens eine Rolle mit den folgenden Zugangsberechtigungen für die entsprechende Kundengruppe haben, auf den Bereich *Ergänzende Details* der Kundenseite zugreifen können!

- Details lesen
- Details hinzufügen
- Details löschen

Beachten Sie außerdem, dass nur Bearbeiter, die mindestens eine Rolle mit Schreibberechtigungen für die entsprechende Kundengruppe haben, auf der Kontaktseite den Link *Wechseln* im Kontextmenü der Firma verwenden können, um den Kontakt einer anderen Firma zuzuordnen.

D.2.2.4 Beispiel 4: Einrichten einer Firma als Hauptkunde eines Tickets

Wenn die Konfigurationsoption *Firma als Kunde* im Kundendatenmodell gesetzt wurde, kann eine **Firma als Hauptkunde** für ein Ticket verwendet werden.




Abbildung 177: *ConSol CM Web Client - Verwendung einer Firma als Hauptkunde eines Tickets*

D.2.2.5 Beispiel 5: Verwendung von Firmen- und Kontaktaktionen

Für Firmen und Kontakte können manuelle und automatische Aktionen definiert werden.

Manuelle Aktionen werden über Links im Web Client angestoßen. Sie ähneln den Workflow-Aktionen (Aktivitäten) für Tickets. Auf diese Weise können Aktionen im Zusammenhang mit Firmen- oder Kontaktdaten ausgeführt werden, die sich nicht auf Ticketdaten beziehen. Ein Bearbeiter kann bei-

spielsweise die KPIs des letzten Monats für die Firma laden, einen neuen Kontakt innerhalb der Firma erstellen (siehe folgende Abbildung), die Kontaktdaten aus einer anderen Datenbank laden, oder ein Ticket für den Kontakt erstellen (siehe Abbildung danach).

Automatische Aktionen können durchgeführt werden, wenn eine Systemaktion ausgeführt wird (Erstellen/Aktualisieren/Löschen eines Kunden). Die Firmen- und Kontaktaktionen sind Bestandteile des *Action Frameworks*.




Abbildung 178: *ConSol CM Web Client - Manuelle Firmenaktionen*




Abbildung 179: *ConSol CM Web Client - Manuelle Kontaktaktionen*

⚠ Beachten Sie, dass nur Bearbeiter, die mindestens eine Rolle mit den folgenden Zugangsberechtigungen für die entsprechende Kundengruppe haben, die Kundenaktionen verwenden dürfen, d. h. nur bei ihnen werden die Aktivitäten im Web Client angezeigt!

- Ausführen

D.2.2.6 Beispiel 6: Erstellen von Relationen zwischen Kontakten und Firmen

Besonders wenn Sie mit mehreren Kundengruppen arbeiten, kann es wichtig sein, **Relationen zwischen Kontakten und/oder Firmen** herzustellen. Ihr ConSol CM-System kann dann zum Beispiel eine Referenz *verkauft Produkte an...* zwischen einer Firma und einem Kontakt darstellen, oder eine Relation ist *Vorgesetzter von...* zwischen zwei Kontakten. Auf diese Weise können Sie ein Netzwerk mit Ihren Firmen und Kontakten erzeugen, und CM für *Customer Relationship Management* (CRM) nutzen.

Im Web Client werden Relationen zwischen Firmen und/oder Kontakten ähnlich wie Ticketrelationen erzeugt und angezeigt. In diesem Beispiel verkauft *MyNewSpaceCompany 999* Produkte an den Endkunden *Mr. Sample*.

D.2.2.7 Beispiel 7: Deaktivieren eines Kunden (d. h. einer Firma oder eines Kontakts)




Abbildung 180: *ConSol CM Web Client - Erzeugen einer Relation Firma-Kontakt*




Abbildung 181: *ConSol CM Web Client - Anzeigen einer Relation Firma-Kontakt*

Ein Kunde, d. h. **eine Firma oder ein Kontakt**, **kann deaktiviert werden**. Diese Funktion kann praktisch sein, wenn ein Vertrag mit einer Firma ausgelaufen ist oder wenn ein Mitarbeiter (= Kontakt) die Firma verlassen hat. Auf diese Weise können Sie die Tickets behalten und unter dem *alten* Name des Kontakts/der Firma abrufen, aber Sie können keine neuen Tickets für diesen Kunden mehr erstellen. Wenn der Kunde gelöscht werden muss, müssen alle seine Tickets (offene und geschlossene) verschoben werden. In diesem Fall ist die frühere Relation Kontakt-Ticket oder Firma-Ticket nicht mehr leicht zu finden.

Der Kontakt bzw. die Firma kann nur deaktiviert werden, wenn ihm bzw. ihr keine *offenen* Tickets zugewiesen sind.

⚠ Beachten Sie, dass nur Bearbeiter, die mindestens eine Rolle mit den folgenden Zugangsberechtigungen für die entsprechende Kundengruppe haben, zum Deaktivieren (und Reaktivieren) von Firmen und Kontakten berechtigt sind, d. h. nur bei ihnen werden die Menüelemente Deaktivieren/Aktivieren im Web Client angezeigt!

- Deaktivieren/Aktivieren




Abbildung 182: *ConSol CM Web Client - Deaktivieren eines Kontakts*

Die folgenden Aktionen **können** für einen deaktivierten Kunden ausgeführt werden:

- Kundendaten editieren (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer).
- Kunden löschen.
- Geschlossene Tickets an einen anderen Kunden übertragen.
- Sofern die Checkbox *Deaktivierte einschließen* markiert ist: mit der Detailsuche im System nach dem Kunden suchen.

Die folgenden Aktionen **können nicht** für einen deaktivierten Kunden ausgeführt werden:

- Neues Ticket erstellen.
- Dem Kunden ein Ticket zuweisen.
- Deaktivierten Kontakt einer anderen Firma zuweisen.
- Kontakte einer deaktivierten Firma zuweisen.
- Nach dem Kunden suchen (Deaktivierte Kontakte und Firmen werden in den Suchergebnissen nicht angezeigt. Die Ausnahme bildet die Detailsuche, wenn der Bearbeiter explizit die Checkbox *Deaktivierte einschließen* markiert.).

Deaktivierung in einem zweistufigen Kundendatenmodell
Wenn eine Firma (oder allgemeiner ausgedrückt, ein Objekt auf Firmenstufe) deaktiviert wird, werden alle zugewiesenen Kontakte automatisch ebenfalls deaktiviert.

Es gibt hierbei zwei Anwendungsfälle:

1. **Alle** Kontakte der Firma **können** deaktiviert werden (ihnen sind keine offenen Tickets zugewiesen).
   In diesem Fall werden die Firma **und** alle zugewiesenen Kontakte deaktiviert. Danach wird die Firmenseite neu geladen und die Firmen- und Kontaktdaten werden als deaktiviert markiert.
2. Die Firma hat noch Kontakte, die **nicht** deaktiviert werden können, da sie offene Tickets haben.
   In diesem Fall es ist **nicht** möglich, die Firma zu deaktivieren. Die Option *Deaktivieren* kann nicht ausgewählt werden.

Reaktivierung in einem zweistufigen Kundendatenmodell
Wenn eine Firma wieder aktiviert wird, werden die zugewiesenen Kontakte **nicht automatisch** reaktiviert. Sie können **manuell** reaktiviert werden.

D.2.2.8 Beispiel 8: Verwenden der Ticketfilter auf der Firmen- oder Kontaktseite

Auf den Firmen- und Kontaktseiten gibt es Ticketfilter, d. h. es können **Filteroptionen** zum Anzeigen von ausgewählten Tickets für eine Firma oder einen Kontakt verwendet werden.

Ticketfilter auf Firmenseite




Abbildung 183: *ConSol CM Web Client - Ticketfilter auf Firmenseite*

Verfügbare Optionen:

- **Alle Tickets**
  Alle Tickets, d. h. Tickets, bei denen die Firma selbst entweder der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist. Es werden offene und geschlossene Tickets angezeigt.
- **Eigene Tickets**
  Tickets der Firma, d. h. Tickets, bei denen die Firma selbst der Hauptkunde des Tickets ist. (Dies ist nur bei Kundengruppen möglich, die ein Kundendatenmodell verwenden, bei dem die Option *Firma als Kunde* aktiviert ist.). Es werden offene und geschlossene Tickets angezeigt.
- **Geschlossene Tickets**
  Geschlossene Tickets, bei denen die Firma der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist.
- **Offene Tickets**
  Offene Tickets, bei denen die Firma der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist.
- **Offene Tickets der Kontakte**
  Offene Tickets, bei denen ein Kontakt der Firma entweder der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist.
- **Tickets der Firma**
  Tickets, bei denen die Firma oder ein Kontakt der Firma entweder der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist. Es werden offene und geschlossene Tickets angezeigt.

Ticketfilter auf Kontaktseite




Abbildung 184: *ConSol CM Web Client - Ticketfilter auf Kontaktseite*

Verfügbare Optionen:

- **Alle Tickets**
  Alle Tickets, bei denen der Kontakt entweder der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist. Es werden offene und geschlossene Tickets angezeigt.

- **Eigene Tickets**
  Tickets, bei denen der Kontakt der Hauptkunde ist.
- **Geschlossene Tickets**
  Geschlossene Tickets, bei denen der Kontakt der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist.
- **Offene Tickets**
  Offene Tickets, bei denen der Kontakt der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist.
- **Tickets der Firma**
  Tickets, bei denen die Firma des Kontakts oder der Kontakt selbst der Hauptkunde oder ein Zusatzkunde ist. Es werden offene und geschlossene Tickets angezeigt.

D.2.2.9 Beispiel 9: In der Schnellsuche angezeigte Kundengruppen

Die **Kundengruppe wird für alle Suchergebnisse in der Liste** angezeigt. Dafür wird folgende Notation verwendet:

```
<Lokalisierter Name der Datenobjektgruppe> (<Lokalisierter Name der Kundengruppe>)
```




Abbildung 185: *ConSol CM Web Client - Suchergebnisse der Schnellsuche*

D.2.2.10 Beispiel 10: Verwendung von Suche-Aktion für Firmen- oder Kontaktdaten

Siehe Abschnitt Action Framework - Action Framework - Suche-Aktionen.

D.3 Einrichten des Kundendatenmodells

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.3.1 Einführung in die Einrichtung des Kundendatenmodells auf Basis von FlexCDM 267

D.3.2 Verwaltung von Kontakten und Firmen mit dem Admin Tool 268

D.3.1 Einführung in die Einrichtung des Kundendatenmodells auf Basis von FlexCDM

Mit *FlexCDM* können verschiedene Kundendatenmodelle implementiert werden. Eine detaillierte Einführung in FlexCDM finden Sie im Abschnitt Einführung in FlexCDM. Um mit einem neuen Kundendatenmodell innerhalb einer bestimmten Kundengruppe (oder auch in mehreren Kundengruppen) arbeiten zu können, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Erstellen eines Kundendatenmodells.
   (Dafür müssen Sie zuerst entscheiden, ob es sich um ein einstufiges oder um ein zweistufiges Datenmodell handeln soll. In diesem Beispiel erstellen wir ein zweistufiges Modell.)
2. Erstellen einer neuen Kundengruppe.
3. Zuweisen des Kundendatenmodells zur Gruppe.

Ein Kundendatenmodell enthält Objekte auf drei Modellebenen:

1. **Die Definition des Kundendatenmodells**
2. **Die Datenobjekte innerhalb dieses Modells**
   Ein Datenobjekt kann von einem der folgenden beiden Typen sein:
   a. **Firma**
      z. B. eine Organisation, es kann sich aber auch um eine Maschine, ein Schiff oder irgendetwas anderes auf der Firmenstufe handeln.
   b. **Kontakt**
      z. B. eine Person, es kann sich aber auch um eine Maschine, ein Hardwaregerät, ein Produkt oder irgendetwas anderes auf der Kontaktstufe handeln.
      Wenn es eine Firmenstufe gibt, ist der Kontakt die der Firma untergeordnete Stufe. Für ein einfaches Kundendatenmodell können Sie nur das Kontaktobjekt oder nur das Firmenobjekt verwenden.
3. **Die Datenobjektgruppenfelder**
   Dies sind Datenfelder für Datenobjekte, d. h. entweder Datenobjektgruppenfelder für Firmendaten (z. B. Postleitzahl, Telefon) oder Datenobjektgruppenfelder für Kontaktdaten (z. B. Name, Vorname, E-Mail-Adresse).

D.3.2 Verwaltung von Kontakten und Firmen mit dem Admin Tool

Die Komponenten des Kundendatenmodells werden in der Navigationsgruppe *Kunden* im Admin Tool verwaltet. Öffnen Sie das Navigationselement *Datenmodelle*, um ein neues Datenmodell einzurichten oder ein vorhandenes Modell zu editieren.




Abbildung 186: *ConSol CM Admin Tool - Definition des Kundendatenmodells*

Die Arbeit mit dem Kundendatenmodell wird anhand eines Beispiels in den folgenden Abschnitten erklärt.

D.3.2.1 Erstellen eines neuen zweistufigen Kundendatenmodells

Um ein neues Kundendatenmodell zu erstellen, müssen Sie die Objekte auf allen Ebenen des Datenmodells erstellen. Im folgenden Beispiel richten wir ein Kundendatenmodell für Händlerdaten ein. Wir erstellen ein Kundendatenmodell mit einem Firmen- und einem Kontaktobjekt, d. h. wir brauchen folgende Objekte:

- das Kundendatenmodell selber
- das Firmendatenobjekt (1. Stufe)
- die Datenobjektgruppenfelder für die Firma
- das Kontaktdatenobjekt (2. Stufe)
- die Datenobjektgruppenfelder für den Kontakt

Nach der Definition eines Objekts können (oder besser gesagt sollten) die Objektparameter konfiguriert werden.

Schritt 1: Erstellen des Kundendatenmodells mit dem ersten Datenobjekt

Wenn Sie ein neues Kundendatenmodell erstellen, müssen Sie ein Datenobjekt und die entsprechenden Datenobjektgruppenfelder in einem Schritt hinzufügen.

Um ein neues Kundendatenmodell zu erstellen, markieren Sie ein anderes Kundendatenmodell (auf diese Weise wählen Sie die Ebene, auf der Sie arbeiten möchten) und klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*, um das Pop-up-Fenster zu öffnen.




Abbildung 187: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen eines neuen Kundendatenmodells*

Sie müssen folgende Felder ausfüllen:

- **Kundendatenmodell**
  - **Name**
    Der Name des neuen Kundendatenmodells. Wie in ConSol CM üblich gibt es einen (eindeutigen) technischen Objektnamen. Mit dem Button *Lokalisieren* können Sie ein Pop-up-Fenster öffnen, in dem Sie die Werte für den Namen in verschiedenen Sprachen eingeben können.
- **Datenobjekt**
  - **Name**
    Der eindeutige technische Name des Firmen-/Kontaktobjekts; kann ebenfalls über den Button *Lokalisieren* lokalisiert werden. Der lokalisierte Name wird auch als Kopfzeile der Kundenseite (d. h. Kontakt- oder Firmenseite) verwendet, siehe Abschnitt Beispiel 3: Verwenden der Firmen- und Kontaktseite.

- **Typ**
  Wählen Sie *Kontakt*oder *Firma*. Es kann in einem Kundendatenmodell nur ein Kontaktobjekt und ein Firmenobjekt geben.

- **Datenobjektgruppe**
  - **Name**
    Der eindeutige technische Name der ersten Datenobjektgruppe für Firmendaten im definierten Datenobjekt. Weitere Datenobjektgruppen können später hinzugefügt werden.

Schritt 2: Erstellen eines weiteren Datenobjekts

Im nächsten Schritt fügen Sie das Kontaktobjekt hinzu. Wählen Sie das Objekt *ResellerCompany* (um die korrekte Ebene für den darauf folgenden Vorgang *Hinzufügen* zu bestimmen) und klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*, um das Pop-up-Fenster zu öffnen.




Abbildung 188: *ConSol CM Admin Tool - Hinzufügen eines neuen Datenobjekts*

Sie müssen folgende Felder ausfüllen:

- **Datenobjekt**
  - **Name**
    Der eindeutige technische Name des Kontaktobjekts; kann ebenfalls über den Button *Lokalisieren* lokalisiert werden. Der lokalisierte Name wird auch als Kopfzeile der Kundenseite (d. h. Kontakt- oder Firmenseite) verwendet, siehe Abschnitt Beispiel 3: Verwenden der Firmen- und Kontaktseite.

- **Typ**
  Hier ist *Kontakt* schon ausgewählt und kann nicht geändert werden, da das Kundendatenmodell bereits ein Firmenobjekt enthält.

- **Datenobjektgruppe**
  - **Name**
    Der eindeutige technische Name der ersten Datenobjektgruppe für Kontaktdaten im definierten Datenobjekt. Weitere Datenobjektgruppen können später hinzugefügt werden.

Schritt 3: Konfigurieren der Parameter für die definierten Datenobjekte

Parameter für das Kundendatenmodell

Doppelklicken Sie auf den Namen des Kundendatenmodells (in unserem Beispiel *ResellerModel*), oder markieren Sie das Kundendatenmodell in der Liste und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um das Pop-up-Fenster zu öffnen, in dem Sie die Parameter für das Modell definieren können.




Abbildung 189: *ConSol CM Admin Tool - Parameter für ein Kundendatenmodell*

Sie können folgende Felder ausfüllen:

- **Name**
  Überprüfen oder ändern Sie den vorhandenen Namen des Modells.
- **Beschreibung**
  Optionale Beschreibung.

- **Firma optional**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, ist es möglich, einen Kontakt, der nicht zu einer Firma gehört, zu einem Ticket hinzuzufügen. Die Firma kann später gesetzt werden, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Auf diese Weise können Sie das System so einrichten, dass es auch innerhalb eines zweistufigen Kundendatenmodells mit Einzelkontakten arbeiten kann.
- **Firma als Kunde**
  Markieren Sie diese Checkbox, wenn es in diesem Modell möglich sein soll, Tickets nicht nur für Kontakte sondern auch für Firmen zu erstellen.

Parameter für Datenobjekte

Doppelklicken Sie auf den Namen des Datenobjekts, z. B. *ResellerCompany*, oder wählen Sie das Objekt und klicken Sie auf den Button *Editieren*, um das Pop-up-Fenster zu öffnen, in dem Sie die Parameter für das Objekt konfigurieren können.




Abbildung 190: *ConSol CM Admin Tool - Parameter für ein Datenobjekt*

Sie können folgende Felder ausfüllen:

- **Name**
  Der eindeutige technische Name des Datenobjekts und die lokalisierten Namen. Der lokalisierte Name wird auch als Kopfzeile der Kundenseite (d. h. Kontakt- oder Firmenseite) verwendet, siehe Abschnitt Beispiel 3: Verwenden der Firmen- und Kontaktseite.
- **Beschreibung**
  Die Beschreibung des Datenobjekts. Wird in zukünftigen Versionen von ConSol CM verwendet.

- **Typ**
  Ein schreibgeschütztes Feld mit dem Typ (*Kontakt* oder *Firma*) des Datenobjekts.
- **Icon**
  Das Icon für alle Firmen dieses Modells. Es wird im Web Client angezeigt. Sie können entweder eines der Standard-Icons von CM benutzen (klicken Sie dazu auf den Button mit den drei Punkten) oder ein Icon aus dem Dateisystem hochladen (klicken Sie dazu auf den Button *Ordner*).
- **Templates**
  Die Templates, mit denen die Daten des Datenobjekts angezeigt werden, d. h. die Templates, mit denen die Datenfelder definiert werden, die im Web Client für Objekte dieses Typs angezeigt werden. Es gibt mehrere Stellen auf der GUI, für die das Layout der Firmen- oder Kontaktdaten definiert werden kann. Die Templates sind im Menü *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Templates für Kundendaten.

Parameter für die Datenobjektgruppe

Doppelklicken Sie auf den Namen der Datenobjektgruppe, um den technischen und/oder die lokalisierten Namen der Gruppe zu ändern.

Mit den GUI-Elementen auf der rechten Seite können Sie die Datenobjektgruppenfelder definieren. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Definition von Datenobjektgruppenfeldern für *ResellerCompany*. Es gibt mehrere Datenobjektgruppen, ausgewählt ist in diesem Beispiel *ResellerCompanyData*. Sie können so viele Datenobjektgruppen in einem Datenobjekt verwenden, wie es für Ihr System passend ist.




Abbildung 191: *ConSol CM Admin Tool - Parameter für die Datenobjektgruppe*

Die Definition der Datenobjektgruppenfelder innerhalb der Kundendatenmodelle basiert auf den gleichen Prinzipien wie die Definition der Benutzerdefinierten Felder für Ticketdaten. Eine detaillierte Einführung in die Definition und Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern finden Sie in den Abschnitten Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells) und Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten.

Die für Datenobjektgruppenfelder verfügbaren Annotationen sind im Abschnitt Annotationen aufgeführt. Die Annotation *unit is a contact* wird nicht mehr verwendet, da die Stufe der Unit (d. h. Firma oder Kontakt) jetzt durch den Typ der Unit (*Firma* oder *Kontakt*) bestimmt wird.

> ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Annotation *field indexed* für alle Felder gesetzt ist, die durchsuchbar sein sollen. Dies betrifft die Schnellsuche, die Detailsuche und alle Autocomplete-Vorgänge! Siehe auch Abschnitt Konfiguration von Suche und Indexer.

Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie alle in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausgeführt haben, haben Sie ein neues Kundendatenmodell für ConSol CM erstellt. Jetzt können Sie das Modell einer oder mehreren Kundengruppen zuweisen.

D.3.2.2 Erstellen einer neuen Kundengruppe mit dem neuen Kundendatenmodell

Wenn das Kundendatenmodell definiert wurde, kann es einer oder mehreren Kundengruppen zugewiesen werden. In diesem Beispiel erstellen wir die neue Kundengruppe *OurResellerCompanies*, die das neue *ResellerModel* verwendet.

Im Navigationselement *Kundengruppen* der Navigationsgruppe *Kunden* des Admin Tools können Sie eine neue Kundengruppe erstellen und dem gewünschten Kundendatenmodell zuweisen.




Abbildung 192: *ConSol CM Admin Tool - Definition einer neuen Kundengruppe*

Sie können folgende Felder ausfüllen:

- **Name**
  Der eindeutige technische Name (und der lokalisierte Name) der neuen Kundengruppe.
- **Kundendatenmodell**
  Wählen Sie das gewünschte Datenmodell aus dem Drop-down-Menü aus.
- **Automatische/Manuelle/Suche-Aktionen**
  In diesen Tabs können Sie die Kundenaktionen definieren. Dies wird im Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen näher erklärt.
- **CMPhone**
  Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn CM.Phone installiert ist (siehe Abschnitt CM.Phone: CTI mit ConSol CM).

Für einen Bearbeiter, der Zugangsberechtigungen für vier Kundengruppen hat, sieht der Web Client folgendermaßen aus.




Abbildung 193: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer neuen Firma und eines neuen Kontakts*

D.3.2.3 Zuweisen von Zugangsberechtigungen für Kundengruppen zu Rollen mit dem neuen Modell

Damit die Bearbeiter mit den Kundendaten der neuen Kundengruppe arbeiten können, d. h. neue Datensätze für Händler erstellen oder vorhandene Datensätze ändern, müssen Sie einer oder mehreren Rollen Zugangsberechtigungen für die Kundengruppen erteilen.

Siehe Abschnitt Tab Kundengruppen-Berechtigungen.

D.3.2.4 Zuweisen der neuen Kundengruppen zu Queues

Denken Sie daran, dass Sie die neue Kundengruppe allen Queues zuweisen müssen, in denen Tickets für Kunden dieser Gruppe erzeugt werden sollen. Details finden Sie im Abschnitt Queue-Verwaltung.

D.3.2.5 Deaktivieren von Objekten im Kundendatenmodell

Die folgenden Objekte innerhalb eines Kundendatenmodells können deaktiviert werden (die Umsetzung dieser Funktion ist in den aktuellen CM-Versionen nur sehr rudimentär):

- das gesamte Kundendatenmodell
- ein Objekt auf Firmenebene - hat momentan (CM-Version 6.10.5) keine Auswirkungen
- ein Objekt auf Kontaktebene - hat momentan (CM-Version 6.10.5) keine Auswirkungen
- eine Datenobjektfeldgruppe - hat momentan (CM-Version 6.10.5) keine Auswirkungen

Um ein bestimmtes Objekt zu deaktivieren, wählen Sie das Objekt auf der gewünschten Stufe aus (achten Sie darauf, zwischen dem gesamten Kundendatenmodell, der Kontakt- oder Firmenstufe und den Datenobjektfeldgruppen zu unterscheiden).




Abbildung 194: *ConSol CM Admin Tool - Deaktivieren eines FlexCDM-Objekts (hier: Firmenobjekt im Modell Reseller)*

D.4 Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.4.1 Einleitung 279
D.4.2 Definieren von Datenobjektgruppenfeldern für Kundendaten mit dem Admin Tool 280
D.4.3 Verwendung von Objekten aus FlexCDM in Skripten 287
D.4.4 Änderungen in den Skripten von ConSol CM-Version 6.8 auf Version 6.9 289
D.4.5 Neue Objekte in ConSol CM 6.9 und höher 293

D.4.1 Einleitung

Eine der Stärken der Versionen 6.9 und höher von ConSol CM ist die große Flexibilität des Kundendatenmodells *(FlexCDM)* und GUI-Designs. Als Administrator können Sie alle benötigten Datenfelder definieren und an der gewünschten Stelle der Benutzeroberfläche platzieren. Das Grundprinzip ist jetzt das gleiche, das Sie bereits von den Benutzerdefinierten Feldern für Ticketdaten kennen: völlige Flexibilität.

Die Verwaltung des Ticketdatenmodells und das GUI-Design werden im Abschnitt Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells) erklärt. Die Verwaltung von Objekten innerhalb des Kundendatenmodells wird im Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells detailliert erklärt. Bitte lesen Sie dort die entsprechenden Abschnitte. In diesem Kapitel gehen wir davon aus, dass Sie mit diesen Themen bereits vertraut sind.

D.4.2 Definieren von Datenobjektgruppenfeldern für Kundendaten mit dem Admin Tool

D.4.2.1 GUI des Admin Tools

Die Definition von Kundendatenfeldern ist Bestandteil der Definition des gesamten Kundendatenmodells, siehe Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells. Das Datenmodell wird im Admin Tool im Navigationselement *Datenmodelle* der Navigationsgruppe *Kunden* definiert.

Die Datenfelder für Datenobjekte innerhalb des Kundendatenmodells heißen *Datenobjektgruppenfelder*. Die Arbeit mit Datenobjektgruppenfeldern basiert auf den gleichen Prinzipien wie die Arbeit mit Ticketdatenfeldern (Benutzerdefinierten Feldern): Die Datenfelder werden in Gruppen verwaltet und sowohl die Gruppen als auch die einzelnen Felder können annotiert werden.




Abbildung 195: *ConSol CM Admin Tool - Definition von Datenobjektgruppenfeldern*

D.4.2.2 Datenobjektgruppen

Wie die Benutzerdefinierten Felder, die Sie bereits aus früheren CM-Versionen kennen, werden auch die Datenobjektgruppenfelder in Gruppen angelegt, den *Datenobjektgruppen*. Jedes Datenobjekt eines Kundendatenmodells kann so viele Datenobjektgruppen haben, wie nötig sind. So kann zum Beispiel eine Firma im Händlerdatenmodell eine Datenobjektgruppe für allgemeine Daten haben, eine für Vertragsdaten und eine für die Personen, die für diesen Händler zuständig sind. Für die Kontakte innerhalb des Händlerdatenmodells wird eine Datenobjektgruppe mit allgemeinen Daten definiert.




Abbildung 196: *ConSol CM Admin Tool - Kundendatenmodell mit mehreren Datenobjektgruppen*

Die Organisation der Datenfelder in Gruppen hat mehrere Auswirkungen. Stellen Sie sicher, dass das Design des Datenmodells den Bedürfnissen der Benutzer entspricht.

Eine Datenobjektgruppe...

- kann auf der GUI während des Prozesses ein- und ausgeblendet werden; nur die ganze Gruppe, nicht die einzelnen Felder (Datenobjektgruppenfelder).
- kann als Tab oder im Kundendatenbereich angezeigt werden. Der Titel (und das Mouseover) des Tabs ist der (lokalisierte) Name der Datenobjektgruppe.
- wird mittels Gruppenannotationen konfiguriert.
- wird auf der GUI entsprechend der Position in der Liste der Datenobjektgruppen angeordnet, die z. B. die Reihenfolge der Tabs festlegt.




Abbildung 197: *ConSol CM Web Client - Firmendaten in Tabs (basierend auf Datenobjektgruppen)*

D.4.2.3 Definieren von Datenobjektgruppenfeldern

Die Definition von Datenobjektgruppenfeldern (d. h. Datenfeldern wie *Name*, *Adresse* oder *Telefonnummer*) basiert auf dem bewährten Prinzip, das seit der ersten CM6-Version bereits für die Benutzerdefinierten Felder verwendet wurde.

Ein Datenobjektgruppenfeld...

- wird durch einen Datentyp definiert.
- wird mittels Feldannotationen konfiguriert (z. B. *position* oder *field-indexed*), siehe Annotationen.

> Im Gegensatz zu den Benutzerdefinierten Feldern und dem Layout von Tickets, wo für die Datenfelder nur drei Spalten zur Verfügung stehen, können Sie für die Definition von Datenobjektgruppenfeldern so viele Spalten verwenden, wie Sie möchten.
>
> Beachten Sie bitte, dass bis einschließlich CM-Version 6.10.4 das Business Card Feature greift, d. h. um Kundendaten immer bündig anzuordnen, werden alle Felder einer Zeile immer linksbündig angeordnet (d. h. beginnend mit Spalte 0), auch wenn das erste Feld in der Zeile erst in Spalte 2 (oder einer anderen) positioniert ist (Annotation *position*).

Labels für Datenobjektgruppenfelder

In CM-Versionen vor 6.9.4 wurden die Labels von Datenobjektgruppenfeldern (z. B. Name, Adresse) im Web Client standardmäßig als Wasserzeichen angezeigt. Wenn ein anderes Label benötigt wird, muss ein eigenes Datenobjektgruppenfeld des Typs *string* mit der Annotation *text-type = label* verwendet werden, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt ist.




Abbildung 198: *ConSol CM Web Client - Standardanzeige der Labels von Datenobjektgruppenfeldern in Versionen vor 6.9.4*




Abbildung 199: *ConSol CM Web Client - Label als eigenständige Datenobjektgruppenfelder in Versionen vor 6.9.4*

Ab CM-Version 6.9.4 können Sie als Administrator entscheiden, ob Wasserzeichen oder Labels (oder beides) verwendet werden sollen. Labels sind jetzt auf eine ähnliche Weise implementiert wie die Labels von Benutzerdefinierten Feldern (d. h. Datenfeldern für Ticketdaten). Außerdem können Tooltips hinzugefügt werden. Der Anzeigemodus der Labels von Datenobjektgruppenfeldern wird über Annotationen gesteuert. Annotationen können für Datenobjektgruppen oder einzelne

Datenobjektgruppenfelder gesetzt werden. Die Feldannotationen überschreiben dabei die Gruppenannotationen. Auf diese Weise können Sie ein Verhalten für die Anzeige der Gruppe definieren und es für ein oder mehrere Einzelfelder ändern. Dies ist im folgenden Beispiel erklärt.

Annotationen für Datenobjektgruppen:

- layout:show-labels-in-view (*true*, wenn nicht gesetzt)
- layout:show-labels-in-edit (*true*, wenn nicht gesetzt)
- layout:show-watermarks (*false*, wenn nicht gesetzt)
- layout:show-tooltips (*true*, wenn nicht gesetzt)

Annotationen für Datenobjektgruppenfelder:

- layout:show-label-in-view
- layout:show-label-in-edit
- layout:show-watermark
- layout:show-tooltip




Abbildung 200: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration der Datenobjektgruppe Reseller, ein Feld mit eigener Konfiguration*




Abbildung 201: *ConSol CM Web Client - Ansicht der Datenobjektgruppe Reseller, ein Feld (company_name) mit eigener Annotation (Bearbeitungsmodus)*




Abbildung 202: *ConSol CM Web Client - Ansicht der Datenobjektgruppe Reseller, ein Feld (company_name) mit eigener Annotation (Beispiel: keine Auswirkungen auf Ansichtsmodus)*

Die Labels werden automatisch eingefügt, sodass es am Ende bis zu sechs Spalten geben kann. Im folgenden Beispiel werden zwei Spalten verwendet.

- Feld_1: position 0;0
- Feld_2: position 0;1
- Feld_3: position 1;0
- Feld_4: position 1;1
- Feld_5: position 2;0
- Feld_6: position 2;1

Label_1	Feld_1	Label_2	Feld_2
Label_3	Feld_3	Label_4	Feld_4
Label_5	Feld_5	Label_6	Feld_6

Abbildung 203: *Beispiel für die Position von Datenobjektgruppenfeldern im Raster*

Label-Modus nach einem Update von einer CM-Version vor 6.9.4 auf Version 6.9.4 und höher

Das Layout des Kundenmodells wird beim Update beibehalten! Alle Annotationen werden entsprechend gesetzt und können später geändert werden.

Für alle vorhandenen Datenobjektgruppen wird die layout-Annotation: *show-labels-in-edit = false* (mit der die Standard-Labels im Bearbeitungsmodus ausgeblendet werden) beim Update gesetzt.

Standardmodus für neue Datenobjektgruppen und Datenobjektgruppenfelder

Alle neuen Datenobjektgruppen werden entsprechend der neuen Standardkonfiguration angezeigt. Das bedeutet:

- Standard-Labels
- Wasserzeichen deaktiviert
- Tooltip aktiviert




Abbildung 204: *ConSol CM Web Client - Standardanzeigemodus für Datenobjektgruppenfelder*

D.4.3 Verwendung von Objekten aus FlexCDM in Skripten

> ⚠ In diesem Handbuch werden die Begriffe *Kunde* und *Kundendefinition* verwendet. Die entsprechenden Skripte verwenden allerdings den Begriff *Datenobjekt* und die Namen der entsprechenden Java-Klassen sind *Unit* und *UnitDefinition*. Alle anderen Java-Klassen, die Kundenobjekte verarbeiten, heißen ebenfalls noch *Unit*... Beachten Sie dies bei Ihrer Arbeit als ConSol CM-Administrator und -Programmierer. Details finden Sie in der *ConSol CM Java API Doc*.

D.4.3.1 Neue Skriptfunktionen ab ConSol CM-Version 6.9

Bis ConSol CM-Version 6.8 konnte eine *Unit* nur eine Benutzerdefinierte Feldgruppe haben. Der Ausdruck *unit.get("name")* war immer gültig, weil ein Benutzerdefiniertes Feld mit einem bestimmten Namen nur einmal vorkommen konnte, zum Beispiel *group1.name*.

Ab ConSol CM-Version 6.9 kann ein Datenobjekt (*Unit*) ein oder mehrere Datenobjektgruppenfelder mit dem gleichen Namen haben. So kann sich z. B. *"name"* auf *"group1.name"* oder *"group2.name"* beziehen. In solchen Fällen ist der Ausdruck *Unit.get("name")* nicht gültig und führt zu einer Exception.

> ⚠ Für die Rückwärtskompatibilität funktioniert der Code *unit.get("name")*, solange das Benutzerdefinierte Feld *"name"* eindeutig ist. Wenn ein weiteres Benutzerdefiniertes Feld mit dem gleichen Namen hinzugefügt wird, funktioniert der Code *unit.get("name")* nicht mehr!

Verwenden Sie folgende Notation, um Daten aus Unit-Feldern (Datenobjektgruppenfeldern) abzurufen:

- **Für ein Feld:**
  unit.get("group1 :name ")
- **Für mehrere Felder:**
  unit.get(" group1:field1.group2:field2 ")

```
unit.get("contactFields:companyReference.companyFields:name")
```

Code-Beispiel 14: *Beispiel für den Abruf des Firmennamens eines Kontakts*

D.4.3.2 Erweiterung der *Custom Field Expression Language* (CFEL)

Ab ConSol CM-Version 6.9 wurde die *Custom Field Expression Language* (CFEL) verbessert, um einfachen Zugriff auf viele Objekte zu ermöglichen. Dies betrifft Skripte für Tickets und andere Objekte sowie Objekte aus dem Kundendatenmodell, d. h. Units (Datenobjekte: Objekte auf Kontakt- oder Firmenstufe). Im Folgenden werden die Verbesserungen bezüglich Units (Datenobjekten) erklärt. Eine detaillierte Beschreibung über das Schreiben von Java- oder Groovy-Code, der Objekte aus dem Kundendatenmodell verwendet, finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.

Sie können aus unterschiedlichen Skripten auf Objekte des Kundendatenmodells zugreifen:

- **Workflow:**
  - Skripte in Workflow-Aktivitäten
  - Skripte in Workflow-Bedingungen
- **Admin-Tool-Skripte des Typs:**
  - Abhängige sortierte Listen
  - E-Mail
  - Duplizieren
  - Standardwerte
  - Datenobjekt-Aktion
  - Datenobjekt-Bedingung
  - Workflow

D.4.4 Änderungen in den Skripten von ConSol CM-Version 6.8 auf Version 6.9

In ConSol CM-Version 6.9 wurden einige Methoden für veraltet (*deprecated*) erklärt und müssen durch neue Methoden ersetzt werden. Dies ist nur relevant, wenn Sie Skripte aus Version 6.8 oder älter haben. In diesem Fall müssen die Skripte unter Verwendung der neuen Methoden umgeschrieben werden.

D.4.4.1 AbstractField

Die Zugriffsmethoden für die einzelnen Typen von Benutzerdefinierten Feldern wurden entfernt.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`StringField.getStringValue()`	`StringField.getValue()`
`NumberField.getNumberValue()`	`NumberField.getValue()`

D.4.4.2 ActivityFormFieldsSet

Die Zugriffsmethoden über die reine *FieldDefinition* wurden entfernt; verwenden Sie stattdessen *ActivityFormElement*.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`ActivityFormFieldsSet.addFieldDefinition(new FieldDefinition)`	`ActivityFormFieldsSet.addElement(new ActivityFormElement(new FieldDefinition()))`
`ActivityFormFieldsSet.getFields() returns List<FieldDefinition>`	`ActivityFormFieldsSet.getElements() returns List<ActivityFormElement>`
`ActivityFormFieldsSet.setFields (List<FieldDefinition>)`	`ActivityFormFieldsSet.setElements (List<ActivityFormElement>)`
`ActivityFormFieldsSet.removeFieldDefinition (FieldDefinition)`	`ActivityFormFieldsSet.removeElement (ActivityFormElement)`
`ActivityFormFieldsSet.removeAllFieldDefinitions()`	`ActivityFormFieldsSet.removeAllElements()`
`ActivityFormFieldsSet.getFieldDefinition (index) returns FieldDefinition`	`ActivityFormFieldsSet.getElement (index) returns ActivityFormElement`
`ActivityFormFieldsSet.addFieldDefinition(new FieldDefinition, index)`	`ActivityFormFieldsSet.setElements (ordered list of elements)`

D.4.4.3 ContentFile

Der Größenparameter wurde für *inputstream*-Methoden hinzugefügt.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`new ContentFile(filename, inputstream)`	`new ContentFile(filename, inputstream, streamsize)`
`ContentFile.setInputStream (inputstream)`	`ContentFile.setInputStream(inputstream, streamsize)`

D.4.4.4 ContentResource

Die gleichen Änderungen wie für *ContentFile*.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`new ContentResource(filename, inputstream)`	`new ContentResource(filename, inputstream, streamsize)`
`ContentResource.setInputStream (inputstream)`	`ContentResource.setInputStream(inputstream, streamsize)`

D.4.4.5 FieldLogEntry

Die Zugriffsmethoden auf Änderungen wurden entfernt.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`FieldLogEntry.setModification (Modification)`	`FieldLogEntry.setValue(value) + FieldLogEntry.setPreviousValue(value)`
`FieldLogEntry.getModification()`	`FieldLogEntry.getValue() + FieldLogEntry.getPreviousValue()`

D.4.4.6 Ticket

Die umbenannten Zugriffsmethoden auf Benutzerdefinierte Felder wurden entfernt und weitere Änderungen.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`Ticket.getField()`, `Ticket.setFieldValue()`, `Ticket.removeField()`	Zuvor funktionierte das Vermischen der Parameter *groupName* und *fieldName*, jetzt wird nur noch die Reihenfolge *groupName, fieldName* akzeptiert.
`Ticket.setField (AbstractField)`	`Ticket.addField(AbstractField)`
`Ticket.addOrUpdateField (AbstractField)`	`Ticket.setFieldValue(pGroupName, pFieldName, Object pValue)`

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`Ticket.getEnumValue`	`EnumValue enumValue = getFieldValue(String pGroupName, String pFieldName)` `String enumName = enumValue.getName();`

`Ticket.setEnumValue (fieldName, groupName, enumName)`	`EnumValue enumValue = enumService.getEnumValue (enumGroupName, enumValueName);`
	`Ticket.setFieldValue(pGroupName, pFieldName, enumValue);`
	Für Verwendung im Workflow:
	`Ticket.setFieldValue(pGroupName, pFieldName, getEnumValueByName(enumGroupName, enumValueName));`

D.4.4.7 TimerTrigger

Die Methode *setDuedate* wurde entfernt.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`TimerTrigger.setDuedate`	`TimerTrigger.setDueTime`

D.4.4.8 Unit

Die umbenannten Zugriffsmethoden auf Benutzerdefinierte Felder wurden entfernt.

Entfernte/geänderte Methode	Ersatz
`Unit.getFieldsSet()`	`Unit.getFields()`
`Unit.setFieldsMap(Map)`	`Unit.addFields(Set)`
`Unit.setField(AbstractField)`	`Unit.addField(AbstractField)`

D.4.4.9 Neue (Convenience-) Methoden

Beispiele für neue Methoden:

Object.Method	Erklärung
`def contacts = unit.get ("contacts()")` `List contacts = company.getContacts()`	Mit CFEL ("contacts()") wird eine Liste aller Kontakt aus der Firma (Unit) abgerufen.
`Unit company = mainContact.getCompany()`	Für einen Kontakt kann die Firma einfach abgerufen werden.

Object.Method	Erklärung
`newContact.set("company()", newCompany)`	Für einen (neuen) Kontakt wird der Firma der CFEL-Ausdruck "company()" zugewiesen, der einen einfachen Zugriff auf das Firmenobjekt ermöglicht.
`List tickets = company.get ("tickets()")`	Es werden alle Tickets für eine Firma abgerufen.

`Ticket ticket = getTicket();`
`Unit mainContact = ticket.getMainContact()`
`List tickets = mainContact.get ("tickets()")`
	Es werden alle Tickets für einen Kontakt abgerufen.

`Integer count = contact.get ("company().contacts() [0].tickets()[count]");`	Ein Kettenausdruck, mit dem die Anzahl der Tickets für einen bestimmten Kontakt abgerufen wird.

```
TicketCriteria ticketCriteria = new TicketCriteria();
Unit patternContact = new Unit("contact", customerGroup);
mdcmCriteriaBuilder.setReferencedContactCriteria(ticketCriteria, patternContact);
```

Code-Beispiel 15: *Beispiel 1: Suche nach den Tickets eines Kontakts oder einer Firma*

```
TicketCriteria ticketCriteria = new TicketCriteria();
Unit contactPattern = new Unit("contact", customerGroup);
mdcmCriteriaBuilder.setReferencedContactCriteria(ticketCriteria, contactPattern);
Unit companyPattern = new Unit("company", customerGroup);
companyPattern.setFieldValue("name", „ConSol");
mdcmCriteriaBuilder.setReferencedCompanyCriteria(contactPattern, companyPattern);
```

Code-Beispiel 16: *Suche nach den Tickets eines Kontakts, der zu einer bestimmten Firma gehört*

```
UnitCriteria unitCriteria = new UnitCriteria();
Unit companyPattern = new Unit("company", customerGroup);
mdcmCriteriaBuilder.setReferencedCompanyCriteria(unitCriteria, companyPattern);
```

Code-Beispiel 17: *Suche nach Kontakten einer bestimmten Firma*

Detaillierte Informationen über die Methoden einschließlich der Eingabeparameter (Methodensignaturen) und der Ausgabedatentypen finden Sie in der *ConSol CM Java API Doc*.

D.4.5 Neue Objekte in ConSol CM 6.9 und höher

Welche Objekte im Skript verfügbar sind, hängt natürlich vom Kontext des Skripts ab. Die folgenden Beispiele zeigen einige mögliche Anwendungsfälle:

Ausgangspunkt	Skript	Objekte	Beispiel
Firmenseite	Datenobjekt-Aktionsskript	unit steht für die Firma	`def contacts = unit.get("contacts()")`
Kontaktseite	Datenobjekt-Aktionsskript	unit steht für den Kontakt	`List tickets = unit.get("tickets()")`
Workflow-Aktivität	Skript für Workflow-Aktion oder -Bedingung	ticket	`def id = ticket.getId()`
Workflow-Aktivität mit Admin-Tool-Skript	Skript für Workflow-Aktion oder -Bedingung	ticket ist nicht implizit vorhanden!	`import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket` `def id = ticket.getId()`

D.5 Templates für Kundendaten

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.5.1 Einführung in die Verwendung von Templates für die Anzeige von Kundendaten 295

D.5.2 Coding von Templates 297

D.5.3 Template-Typen 299

D.5.1 Einführung in die Verwendung von Templates für die Anzeige von Kundendaten

Im ConSol CM Web Client werden Kundendatensätze an mehreren Stellen in der auf den Templates basierenden Kurzform angezeigt. In der Ticketliste wird möglicherweise der Kontaktname und der Firmenname benötigt, wohingegen im Kundendatenbereich des Tickets der Name, Vorname und die Telefonnummer eines Kontakts gebraucht werden. In diesem Abschnitt wird erklärt, wo die Kurzformen verwendet werden, und wie Sie die zugehörigen Templates mit dem Admin Tool konfigurieren können.

Die Konfiguration basiert auf folgendem Prinzip:

- Im Navigationselement *Datenmodelle* der Navigationsgruppe *Kunden* im Admin Tool werden die Templates einem Datenobjekt, d. h. einer Kontakt- oder Firmendefinition zugewiesen. Diese Templates steuern die Anzeige an bestimmten Stellen des Web Clients.
- Die referenzierten Templates müssen im Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert sein. Den Namen eines Templates kann der Administrator selbst festlegen.




Abbildung 205: *ConSol CM Admin Tool - Template-Annotationen für Datenobjekt (hier: Firma)*

In den folgenden Absätzen werden die Syntax und das Coding für Templates sowie alle möglichen Template-Typen erklärt.

D.5.2 Coding von Templates

Die Templates werden in der *FreeMarker-Notation* geschrieben. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der FreeMarker-Website.

Innerhalb der Templates arbeiten Sie mit drei Objekttypen:

1. **Name des Datenobjekts**
   d. h. der Name des Firmen- oder Kontaktobjekts.
2. **Name der Datenobjektgruppe**
   innerhalb des Datenobjekts (eine Datenobjektgruppe ist ähnlich wie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe für Ticketdaten).
3. **Name des Datenobjektgruppenfeldes**
   innerhalb der Datenobjektgruppe.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür:




Abbildung 206: *ConSol CM Admin Tool - Schreiben von Kunden-Templates*

> ⚠ Die Kunden-Templates dürfen nur eine Zeile haben! Zeilenumbrüche sind nicht zulässig!

D.5.2.1 Beispiel für Templates

Hier sind einige Beispiele für Templates:

```
<#if ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","customer_name")?has_
 content &&
 ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","firstname")?has_content>
 ${ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","customer_name")!},
 ${ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","firstname")!}
 <#else> ${ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","customer_
 name")!}</#if>
```

Code-Beispiel 18: *Beispiel für ein Kunden-Template mit dem Kundenname (muss in eine Zeile geschrieben werden!)*

```
${company.getFieldValue("company", "name1")!}${company.getFieldValue("company",
 "name2")!}
 ${company.getFieldValue("company", "mainaddr_city")!},${customer.getFieldValue
 ("customer", "firstname")!}
 ${customer.getFieldValue("customer", "name")!}
```

Code-Beispiel 19: *Beispiel für ein Template mit dem Firmenkontakt (muss in eine Zeile geschrieben werden!)*

```
<#if company??>${company.getFieldValue("company", "name1")!}${company.getFieldValue
 ("company", "name2")!}
 ${company.getFieldValue("company", "mainaddr_city")!},
 </#if>${customer.getFieldValue("customer", "firstname")!}${customer.getFieldValue
 ("customer", "name")!}
```

Code-Beispiel 20: *Beispiel für ein Kundensuche-Template (muss in einer Zeile geschrieben werden!)*

```
<#setting number_format="#"/>${customerModelCompany.getFieldValue("groupName",
 "numberValueField")!}
```

Code-Beispiel 21: *Einstellen des Zahlenformats: Entfernen von "." in der Anzeige von Zahlen*

D.5.3 Template-Typen

D.5.3.1 Standard

Dieses Template, bzw. Format, wird an allen folgenden Stellen verwendet, für die keine speziellen Templates definiert wurden, d. h. alle anderen speziellen Templates können weggelassen werden, wenn ein Standard-Template definiert ist.

> ⚠ Wenn für eine bestimmte Stelle im Web Client kein Template definiert ist und es auch kein Standard-Template gibt, wird eine Fehlermeldung in die Log-Datei geschrieben und im Web Client wird an dieser Stelle -- *unknown* -- angezeigt.
>
> Stellen Sie also sicher, dass mindestens ein Standard-Template definiert wird. Bei einem zweistufigen Kundendatenmodell muss dies für die Firmenstufe und für die Kontaktstufe erfolgen!

D.5.3.2 REST

Dieses Template konfiguriert die Darstellung der Kundendaten über die *REST API*. In der Standardkonfiguration werden keine Kundendaten im CM-Portal CM.Track angezeigt, das auf der REST-API basiert. Dieses Template gilt nur dann, wenn die REST-API direkt angesprochen wird, z. B. bei der Programmierung von CM-Schnittstellen. Die folgenden Beispiele zeigen eine Abfrage von Kundendaten durch einen REST-Client und die entsprechende Antwort des CM-Servers über die REST-API. Der Wert im Tag <mark> der XML-Ausgabe ist die Kundeninformation, die mit dem REST-Template formatiert wurde. In diesem Beispiel umfasst das Template den Firmennamen ("ConSol*") und die Firmennummer ("4711").

```
${ResellerCompany.getFieldValue("ResellerCompanyData","company_name")!}
 ${ResellerCompany.getFieldValue("ResellerCompanyData","company_number")!}
```

Code-Beispiel 22: *REST-Template*




Abbildung 207: *REST API - Abfrage aller Units*




Abbildung 208: *REST API - Abfrage einer Unit nach ID*

Ab CM Version 6.10.3 unterstützt die ConSol CM REST API zahlreiche Request-Parameter bezüglich Objekten aus CM.Resource Pool. Wenn möchten Sie diese Objekte via REST API ansprechen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass für jeden Ressourcentyp ein REST-Template oder wenigstens ein Standard-Template zur Verfügung steht.

Beachten Sie: CM.Track nutzt ebenfalls die REST API und benötigt somit REST-Templates (oder wenigstens Standard-Templates).

D.5.3.3 Dragged

Mit diesem Template wird das Format der Kundendaten definiert, das beim Ziehen von Datensätzen verwendet wird, zum Beispiel vom Bereich *Kunden* in die *Favoriten*.




Abbildung 209: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Dragged*

D.5.3.4 E-Mail

Der Ticket-E-Mail-Editor liefert automatische Suchergebnisse in Form einer Drop-down-Liste. Das Format dieser Suchergebnisse kann mit diesem Template konfiguriert werden.




Abbildung 210: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ E-Mail*

```
<#if customer.getFieldValue("customer","name")?has_content
 && customer.getFieldValue("customer","firstname")?has_content
 && customer.getFieldValue("customer","division")?has_content>
 ${customer.getFieldValue("customer","name")!},
 ${customer.getFieldValue("customer","firstname")!},
 ${customer.getFieldValue("customer","division")!}
 <#else> ${customer.getFieldValue("customer","name")!},
 ${customer.getFieldValue("customer","division")!}</#if>
```

Code-Beispiel 23: *E-Mail-Template (muss in eine Zeile geschrieben werden!)*

D.5.3.5 Schnellsuche

Mit diesem Template wird das Format der Suchergebnisse für Kontakte und Firmen in der Schnellsuche definiert. Das Template muss kurz und einzeilig sein.




Abbildung 211: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Schnellsuche*

D.5.3.6 Datenobjektsuchergebnis

Mit diesem Template werden die Suchergebnisse für automatische Suchen in Autovervollständigen-Feldern definiert.




Abbildung 212: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Datenobjektsuchergebnis*

Folgendes Template wird angewendet:

```
${ResellerCompany.getFieldValue("ResellerCompanyData","company_name")!}
 ${ResellerCompany.getFieldValue("ResellerCompanyData","company_number")!}
```

Code-Beispiel 24: *Suchergebnis-Template von ResellerCompany (muss in eine Zeile geschrieben werden!)*

D.5.3.7 Ticket-Suchergebnis

Auf der Ergebnisseite der Detailsuche werden die gefundenen Tickets in einer Liste angezeigt. Eine Spalte dieser Liste enthält den Hauptkunden des Tickets. Das Template *Ticket-Suchergebnis* definiert das Layout der Kundendaten in dieser Spalte.




Abbildung 213: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Ticketsuchergebnis*

D.5.3.8 Ticket

Mit diesem Template wird die Darstellung der Kundendaten im *Kundenbereich* eines Tickets definiert. Das Template steuert die Darstellung der Kundendaten dabei nur auf dem kleinsten Sichtbarkeitslevel.

Im mittleren und großen Sichtbarkeitslevel wird die erste Zeile (Positionen 0;x) der Definition der Datenobjektgruppenfelder angezeigt. Dies greift nur, wenn die Annotation *position* tatsächlich gesetzt ist. Wenn keine Annotation *position* gesetzt ist und der Web Client die Anordnung der Benutzerdefinierten Felder automatisch rendert, werden daher nicht die Datenfelder der ersten Zeile als Template verwendet!



Abbildung 214: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Ticket*

D.5.3.9 Ticketliste

Mit diesem Template wird die Darstellung der Kundendaten in der Ticketliste definiert.

> ⚠ Wenn Sie mit diesem Template-Typ arbeiten möchten, muss der Seitenanpassungsparameter *accordionTicketList.mainCustomerDescriptionVisible* auf *true* gesetzt sein. Andernfalls können die Kundendaten nicht in der Ticketliste angezeigt werden.




Abbildung 215: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Ticketliste*

D.5.3.10 Ticketrelation

Mit diesem Template wird die Darstellung der Kundendaten in Ticketreferenzen im Bereich *Verknüpfte Tickets* eines Tickets definiert. Denken Sie daran, dass die Kundendaten von referenzierten Tickets nur im Sichtbarkeitslevel *Erweitert* angezeigt werden.




Abbildung 216: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Ticketrelation*

D.5.3.11 Workspace und Favoriten

Mit diesem Template wird die Darstellung der Kundendaten in den *Favoriten* eines Tickets definiert.




Abbildung 217: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Favoriten*

D.5.3.12 Protokoll

Mit diesem Template wird die Darstellung der Kundendaten im Ticketprotokoll, d. h. dem *Protokollbereich* eines Tickets definiert.




Abbildung 218: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Protokoll*

D.5.3.13 Vorschläge

Mit diesem Template wird die Darstellung der Kundendaten in den Vorschlägen definiert, die bei der Erstellung eines Tickets angezeigt werden.




Abbildung 219: *ConSol CM Web Client - Kunden-Template vom Typ Vorschläge*

D.5.3.14 CM.Phone Kundendetails

Siehe Abschnitt CM.Phone: CTI mit ConSol CM.

D.5.3.15 CM.Phone Kundenliste

Siehe Abschnitt CM.Phone: CTI mit ConSol CM.

D.6 Verwaltung von Kundengruppen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.6.1 Grundprinzip von Kundendatenmodellen und Kundengruppen 311

D.6.2 Verwaltung von Kundengruppen mit dem Admin Tool 312

D.6.3 Zuweisen von Zugangsberechtigungen für Kundengruppen 316

D.6.1 Grundprinzip von Kundendatenmodellen und Kundengruppen

In einem ConSol CM-System können mehrere Kundengruppen verwendet werden.

Prinzipien:

Es kann eine beliebige Anzahl an Kundengruppen und Kundendatenmodellen geben.

Jede Kundengruppe hat genau ein Kundendatenmodell.

Jedes Kundendatenmodell kann einer beliebigen Anzahl an Kundengruppen zugewiesen werden.

Im folgenden Beispiel enthält das System vier Kundengruppen, die jeweils ihr eigenes Kundendatenmodell haben.

D.6.2 Verwaltung von Kundengruppen mit dem Admin Tool

Im Admin Tool werden Kundengruppen im Navigationselement *Kundengruppen* der Navigationsgruppe *Kunden* verwaltet.




Abbildung 220: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Kundengruppen*

D.6.2.1 Liste der Kundengruppen

Auf der linken Seite sind alle Kundengruppen aufgeführt:

- **Name**
  Der technische Name der Kundengruppe.
- **Kundendatenmodell**
  Der Name des Kundendatenmodells, das der Kundengruppe zugewiesen wurde.

Sie können zwei Arten von Filtern anwenden:

- **Filter nach Namen**
  Geben Sie einen Text oder einige Zeichen im Feld *Filter* ein. In der Liste werden dann nur die

Kundengruppen angezeigt, deren Name den Text bzw. die Zeichen enthält.

- **Filter nach Kundendatenmodell**
  Wählen Sie ein Kundendatenmodell aus der Drop-down-Liste aus. In der Liste werden dann nur die Kundengruppen angezeigt, die das ausgewählte Kundendatenmodell verwenden.

D.6.2.2 Details der Kundengruppe

Auf der rechten Seite werden die Details der ausgewählten Kundengruppe angezeigt. Im folgenden Abschnitt werden alle Parameter erklärt.

D.6.2.3 Erstellen einer neuen Kundengruppe

Sie können eine neue Kundengruppe erstellen, indem Sie unter der Liste der Kundengruppen auf den Button *Hinzufügen* klicken. Es wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem Sie die Parameter der Kundengruppe eingeben müssen.




Abbildung 221: *ConSol CM Admin Tool - Parameter für eine Kundengruppe*

- **Name**
  Der eindeutige technische Name der Kundengruppe. Klicken Sie auf den Button *Lokalisieren*, um den lokalisierten Namen der Kundengruppe für alle im System verfügbaren Sprachen einzugeben. Der lokalisierte Name der Kundengruppe wird im Web Client im Kopfbereich der Tickets angezeigt. Wenn keine lokalisierten Werte angegeben sind, wird der technische Name angezeigt.
- **Kundendatenmodell**
  Wählen Sie das Kundendatenmodell aus der Drop-down-Liste aus. Zur Verfügung stehen alle Kundendatenmodelle, die definiert wurden (siehe Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells).
- **Automatische Aktionen**
  Hier können der Kundengruppe automatische Kundenaktionen zugewiesen werden. In den Listen werden alle bereits definierten Kundenaktionen angeboten. Sie können diese Aktionen den Kontakten und/oder Firmen der Kundengruppe zuweisen. Automatische Aktionen werden beim Erstellen, Editieren oder Löschen eines Kunden ausgeführt. Die gesamte Konfiguration wird detailliert im Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen.
- **Manuelle Aktionen**
  Manuelle Aktionen können ebenfalls den Kontakten und/oder Firmen zugewiesen werden. In den Listen werden alle bereits definierten Kundenaktionen angeboten. Die Aktionen werden als Aktivitäten auf der Kontakt- oder Firmenseite angeboten und müssen, ähnlich wie Workflow-Aktivitäten für Tickets, von einem Bearbeiter manuell angestoßen werden. Mit den Pfeilsymbolen unter der Liste der zugewiesenen Aktionen können Sie die Reihenfolge der angebotenen Aktionen im Web Client definieren. Details über manuelle Kundenaktionen sind im Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen erklärt.
- **Suche-Aktionen**
  Suche-Aktion werden als Aktivitäten für die Ergebnisliste von Detailsuchen angeboten, und müssen den Kontakten und/oder Firmen einer Kundengruppe zugewiesen werden. Eine Firmen-Suche-Aktion für die Kundengruppe *Reseller* wird zum Beispiel immer angeboten, wenn ein Suchergebnis eine Liste mit Reseller-Firmen enthält. Alle bereits definierten Kunden-Suche-Aktionen (*Datenobjekt-Suche-Aktionen*) werden in den Listen angeboten. Suche-Aktionen sind Teil des Action Frameworks und werden im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen detailliert beschrieben.
- **CMPhone**
  Tab für alle CM.Phone-Parameter. Nur verfügbar, wenn CM.Phone aktiv ist, siehe Abschnitt CM.Phone: CTI mit ConSol CM

D.6.2.4 Editieren einer Kundengruppe

Wenn Sie eine Kundengruppe editieren möchten, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, oder doppelklicken Sie einfach auf den Namen der Kundengruppe. Ändern Sie die Parameter der Kundengruppe und klicken Sie auf *Speichern*, um die Änderungen zu speichern.

D.6.2.5 Löschen einer Kundengruppe

Wählen Sie die Kundengruppe, die Sie löschen möchten, in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird die Kundengruppe gelöscht und ist im System nicht mehr verfügbar. Eine Kundengruppe kann nur gelöscht werden, wenn sie keiner Queue zugewiesen ist und wenn es keine Tickets für Kunden dieser Gruppe gibt. In einem System, das seit einiger Zeit in Betrieb ist, ist es normalerweise nicht möglich, eine Kundengruppe zu löschen.

D.6.2.6 Deaktivieren und Reaktivieren einer Kundengruppe

Um eine Kundengruppe zu deaktivieren, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird jetzt kursiv angezeigt. Klicken Sie unten auf der Seite einfach auf den Button *Aktivieren*, um die Kundengruppe wieder zu aktivieren. Wenn eine Kundengruppe deaktiviert ist, ist es nicht möglich, neue Tickets für Firmen oder Kontakte dieser Gruppe zu erstellen. Die Tickets der Gruppe sind aber noch sichtbar.

D.6.3 Zuweisen von Zugangsberechtigungen für Kundengruppen

Damit die Bearbeiter mit den Kundendaten einer Kundengruppe arbeiten können, z. B. um neue Datensätze für Händler zu erstellen oder vorhandene Datensätze zu ändern, müssen Sie einer oder mehreren Rollen Zugangsberechtigungen für die Kundengruppen erteilen.




Abbildung 222: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen von Berechtigungen für Kundengruppen zu einer Rolle*

Die Zugangsberechtigungen, die für Kundendaten erteilt werden können, umfassen auch die Zugriffsberechtigungen für den Bereich *Ergänzende Details* auf der Kundenseite, d. h. auf der Firmenseite und/oder der Kontaktseite.




Abbildung 223: *ConSol CM Web Client - Kontaktseite: Detailbereich*

Die folgenden Zugangsberechtigungen können erteilt werden:

- **Art des Kunden**
  Bezieht sich auf die Tickets des Kunden.
  - **Meine**
    Alle Kunden (Hauptkunden und Zusatzkunden) der Tickets, die dem Bearbeiter aktuell zugewiesen sind oder bei denen der Bearbeiter als zusätzlicher Bearbeiter angegeben ist.
  - **Alle**
    Alle Kunden.
- **Allgemeine Bereiche**
  - **Lesen**
    Kundendaten lesen.
  - **Schreiben**
    Kundendaten schreiben/ändern.
  - **Löschen**
    Kundendatensatz löschen.
  - **Ausführen**
    Aktionen für diesen Kunden ausführen (Details über Kundenaktionen finden Sie im Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen).
  - **Deaktivieren/Aktivieren**
    Kunden deaktivieren und reaktivieren. Für einen deaktivierten Kunden können keine Tickets erstellt werden.

- **Detailbereich**
  - **Details lesen**
    Kundendaten im Bereich *Ergänzende Details* lesen.
  - **Details hinzufügen**
    Kundendaten im Bereich *Ergänzende Details* hinzufügen/ändern.
  - **Details löschen**
    Kundendaten im Bereich *Ergänzende Details* löschen.
- **Allgemein**
  - **Erzeugen**
    Kundendatensatz erstellen. Bei einem zweistufigen Kundendatenmodell gilt diese Berechtigung sowohl für Kontaktdatensätze als auch für Firmendatensätze.

⚠ Beachten Sie, dass ein Bearbeiter mindestens Lese-Berechtigungen für eine Kundengruppe haben muss, um Tickets für Kunden aus dieser Gruppe öffnen bzw. erstellen zu können!

D.7 Kundenrollen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.7.1 Einleitung 320

D.7.2 Definieren von Kundenrollen mit dem Admin Tool 321

D.7.1 Einleitung

Kundenrollen helfen Ihnen dabei, die verschiedenen mit einem Ticket verknüpften Kunden auseinanderzuhalten. Es kann zum Beispiel für einen Bearbeiter sehr hilfreich sein, wenn er beim Öffnen eines Vorfalltickets direkt sieht, welcher der Kunden der Manager ist, welcher der technische Ansprechpartner und welcher der Ansprechpartner für die Rechnungsstellung.

Sie können eine beliebige Anzahl an Kundenrollen definieren. Technisch gesehen handelt es sich um eine einfache Liste. Der Bearbeiter kann im Web Client allen Zusatzkunden eines Tickets eine Kundenrolle zuweisen, muss es aber nicht tun. Ein Zusatzkunde kann entweder eine oder keine Kundenrolle haben, nicht aber mehrere Kundenrollen.

Neben den Vorteilen, die Kundenrollen den Bearbeitern bei ihrer täglichen Arbeit bieten, sind sie auch für die Gestaltung von Prozessen und das Schreiben von Skripten nützlich, z. B. kann eine E-Mail an alle Manager aller offenen Service-Desk-Tickets einer Firma geschrieben werden, um diese über ein bestimmtes Thema zu informieren.




Abbildung 224: *Kundenrollen für einen Zusatzkunden*

D.7.2 Definieren von Kundenrollen mit dem Admin Tool

Öffnen Sie das Navigationselement *Rollen* in der Navigationsgruppe *Kunden*, um Kundenrollen hinzuzufügen, zu editieren oder zu löschen.




Abbildung 225: *ConSol CM Admin Tool - Kunden: Kundenrollen*

Im Web Client können diese Rollen Zusatzkunden eines Tickets zugewiesen werden, um die Funktion dieser Kunden zu zeigen, z. B. Projektmanager oder Endkunde.

Die Zuweisung von Kundenrollen zu Zusatzkunden hat zwei Folgen:

1. Im Web Client wird diese Information angezeigt (z. B. soll der Bearbeiter eine Log-Datei nicht an einen *Manager*, sondern an den *Mitarbeiter IT* schicken).
2. Die Kundenrolle kann bei der Workflow-Programmierung zur Prozesssteuerung verwendet werden (z. B. Senden einer E-Mail an alle *Mitarbeiter IT* aber nicht an die Kontakte mit anderen Rollen).




Abbildung 226: *ConSol CM Web Client - Setzen einer Kundenrolle für einen Zusatzkunden*

D.7.2.1 Erstellen oder Editieren einer Kundenrolle

Eine Kundenrolle wird durch ihren Namen definiert. Wenn Sie auf den Button *Hinzufügen* klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Namen eingeben können. Danach können Sie den Namen über den Button *Lokalisieren* neben dem Namensfeld lokalisieren (siehe unten). Die Checkbox *Aktiviert* ist bereits ausgewählt, damit die Kundenrolle im System aktiv ist (siehe auch Deaktivieren und Aktivieren einer Kundenrolle). Wenn Sie zum Editieren einer Kundenrolle auf den Button *Bearbeiten* klicken, wird das gleiche Fenster angezeigt.




Abbildung 227: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen oder Editieren einer Kundenrolle*

D.7.2.2 Löschen einer Kundenrolle

Eine Kundenrolle kann nur gelöscht werden, wenn sie keinem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt und Sie können diese Kundenrolle nur deaktivieren (siehe unten).

Um eine Kundenrolle zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsfenster auf *Ja* klicken, wird die Kundenrolle aus der Liste und aus dem System gelöscht.

D.7.2.3 Deaktivieren und Aktivieren einer Kundenrolle

Wenn eine Kundenrolle noch Kunden zugewiesen ist, aber nicht mehr benötigt wird, können Sie sie deaktivieren. Wählen Sie dazu die Kundenrolle aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Die Kundenrolle kann nicht mehr zugewiesen werden. Klicken Sie unten auf der Seite einfach auf den Button *Aktivieren*, um die Rolle wieder zu aktivieren.

Sie können eine Kundenrolle im Fenster zum Editieren von Kundenrollen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Checkbox *Aktiviert* markieren oder leer lassen. Wenn Sie eine neue Kundenrolle erstellen, ist die Checkbox automatisch markiert.

D.7.2.4 Lokalisieren einer Kundenrolle

Klicken Sie im Fenster zum Erstellen oder Editieren einer Kundenrolle auf den Button *Lokalisieren*, um den lokalisierten Namen einer Kundenrolle einzugeben. Im Pop-up-Fenster *Lokalisierung* sind alle im System verfügbaren Sprachen aufgeführt. Geben Sie im Feld *Wert* auf der rechten Seite für jede zusätzliche Sprache den Namen der Kundenrolle ein und klicken Sie auf *Speichern*. Der lokalisierte Name der Kundenrolle wird im Web Client in der Sprache angezeigt, die der Benutzer im Browser eingestellt hat. Wenn kein lokalisierter Wert gefunden wird, wird der Standardwert angezeigt. Dies ist der Wert in der Standardsprache. Wenn dieser auch nicht definiert wurde, wird der technische Name der Kundengruppe angezeigt.

D.8 Kundenrelationen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.8.1 Einleitung 325
D.8.2 Verwaltung von Kundenrelationen mit dem Admin Tool 327
D.8.3 Erstellen von Kundenrelationen im Web Client 331
D.8.4 Verwendung von Relationen in Skripten 332
D.8.5 Kundenrelationen (Datenobjektrelationen) zu Ressourcen 333

D.8.1 Einleitung

Kundenrelationen sind Relationen zwischen Kunden (Datenobjekten), d. h. Firmen und Kontakten. Eine Relation kann einem der folgenden beiden Typen angehören:

- **Gerichtet** (unterschiedliche Hierarchiestufen)
- **Referenz** (gleiche Stufe, keine Hierarchie)

Eine Relation hat einen der folgenden Typen:

- **Firma - Firma**
  z. B. ... *hat eine Kooperation mit* ... (Firma X arbeitet mit Firma Y zusammen)
  - Die Firmen können zur gleichen oder zu unterschiedlichen Kundengruppen gehören.
  - Die betroffenen Kundengruppen können das gleiche oder unterschiedliche Kundendatenmodelle haben.
- **Firma - Kontakt**
  z. B. ... *ist Kunde von* ... (Kontakt X ist Kunde von Firma Y)
  - Die Firma und der Kontakt können zur gleichen oder zu unterschiedlichen Kundengruppen gehören.
  - Die betroffenen Kundengruppen können das gleiche oder unterschiedliche Kundendatenmodelle haben.
- **Kontakt - Kontakt**
  z. B. ... *wird betreut von* ... (Kontakt X von Firma X wird durch Kontakt Y von Firma Y betreut)
  - Die Firmen und Kontakte können zur gleichen oder zu unterschiedlichen Kundengruppen gehören.
  - Die betroffenen Kundengruppen können das gleiche oder unterschiedliche Kundendatenmodelle haben.




Abbildung 228: *ConSol CM FlexCDM - Beispiele für Kundenrelationen*

D.8.2 Verwaltung von Kundenrelationen mit dem Admin Tool

Damit die Bearbeiter mit Kundenrelationen arbeiten können, müssen die Relationen zuerst im Admin Tool definiert werden. Öffnen Sie das Navigationselement *Relationen* in der Navigationsgruppe *Kunden*. Alle Relationen sind darin aufgeführt. Es können neue Relationen hinzugefügt und alte Relationen gelöscht werden.




Abbildung 229: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Kundenrelationen*

Es stehen folgende Elemente zur Verfügung:

- **Liste der Relationen**
- **Filter**
  - Nach einem Ausdruck filtern, der im Feld *Filter* eingegeben wurde. Sie können das Sternchen als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen verwenden.
  - Im Drop-down-Menü nach Kundengruppen filtern.
- **Button *Hinzufügen***
  Eine neue Relation hinzufügen. Das Pop-up-Fenster *Neue Datenobjektrelation* mit den Detailfeldern (siehe nächster Abschnitt) wird geöffnet.
- **Button *Bearbeiten***
  Die Parameter einer Relation ändern. Das Pop-up-Fenster *Datenobjektrelation bearbeiten* mit den Detailfeldern (siehe nächster Abschnitt) wird geöffnet.
- **Button *Löschen***
  Eine vorhandene Relation löschen. Dies ist nur möglich, wenn (im Web Client) keine Relationen dieses Typs gesetzt wurden.
- **Reihenfolge ändern (Pfeil *Nach oben* und *Nach unten*)**
  Eine Relation an einer bestimmten Stelle der Liste platzieren. Damit wird die Reihenfolge der manuellen Relationen im Web Client festgelegt.
- **Relationen aktivieren / deaktivieren**
  Eine deaktivierte Relation ist im Web Client nicht verfügbar, d. h. es kann dort keine Relation dieses Typs erstellt werden. Vorhandene Relationen dieses Typs werden dadurch nicht verändert und werden weiterhin im Web Client angezeigt.




Abbildung 230: *ConSol CM Admin Tool - Details einer Kundenrelation*

Um eine neue Relation zu erstellen, klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*. Klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um eine Relation zu editieren. In beiden Fällen wird das Detailfenster für eine Relation geöffnet. Dort können Sie folgende Felder editieren:

- **Name**
  Name der Relation. Der technische Name für den internen Gebrauch (Skripte). Wie bei den meisten Feldern in ConSol CM wird im Web Client der lokalisierte Name angezeigt.
- **Typ**
  Wählen Sie einen der folgenden Typen:
  - **Gerichtet**
    Eine gerichtete Relation hat eine festgelegte Quelle und ein festgelegtes Ziel. Ein Datenobjekt kann für verschiedene Relationstypen gleichzeitig Quelle und Ziel sein. Ein Beispiel für eine gerichtete Relation ist eine Relation zwischen einem Händler (Firma) und einem Endkunden (Kontakt): *verkauft Produkte an*. Eine Firma (Händler) verkauft Produkte an einen Kontakt (Endkunde). Oder eine Relation zwischen zwei Kontakten einer Firma: *ist Vorgesetzter von*. Die andere Richtung *arbeitet für* kann ebenfalls verwendet werden. Es sollte allerdings eine konsistente Struktur für das gesamte System entworfen werden, um Missverständnissen vorzubeugen.
  - **Referenz**
    Eine Referenz ist eine ungerichtete Relation, die keine Hierarchie impliziert, z. B. *hat eine Kooperation mit*.
- **Reportbar**
  Definiert, ob Relationen dieses Typs an das Data Warehouse übertragen werden sollen.

- **Nur per Workflow konfigurierbar**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, steht die Relation im Web Client nicht zur Verfügung und kann nur über Workflow-Skripte erstellt werden. Solche Relationen können daher nicht manuell verändert werden.
- Wählen Sie für eine gerichtete Relation:
  - **Quelle**
    - **Ebene**
      Stufe der Relationsquelle, d. h. *Firma* oder *Kontakt* oder *Jede* (wählen Sie Letzteres, wenn die Quelle entweder eine Firma oder ein Kontakt sein kann).
    - **Kundengruppe**
      Die Kundengruppe des Quelldatenobjekts.
    - **Beschreibung**
      Wird im Web Client als Beschreibung der Relation auf der Quellseite angezeigt.
  - **Ziel**
    - **Ebene**
      Stufe des Relationsziels, d. h. *Firma* oder *Kontakt* oder *Jede* (wählen Sie Letzteres, wenn das Ziel entweder eine Firma oder ein Kontakt sein kann).
    - **Kundengruppe**
      Die Kundengruppe des Zieldatenobjekts.
    - **Beschreibung**
      Wird im Web Client als Beschreibung der Relation auf der Zielseite angezeigt.

D.8.3 Erstellen von Kundenrelationen im Web Client

Obwohl es sich um ein Administratorhandbuch handelt, zeigen wir Ihnen, wie Relationen im Web Client gesetzt werden, da Sie als Administrator alle Auswirkungen Ihrer administrativen Änderungen kennen sollten.

Als Bearbeiter, der Zugangsberechtigungen für die Quell- und die Zielkundengruppe hat, können Sie im Bereich *Verknüpfte Firmen und Kontakte* eine Relation von einem Datenobjekt zu einem anderen Datenobjekt hinzufügen. Sie müssen mindestens eine Rolle mit der Zugangsberechtigung *Schreiben* für die Quellkundengruppe und die Zielkundengruppe haben, um diesen Vorgang durchführen zu können. Sie können die Relationen auf der Seite des entsprechenden Datenobjekts setzen, d. h. Sie öffnen die Firmenseite oder die Kontaktseite des potentiellen Quellobjekts.

Sie können zum Beispiel eine Relation *verkauft Produkte an* von der Firma in der Kundengruppe *Reseller* zu einem Kontakt in der Kundengruppe *DirectCustomers* erstellen. Diese Relation muss natürlich zuerst im Admin Tool definiert werden. Klicken Sie im Bereich *Verknüpfte Firmen und Kontakte* auf den Link *Hinzufügen* und wählen Sie die Relation im Drop-down-Menü. Geben Sie den Namen des Ziels (z. B. den Kontaktnamen) im Autovervollständigen-Feld ein. Sie können auch eine Bemerkung hinzufügen. Klicken Sie dann auf *OK*. Die Relation kann später über die jeweiligen Links (*Bearbeiten*, *Entfernen*) editiert oder gelöscht werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Kundenrelationen finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.




Abbildung 231: *ConSol CM Web Client - Setzen einer Relation*

D.8.4 Verwendung von Relationen in Skripten

Es gibt eine neue Klasse *UnitRelationService*. Details finden Sie in der *ConSol CM API Java Doc*.



In diesem Handbuch werden die Begriffe *Kunde* und *Kundendefinition* verwendet. Die entsprechenden Skripte verwenden allerdings den Begriff *Datenobjekt* und die Namen der entsprechenden Java-Klassen sind *Unit* und *UnitDefinition*. Alle anderen Java-Klassen, die Kundenobjekte verarbeiten, heißen ebenfalls noch *Unit*... Beachten Sie dies bei Ihrer Arbeit als ConSol CM-Administrator und -Programmierer. Details finden Sie in der *ConSol CM Java API Doc*.

```
// Creates the unit relation
UnitRelation create(UnitRelation pUnitRelation)
// Deletes the unit relation
void delete(UnitRelation pUnitRelation)
// Get a set of relations by criteria
PageResult<UnitRelation> getByCriteria(UnitRelationCriteria pCritieria)
// Gets unit relations by source and target units
Set<UnitRelation> getBySourceAndTarget(Unit pSourceUnit, Unit pTargetUnit)
// Gets unit relations by source or target units
Set<UnitRelation> getByUnits(Collection<Unit> pUnits)
// Updates the unit relation
void update(UnitRelation pUnitRelation)
```

Eine detaillierte Beschreibung über das Schreiben von Skripten mit Kundenrelationen finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.

D.8.5 Kundenrelationen (Datenobjektrelationen) zu Ressourcen

Die Relationen von Ressourcen zu Kontakten oder Firmen werden immer als Ressourcenrelationen definiert, d. h. sie werden für die Ressourcen und nicht für die Datenobjekte definiert. Die Firmen- oder Kontaktobjekte werden bei der Definition der Ressourcenrelation als mögliche Ziele zugewiesen. Ressourcenrelationen sind im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen beschrieben.

D.9 Action Framework - Kundenaktionen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.9.1 Einleitung 335
D.9.2 Verwaltung von Kundenaktionen mit dem Admin Tool 337
D.9.3 Verwendung von Kundenaktionen als Bearbeiter (Benutzer) 342
D.9.4 Beispiele für Datenobjekt-Ausführungsskripte 343
D.9.5 Skripte für das Action Framework: Programmierung von Kundenaktionen 347

D.9.1 Einleitung

Kundenaktionen (auch *Datenobjektaktionen* oder *Unit-Aktionen* genannt) sind Teil des ConSol CM Action Frameworks. Sie können für einen Kunden, d. h. einen Kontakt oder eine Firma, ausgeführt werden. Die Aktionen können automatisch vom System durchgeführt werden oder manuell von einem Bearbeiter mit den entsprechenden Berechtigungen angestoßen werden. Mögliche Anwendungsfälle für Kundenaktionen sind beispielsweise:

- Laden zusätzlicher Daten in den Datensatz einer Firma.
- Erstellen eines automatischen Reports über die firmenspezifischen KPIs.
- Übertragen der ConSol CM-Daten in ein anderes System (z. B. ERP-System).
- Erstellen/Aktualisieren eines Google Maps-Links (siehe Marken) in den Adressdaten.

Sie können folgende Arten von Kundenaktionen verwenden:

- **Automatische** Aktionen, die vom System nach einer der folgenden Kundenoperationen durchgeführt werden:
  - Erzeugen
  - Aktualisieren
  - Löschen
- **Manuelle** Aktionen, die von einem Bearbeiter mithilfe der *Aktivitätslinks* auf der Kundenseite (*Firmen-* oder *Kontaktseite*) des Web Clients durchgeführt werden (ähnlich wie *Workflow-Aktivitäten* für Tickets). Welche Aktionen für die manuelle Ausführung verfügbar sind, hängt vom aktuell angezeigten Kunden ab, d. h. wenn die Firmenseite offen ist, werden Firmenaktionen angeboten, und wenn die Kontaktseite offen ist, werden Kontaktaktionen angeboten.

⚠ Beachten Sie, dass nur Bearbeiter, die mindestens eine Rolle mit den folgenden Zugangsberechtigungen für die entsprechende Kundengruppe haben, die Kundenaktionen verwenden dürfen, d. h. nur bei ihnen werden die Aktivitäten im Web Client angezeigt!

- Ausführen




Abbildung 232: *ConSol CM Web Client - Beispiel für manuelle Kundenaktivitäten*

Kundenaktionen werden als Groovy-Skripte definiert, die im Abschnitt *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert werden. Skripte und Templates für Kunden werden normalerweise *Datenobjekt-* oder *Unit-Skripte* genannt.

Die Ausführung von Kundenaktionen kann mit Bedingungsskripten gesteuert werden, d. h. Sie können ein Datenobjekt-Bedingungsskript implementieren, das vor der Kundenaktionen selber ausgeführt wird. Das Ausführungsscript wird nur ausgeführt, wenn das Bedingungsskript *true* zurückgibt.

Es gibt also zwei Arten von Skripten, mit denen Sie im ConSol CM Action Framework arbeiten:

- **Datenobjekt-Aktionsskripte**
  Definiert die Aktion, die ausgeführt werden soll.
- **Datenobjekt-Bedingungsskripte**
  Definiert eine oder mehrere Bedingungen für die Anzeige der Aktion im Web Client. Muss *true* oder *false* zurückgeben. Wenn das Skript *false* zurückgibt, wird die Aktion nicht auf der GUI angezeigt und kann daher nicht ausgeführt werden.

Führen Sie zur Implementierung einer Kundenaktion folgende drei Schritte durch:

1. Erstellen Sie ein Skript für die Kundenaktion (entweder nur ein Ausführungsskript oder ein Ausführungsskript und ein Bedingungsskript).
2. Erstellen Sie die Kundenaktionen, die die Skripte verwenden.
3. Weisen Sie die Kundenaktionen den Kundengruppen zu, in denen sie verfügbar sein sollen. Sie können diese Aktionen den Kontakten und/oder Firmen einer Kundengruppe zuweisen.

In den folgenden Abschnitten sind diese drei Schritte detailliert beschrieben.

D.9.2 Verwaltung von Kundenaktionen mit dem Admin Tool



In diesem Handbuch werden die Begriffe *Kunde* und *Kundendefinition* verwendet. Die entsprechenden Skripte verwenden allerdings den Begriff *Datenobjekt* und die Namen der entsprechenden Java-Klassen sind *Unit* und *UnitDefinition*. Alle anderen Java-Klassen, die Kundenobjekte verarbeiten, heißen ebenfalls noch *Unit*... Beachten Sie dies bei Ihrer Arbeit als ConSol CM-Administrator und -Programmierer. Details finden Sie in der *ConSol CM Java API Doc*.

D.9.2.1 Schritt 1: Schreiben des Datenobjekt-Ausführungsskripts

Erstellen Sie ein neues Admin-Tool-Skript des Typs *Datenobjekt-Aktion*. Falls nötig, erstellen Sie ein weiteres Skript des Typs *Datenobjekt-Bedingung*.

Eine detaillierte Beschreibung der Admin-Tool-Skripte finden Sie im Abschnitt Admin-Tool-Skripte. Eine Einführung in die Admin-Tool-Skripte für Kundenaktionen finden Sie im Abschnitt Skripte für das Action Framework: Programmierung von Kundenaktionen dieses Kapitels.




Abbildung 233: *ConSol CM Admin Tool - Skripte für Kundenaktionen*

```
//create and return action result that will tell the web to create a new ticket
 with unit as
//a main customer
def queueId = queueService.getByName("Helpdesk").getId();
Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>
valuesMap.put(PostActionParameter.UNIT_ID, unit.getId())
valuesMap.put(PostActionParameter.QUEUE_ID, queueId)
return unitActionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 valuesMap)
```

Code-Beispiel 25: *Datenobjekt-Ausführungsskript für CM-Version 6.9.4*

```
// offer Create Ticket page for a new Service Desk ticket
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
def newtic = new Ticket()
def qu = queueService.getByName("ServiceDesk")
newtic.setQueue(qu)
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 newtic, unit)
```

Code-Beispiel 26: *Datenobjekt-Ausführungsskript für CM-Version 6.10*

D.9.2.2 Schritt 2: Erstellen der Kundenaktionen, die das Skript verwenden

Öffnen Sie das Navigationselement *Aktionen* der Navigationsgruppe *Kunden* im Admin Tool und fügen Sie ein neues Aktionsobjekt hinzu, indem Sie auf den Button *Hinzufügen* klicken. Für das Erstellen und das Editieren einer Kundenaktion wird das gleiche Pop-up-Fenster verwendet.




Abbildung 234: *ConSol CM Admin Tool - Editieren einer Kundenaktion*

Im Pop-up-Fenster müssen die Parameter für die neue Aktion definiert werden:

- **Name**
  Der eindeutige technische Name der Aktion. Er kann mit dem Button *Lokalisieren* lokalisiert werden. Dies ist für manuelle Aktionen erforderlich, da der lokalisierte Name im Web Client unter *Aktivitäten* angezeigt wird.
- **Typ**
  Mit dem Aktionstyp wird definiert, wann diese ausgeführt werden soll. Wählen Sie einen der folgenden Typen:

  - **Erzeugen**
    Das Skript wird automatisch ausgeführt, wenn der Kontakt bzw. die Firma erstellt wird.
  - **Aktualisieren**
    Das Skript wird automatisch ausgeführt, wenn der Kontakt bzw. die Firma aktualisiert wird, d. h. wenn die Daten (entweder manuell oder automatisch) verändert und gespeichert wurden.
  - **Löschen**
    Das Skript wird automatisch ausgeführt, wenn der Kontakt bzw. die Firma gelöscht wird.
  - **Manuell**
    Das Skript wird als manuelle Aktivität auf der Kontakt-/Firmenseite angeboten, vorausgesetzt der Bearbeiter hat die nötigen Berechtigungen (Berechtigung *Ausführen* für diese Kundengruppe).
- **Bedingungsskript**
  Wenn vor dem Ausführungsskript ein Bedingungsskript ausgeführt werden soll, muss der Name des Bedingungsskripts hier eingetragen werden. Das Ausführungsscript wird nur ausgeführt, wenn das Bedingungsskript *true* zurückgegeben hat. Lassen Sie das Feld leer, wenn es keine Bedingung gibt.
- **Ausführungsskript**
  Der Name des Ausführungsskripts, das ausgeführt werden soll. Dies muss genau der Name sein, unter dem das Skript im Abschnitt *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert ist.
- **Beschreibung**
  Geben Sie die Beschreibung ein, die im Web Client als Mouseover angezeigt werden soll (nur für manuelle Aktionen).

Speichern Sie die Aktion. Danach können Sie sie den Kundengruppen zuweisen. Siehe folgenden Schritt.

D.9.2.3 Schritt 3: Zuweisen von Kundenaktionen zu Kundengruppen

Damit die Kundenaktion wirksam wird, müssen Sie sie einer Kundengruppe zuweisen. Danach steht sie für alle Kunden dieser Kundengruppe zur Verfügung. Abhängig von der initialen Definition (Kontakt- oder Firmenaktion) wird die Aktion für Kontakte oder für Firmen in der Kundengruppe verfügbar sein. Um eine Kundenaktion einer Kundengruppe zuzuweisen, öffnen Sie im Admin Tool das Navigationselement *Kundengruppen* in der Navigationsgruppe *Kunden*. Wählen Sie die Kundengruppe aus, die Sie editieren möchten und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um das Pop-up-Fenster zu öffnen, in dem Sie die Kundenaktionen zuweisen können. Alle Kundenaktionen, die Sie unter *Aktionen* (siehe Schritt 2) gespeichert haben, werden hier für den jeweiligen Aktionstyp angeboten. Eine Aktion, die für den Typ *Aktualisieren* definiert wurde (siehe Schritt 2), wird z. B. nur als *Aktualisierungsaktion* angeboten.




Abbildung 235: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen von Kundenaktionen zu einer Kundengruppe*

Sie können die folgenden Aktionstypen einer Kundengruppe zuweisen:

- **Automatische Aktionen**
  - **Automatische Kontaktaktionen**
    Das Skript wird für den Kontakt ausgeführt.
  - **Automatische Firmenaktionen**
    Das Skript wird für die Firma ausgeführt.

  Für jeden Typ können Sie das Systemverhalten für die folgenden Operationen festlegen:
  - **Erzeugen**
    Das Skript wird automatisch ausgeführt, wenn der Kontakt bzw. die Firma erstellt wird.
  - **Aktualisieren**
    Das Skript wird automatisch ausgeführt, wenn der Kontakt bzw. die Firma aktualisiert wird, d. h. wenn die Daten (entweder manuell oder automatisch) verändert und gespeichert wurden.
  - **Löschen**
    Das Skript wird automatisch ausgeführt, wenn der Kontakt bzw. die Firma gelöscht wird.
- **Manuelle Aktionen**
  Das Skript wird als manuelle Aktivität auf der Kontakt-/Firmenseite angeboten, vorausgesetzt der Bearbeiter hat die nötigen Berechtigungen (Berechtigung *Ausführen* für diese Kundengruppe).
- **Suche-Aktionen**
  Dies ist im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen erklärt.

D.9.3 Verwendung von Kundenaktionen als Bearbeiter (Benutzer)

Als Bearbeiter (Benutzer) sind nur die Kundenaktionen des Typs *Manuell* für Sie relevant. Die Skripte *Erzeugen, Aktualisieren* und *Löschen* laufen im Hintergrund.

Manuelle Aktionen werden im Web Client angeboten, ähnlich wie Workflow-Aktivitäten für Tickets. Siehe *Beispiel 1* im nächsten Abschnitt.

D.9.4 Beispiele für Datenobjekt-Ausführungsskripte

D.9.4.1 Beispiel 1: Einfache manuelle Aktion

Eine manuelle Aktion wird als Admin-Tool-Skript programmiert und gespeichert. Dann wird eine Firmenaktion definiert, die dieses Skript verwendet, und die Aktion wird einer Kundengruppe zugewiesen.




Abbildung 236: *ConSol CM Admin Tool - Datenobjekt-Ausführungsskript für eine Firmenaktion*




Abbildung 237: *ConSol CM Admin Tool - Definieren der Firmenaktion*




Abbildung 238: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen einer Firmenaktion zu einer Kundengruppe*

Der Bearbeiter kann die Aktion manuell im Web Client ausführen.




Abbildung 239: *ConSol CM Web Client - Verwenden einer manuellen Firmenaktion*

Das Skript könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

```
// check service status for a Reseller company and set new status
// this is an example for documentation purposes

import com.consol.cmas.common.model.customfield.enums.EnumValue
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

// ... do something, e.g., reference an external system to find the current service
 status of the company) ...
def ser_stat = enumService.getValueByName("service_status","ok")

// set the new service status for the company
unit.set("ResellerCompanyData:service_status","ok")
unitService.update(unit)

return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.SUCCESS,
 "info.dataobject.action.success").withRefreshContent();
```

Code-Beispiel 27: *Datenobjekt-Ausführungsskript, CM-Version 6.10*

D.9.4.2 Beispiel 2: Neues Ticket für einen Kunden

Das folgende Skript öffnet die Seite *Neues Ticket* für den Kontakt oder die Firma, für den/die die Aktion ausgeführt wurde. Die Ziel-Queue ist *ServiceDesk*. Auf diese Weise kann man schnell ein neues Service-Desk-Ticket für den offenen Kontakt bzw. die offene Firma erstellen. Der folgende Abschnitt enthält eine Einführung in die Admin-Tool-Skripte für das Action Framework.

```
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionParameterimport
import com.consol.cmas.core.server.service.UnitActionScriptResultFactoryimport
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionType

def queueId = queueService.getByName("ServiceDesk").getId();
Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>()
valuesMap.put(PostActionParameter.UNIT_ID, unit.getId())
valuesMap.put(PostActionParameter.QUEUE_ID, queueId)
return unitActionScriptResultFactory.getPostAction("createTicket", valuesMap)
```

Code-Beispiel 28: *Kundenskript (CM-Version 6.9.4)*

```
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
def newtic = new Ticket()
def qu = queueService.getByName("ServiceDesk")
newtic.setQueue(qu)
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 newtic, unit)
```

Code-Beispiel 29: *Kundenskript (CM-Version 6.10)*

Denken Sie daran, dass die Checkbox *Firma als Kunde* im Kundendatenmodell der jeweiligen Kundengruppe markiert sein muss, wenn es möglich sein soll, ein Ticket mit der Firma als Hauptkunde zu erstellen.

D.9.5 Skripte für das Action Framework: Programmierung von Kundenaktionen

Kundenaktionen werden in Admin-Tool-Skripten definiert, d. h. Groovy-Skripten, die im Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert sind. Für diese Skripte ist das vordefinierte Objekt *unit* (d. h. ein Objekt der Klasse *Unit*) verfügbar. Objekte der Klasse *Unit* können je nach Kontext eine Firma oder einen Kontakt darstellen.

Es gibt zwei Arten von Skripten im Action Framework:

- Datenobjekt-Ausführungsskripte
- Datenobjekt-Bedingungsskripte

D.9.5.1 Datenobjekt-Ausführungsskripte

Die Aktionen in diesem Skript werden entweder automatisch durch die Systemoperationen *Erzeugen*, *Aktualisieren* oder *Löschen* angestoßen oder durch eine manuelle Aktion des Bearbeiters (mit den *Aktivitäten* im Web Client) ausgelöst.

Skripte für automatische Kundenaktionen

```
unit.set("personalData.name", "Skywalker")
unitService.update(unit)
```

Code-Beispiel 30: *Setzen eines Wertes in den Kundendaten und Aktualisieren der Unit*

> ⚠ Wenn Sie *unitService.update(unit)* wie im obigen Beispiel verwenden, sollten Sie ein Datenobjekt-Bedingungsskript einsetzen, um Endlosschleifen zu vermeiden. Siehe auch den Hinweis im Abschnitt Datenobjekt-Bedingungsskripte.

Skripte für manuelle Kundenaktionen

In Skripten für manuelle Kundenaktionen können Sie einige spezielle Methoden und Objekte verwenden.

CM-Version 6.9:

- **Methoden** (**Felder des Interfaces PostActionType**, com.consol.cmas.common.model.scripting.unit)
  - **CREATE_UNIT**
    Seite zum Erstellen einer Unit öffnen.
  - **CREATE_TICKET**
    Seite zum Erstellen eines Tickets öffnen.
  - **GOTO_UNIT**
    Detailseite der Unit öffnen.

    - **GOTO_TICKET**
      Ticketseite öffnen.
    - **GOTO_PAGE**
      Webseite (URL) öffnen.
- **Objekte**
    - UnitActionScriptResult

CM-Versionen 6.10 und höher:

- **Methoden** (**Felder des Interfaces PostActionType**, com.-consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType)
    - **CREATE_RESOURCE**
      Ressourcenseite öffnen.
    - **CREATE_UNIT**
      Seite zum Erstellen einer Unit öffnen.
    - **CREATE_TICKET**
      Seite zum Erstellen eines Tickets öffnen.
    - **GOTO_RESOURCE**
      Detailseite der Ressource öffnen.
    - **GOTO_UNIT**
      Detailseite der Unit öffnen.
    - **GOTO_TICKET**
      Ticketseite öffnen.
    - **GOTO_PAGE**
      Webseite (URL) öffnen.
- **Objekte**
    - actionScriptResult

Eine detaillierte Erklärung der PostActionTypes in CM-Versionen 6.10 und höher finden Sie im Abschnitt Skripte für das Action Framework.

Erstellen einer Unit

(*PostActionType.CREATE_UNIT*) leitet den Benutzer auf die Seite zur Erstellung einer Unit weiter. Dabei wird der optionale Parameter *PostActionParameter.CUSTOMER_GROUP_ID* verwendet, um zu definieren, für welche Kundengruppe die neue Unit erstellt werden soll. Optional kann eine Map mit Datenobjektgruppenfelder übergeben werden (*PostActionParameter.FIELDS_MAP*), um die Datenobjektgruppenfelder der Unit mit übergebenen Werten zu füllen.

```
import com.consol.cmas.common.model.customfield.meta.FieldKey
import com.consol.cmas.common.model.customfield.AbstractField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.StringField
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionParameter
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionType

Map<FieldKey, AbstractField<?>> fieldsMap = new HashMap<FieldKey, AbstractField<?>>
 ()
FieldKey firstName = new FieldKey("customer", "firstname")
FieldKey name = new FieldKey("customer", "name")
fieldsMap.put(firstName, new StringField(firstName, "Han"))
fieldsMap.put(name, new StringField(name, "Solo"))

Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>()
valuesMap.put(PostActionParameter.CUSTOMER_GROUP_ID, unit.getCustomerGroup().getId
 ())
valuesMap.put(PostActionParameter.FIELDS_MAP, fieldsMap)

return unitActionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_UNIT,
 valuesMap)
```

Code-Beispiel 31: *Firmenskript, mit dem einige Unit-Daten gefüllt werden, CM-Version 6.9.4*

```
// used for companies in MyCustomerGroup to create new contacts easily

import com.consol.cmas.common.model.customfield.meta.*
import com.consol.cmas.common.model.customfield.*
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

def myunit = new Unit()

def mycustomergroup = customerGroupService.getByName("MyCustomerGroup")
myunit.setCustomerGroup(mycustomergroup)

def mycustomerdefinition = unitDefinitionService.getByName("customer")
myunit.setDefinition(mycustomerdefinition)
myunit.set("company()", unit)

myunit.set("customer.firstname", "Han")
myunit.set("customer.name", "Solo")

return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_UNIT, myunit)
```

Code-Beispiel 32: *Firmenskript, mit dem einige Unit-Daten gefüllt werden, CM-Version 6.10*




Abbildung 240: *ConSol CM Web Client - Manuelle Firmenaktion*




Abbildung 241: *ConSol CM Web Client - Seite zum Erstellen einer Unit geöffnet und durch Firmenaktion teilweise gefüllt*

Die Namen der im Skript verwendeten Datenobjektgruppenfelder müssen natürlich aus dem Kundendatenmodell stammen, das der Kundengruppe zugewiesen ist, für die ein neuer Kontakt erstellt werden soll.




Abbildung 242: *ConSol CM Admin Tool - Skript zum Erstellen einer Unit-Seite als Firmenaktion*

Erstellen eines Tickets

(*PostActionType.CREATE_TICKET*) leitet den Benutzer auf die Seite zum Erstellen eines Tickets weiter. Dabei werden die optionalen Parameter *PostActionParameter.UNIT_ID* mit der ID des Hauptkunden, *PostActionParameter.QUEUE_ID* mit der ID der Queue und die Map mit den Benutzerdefinierten Feldern *PostActionParameter.FIELDS_MAP* verwendet.

```
// offer Create Ticket page for a new HelpDesk 1st level ticket

import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionParameter

def queueId = queueService.getByName("HelpDesk_1st_Level").getId()
Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>()
valuesMap.put(PostActionParameter.UNIT_ID, unit.getId())
valuesMap.put(PostActionParameter.QUEUE_ID, queueId)
return unitActionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 valuesMap)
```

Code-Beispiel 33: *Mit dem Skript wird ein Aktionsergebnis erzeugt und zurückgegeben, das den Web Client anweist, ein neues Ticket mit der Unit als Hauptkontakt zu erstellen, CM-Version 6.9.4*

```
// offer Create Ticket page for a new Service Desk ticket

import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
def newtic = new Ticket()
def qu = queueService.getByName("ServiceDesk")
newtic.setQueue(qu)
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 newtic, unit)
```

Code-Beispiel 34: *Mit dem Skript wird ein Aktionsergebnis erzeugt und zurückgegeben, das den Web Client anweist, ein neues Ticket mit der Unit als Hauptkontakt zu erstellen, CM-Version 6.10*




Abbildung 243: *ConSol CM Web Client - Manuelle Kontaktaktion*




Abbildung 244: *ConSol CM Web Client - Seite zum Erstellen eines Tickets geöffnet und durch Kontaktaktion teilweise gefüllt*

Öffnen einer Unit-Seite

(*PostActionType.GOTO_UNIT*) leitet auf eine Unit-Seite weiter. Sie verwendet den obligatorischen Parameter *PostActionParameter.UNIT_ID* mit der ID der Unit.

```
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionParameter

Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>()
valuesMap.put(PostActionParameter.UNIT_ID, unit.get("company()").getId())
return unitActionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_UNIT,
 valuesMap)
```

Code-Beispiel 35: *Skript, das die Firmenseite öffnet, CM-Version 6.9.4*

Beispiel: Aufrufen der Kontaktdetailseite eines Endkunden und Öffnen der Firmendetailseite der Händlerfirma, die für diesen Endkunden zuständig ist. Eine Relation zwischen Firma und Kontakt muss zuvor hergestellt worden sein. Wenn mehr als eine Händlerrelation definiert wurde, wird die erste Relation in der Liste verwendet.




Abbildung 245: *ConSol CM Web Client - Kundenaktion auf Kontaktdetailseite (Aktivität öffnet die Firmendetailseite des zuständigen Händlers, CM-Version 6.10)*

```
// Open company detail page of responsible reseller company, uses first reseller in
 list
// should only be executed if this relation exists. A condition script is used to
 check

import com.consol.cmas.common.service.UnitRelationDefinitionService
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.customfield.UnitRelation

// find responsible reseller
def unit_rel_def = unitRelationDefinitionService.getByName
 ("ResellerDirectCustomersRelation")

Set<UnitRelation> res_relations = unitRelationService.getByDefinitionAndTarget
 (unit_rel_def, unit)

if (res_relations.size() > 0) {
   def source_unit = res_relations.toArray()[0].getSourceUnit()
   // log.info("SOURCE UNIT IS NOW " + source_unit.get
    ("ResellerCompanyData:company_name"))
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_UNIT, source_
    unit)

} else {
   log.info("ERROR -- no responsible reseller unit found")
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
    "action.result.failure" )
}
```

Code-Beispiel 36: *Skript, das die Firmenseite öffnet, CM-Version 6.10*

Falls die Aktion *Seite des Wiederverkäufers öffnen (OpenResponsibleResellerPage)* nur im Web Client angeboten werden soll, wenn ein zuständiger Händler festgelegt wurde, können Sie mit einem Datenobjekt-Bedingungsskript arbeiten. Dies muss als Admin-Tool-Skript des Typs *Datenobjekt-Bedingung* erstellt werden und der Kundenaktion im Abschnitt *Aktionen* zugewiesen werden.




Abbildung 246: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen eines Datenobjekt-Bedingungsskripts*

```
// Checks if reseller relation is set

import com.consol.cmas.common.service.UnitRelationDefinitionService
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.customfield.UnitRelation

// find responsible reseller
def unit_rel_def = unitRelationDefinitionService.getByName
 ("ResellerDirectCustomersRelation")
Set<UnitRelation> res_relations = unitRelationService.getByDefinitionAndTarget
 (unit_rel_def, unit)
if (res_relations.size() > 0) {
   return true
} else {
   return false
}
```

Code-Beispiel 37: *Datenobjekt-Bedingungsskript, das überprüft, ob es eine Reseller-Relation gibt*

Öffnen einer Ticketseite

(*PostActionType.GOTO_TICKET*) leitet auf eine Ticketseite weiter. Sie verwendet den obligatorischen Parameter *PostActionParameter.TICKET_ID* mit der ID des Tickets.

```
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionParameter
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.common.model.ticket.TicketCriteria
import com.consol.cmas.common.model.customfield.ListField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.ContactReferenceField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.UnitReferenceSearchField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.ContactReferenceSearchField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.meta.FieldKey
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.ContactTicketRole
import com.consol.cmas.common.model.customfield.StringField
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.UnitActionScriptResult


//get AM queue for search
def q_id = (workflowApi.getQueueByName("AccountManagement")).id
def q_ids = new HashSet()
q_ids.add(q_id)

//find AM ticket for the company
def crit = new TicketCriteria()
crit.setQueueIds(q_ids)

// create list field key
def contactSearchListFieldKey = new FieldKey("queue_fields","contacts")

// prepare list field
def contactsListField = new ListField(contactSearchListFieldKey )

// create member field key
def contactSearchFieldKey = new FieldKey("queue_fields","contacts_member")

// create unit member field with Unit and ticket main role

def contactsMember = new
ContactReferenceSearchField(contactSearchFieldKey, unit,
ContactTicketRole.MAIN_ROLE)

// put member field in Unit list field
contactsListField.addChild(contactsMember)

// put field(s) into the criteria
crit.setFields([contactsListField] as Set)

// seek and find
def foundTickets = ticketService.getByCriteria(crit)

if ( foundTickets ) {
   def AM_tic = foundTickets.first()
   def AM_tic_id = AM_tic.id

   // go to AM ticket
```

```
   Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>()
   valuesMap.put(PostActionParameter.TICKET_ID, AM_tic_id)
   return unitActionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET,
    valuesMap)
}

// Default: found nothing
return null
```

Code-Beispiel 38: *Öffnen einer Ticketseite im Ansichtsmodus, CM-Version 6.9*

```
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.common.model.ticket.TicketCriteria
import com.consol.cmas.common.model.customfield.ListField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.ContactReferenceField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.UnitReferenceSearchField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.ContactReferenceSearchField
import com.consol.cmas.common.model.customfield.meta.FieldKey
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.ContactTicketRole
import com.consol.cmas.common.model.customfield.StringField
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

//get AM queue for search
def q_id = (workflowApi.getQueueByName("AccountManagement")).id
def q_ids = new HashSet()
q_ids.add(q_id)
//find AM ticket for the company
def crit = new TicketCriteria()
crit.setQueueIds(q_ids)
// Listenfeld-Key erzeugen
def contactSearchListFieldKey = new FieldKey("queue_fields","contacts")
// Listenfeld vorbereiten
def contactsListField = new ListField(contactSearchListFieldKey )
// Memberfeld-Key erzeugen
def contactSearchFieldKey = new FieldKey("queue_fields","contacts_member")
// Unit-Memberfeld mit Unit und Ticket-Hauptrolle erzeugen
// COmpany is MAIN CONTACT at the AM ticket!
def contactsMember = new ContactReferenceSearchField(contactSearchFieldKey, unit,
 ContactTicketRole.MAIN_ROLE)
// Member-Feld in Unit-Listenfeld stopfen
contactsListField.addChild(contactsMember)
// Feld(er) in die Kriterien stopfen
crit.setFields([contactsListField] as Set)
// Suchen und finden
def foundTickets = ticketService.getByCriteria(crit)
println "Found tickets: ${foundTickets}"

if ( foundTickets ) {
   def AM_tic = foundTickets.first()
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET, AM_
    tic)
}
// Default: found nothing
return null
```

Code-Beispiel 39: *Öffnen einer Ticketseite im Ansichtsmodus, CM-Version 6.10*

⚠ Beachten Sie bei der Verwendung von einem der obigen Skripte, dass die Datenobjektgruppenfelder der Firma für die Ticketsuche indiziert sein müssen (Annotation *field-indexed = true*).



Abbildung 247: *ConSol CM Web Client - Firmenaktion auf der Firmenseite (1)*



Abbildung 248: *ConSol CM Web Client - AM-Seite nach der Firmenaktion AM-Ticket anzeigen*

Öffnen einer Webseite

(*PostActionType.GOTO_PAGE*) leitet an eine URL weiter. Sie verwendet den obligatorischen Parameter *PostActionParameter.URL* mit der URL.

Der folgende Code zeigt ein einfaches Beispiel für eine festgelegte URL für jede Firma.

```
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.scripting.unit.PostActionParameter

Map<String, Object> valuesMap = new HashMap<String, Object>()
valuesMap.put(PostActionParameter.URL, unit.get("company:www"))
return unitActionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_PAGE,
 valuesMap)
```

Code-Beispiel 40: *Skript, das eine bestimmte Website (URL) öffnet, CM-Version 6.9.4*

```
// opens company's web site
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

def url = unit.get("url")

if (!url) {
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
    "error.script.no.url")
} else {
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_PAGE,url)
}
```

Code-Beispiel 41: *Skript, das eine bestimmte Website (URL) öffnet, CM-Version 6.10*

Der String *error.script.no.url* ist ein in der Navigationsgruppe *Bezeichnungen* definiertes Label, siehe Abschnitt Bezeichnungen.




Abbildung 249: *ConSol CM Web Client - Firmenaktion auf der Firmenseite (2)*

⚠ Um eine festgelegte URL zu öffnen, können Sie ein Datenobjektgruppenfeld des Typs *string* mit der Annotation *text-type = url* verwenden. Dies erzeugt automatisch einen Hyperlink. Deswegen ist die Verwendung des Parameters *GOTO_URL* in Datenobjekt-Ausführungsskripten nur empfehlenswert, wenn die URL mit dem Skript dynamisch gebildet wird.

D.9.5.2 Datenobjekt-Bedingungsskripte

Ein Datenobjekt-Bedingungsskript definiert, ob die Aktion im Web Client angezeigt werden soll oder nicht. Es wird vor dem Datenobjekt-Ausführungsskript ausgeführt. Wenn es *false* zurückgibt, wird das Datenobjekt-Ausführungsskript nicht ausgeführt.

```
if(unit.getFieldValue("customer.personalData") == null) {
   return true
} else {
   return false
}
```

Code-Beispiel 42: *Datenobjekt-Bedingungsskript*

Um ein Datenobjekt-Bedingungsskript einsetzen zu können, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Schreiben Sie ein Admin-Tool-Skript des Typs *Datenobjekt-Bedingung*. Das Skript muss die Bedingungen für die Rückgabe von *true* und *false* definieren. Siehe Beispiel oben. An dieser Stelle müssen Sie bereits wissen, für welche Kundengruppen und Datenmodelle das Skript verwendet werden soll, um sicherzustellen, dass das Skript die richtigen Datenfelder referenziert.
2. Weisen Sie das Datenobjekt-Bedingungsskript einer oder mehreren Kundenaktionen zu. Dies wird im Abschnitt *Aktionen* der Navigationsgruppe *Kunden* gemacht. Auf diese Weise wird dieses Datenobjekt-Bedingungsskript immer vor dem Datenobjekt-Ausführungsskript dieser Kundenaktion ausgeführt.

Das ist alles. Sie müssen das Bedingungsskript keiner Kundengruppe zuweisen. Dies geschieht implizit, wenn die entsprechende Kundenaktion den Kontakten oder Firmen bestimmter Kundengruppen zugewiesen wird.

D.9.5.3 Wichtige Groovy-Objekte

Objekt *UnitActionScriptResult* (CM-Version 6.9)

Das Objekt *UnitActionScriptResult* wird nur für manuelle Aktionen berücksichtigt. Es steht für Aktionen wie *Erzeugen*, *Aktualisieren* oder *Löschen* nicht zur Verfügung. Das Objekt *UnitActionScriptResult* wird von der Methode *unitActionScriptResultFactory.getPostAction(String, Map<String, Object>)* erzeugt. Mit dieser Klasse (bzw. diesem Objekt) werden Informationen gespeichert, die die Prozesse beeinflussen, die nach dem Ausführen der manuellen Aktion im Web Client stattfinden. Das Objekt *UnitActionScriptResult* enthält den manuellen Aktionstyp, die IDs des Tickets, der Unit, der Queue und der Kundengruppe. Nach dem Ausführen der manuellen Aktion kann der Benutzer auf eine andere Seite weitergeleitet werden.

Objekt *actionScriptResult* (CM-Version 6.10 und höher)

Ab CM-Version 6.10 bietet das Action Framework die Klassen *ActionScriptResult* und *ActionScriptResultFactory*. Ein Objekt (singleton) der Klasse *ActionScriptResultFactory* ist als *actionScriptResultFactory* in allen Aktionsskripten, unabhängig vom Typ des Aktionsskripts, verfügbar.

Details finden Sie im Abschnitt Skripte für das Action Framework.

⚠ Die Kundenaktionen *Erzeugen*, *Aktualisieren* und *Löschen* werden in den Kernmethoden *create*, *update* und *delete* des Objekts *unitService* ausgeführt.

Wenn also ein Ausführungsskript das Typs *Aktualisieren* den Kunden mit der Methode *unitService.update(Unit)* aktualisiert, kann dies den Fehler *java.lang.StackOverflowError* verursachen, da die Aktualisierungsaktion unendlich oft ausgeführt wird. In diesem Fall sollten Sie ein Datenobjekt-Bedingungsskript verwenden, um solche Endlosschleifen zu vermeiden.

D.10 Adress-Vervollständigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

D.10.1 Einleitung 364

D.10.2 Einschalten der Adress-Vervollständigung mit dem Admin Tool 367

D.10.3 Importieren von PLZ-/Ort-/Adressdaten in die CM-Datenbank 369

D.10.4 Definieren der Adress-Vervollständigungskonfiguration mit dem Admin Tool 370

D.10.5 Editieren einer Adress-Vervollständigungskonfiguration 373

D.10.6 Löschen einer Adress-Vervollständigungskonfiguration oder von Adress-Vervollständigungsfeldern. 373

D.10.1 Einleitung

In einigen ConSol CM-Systemen müssen die Bearbeiter eine große Menge an Kundendaten manuell eingeben oder editieren. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, dass das System folgende Funktionen unterstützt:

- Vorschläge für die Eingabe in einigen Datenfeldern (z. B. PLZ oder Adresse), um sicherzustellen, dass die eingegebene Adresse tatsächlich existiert
- Vermeidung von Duplikaten

Zur Unterstützung solcher Fälle bietet ConSol CM die Funktion *Adress-Vervollständigung*. Diese Funktion kann über eine System-Property ein- und ausgeschaltet werden. In den Standardinstallationen von ConSol CM ist sie ausgeschaltet. Wenn sie eingeschaltet ist, kann der Bearbeiter Vorschläge für die Eingabe in ein oder mehrere Datenobjektgruppenfelder erhalten:

- Ein oder mehrere Felder, die eine Postleitzahl enthalten
- Ein oder mehrere Felder, die einen Ort enthalten
- Ein oder mehrere Felder, die eine Adresse enthalten (Straße und Hausnummer)

Das gilt für folgende Vorgänge im CM Web Client:

- Erstellen eines Kunden auf der Seite *Neuer Kunde*
- Erstellen eines Kunden im *Kundenbereich* eines Tickets
- Editieren eines Kunden auf der Kundenseite
- Editieren eines Kunden im *Kundenbereich* eines Tickets
- Eingeben von Kundendaten auf der Seite *Detailsuche*
- Eingeben von Kundendaten in einem ACF (Aktivitäts-Formular)

Normalerweise dient ein öffentlich verfügbarer Datensatz, z. B. von einer CD ROM, als Quelle für den Import von Adressdaten. Auf diese Weise können die Bearbeiter implizit eine große Anzahl an Zuordnungen von PLZ/Ort/Adresse ausnutzen.

> ⚠ Beachten Sie, dass Ihr Unternehmen selbst eine Adressensammlung kaufen muss, um diese Funktion zu nutzen, d. h. die Funktion *Adress-Vervollständigung* basiert auf einem Import von externen Daten, die nicht Teil der ConSol CM-Lieferung sind!

Im folgenden Beispiel wurde eine deutsche Adressensammlung in ein ConSol CM-Demosystem importiert. In den drei folgenden Beispielen aus dem entsprechenden Web Client können Sie sehen, wie ConSol CM die Bearbeiter bei der Verbesserung der Qualität der eingegebenen Daten unterstützt.

Beispiel 1: Der Bearbeiter beginnt, in das Feld *PLZ* zu schreiben. Es werden nur existierende Postleitzahlen angeboten. Die Anzahl der angezeigten Vorschläge ist Teil der Adress-Vervollständigungskonfiguration, siehe Abschnitt Definieren der Adress-Vervollständigungskonfiguration mit dem Admin Tool.




Abbildung 250: *ConSol CM Web Client - Vorschläge der Adress-Vervollständigungsfunktion, Beispiel 1*

Beispiel 2: Das Feld *PLZ* wurde bereits ausgefüllt. Für das Feld *Ort* werden nur mögliche korrekte Werte vorgeschlagen.



Abbildung 251: *ConSol CM Web Client - Vorschläge der Adress-Vervollständigungsfunktion, Beispiel 2*

Beispiel 3: Die Felder *PLZ* und *Ort* wurden bereits ausgefüllt. Für das Feld *Adresse* werden nur mögliche korrekte Werte vorgeschlagen.




Abbildung 252: *ConSol CM Web Client - Vorschläge der Adress-Vervollständigungsfunktion, Beispiel 3*

Beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Werten lediglich um Vorschläge handelt. Der Bearbeiter kann die vorgeschlagenen Werte immer durch eine manuelle Eingabe in das Feld überschreiben.

Natürlich funktioniert parallel zu dieser Funktion auch die Standardfunktion von ConSol CM *Autocomplete-Suche*, die gleichzeitig Vorschläge für Kunden anzeigt, die schon in der CM-Datenbank gespeichert sind.




Abbildung 253: *ConSol CM Web Client - Vorschläge der Autocomplete-Suche in Kombination mit Adress-Vervollständigung*

Um das ConSol CM-System für diese Funktion zu konfigurieren, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Schalten Sie die Funktion *Adress-Vervollständigung* im Admin Tool ein, siehe Abschnitt Einschalten der Adress-Vervollständigung mit dem Admin Tool
2. Importieren Sie die PLZ-/Ort-/Adressdaten in die CM-Datenbank. Siehe Abschnitt Importieren von PLZ-/Ort-/Adressdaten in die CM-Datenbank.
3. Definieren Sie die Adress-Vervollständigungsstrategie im ConSol CM Admin Tool, indem Sie eine oder mehrere Adress-Vervollständigungskonfigurationen anlegen, siehe Abschnitt Definieren der Adress-Vervollständigungskonfiguration mit dem Admin Tool.
4. Aktualisieren Sie den Index, siehe Abschnitt Aktualisieren des Index

D.10.2 Einschalten der *Adress-Vervollständigung* mit dem Admin Tool

Geben Sie die System-Property *cmas-app-admin-tool, autocomplete.enabled* ein und setzen Sie ihren Wert auf *true*. Diese System-Property ist in der Standardinstallation von ConSol CM nicht vorhanden und muss manuell hinzugefügt werden.




Abbildung 254: *ConSol CM Admin Tool - System-Property für die Funktion Adress-Vervollständigung*

Starten Sie das Admin Tool neu. Jetzt sehen Sie das neue Navigationselement *Adress-Vervollständigung* in der Navigationsgruppe *Kunden*. Im Abschnitt Definieren der Adress-Vervollständigungskonfiguration mit dem Admin Tool erfahren Sie, wie Sie die Adress-Vervollständigungsstrategie konfigurieren. Die Definition der Strategie ist aber erst nach dem Import der Quelldaten sinnvoll. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie dieser funktioniert.




Abbildung 255: *ConSol CM Admin Tool - Navigationselement Adress-Vervollständigung in der Navigationsgruppe Kunden*

D.10.3 Importieren von PLZ-/Ort-/Adressdaten in die CM-Datenbank

Importieren Sie die Daten in die Tabelle *cmas_autocomplete_address* Ihrer ConSol CM-Datenbank.

Dieser Import muss von jemandem durchgeführt werden, der weiß, wie man Daten korrekt in eine relationale Datenbank einfügt! Weder der Import noch die Importskripte sind Teil der ConSol CM-Distribution oder Standardwartung. Sie können das Importskript mit einem Tool Ihrer Wahl implementieren. Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren ConSol CM Consultant.

Der Import muss drei Felder für jeden Datensatz umfassen (siehe Abbildung unten)

- city
- street
- zip

```
mysql> show fields from cmas_autocomplete_address;
+--------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | bigint(20)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| city   | varchar(255) | YES  | MUL | NULL    |                |
| street | varchar(255) | YES  | MUL | NULL    |                |
| zip    | varchar(32)  | YES  | MUL | NULL    |                |
+--------+--------------+------+-----+---------+----------------+
```

Abbildung 256: *ConSol CM Datenbank - Tabelle cmas_autocomplete_address*

D.10.4 Definieren der Adress-Vervollständigungskonfiguration mit dem Admin Tool

Um die Adress-Vervollständigungsstrategie zu definieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Erstellen Sie eine oder mehrere Adress-Vervollständigungskonfigurationen.
2. Konfigurieren Sie das Verhalten für die einzelnen Adress-Vervollständigungskonfigurationen.

D.10.4.1 Erstellen von einer oder mehreren Adress-Vervollständigungskonfigurationen

Die Adress-Vervollständigungskonfiguration ist ein Mapping von einem Datenobjektgruppenfeld zu einem der Schlüsselfelder in der Tabelle *cmas_autocomplete_address*, z. B. können Sie folgende Definition umsetzen: "Wenn der Bearbeiter mit der Eingabe ins Feld *ResellerCompanyData:zip* beginnt, soll das System in *ZIP* suchen, und wenn der Bearbeiter mit der Eingabe im Datenobjektgruppenfeld *ResellerCompanyData:city* beginnt, soll das System im Feld city suchen".

Sie müssen die einzelnen Adress-Vervollständigungskonfigurationen im Admin Tool im Navigationselement *Adress-Vervollständigung* in der Navigationsgruppe *Kunden* definieren. Fügen Sie eine neue Adress-Vervollständigungskonfiguration ein, indem Sie auf den Button *Hinzufügen* klicken. Geben Sie den Namen der neuen Konfiguration ein und klicken Sie auf *Speichern*.




Abbildung 257: *ConSol CM Admin Tool - Hinzufügen einer neuen Adress-Vervollständigungskonfiguration*

D.10.4.2 Konfigurieren des Verhaltens für die einzelnen Adress-Vervollständigungskonfigurationen

Um eine Adress-Vervollständigungskonfiguration zu konfigurieren, markieren Sie die Konfiguration in der Liste und fügen Sie ein oder mehrere Adress-Vervollständigungsfelder hinzu. Dies sind die Mapping-Regeln von den Datenobjektgruppenfeldern zu den Schlüsselfeldern in der Tabelle *cmas_autocomplete_address*.




Abbildung 258: *ConSol CM Admin Tool - Definition von Adress-Vervollständigungsfeldern*

Für jedes Adress-Vervollständigungsfeld müssen folgende Felder definiert werden:

- **Name:**
  Wählen Sie *city*, *street* oder *zip*. Hier definieren Sie, welches Schlüsselfeld aus der Tabelle *cmas_autocomplete_address* verwendet wird.
- **Autocomplete:**
  - **Wenn aktiviert:**
    Das Feld selber ist ein Autovervollständigen-Feld ohne Abhängigkeiten von anderen Feldern.
  - **Wenn deaktiviert:**
    Das Feld selber ist kein Autovervollständigen-Feld, wird aber durch Abhängigkeiten von anderen Feldern gefüllt, z. B. ein Feld *city*, bei dem *Autocomplete* deaktiviert ist, wird automatisch gefüllt, wenn das Feld *zip* oder *address* gefüllt werden, reagiert selber aber nicht auf die Eingabe des Bearbeiters.
- **On Input:**
  Hier definieren Sie die Anzahl der Zeichen, die der Bearbeiter ins Datenobjektgruppenfeld eingeben muss, damit die Werterkennung und Autovervollständigung startet. Wenn das System die Liste anzeigen soll, sobald der Bearbeiter im Web Client den Cursor im Datenobjektgruppenfeld platziert, müssen Sie das Konfigurationsfeld an dieser Stelle leer lassen.

- **Cut off:**
  Hier definieren Sie die Anzahl der Vorschläge (in der Drop-down-Liste).
- **Felder:**
  Hier wählen Sie das Datenobjektgruppenfeld aus, das auf die Autovervollständigen-Eingabe reagieren soll. Es kann nur ein Feld ausgewählt werden.

Im folgenden Beispiel wurden zwei Adress-Vervollständigungsfelder für die Adress-Vervollständigungskonfiguration *AutocompleteDefinitionZIP1* definiert, siehe folgende Abbildung.




Abbildung 259: *ConSol CM Admin Tool - Vollständige Adress-Vervollständigungskonfiguration*

D.10.4.3 Aktualisieren des Index

Nachdem Sie alle erforderlichen Adress-Vervollständigungskonfigurationen konfiguriert haben, müssen Sie den Index aktualisieren. Details über den Index finden Sie im Abschnitt Konfiguration von Suche und Indexer.




Abbildung 260: *ConSol CM Admin Tool - Indexaktualisierung*


D.10.5 Editieren einer Adress-Vervollständigungskonfiguration

Um eine vorhandene Adress-Vervollständigungskonfiguration zu editieren, klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Sie können die Adress-Vervollständigungskonfiguration und/oder die Adress-Vervollständigungsfelder editieren.

D.10.6 Löschen einer Adress-Vervollständigungskonfiguration oder von Adress-Vervollständigungsfeldern.

Um eine Adress-Vervollständigungskonfiguration oder Adress-Vervollständigungsfelder zu löschen, markieren Sie die Konfiguration oder das Feld in der entsprechenden Liste und klicken Sie auf den Button *Löschen*.

E - Abschnitt Globale Konfiguration



Globale Konfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie einige globale Einstellungen im ConSol CM-System konfiguriert werden.

- Sprachen
- Queue-Verwaltung
- Projekte
- Arbeiten mit Kalendern
- Arbeitszeitkalender
- Integration von Microsoft Exchange-Kalendern
- Textklassen

Bezeichnungen werden im *Abschnitt Ticketdatenmodell und GUI-Design* behandelt, siehe Abschnitt Bezeichnungen.

E.1 Sprachen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

E.1.1 Sprachen 376

E.1.2 Verwendung von Sprachumgebungen 378

E.1.1 Sprachen

ConSol CM kann so konfiguriert werden, dass die GUI des Web Clients in einer oder mehreren aus einer Vielzahl von Sprachen lokalisiert werden kann. Dies wird im Admin Tool über das Navigationselement *Sprachen* in der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration* konfiguriert. Die dort vorgenommenen Einstellungen wirken sich auch auf die im Process Designer angebotenen Sprachen aus.




Abbildung 261: *ConSol CM Admin Tool - Globale Konfiguration: Sprachen*

Konfigurierte Sprachen:
In der Liste werden die Sprachumgebungen konfiguriert, die im gesamten System zur Verfügung stehen. Dies betrifft die Liste der lokalisierten Werte im Process Designer (z. B. für Aktivitäten) und im Admin Tool (z. B. Benutzerdefinierte Felder). Die für diese Aktivitäten oder Felder im Web Client angezeigten Werte hängen dann von der Sprache ab, die der Benutzer in dem Browser, mit dem er den ConSol CM Web Client aufruft, eingestellt hat.

- Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*, um weitere Sprachumgebungen hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf den Button *Löschen*, um die ausgewählte Sprachumgebung aus der Liste zu entfernen.
- Klicken Sie auf *Lokalisieren*, um die ausgewählte Sprachumgebung als Standardsprachumgebung festzulegen. Die Standardsprachumgebung wird verwendet, wenn die im Browser eingestellte Sprache in ConSol CM nicht verfügbar ist. Wenn der Bearbeiter zum Beispiel im Browser "FR" eingestellt hat und in der ConSol CM-Verwaltung nur Englisch (Standard), Deutsch und Polnisch verfügbar sind, werden als Standard die englischen Werte verwendet.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die konfigurierten Sprachen auf allen Rechnern installiert sind, auf denen ConSol CM läuft oder verwendet wird. Dies wird nicht automatisch überprüft.

E.1.2 Verwendung von Sprachumgebungen

Der Bearbeiter, der mit dem ConSol CM Web Client arbeitet, sieht die Benutzeroberfläche in der Sprache, die er in seinem Browser eingestellt hat, sofern die entsprechende Sprache in ConSol CM konfiguriert ist. Wenn keine passende CM-Sprachumgebung gefunden wird, wird die im Admin Tool definierte Standardsprachumgebung verwendet.

Wenn ein Administrator Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder oder Ressourcenfelder konfiguriert, kann er immer eine Übersetzung für alle konfigurierten Sprachen/Sprachumgebungen angeben, siehe folgende Abbildung.




Abbildung 262: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern: Lokalisierte Werte für ein Benutzerdefiniertes Feld*

Im Process Designer sind die Sprachumgebungen verfügbar, die im Admin Tool konfiguriert wurden. Sie können allerdings Sprachumgebungen im Process Designer löschen. Details finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.

E.2 Queue-Verwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

E.2.1 Einleitung 380

E.2.2 Queue-Verwaltung mit dem Admin Tool 381

E.2.1 Einleitung

Queues sind zentrale Elemente von ConSol CM. Tickets werden in Queues gruppiert, z. B. für bestimmte Aufgaben oder Arbeitsgruppen. Jeder Queue wird ein einziger Workflow zugewiesen, mit dem die Bearbeitungsschritte aller Tickets in der Queue gesteuert werden. Zum Beispiel kann es eine Queue *Helpdesk*, eine Queue *Marketing* und eine Queue *Vertrieb* geben.

Folgende Parameter und Objekte werden einer Queue zugewiesen (die Parameter und Objekte werden in anderen Tabs des Admin Tools *definiert* und hier nur einer neuen oder einer vorhandenen Queue *zugewiesen*):

- Der Workflow der Queue (obligatorisch), d. h. der Prozess, der für alle Tickets in der Queue eingesetzt werden soll (z. B. alle Tickets einer Abteilung). Eine Queue kann nur einen Workflow haben, aber ein Workflow kann in mehreren Queues verwendet werden.
- Das Template für E-Mails, die an die Bearbeiter gesendet werden, wenn ihnen ein Ticket zugewiesen oder entzogen wird (optional).
- Mehrere Skripte, die das Verhalten der Tickets in dieser Queue steuern (optional).
- Eine oder mehrere Kundengruppen, die mit der Queue verknüpft sind. Nur Tickets von Kunden dieser Kundengruppen können zur Queue hinzugefügt werden (eine Kundengruppe ist Pflicht, mehrere sind optional).
- Der Arbeitszeitkalender (d. h. die Arbeitszeiten), der für die Tickets in dieser Queue gelten soll (optional).
- Die Datenfelder (Benutzerdefinierten Felder), die für Tickets in dieser Queue verfügbar sein sollen. Diese werden definiert, indem der Queue Benutzerdefinierte Feldgruppen zugewiesen werden (einige sind obligatorisch, einige sind optional).
- Die Textklassen, die für Tickets in dieser Queue verfügbar sein sollen (optional).
- Die Projekte, die für die Zeitbuchung in Tickets dieser Queue verfügbar sein sollen (optional).



Als zentrales Element verwendet die Queue mehrere Objekte und Elemente, die an anderen Stellen definiert werden, d. h. auf einer anderen Seite des Admin Tools, weshalb man normalerweise zuerst die Elemente definiert, die für die Queue-Definition benötigt werden. Mit Ausnahme des Workflows können alle Parameter auch nach dem ersten Speichern der Queue-Definition noch geändert werden (d. h. nachdem die Queue erstellt wurde), sodass Sie die Queue bei Bedarf iterativ konfigurieren können.

Die Queue bildet zudem die Grundlage für die Zuweisung von Zugangsberechtigungen, siehe Abschnitt Rollenverwaltung.

E.2.2 Queue-Verwaltung mit dem Admin Tool

Im Admin Tool werden die Queues im Navigationselement *Queues* in der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration* verwaltet.




Abbildung 263: *ConSol CM Admin Tool - Queue-Verwaltung*

E.2.2.1 Filtern der Queue-Liste

Sie finden die Queue, die Sie editieren oder kopieren möchten, am schnellsten, wenn Sie Filterinformationen in die Felder über der Queue-Liste eingeben.

Sie können nach Queues filtern, die

- eine bestimmte Zeichenfolge enthalten (Leerzeichen werden dabei berücksichtigt) und/oder
- zu bestimmten Kundengruppen gehören.

E.2.2.2 Erstellen einer Queue

Sie können eine neue Queue erstellen, indem Sie unter der Queue-Liste auf den Button *Hinzufügen* klicken. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 264: *ConSol CM Admin Tool - Queue-Verwaltung: Erstellen einer Queue*

Hier können Sie die Queue-Details definieren:

- **Queue:**
  Geben Sie den technischen Namen der Queue in dieses Feld ein. Klicken Sie auf den Button *Lokalisieren*, um den lokalisierten Queue-Namen in allen im System verfügbaren Sprachen einzugeben. Der lokalisierte Queue-Name wird (abhängig von der im Browser eingestellten Sprache) im Web Client im Kopfbereich der Tickets angezeigt. Wenn keine lokalisierten Werte angegeben sind, wird der technische Name angezeigt.
- **Workflow:**
  Wählen Sie den Workflow für die Queue aus dieser Liste.

> Wenn Sie einen neuen Workflow entwickelt und installiert haben, ist dieser erst im Admin Tool verfügbar, nachdem Sie die Daten des Admin Tools aktualisiert haben.

> Sobald Sie einen Workflow einer Queue zugewiesen haben, kann dieser nicht mehr geändert werden!

- **Präfix:**
  Sie können ein Präfix für die Ticket-IDs in der Queue eingeben, z. B. wenn die Ticket-ID zeigen soll, zu welcher Queue oder Organisationsstruktur das Ticket gehört.

  > ⚠ Das Präfix bleibt mit dem Ticketnamen erhalten, wenn das Ticket in eine andere Queue verschoben wird.

- **Kalender:**
  Wählen Sie den Arbeitszeitkalender für die Queue aus der Liste. Arbeitszeitkalender in CM definieren die Arbeitszeiten, Feiertage und die gültige Zeitzone (siehe Abschnitt Arbeitszeitkalender). Sie werden für Zeit-Trigger im Workflow verwendet, und müssen für jeden Trigger explizit aktiviert werden, d. h. wenn Sie mit einer Zeitberechnung arbeiten möchten, die auf einem Arbeitszeitkalender basiert, müssen Sie dies an drei Stellen konfigurieren:
  - In der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration*, Navigationselement Arbeitszeitkalender wird der Kalender erstellt, und die Arbeits- und Feiertagszeiten werden konfiguriert.
  - In der Queue-Verwaltung wird der Kalender der Queue zugewiesen.
  - Für jeden Zeit-Trigger im Workflow wird der queue-spezifische Kalender aktiviert oder nicht. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Zeit-Triggern finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.
- **Aktiv:**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, ist die Queue sofort nach dem Speichern im System verfügbar. In aktivierten Queues können Sie Tickets erstellen. In deaktivierten Queues ist dies nicht möglich.
- **FAQ:**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, dient die Queue als Wissensdatenbank für CM.Track-Benutzer. Diese können in dieser Queue über CM.Track, das ConSol CM-Webportal, nach Tickets suchen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt CM.Track V1: FAQs in CM.Track bzw. CM.Track V2: FAQs in CM.Track.
- **E-Mail-Templates für die Ticketzuweisung:**
  Hier können Sie E-Mail-Templates auswählen, die für automatische E-Mails verwendet werden, die an den betroffenen Bearbeiter gesendet werden, wenn ein Ticket einem (neuen) Bearbeiter zugewiesen wird (*Zuweisen*) oder wenn das Ticket einem Bearbeiter entzogen wird (*Entfernen*). In diesem Drop-down-Menü sind die Templates verfügbar, die Sie in der *Skript- und Template-Verwaltung* des Admin Tools (siehe Abschnitt Admin-Tool-Templates) definiert haben. Wenn Sie nicht möchten, dass das ConSol CM-System beim Bearbeiterwechsel automatische E-Mails verschickt, lassen Sie dieses Feld leer. Denken Sie daran, dass die System-Properties *cmas-core-server*, *mail.notification.engineerChange* (=*true*) und *cmas-core-server*, *mail.notification.sender* gesetzt sein müssen, siehe System-Properties.
- **Skripte**:
  Skripte werden zur Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben und Aktivitäten verwendet. Sie werden in der *Skript- und Template-Verwaltung* (siehe Abschnitt Admin-Tool-

Skripte) verwaltet. Sie können folgende Skripte zuweisen:

- **E-Mail Skript**
  Wählen Sie ein Skript aus der Liste, wenn die ausgehenden E-Mails für diese Queue durch das Skript verändert werden sollen, z. B. damit sie für Felder wie Absender oder Adresse Standardwerte enthalten. Das hier angegebene E-Mail-Skript ist das letzte Skript, das eine ausgehende E-Mail verarbeitet, d. h. alle vorher vorgenommenen Einstellungen werden überschrieben, wenn eine Variable zuvor gesetzt wurde. Es sind alle im Skriptabschnitt gespeicherten Skripte des Typs *E-Mail* verfügbar, stellen Sie also sicher, dass Sie das richtige Skript auswählen

Beachten Sie das folgende technische Verhalten von ConSol CM bei der Konfiguration von REPLY-TO-Adressen und passen Sie Ihr System entsprechend an!

Der technische Hintergrund:

Es gibt vier mögliche REPLY-TO-Adressen, mit denen Sie zu tun haben:

1. Die **REPLY-TO-Adresse, die in der System-Property *mail.reply.to*** festgelegt ist. Wenn sie gesetzt ist, wird sie im Ticket-E-Mail-Editor im Web Client angezeigt. Ob es tatsächlich die REPLY-TO-Adresse ist, die in einer E-Mail angewendet wird, hängt von der Konfiguration des queue-spezifischen Skripts für ausgehende E-Mails ab. Siehe nächster Punkt. Wenn das Attribut der Seitenanpassung *showReplyTo* für den Typ *mailTemplate* auf *false* gesetzt ist, wird im Ticket-E-Mail-Editor keine REPLY-TO-Adresse angezeigt. Wenn die Property *mail.reply.to* gesetzt ist, wird diese Adresse trotzdem verwendet, außer es wird eine andere Adresse in einem Skript für ausgehende E-Mails gesetzt, siehe nächster Punkt.
2. Die **REPLY-TO-Adresse, die in einem queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails gesetzt wird**. Da das Skript für ausgehende E-Mails die letzte Instanz ist, die eine ausgehende E-Mail verarbeitet, ist die in diesem Skript gesetzte E-Mail-Adresse immer die angewendete REPLY-TO-Adresse. Falls die Property *mail.reply.to* gesetzt ist, wird diese mail-reply.to-address nicht verwendet (aber trotzdem im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt, was verwirrend sein kann. Im nächsten Abschnitt ist erklärt, was dies für die Systemkonfiguration bedeutet).
3. Die **E-Mail-Adresse, die in der System-Property *mail.from* gesetzt ist.** Wenn diese gesetzt ist und weder *mail.reply.to* noch eine queue-spezifische REPLY-TO-Adresse gesetzt ist, setzen die meisten E-Mail-Clients die FROM-Adresse als REPLY-TO-Adresse.
4. Die **E-Mail-Adresse des aktuellen Bearbeiters** (der Bearbeiter, der im Web Client angemeldet ist). Diese persönliche E-Mail-Adresse wird als REPLY-TO-Adresse für E-Mails aus dem Web Client verwendet, wenn weder die Property *mail.reply.to* gesetzt ist, noch ein queue-spezifisches Skript für ausgehende E-Mails konfiguriert ist, noch die Property *mail.from* gesetzt ist.

Im Web Client wird im Ticketprotokoll immer die REPLY-TO-Adresse angezeigt, die für eine ausgehende E-Mail tatsächlich verwendet wurde. So wird immer die angewendete E-Mail-Adresse angezeigt, auch wenn die im Ticket-E-Mail-Editor angezeigte Adresse (die Property *mail.reply.to*) und die tatsächlich verwendete REPLY-TO-Adresse (die REPLY-TO-Adresse im

queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails) unterschiedlich sind. Die tatsächliche E-Mail-Adresse wäre in diesem Fall die Adresse aus dem Skript.

Unsere Empfehlung:

Es sollte immer eine REPLY-TO-Adresse für das System gesetzt werden! Sie können entscheiden, ob Sie

- mit der REPLY-TO-Adresse arbeiten, die in einem queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails gesetzt wird

oder

- die System-Property *mail.reply.to* verwenden.

Da die E-Mail-Kommunikation immer über ConSol CM stattfinden soll und nicht über persönliche E-Mail-Adressen, sollte eine der beiden oben beschriebenen Systemeinstellungen verwendet werden, um zu verhindern, dass ConSol CM persönliche E-Mail-Adressen als REPLY-TO verwendet. Letzteres würde bedeuten, dass die E-Mails der Kunden an das persönliche E-Mail-Postfach des Bearbeiters gesendet werden statt an CM.

Auswirkungen auf die Systemkonfiguration:

1. Der einfachste Weg, um eine REPLY-TO-Adresse zu setzen, ist die Verwendung der System-Property *mail.reply.to*. Sie wird im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt und ist die tatsächlich verwendete REPLY-TO-Adresse.
2. Wenn queue-spezifische REPLY-TO-Adressen erforderlich sind, empfehlen wir, ein Skript für ausgehende E-Mails zu schreiben, in dem die Queue-Namen den entsprechenden REPLY-TO-Adressen zugeordnet werden. Dieses Skript kann dann für BCC, CC oder andere Adressen ergänzt werden.
   Sie können die Property *mail.reply.to* und die queue-spezifischen REPLY-TO-Adressen auch kombinieren: Für alle Queues ohne ein spezielles Skript für ausgehende E-Mails wird die Adresse aus *mail.reply.to* verwendet; für alle Queues mit einem queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails, das eine REPLY-TO-Adresse enthält, wird diese verwendet.

Auswirkungen auf Workflow-Skripte, die E-Mails versenden:

(Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im *ConSol CM Process Designer-Handbuch*!)

- Verwenden Sie das Objekt und die Methode *configurationService.getValue("cmweb-server-adapter","mail.reply.to")*, um den Wert der System-Property abzurufen

und in der ausgehenden E-Mail als REPLY-TO-Adresse zu setzen.

- Verwenden Sie das Objekt *Mail*, wenn das queue-spezifische Skript verwendet werden soll, z. B. *mail.useDefaultScript()* . Damit wird die Property *mail.reply.to* überschrieben!

Wenn weder die System-Property noch das queue-spezifische Skript für ausgehende E-Mails verwendet wird, d. h. wenn die REPLY-TO-Adresse nicht gesetzt ist, wird vom E-Mail-Client normalerweise die FROM-Adresse als REPLY-TO-Adresse verwendet.

- **Standardwerte Skript**
  Hier können Sie ein Skript auswählen, mit dem Werte für Listenfelder vorausgefüllt werden, wenn im Web Client ein Ticket für diese Queue erstellt wird. Das Skript muss in der *Skript- und Template-Verwaltung* des Admin Tools gespeichert sein und den Typ *Standardwerte* haben. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs Standardwerte.
- **Duplizieren Skript**
  Hier können Sie ein Skript auswählen, das ausgeführt wird, wenn ein Ticket in dieser Queue (mit der Option *Duplizieren* im Ticketmenü) dupliziert wird. Das Skript muss in der *Skript- und Template-Verwaltung* des Admin Tools gespeichert sein und den Typ *Duplizieren* haben. Mit dem Duplizierungsskript werden die Standardwerte für ein Ticket gesetzt, das mit der Option *Duplizieren* erstellt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs Duplizieren.

- **Beschreibung:**
  In dieses Feld können Sie eine Freitextbeschreibung eingeben, z. B. um den Zweck der Queue zu dokumentieren. Diese Information wird nur im Admin Tool angezeigt.
- **Tab *Benutzerdefinierte Felder*:**
  Damit die Tickets der Queue Datenfelder (Benutzerdefinierte Felder) haben, müssen Sie die entsprechenden Benutzerdefinierten Feldgruppen hier zuweisen. Details über die Definition von Benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Abschnitt Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells).
- **Tab *Kundengruppen*:**
  In dieser Queue können nur für Kunden der ausgewählten Kundengruppen Tickets erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Bearbeiter, die mit den Tickets dieser Queue arbeiten sollen, auch die entsprechenden Zugangsberechtigungen für die Daten der Kundengruppe haben.
- **Tab *Textklassen*:**
  Hier können Sie die Textklassen zuweisen, die in den Tickets dieser Queue verfügbar sein sollen. Eine Beschreibung der Definition von Textklassen finden Sie im Abschnitt Textklassen.
- **Tab *Projekte*:**
  Hier können Sie der Queue Projekte zuweisen. Bearbeiter, die an einem Ticket in der Queue arbeiten, können Zeit auf die Projekte buchen, die der Queue zugewiesen wurden. Die Projekte werden auf der Seite Projekte definiert.

In jedem Tab können Sie einen ausgewählten Eintrag durch Klicken auf den Button *Zuweisen* zuweisen und durch Klicken auf den Button *Entfernen* entfernen.

Klicken Sie danach auf *Speichern*, um die Queue zu erstellen. Die Details der neuen Queue werden auf der rechten Seite angezeigt.

E.2.2.3 Editieren einer Queue

Wenn Sie eine Queue editieren möchten, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* oder doppelklicken Sie auf den Namen der Queue. Ändern Sie die Queue-Details und klicken Sie auf *Speichern*, um Ihre Änderungen zu speichern.

> ⚠ Sie können den Workflow einer Queue nicht mehr ändern, nachdem Sie die Queue zum ersten Mal gespeichert haben!

E.2.2.4 Löschen einer Queue

Wählen Sie die Queue, die Sie löschen möchten, in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird die Queue gelöscht und ist im System nicht mehr verfügbar.

> ⚠ Wenn es noch Tickets für die Queue gibt, kann diese nicht gelöscht werden. Sie müssen die Tickets in eine andere Queue verschieben, bevor Sie sie löschen können.

E.2.2.5 Kopieren einer Queue

Mit dem Button *Kopieren* können Sie beim Erstellen einer Queue Zeit sparen. Die ausgewählte Queue wird kopiert. Die neue Queue hat den gleichen Namen wie die kopierte Queue. Doppelklicken Sie auf den Namen oder klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um das Editierfenster zu öffnen, in dem Sie den Namen und die Details der Queue ändern können. Klicken Sie auf *Speichern*, um Ihre Änderungen zu speichern.

> ⚠ Sie können den Workflow einer Queue nicht mehr ändern, nachdem Sie die Queue zum ersten Mal gespeichert haben!

E.2.2.6 Aktivieren oder Deaktivieren einer Queue

Sie können eine Queue deaktivieren, um zu verhindern, dass für diese Queue neue Tickets erstellt werden. Auf diese Weise können Sie die Queue später wieder aktivieren und müssen sie nicht löschen. Um eine Queue zu deaktivieren, wählen Sie sie in der Queue-Liste aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird jetzt kursiv angezeigt. Klicken Sie unten auf der Seite einfach auf den Button *Aktivieren*, um die Queue wieder zu aktivieren.

Sie können die Tickets in einer deaktivierten Queue noch lesen (sofern Sie Lese-Berechtigungen für die Queue haben), aber Sie können die Tickets nicht bearbeiten, d. h. die Tickets können nicht über Workflow-Aktivitäten im Prozess weiterbewegt werden.

E.3 Projekte

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

E.3.1 Einleitung 390

E.3.2 Verwalten von Projekten mit dem Admin Tool 390

E.3.1 Einleitung

In ConSol CM können Sie Arbeitsstunden auf Projekte buchen. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie in Zeitbuchung mit ConSol CM.

E.3.2 Verwalten von Projekten mit dem Admin Tool

Die Projekte werden im Navigationselement *Projekte* der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration* verwaltet. Damit ein Projekt aktiv und im Web Client verfügbar ist, muss es einer Queue zugewiesen werden (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung). Im Web Client können Sie dann Arbeitszeit auf Tickets buchen, die sich in einer der Queues befinden, denen das Projekt zugewiesen wurde. Bearbeiter können ihre Zeitbuchungen auf der Bearbeiterprofilseite sehen.




Abbildung 265: *ConSol CM Admin Tool - Globale Konfiguration: Projekte*

E.3.2.1 Erstellen oder Editieren eines Projekts

Ein Projekt wird über seinen Namen definiert. Wenn Sie auf *Hinzufügen* klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie den Namen eingeben können. Danach können Sie den Namen über den Button *Lokalisieren* neben dem Namensfeld lokalisieren (siehe Lokalisieren eines Projekts). Die Checkbox

Aktiviert ist bereits ausgewählt, damit das Projekt im System aktiv ist (siehe auch Deaktivieren oder Aktivieren eines Projekts). Wenn Sie zum Editieren eines Projekts auf den Button *Bearbeiten* klicken, wird das gleiche Fenster angezeigt.




Abbildung 266: *ConSol CM Admin Tool - Globale Konfiguration: Erstellen oder Editieren eines Projekts*

E.3.2.2 Löschen eines Projekts

Ein Projekt kann nur gelöscht werden, wenn es keiner Queue zugewiesen ist und nicht für Zeitbuchungen verwendet wurde. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt, und Sie können dieses Projekt nur deaktivieren (siehe unten).

Um ein Projekt zu löschen, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsfenster *Ja* klicken, wird das Projekt aus der Liste und aus dem System gelöscht.

E.3.2.3 Deaktivieren oder Aktivieren eines Projekts

Wenn ein Projekt nicht mehr benötigt wird, aber noch einer Queue zugewiesen ist oder für Zeitbuchungen in einem Ticket verwendet wurde, können Sie es deaktivieren. Wählen Sie dazu das Projekt aus und klicken Sie auf den Button *Deaktivieren*. Der entsprechende Listeneintrag wird danach kursiv angezeigt. Das Projekt steht für Zeitbuchungen nicht mehr zur Verfügung. Klicken Sie unten auf der Seite einfach auf den Button *Aktivieren*, um das Projekt wieder zu aktivieren.

Sie können ein Projekt auch im Editierfenster aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Checkbox *Aktiviert* markieren oder leer lassen. Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, ist diese Checkbox automatisch markiert.

E.3.2.4 Lokalisieren eines Projekts

Klicken Sie im Fenster zum Erstellen oder Editieren des Projekts auf den Button *Lokalisieren* und geben Sie den lokalisierten Namen des Projekts ein. Im Pop-up-Fenster *Lokalisierung* sind alle im System verfügbaren Sprachen aufgeführt. Geben Sie im Feld *Wert* auf der rechten Seite für jede zusätzliche Sprache den Namen des Projekts ein und klicken Sie auf *Speichern*. Im Bereich *Zeitbuchung* eines Tickets wird der lokalisierte Name des Projekts im Web Client in der Sprache angezeigt, die der Benut-

zer im Browser eingestellt hat. Wenn kein lokalisierter Wert gefunden wird, wird der Wert aus der Standardsprache verwendet. Wenn dieser auch nicht definiert wurde, wird der technische Name des Projekts angezeigt.

E.4 Arbeiten mit Kalendern

In ConSol CM gibt es zwei Konfigurationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Kalendern:

1. Sie können Arbeitszeitkalender definieren, die zur Verwaltung von Geschäftszeiten für ein oder mehrere Teams, die mit ConSol CM arbeiten, verwendet werden. Dieses Thema wird im Abschnitt Arbeitszeitkalender behandelt.
2. Sie können ConSol CM so konfigurieren, dass Zugriff auf Microsoft Exchange Server-Kalender besteht. Dies ist im Abschnitt Integration von Microsoft Exchange-Kalendern.

E.4.1 Arbeitszeitkalender

E.4.1.1 Einleitung

Im Arbeitszeitkalender werden die Arbeitszeiten definiert. Er kann zum Beispiel zur Darstellung der Geschäftszeiten des Service-Desk-Teams verwendet werden, um zu vermeiden, dass Systemeskalationen während der freien Zeiten auftreten.

Sie können in ConSol CM so viele Arbeitszeitkalender definieren, wie für die Umgebung Ihres Unternehmens notwendig sind. Auf diese Weise können Sie für jedes Team bestimmte Arbeitszeiten konfigurieren.

Tickets, die mehr als eine Stunde nach ihrer Erstellung noch keinem Bearbeiter zugewiesen sind, werden automatisch in eine Eskalationsstufe verschoben. Wenn in einem Kalender Arbeitszeiten von 08:00 bis 17:00 festgelegt sind und ein Ticket um 16:45 eingeht, wird das Ticket nicht um 17:45 eskaliert, sondern erst um 08:45 des nächsten Arbeitstages. Die Zeit wird dabei folgendermaßen berechnet: 15 Minuten zwischen dem Eingang des Tickets und dem Ende der Geschäftszeiten plus 45 Minuten vom Beginn der Geschäftszeiten bis die im Eskalationslimit festgelegte volle Stunde erreicht ist.




Abbildung 267: *ConSol CM-Prinzip - Arbeitszeitkalender*

Neben den Arbeitszeiten können Sie auch Feiertage definieren. An diesen Tagen pausiert die automatische Eskalation ganz. Die Feiertage müssen für jeden Kalender einzeln definiert werden. Es ist nicht möglich, einen Feiertag zu definieren, der für alle vorhandenen Kalender gleichzeitig gilt.

Wenn Sie mit in einem Arbeitszeitkalender definierten Zeiten arbeiten möchten (z. B. um die aktive Zeit im Workflow für einen Zeit-Trigger zu verwenden, der eine Eskalation auslöst), müssen Sie drei Schritte durchführen:

- Erstellen des Arbeitszeitkalenders mit den aktiven/inaktiven Zeiten (Admin Tool, siehe nachfolgende Beschreibung)
- Zuweisen des Arbeitszeitkalenders zu allen Queues, in denen er gelten soll, siehe Abschnitt Queue-Verwaltung (Admin Tool)
- Zuweisen der Verwendung eines Kalenders zu jedem einzelnen Workflow-Element, in dem der Kalender als Grundlage für Zeitberechnungen verwendet werden soll (Process Designer). Dies wird im *ConSol CM Process Designer Handbuch* beschrieben.

E.4.1.2 Konfiguration eines Arbeitszeitkalenders mit dem Admin Tool

Im Admin Tool werden Arbeitszeitkalender im Navigationselement *Arbeitszeitkalender* der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration* definiert.




Abbildung 268: *ConSol CM Admin Tool - Globale Konfiguration: Arbeitszeitkalender*

Erstellen eines neuen Kalenders

Klicken Sie im linken Teil der Seite auf den Button *Hinzufügen*, um einen neuen Kalender zu erstellen. Es wird folgendes Fenster angezeigt:




Abbildung 269: *ConSol CM Admin Tool - Arbeitszeitkalender: Neuer Kalender*

- **Name:**
  Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Kalender ein.
- **Zeitzone:**
  Wählen Sie die Zeitzone aus, die für den Kalender verwendet werden soll.

> ⚠ In diesem Feld wird nur festgelegt, auf welche Zeitzone sich die definierten Zeiten beziehen. Der Kalender selbst gilt weltweit für den entsprechenden Workflow!
>
> **Beispiel:**
>
> Der ConSol CM-Server befindet sich in Detroit, MI, USA. Im Arbeitszeitkalender wird Europa/Berlin als Zeitzone festgelegt. Ein Zeit-Trigger, der diesen Business-Event-Trigger verwendet, wird entsprechend der Zeit in Berlin und nicht der Zeit in Detroit ausgelöst.

Klicken Sie danach auf *Speichern*, um den Kalender zu erstellen.

Sie können einen ausgewählten Kalender ändern, indem Sie auf den Button *Bearbeiten* klicken. Klicken Sie auf den Button *Löschen*, wenn Sie den ausgewählten Kalender löschen möchten.

Definieren der Arbeitszeiten für einen Kalender

Wählen Sie einen Kalender auf der linken Seite aus und klicken Sie in der Mitte der Seite auf den Button *Hinzufügen*, um die Tage und Stunden für diesen Kalender zu erstellen. Es wird folgendes Fenster angezeigt:




Abbildung 270: *ConSol CM Admin Tool - Arbeitszeitkalender: Geschäftszeiten eines Kalenders*

- **Zeitabschnitt**
  Geben Sie den Zeitabschnitt ein, für den automatische Workflow-Eskalationen aktiv sein sollen.
- **Tage**
  Markieren Sie die Checkboxen der Tage, für die der Zeitabschnitt gültig sein soll. Sie können einzelne Tage oder alle Tage auswählen (Checkbox *Alle*).

> Falls das System feststellt, dass die hier definierte Zeit im Widerspruch zu einer bereits vorhandenen Zeit steht, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Klicken Sie danach auf *Speichern*, um den Zeitabschnitt für die markierten Tage zu erstellen.

Wenn Sie den Zeitabschnitt zu einem späteren Zeitpunkt editieren möchten, müssen Sie jeden Tag einzeln ändern. Wählen Sie den entsprechenden Tag aus, klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* und ändern Sie den Zeitabschnitt in dem daraufhin geöffneten Fenster. Alternativ können Sie auf *Löschen* klicken, wenn Sie den Zeitabschnitt für den ausgewählten Tag löschen möchten. Es ist nicht möglich, den Zeitabschnitt für mehrere Tage gleichzeitig zu editieren oder zu löschen.

Definieren der Feiertage für einen Kalender

Sie können die Daten und Zeiträume von Feiertagen auf zwei Wegen definieren:

- Manuelle Definition von Feiertagen.
- Importieren von Feiertagen aus einer Excel-Datei.

Manuelle Definition von Feiertagen für einen Kalender

Wählen Sie einen Kalender und klicken Sie auf der rechten Seite auf den Button *Hinzufügen*, um einen neuen Eintrag für einen Feiertag zu erstellen. Es wird folgendes Fenster angezeigt:




Abbildung 271: *ConSol CM Admin Tool - Arbeitszeitkalender: Feiertage eines Kalenders*

- **Name:**
  Geben Sie den Namen des Feiertags hier ein.
- **Von:**
  Geben Sie das Datum des Feiertags hier ein.
- **Bis:**
  Wenn dieser Feiertag mehrere Tage dauert, z. B. Weihnachten, können Sie das letzte Datum des Feiertags hier eingeben.

> Es ist nicht möglich, Feiertage zu definieren, die nur einen halben Tag dauern.

Klicken Sie danach auf *Speichern*, um den Feiertag zu erstellen.

Wenn Sie einen ausgewählten Feiertag editieren möchten, klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Durch Klicken auf den Button *Löschen* werden ein oder mehrere ausgewählte Einträge gelöscht.

Importieren von Feiertagen für einen Kalender aus einer .csv-Datei

Feiertagsdaten können aus einer .csv-Datei importiert werden, die folgendem Format entspricht:

- Erste Spalte: Überschrift/Name des Feiertags
- Zweite Spalte: Startdatum
- Dritte Spalte: Enddatum (Verwenden Sie das gleiche Datum wie das Startdatum, wenn es sich um einen eintägigen Feiertag handelt.)
- Trennzeichen: Komma (kein Komma am Ende der Zeile)
- Schrägstriche innerhalb des Datums

```
Christmas,24/12/2014,26/12/2014
New Year,01/01/2015,01/01/2015
Easter,03/04/2015,06/04/2015
```

Bitte beachten Sie, dass alle Datumsangaben für den Feiertagsimport im folgenden Format geschrieben sein müssen: DD/MM/YYYY.

Wählen Sie im Admin Tool in der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration*, Navigationselement *Arbeitszeitkalender* einen Kalender aus, klicken Sie auf *Feiertage importieren* und geben Sie den Pfad zur .csv-Importdatei ein.




Abbildung 272: *ConSol CM Admin Tool - Arbeitszeitkalender: Importieren von Feiertagen*

Die neuen Feiertage werden in die Liste der Feiertage des ausgewählten Arbeitszeitkalenders importiert.




Abbildung 273: *ConSol CM Admin Tool - Arbeitszeitkalender: Neu importierte Feiertage*

E.4.2 Integration von Microsoft Exchange-Kalendern

E.4.2.1 Einleitung

Ab CM-Version 6.10 ist es möglich, eine Microsoft Exchange-Kalenderansicht in den Web Client zu integrieren.

Folgende Microsoft Exchange-Versionen werden unterstützt:

- Exchange Server 2010 SP2
- Exchange Server 2013

Die Kalenderansicht kann an folgenden Stellen angeboten werden ...

- auf der Ticketseite
- auf der Kundenseite, d. h.
    - auf der Kontaktseite
    - auf der Firmenseite

Der Kalender wird in einem eigenen Bereich der Ticket- bzw. Kundenseite angezeigt.

Ein Bearbeiter, der mit der Kalenderansicht arbeitet, kann ...

- zwischen der Monats- und der Wochenansicht wechseln
- vorhandene Termine per Drag-and-Drop verschieben
- neue Termine erstellen (sofern ein Vollzugriff konfiguriert wurde)




Abbildung 274: *ConSol CM Web Client - Ticket mit Kalenderbereich (Monatsansicht)*




Abbildung 275: *ConSol CM Web Client - Hinzufügen eines Termins im Kalender*

E.4.2.2 Konfigurieren der Integration eines Microsoft Exchange-Kalenders

Grundlegende Konfiguration

Die Integration eines Microsoft Exchange-Servers, der die Kalenderdaten bereitstellen soll, basiert auf der *Seitenanpassung*. Eine detaillierte Einführung in dieses Thema finden Sie im Abschnitt Seitenanpassung. In diesem Kapitel wird nur die Konfiguration erklärt, die den Kalender betrifft.

Führen Sie folgende Schritte durch:

1. **Blenden Sie den Kalenderbereich ein (Beispiel für die Ticketseite):**
   Melden Sie sich als Administrator an und öffnen Sie ein Ticket. Wählen Sie im Hauptmenü *Seitenanpassung aktivieren*. Da der Kalenderbereich noch nicht angezeigt wird, können Sie das Element, das Sie konfigurieren möchten, nicht markieren. Stattdessen können Sie es in der Baumstruktur der Seitenanpassung auswählen. Wählen Sie *calendar/ticketEditPage/calendarSection* und setzen Sie das Attribut *state* von *hidden* auf *expanded*. Alternativ können Sie *collapsed* verwenden. Damit ist der *Kalenderbereich* am Anfang eingeklappt und der Bearbeiter kann ihn manuell ausklappen. In beiden Fällen ist der Kalenderbereich im Ticket sichtbar. In der Kopfzeile wird *Kein Kalender* angezeigt. Die Konfiguration

des Kalenders folgt in Schritt 2.




Abbildung 276: *ConSol CM Web Client - Einblenden des Kalenderbereichs im Ticket mit der Seitenanpassung*




Abbildung 277: *ConSol CM Web Client - Definitionsbereich der Seitenanpassung für den Kalenderbereich des Tickets*

2. **Konfigurieren Sie das Kalenderskript:**
   Der Verbindung zum Kalender auf dem Microsoft Exchange-Server wird mithilfe eines Admin-Tool-Skripts implementiert. Das Skript muss im Skriptbereich des Admin Tools gespeichert werden, d. h. in der Navigationsgruppe *System*, Navigationselement *Skripte und Templates*, und muss vom Skripttyp *Kalenderintegration* sein. Der Name des Skripts muss in der Seitenanpassung als Wert für das Attribut *calendarInitializationScript* eingegeben werden (siehe Schritt 1).
   Das Skript muss wie im folgenden Beispiel gezeigt codiert werden:

```
return [
   name: 'Exchange Source',
   'access.type': 'EXCHANGE',
   'access.url': 'https://exchange1.server.net/EWS/Exchange.asmx',
   'access.username': 'exchange-user',
   'access.password':'exchange-password',
   'access.domain': 'SSO',
   'access.impersonation':'somebody@sso.server.net',
   'access.version': '2013'
]
```

Code-Beispiel 43: *Kalenderintegrationsskript*

somebody muss durch den gewünschten Namen des Microsoft Exchange-Benutzers ersetzt werden. Der Kalender auf der Ticketseite oder der Kundenseite basiert auf der Ansicht, die dieser Benutzer auf den Exchange-Kalender hat. So könnte *somebody* zum Beispiel das Exchange-Login des momentan angemeldeten ConSol CM-Bearbeiters sein. Wenn der Name des Bearbeiters in Exchange und ConSol CM identisch ist, können Sie über die Methode *workflowApi.getCurrentEngineer().getName()* den Namen des aktuellen Bearbeiters an Exchange weitergeben.

3. **Aktivieren Sie den *Editiermodus* für den Kalender:**
   Um den Bearbeitern vollen Zugriff zu ermöglichen (d. h. Erstellen und Editieren von Terminen), setzen Sie das Attribut *editable* auf *true*.

Erweiterte Konfiguration: Seitenanpassungsparameter für die Integration von Microsoft Exchange-Kalendern

Kurze Hintergrundinformationen über die Integration von Microsoft Exchange-Kalendern

Die Integration (oder genauer gesagt, die *Anzeige*) von Microsoft Exchange-Kalendern in ConSol CM basiert auf dem jQuery-Plugin *fullcalendar*. Vollständige Details über diese API finden Sie auf der fullcalendar-Website.

Seiten für die Konfiguration von calendarSection

Der *Kalenderbereich* kann auf drei Seiten konfiguriert werden:

- **Ticket**
  Verwenden Sie *calendar/ticketEditPage/calendarSection*.
- **Kundenseiten**
  - **Kontaktseite**
    Verwenden Sie *calendar type/contactEditPage/calendarSection*.
  - **Firmenseite**
    Verwenden Sie *calendar/companyEditPage/calendarSection*.

calendarSection

Mit den folgenden Attributen können die Darstellung und das Verhalten des integrierten Exchange-Kalenders konfiguriert werden.

Attribute:

- **allDaySlot**
  Legt fest, ob das Zeitfenster "Ganztägig" oben im Kalender angezeigt werden soll. (boolean)
- **appointmentBackgroundColor**
  Legt die Hintergrundfarbe für alle Termine im Kalender fest. Sie können ein beliebiges CSS-Farbformat verwenden, z. B. *#f00*, *#ff0000*, *rgb(255,0,0)* oder *red*. (java.lang.String)
- **appointmentBorderColor**
  Legt die Rahmenfarbe für alle Termine im Kalender fest. Sie können ein beliebiges CSS-Farbformat verwenden, z. B. *#f00*, *#ff0000*, *rgb(255,0,0)* oder *red*. (java.lang.String)
- **appointmentColor**
  Legt die Hintergrund- und Rahmenfarbe für alle Termine im Kalender fest. Sie können ein beliebiges CSS-Farbformat verwenden, z. B. *#f00*, *#ff0000*, *rgb(255,0,0)* oder *red*. (java.lang.String)
- **appointmentConstraint**
  Beschränkt das Verschieben, Verlängern und Verkürzen von Terminen auf ein bestimmtes Zeitfenster. (java.lang.String)
  Mögliche Werte:
  - **<Termin-ID>**
    Termine, die verschoben, verlängert oder verkürzt werden, müssen komplett innerhalb von mindestens einem der über die Termin-ID angegebenen Terminen liegen.
  - **businessHours**
    Termine, die verschoben, verlängert oder verkürzt werden, müssen komplett innerhalb der Geschäftszeiten liegen (standardmäßig Montag-Freitag 09:00-17:00), siehe Attribut *businessHours*.
  - **<Startzeit>-<Endzeit>;<Wochentage>**
    Ein benutzerdefiniertes Zeitfenster im gleichen Format wie das Attribut *businessHours*. Die Wochentage sind optional.
    Beispiele: *10:00-18:00; 1,2,3,4* oder *10:00-18:00*
- **appointmentDurationEditable**
  Ermöglicht das Editieren der Termindauer über die Änderung der Größe. (boolean)
- **appointmentOverlap**
  Legt fest, ob sich die Termine im Kalender nach dem Verschieben oder Verlängern überlappen dürfen. (boolean)
- **appointmentStartEditable**
  Ermöglicht es, die Startzeit eines Termins durch Verschieben zu verändern. (boolean)
- **appointmentTextColor**
  Legt die Textfarbe für alle Termine im Kalender fest. Sie können ein beliebiges CSS-Farbformat verwenden, z. B. *#f00*, *#ff0000*, *rgb(255,0,0)* oder *red*. (java.lang.String)
- **aspectRatio**
  Legt das Verhältnis von Breite zu Höhe des Kalenders fest. Wenn dieses Attribut nicht gesetzt ist, wird der Standardwert *1.35* verwendet. (java.lang.String)

- **businessHours**
  Hebt bestimmte Zeiträume im Kalender hervor. (java.lang.String)
  Format: <Startzeit>-<Endzeit>;<Wochentage>
  Beispiel: 10:00-18:00; 1,2,3,4 (von 10:00 bis 18:00, Montag bis Donnerstag)
- **calendarEventHandlerScript**
  Enthält den Namen des Skripts, das die Kalenderereignisse steuert. Neben den Standardvariablen des Kontextes, wie **ticket**, gibt es folgende zusätzliche Variablen:
  - **eventType**
    enum (Werte: CREATE, UPDATE, DELETE)
  - **appointment**
    mit Termindaten (uid, subject, location usw.).

  Details finden Sie in der Dokumentation. (java.lang.String)
- **calendarInitializationScript**
  Enthält den Namen des Skripts, das die Kalenderkonfiguration erzeugt. Wenn der Wert leer ist oder das Skript *null* zurückgibt, wird der Kalender nicht angezeigt. (java.lang.String)
- **contentHeight**
  Gibt die Höhe des Inhaltsbereichs des Kalenders in Pixel an. Standardmäßig ist die Option nicht gesetzt und die Höhe des Kalenders wird anhand des Attributs *aspectRatio* berechnet. (java.lang.String)
- **defaultAllDayAppointmentDuration**
  Die Standarddauer für ganztägige Termine, für die keine *Endzeit* angegeben ist. Wenn nicht gesetzt, wird der Standardwert *1* (ein Tag) verwendet. (java.lang.String)
- **defaultDate**
  Die initialen Daten, die beim ersten Laden des Kalenders angezeigt werden. Möglich ist ein ISO8601-Datumsstring wie *2014-02-01*. (java.lang.String)
- **defaultTimedAppointmentDuration**
  Die Standarddauer für nicht ganztägige Termine, für die keine *Endzeit* angegeben ist. Wenn nicht gesetzt, wird der Standardwert *02:00:00* (2 Stunden) verwendet. Dieses Attribut wirkt sich auch auf die Standarddauer von Terminen bei der Terminerstellung aus. (java.lang.String)
- **defaultView**
  Standardansicht.
  Mögliche Werte: month, basicWeek, basicDay, agendaWeek, agendaDay.
  Beispielansichten unter Verfügbare Ansichten. (java.lang.String)
- **editable**
  Ob Termine verschoben, verlängert und verkürzt werden können. Dieser Wert überschreibt die Quellkonfiguration. (boolean)
- **firstDay**
  Der Tag, an dem die Woche beginnt. (Sonntag=0, Montag=1, Dienstag=2 usw.). Wenn leer, wird der Wert aus der Sprachumgebung des Browsers verwendet. (java.lang.String)

- **forceAppointmentDuration**
  Ein Flag, mit dem die Berechnung eines Terminendes erzwungen werden kann, wenn kein Ende angegeben wird. (boolean)
- **handleWindowResize**
  Ob die Größe des Kalenders automatisch angepasst werden soll, wenn der Benutzer die Größe des Browser-Fensters verändert. (boolean)
- **headerCenter**
  Definiert die Buttons und die Überschrift in der Mitte über dem Kalender. Details dazu finden Sie in der Beschreibung von *headerLeft*. (java.lang.String)
- **headerLeft**
  Definiert die Buttons und die Überschrift links über dem Kalender. Liste mit durch Kommas oder Leerzeichen getrennten Werten (durch Kommas getrennte Werte werden nebeneinander angezeigt). (java.lang.String)
  Mögliche Werte:
  - **title**
    Text, der den aktuellen Monat/Woche/Tag enthält.
  - **prev**
    Button, mit dem der vorherige Monat/Woche/Tag im Kalender angezeigt wird.
  - **next**
    Button, mit dem der nächste Monat/Woche/Tag im Kalender angezeigt wird.
  - **prevYear**
    Button, mit dem das letzte Jahr im Kalender angezeigt wird.
  - **nextYear**
    Button, mit dem das nächste Jahr im Kalender angezeigt wird.
  - **today**
    Button, mit dem der aktuelle Monat/Woche/Tag im Kalender angezeigt wird.
  - **<Name der Ansicht>**
    Button, mit dem eine der verfügbaren Ansichten des Kalenders geladen wird (eine Beschreibung der verfügbaren Ansichten finden Sie unter *defaultView*).

  Die Kopfzeile wird nicht angezeigt, wenn alle drei header-Attribute (Center, Left, Right) leer sind.
- **headerRight**
  Definiert die Buttons und die Überschrift rechts über dem Kalender. Details dazu finden Sie in der Beschreibung des Attributs *headerLeft*. (java.lang.String)
- **height**
  Gibt die Höhe des gesamten Kalenders (einschließlich Kopfzeile) in Pixel an. Standardmäßig ist die Option nicht gesetzt und die Höhe des Kalenders wird anhand des Attributs *aspectRatio* berechnet. (java.lang.String)
- **hiddenDays**
  Schließt bestimmte Wochentage aus der Anzeige aus. Durch Kommas getrennte Liste der Wochentagsindizes (Beispiel: '1,3,5'). Jeder Index beginnt mit der Null (Sonntag=0) und umfasst die Werte 0 bis 6. (java.lang.String)

- **lazyFetching**
  Legt fest, wann die Termine abgerufen werden sollen. Details finden Sie in der Dokumentation. Es ist sinnvoll, dieses Attribut auf *false* zu setzen, wenn am Kalender des Benutzers viele externe Änderungen vorgenommen werden. (boolean)
- **maxTime**
  Legt die Endzeit fest, die (ausschließlich) angezeigt wird, auch wenn der Benutzer ganz nach unten gescrollt hat. Der Standardwert ist *24:00:00*. (java.lang.String)
- **minTime**
  Legt die Startzeit fest, die angezeigt wird, auch wenn der Benutzer ganz nach oben gescrollt hat. Der Standardwert ist *00:00:00*. (java.lang.String)
- **nextDayThreshold**
  Wenn die Endzeit eines Termins an einem anderen Tag liegt, muss der Termin mindestens bis zu dieser Zeit dauern, damit er an diesem Tag angezeigt wird. Der Standardwert ist *09:00:00* (09:00). Dies betrifft nur Termine, die nicht als ganztägige Termine konfiguriert sind, aber trotzdem den ganzen Tag ausfüllen. Ganztägige Felder kommen in den Kalenderansichten *month*, *basicDay* und *basicWeek* und in *ganztägigen* Zeitfenstern vor. (java.lang.String)
- **rightToLeftMode**
  Zeigt den Kalender von rechts nach links an. (boolean)
- **scrollTime**
  Legt fest, wie weit der scrollbare Bereich am Anfang heruntergescrollt wird. Der Standardwert ist: *06:00:00* (6:00). (java.lang.String)
- **slotAppointmentOverlap**
  Legt fest, ob Termine sich in der Kalenderansicht überlappen sollen. (boolean)
- **slotDuration**
  Das Intervall für die Anzeige von Zeitfenstern. Der Standardwert ist *00:30:00* (30 Minuten). (java.lang.String)
- **snapDuration**
  Das Zeitintervall, bei dem sich ein Termin beim Verschieben an das Zeitraster der Kalenderansicht anheftet. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Genauigkeit der Zeitauswahl aus. Der Standardwert ist *slotDuration*. (java.lang.String)
- **state**
  Der Sichtbarkeitsmodus dieses Bereichs, mögliche Werte sind [*expanded, collapsed, collapsed_and_preload, hidden*]. Der Standardwert ist: *expanded*. (java.lang.String)
- **weekNumbers**
  Legt fest, ob die Nummer der Woche im Kalender angezeigt werden soll. (boolean)
- **weekends**
  Legt fest, ob die Spalten für den Samstag und Sonntag in der Kalenderansicht enthalten sein sollen. (boolean)

E.5 Textklassen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

E.5.1 Einleitung 410

E.5.2 Verwaltung von Textklassen mit dem Admin Tool 412

E.5.1 Einleitung

Eine **Textklasse** ist eine Klassifizierung, die Sie einem Ticketeintrag zuweisen. Dies kann sein:

- ein Kommentar
- eine E-Mail, die aus dem Ticket gesendet wurde
- eine E-Mail, die vom Ticket erhalten wurde
- ein Attachment

Die Zuweisung von Textklassen kann mehreren Zwecken dienen:

- Hervorheben des Texts im Ticket in einer bestimmten Farbe, damit er leichter wiedergefunden wird (z. B. ein wichtiger Hinweis wie in der folgenden Abbildung gezeigt). Zusätzlich kann für jede Textklasse ein Icon verwendet werden.
- Kennzeichnen eines Ticketeintrags, damit er in CM.Track sichtbar ist, d. h. damit er für die Kunden verfügbar ist, die sich im ConSol CM-Kundenportal anmelden.
- Kennzeichnen eines Eintrags zur Steuerung des Prozessablaufs, z. B. kann ein Ticket nur abgeschlossen werden, wenn mindestens ein Eintrag als *Lösung* markiert ist.
- Kennzeichnen eines Eintrags für die Übergabe an einen anderen Prozess, z. B. werden die Einträge, die als *Frage* und *Antwort* gekennzeichnet sind, automatisch für ein FAQ-Ticket verwendet.

Auf diese Weise können Sie mit Textklassen die Informationen innerhalb des Tickets organisieren und den Prozessablauf sowie die Verfügbarkeit von Informationen steuern.




Abbildung 278: *ConSol CM Web Client - Verwenden einer Textklasse für einen wichtigen internen Hinweis*

E.5.2 Verwaltung von Textklassen mit dem Admin Tool

E.5.2.1 Hinzufügen einer neuen Textklasse

Zum Hinzufügen einer neuen Textklasse für Tickets in einer bestimmten Queue sind zwei Schritte erforderlich:

1. Definieren der Textklasse im Navigationselement *Textklassen*.
2. Zuweisen der Textklasse zu der Queue, in der sie für Tickets zur Verfügung stehen soll (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung).

Definieren einer Textklasse

Textklassen werden im entsprechenden Navigationselement der Navigationsgruppe *Globale Konfiguration* im Admin Tool konfiguriert (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 279: *ConSol CM Admin Tool - Globale Konfiguration: Textklassen*

Sie können eine neue Textklasse definieren, indem Sie unter der Liste auf den Button *Hinzufügen* klicken. Es wird folgendes Pop-up-Fenster geöffnet:




Abbildung 280: *ConSol CM Admin Tool - Neue Textklasse*

Hier müssen Sie die Details der Klasse definieren:

- **Name**
  Geben Sie einen Namen für die neue Textklasse ein. Der Name muss eindeutig sein.


- **Farbe**
  Wenn Sie in das Feld *Farbe* klicken, wird ein Pop-up-Fenster geöffnet. Es enthält eine Reihe an Farben, aus denen Sie die gewünschte Farbe für die Textklasse auswählen können. Sie können die ausgewählte Farbe im *Vorschau*-Bereich prüfen. Klicken Sie auf *OK*, um Ihre Auswahl zu speichern. Klicken Sie auf *Zurücksetzen*, um die zuletzt gespeicherte Farbe wiederherzustellen.



Abbildung 281: *ConSol CM Admin Tool - Auswählen einer Farbe für die Textklasse*

- **Verfügbarkeit**
  Hier können Sie auswählen, für welche Ticket-Informationen die Textklasse verfügbar sein soll. Markieren Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen:
  - Attachment
  - Kommentar
  - Eingehende E-Mail
  - Ausgehende E-Mail
- **Sichtbarkeit**
  (siehe auch Allgemeine Informationen über die Sichtbarkeit von Ticketprotokolleinträgen)

  Es gibt im Web Client drei Levels für das Ticketprotokoll:



  - Standard (1. Level)
  - Erweitert (2. Level)
  - Detail (3. Level)

  Die Konfiguration einer Textklasse für ein oder mehrere dieser Levels bestimmt, ob ein mit dieser Textklasse gekennzeichneter Texteintrag auf dem entsprechenden Level angezeigt wird.

Die Zusätze *short* und *full* geben an, ob die Einträge *innerhalb* des ausgewählten Sichtbarkeitslevels in ganzer Länge (*full*) angezeigt werden, oder ob sie nach einer bestimmten Anzahl an Zeichen abgeschnitten werden (*short*):

- **short** - gekürzt
- **full** - volle Länge



kk

Abbildung 282: *ConSol CM Web Client - Beispiel: Sichtbarkeitslevel "Erweitert" (2. Level) zeigt Einträge in voller Länge ("full")*




Abbildung 283: *ConSol CM Web Client - Beispiel: Sichtbarkeitslevel "Standard" (1. Level) zeigt Einträge gekürzt ("short")*

Wählen Sie im Drop-down-Menü auf welchen Levels die markierten Ticket-Informationen sichtbar sein sollen (siehe Abbildung unten).




Abbildung 284: *ConSol CM Admin Tool - Auswählen eines Sichtbarkeitslevels*

Wenn Sie *hidden* auswählen, ist der mit dieser Textklasse gekennzeichnete Protokolleintrag im Ticketprotokoll nicht sichtbar. Eine detaillierte Beschreibung der Sichtbarkeitslevels und des Anzeigemodus für Einträge im Ticketprotokoll finden Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen über die Sichtbarkeit von Ticketprotokolleinträgen.

- **Icon**
  Wenn Sie in das Feld neben *Icon* klicken, wird eine Auswahl der Standardicons vom ConSol CM angezeigt. Wählen Sie eines dieser Icons für die neue Textklasse oder laden Sie ein eigenes Icon hoch, indem Sie auf den Button *Durchsuchen...* klicken. Ein Icon für eine Textklasse muss die Größe 16 (Höhe) * 24 (Breite) px haben, damit es im Web Client im entsprechenden Drop-down-Menü richtig platziert und ausgerichtet ist.



Abbildung 285: *ConSol CM Admin Tool - Auswählen eines Icons für die Textklasse*

- **Sichtbar für Kunden**
  Markieren Sie diese Checkbox, wenn die mit dieser Textklasse gekennzeichneten Ticket-Informationen für Kunden in CM.Track, dem ConSol CM-Kundenportal, sichtbar sein sollen.
- **Lokalisierte Werte**
  Sie können den Namen der Textklasse lokalisieren. Geben Sie im Feld *Wert* in jeder zusätzlichen Sprache den Namen der Textklasse ein. Der Name wird im Web Client (im Kontextmenü für die Textklassen, siehe folgende Abbildung) in der Sprache angezeigt, die der Benutzer im Browser eingestellt hat. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird stattdessen der Objektname, d. h. der Inhalt des Feldes *Name*, verwendet.

Klicken Sie auf *OK*, um die Details der neuen Textklasse zu speichern und das Fenster zu schließen.




Abbildung 286: *ConSol CM Web Client - Kontextmenü für Textklassen im Ticketprotokollbereich*

Zuweisen von Textklassen zu einer Queue

Die Textklasse ist im Web Client für Tickets einer Queue erst verfügbar, wenn sie der Queue in der Queue-Verwaltung zugewiesen wurde.

E.5.2.2 Editieren einer Textklasse

Wenn Sie eine Textklasse editieren möchten, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*. Es wird dasselbe Fenster geöffnet wie für die Erstellung einer Textklasse. Sie können alle Details ändern und Ihre Änderungen durch Klicken auf *OK* speichern.

E.5.2.3 Löschen einer Textklasse

Sie können eine Textklasse nur löschen, wenn sie in keinem Ticket verwendet wird und keiner Queue zugewiesen ist. Um eine Textklasse zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird die Textklasse aus der Liste und aus dem System gelöscht.

E.5.2.4 Festlegen der Standardtextklasse

Verwenden Sie zum Definieren der Standardtextklasse die System-Property *cmweb-server-adapter*, *defaultContentEntryClassName* (siehe System-Properties). Die Standardtextklasse wird auf alle Ticketeinträge angewendet, die nicht explizit mit einer anderen Textklasse gekennzeichnet wurden.

Die Anzeige von normalen Kommentaren im Ticket (d. h. den Kommentaren mit der Textklasse *default_class*) hängt von der Sichtbarkeit dieser Textklasse ab, siehe Abschnitt Sichtbarkeit.

E.5.2.5 Arbeiten mit Textklassen in Skripten


Sie können in Skripten, die in Workflow-Aktivitäten verwendet werden oder *Skriptbereich* des Admin Tools gespeichert sind, mit Textklassen arbeiten. Details zur Programmierung finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.

In Skripten können Sie einem Texteintrag eine Textklasse zuweisen, auch wenn diese der Queue nicht zugewiesen ist! Dies kann bei der Automatisierung von bestimmten Prozessen helfen.

E.5.2.6 Übertragen von Textklassen an das DWH

Alle Textklassen (Standardklassen und spezielle Klassen), die in Protokolleinträgen (Kommentaren, E-Mails) verwendet werden, werden von ConSol CM automatisch in allen Übertragungsmodi (LIVE und ADMIN) an das Data Warehouse (DWH) übertragen. Für diese Funktion ist keine Konfiguration erforderlich, die Installation wird automatisch entsprechend aktualisiert. Es sind allerdings eine neue Initialisierung und eine neue initiale Übertragung erforderlich.

F - Abschnitt Experten



Erweiterte Systemkonfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie einige erweiterte Einstellungen in ConSol CM konfiguriert werden.

Es werden folgende Themen behandelt:

- Ticketverwaltung: Hier erfahren Sie, wie man Tickets löscht und wieder öffnet.
- Verwaltung des Data Warehouse (DWH): Hier erfahren Sie, wie man ConSol CM für die Initialisierung und Arbeit mit dem Data Warehouse, der Grundlage für das ConSol CM-Reporting, konfiguriert.
- Dienste: Hier erfahren Sie, welche Dienste innerhalb der ConSol CM-Applikation ausgeführt werden.

- Suche in ConSol CM: Hier erfahren Sie alles über die Suche in ConSol CM, z. B. wie man den Indexer verwaltet oder wie man Suche-Aktionen für das Action Framework implementiert.
- Das Task Execution Framework (TEF): Hier erfahren Sie, was das TEF ist und wie man es im ConSol CM-System konfiguriert.
- E-Mail-Konfiguration: Hier erfahren Sie alles über die E-Mail-Funktion in ConSol CM und wie man die entsprechenden Module konfiguriert.
- Verwaltung von Admin-Tool-Skripten und -Templates: Hier erfahren Sie, welche Arten von Skripten und Templates im Admin Tool verwaltet werden, und wie Sie diese selber schreiben können.
- Deployment (Import/Export): Hier erfahren Sie alles über die ConSol CM-Szenarien, die für den Export und Import des ConSol CM-Systems verwendet werden.
- Lizenzverwaltung: Hier erfahren Sie, wie man eine neue Lizenz im ConSol CM-System installiert.
- System-Properties: Hier erfahren Sie, was System-Properties sind und wie man sie zur Konfiguration von grundlegenden Einstellungen von ConSol CM verwendet.
- Arbeiten mit Textvorlagen: Hier erfahren Sie alles über Text- und Dokumentvorlagen, die als Grundbestandteil des ConSol CM-Systems genutzt werden können.
- Zeitbuchung mit ConSol CM: Hier erfahren Sie, wie man das ConSol CM-System für die Nutzung der Zeitbuchungsfunktion vorbereitet.
- Authentifizierungsmethoden für Bearbeiter im Web Client: Hier lernen Sie die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten für die Authentifizierung der Bearbeiter im Web Client kennen.
- CM.Phone: CTI mit ConSol CM Hier erfahren Sie alles über das getrennt zu lizenzierende CTI-Modul von ConSol CM.
- Das Kundenportal: CM.Track: Hier erfahren Sie alles über die Konfiguration von CM.Track, dem ConSol CM-Kundenportal, das ein eigenes Modul mit eigener Lizenz darstellt.
- Systemarchitektur: Hier erhalten Sie einen Überblick über die Systemarchitektur von ConSol CM. Weitere Informationen über dieses Thema finden Sie im *ConSol CM Set-Up Manual* und *ConSol CM Operations Manual*.

F.1 Ticketverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.1.1 Einführung in die Ticketverwaltung 422

F.1.2 Ticketverwaltung mit dem Admin Tool 422

F.1.1 Einführung in die Ticketverwaltung

In der Ticketverwaltung können Sie:

- **Tickets löschen**
  z. B. wenn ein Ticket versehentlich erstellt wurde.
- **Tickets wieder öffnen**
  z. B. wenn ein Ticket zu schnell geschlossen wurde.

> ⚠ Bedenken Sie dabei, dass ein Ticket, das wieder geöffnet wird, den Prozess am Startknoten des entsprechenden Workflows beginnt. Wenn ein Ticket Knoten durchläuft, die Events auslösen, die nur einmal durchgeführt werden sollen (z. B. das Ticket wird an einen Genehmiger übergeben), ist es möglicherweise besser ein neues Ticket zu erstellen. Als Alternative können Sie den Workflow so konfigurieren, dass er eine "Abkürzung" enthält, mit der bestimmte Schritte umgangen werden, damit sie für das Ticket nicht mehrmals ausgeführt werden.

F.1.2 Ticketverwaltung mit dem Admin Tool

Im Admin Tool können Sie Tickets im Navigationselement *Verwaltung* der Navigationsgruppe *Tickets* verwalten.




Abbildung 287: *ConSol CM Admin Tool - Ticketverwaltung nach Ticketsuche*

F.1.2.1 Löschen oder Wiedereröffnen von Tickets

Für diese Vorgänge können Sie entweder die Buttons unter der Liste oder das Kontextmenü verwenden.

1. **Buttons:**
   Wählen Sie die gewünschten Tickets in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*, um Tickets zu löschen, bzw. auf den Button *Wieder öffnen*, um Tickets wieder zu öffnen. Wenn Sie das daraufhin angezeigte Fenster mit *Ja* bestätigen, wird die entsprechende Aktion ausgeführt.
2. **Kontextmenü:**
   Wählen Sie die gewünschten Tickets in der Liste und öffnen Sie das Kontextmenü durch Klicken der rechten Maustaste. Wählen Sie den gewünschten Vorgang.

F.1.2.2 Ausschalten der Löschfunktion mit einer System-Property

Die Löschfunktion kann mit der System-Property *cmas-app-admin-tool*, *delete.ticket.enabled* deaktiviert werden. Diese Property ist ein Boolean-Wert. Wenn sie auf *false* gesetzt ist, wird der Button *Löschen* nicht mehr angezeigt und die Löschfunktion ist im Kontextmenü nicht mehr verfügbar.




Abbildung 288: *ConSol CM Admin Tool - Seite der Ticketverwaltung mit cmas-app-admin-tool, delete.ticket.enabled = true*




Abbildung 289: *ConSol CM Admin Tool - Seite der Ticketverwaltung mit cmas-app-admin-tool, delete.ticket.enabled = false*

F.1.2.3 Suchen von Tickets

Zum Suchen der Tickets, die gelöscht oder wieder geöffnet werden sollen, klicken Sie in der linken unteren Ecke der Seite auf den Button *Suchen* oder verwenden Sie das Kontextmenü. Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie die Suchkriterien eingeben können.




Abbildung 290: *ConSol CM Admin Tool - Ticketverwaltung: Ticketsuche*

Für die Suche können folgende Parameter verwendet werden:

- **Ticket-ID:**
  Hier können Sie einen Wertebereich für die Ticket-ID eingeben.
- **Öffnungsdatum:**
  Über den Kalender können Sie die Suche auf Tickets beschränken, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums geöffnet wurden.
- **Name (Muster):**
  Hier können Sie Schlüsselwörter oder ein Suchmuster für den Ticketnamen eingeben.
- **Thema (Muster):**
  Hier können Sie Schlüsselwörter oder ein Suchmuster für das Ticketthema eingeben.
- **Maximale Anzahl Tickets:**
  Hier können Sie die maximale Anzahl der Tickets eingeben, die in der Liste angezeigt werden sollen.
- **Zustand:**
  Mithilfe der Radio-Buttons können Sie festlegen, ob Sie nach *offenen*, *geschlossenen* oder *allen* Tickets suchen möchten.

- **Queues:**
  Die Liste auf der rechten Seite zeigt die verfügbaren Queues. Wählen Sie die Queues aus, die durchsucht werden sollen, und klicken Sie auf den Button *Zuweisen*, um sie in die Suchliste auf der linken Seite zu verschieben. Wenn Sie keine Queues auswählen, werden alle verfügbaren Queues durchsucht.



Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen der Ticket-ID und dem Ticketnamen. Die Ticket-ID ist eine interne ID in der CM-Datenbank, die im Normalfall nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Der Ticketname wird unter dem Ticket-Icon angezeigt und wird - im alltäglichen Arbeitsleben - oft als Ticket-ID bezeichnet, obwohl dies technisch gesehen nicht korrekt ist. Der Ticketname kann ein Präfix (z. B. SUP) enthalten, je nach queue-spezifischer Konfiguration. Die Ticket-ID enthält nie ein Präfix!

Die obigen Abbildungen zeigen ein Beispiel:

Die Ticket-ID ist *100134*, der Ticketname ist *SUP-61*. Um eine Suche nach diesem Ticket zu starten, können Sie beispielsweise entweder als Suchkriterium verwenden: *Ticket-ID* ist zwischen *10.000* und *200.000*, oder Sie suchen nach dem Namen (Muster) mit dem Kriterium *Name (Muster)* ist *SUP-*1**.

Klicken Sie auf *OK*, um die Suche zu starten. Das Ergebnis wird auf der Seite *Ticketverwaltung* angezeigt. Wenn die Liste zu lang ist, können Sie die Anzeige mit dem Namen- und Queue-Filter über der Liste beschränken.

Rechts neben der Ticketliste finden Sie eine Übersicht der angewendeten Suchkriterien. Das Listenfeld *Letzte Suchen* über diesem Bereich enthält Ihre letzten Suchen. Wenn Sie auf einen Listeneintrag klicken, wird ein Pop-up-Fenster mit den Kriterien der ausgewählten Suche geöffnet. Sie können diese Suche dort ändern oder einfach neu starten.

F.2 Verwaltung des Data Warehouse (DWH)

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.2.1 Einleitung 428
F.2.2 DWH-Verwaltung mit dem Admin Tool 430
F.2.3 System-Properties für das DWH 439
F.2.4 Übertragungsmodi: JMS oder DIRECT 440
F.2.5 Information für Experten: Lokalisierung in statischen DWH-Tabellen 441

⚠ Zum Einrichten eines DWH wird eine laufende Instanz von ConSol CM Reporting Framework (CMRF) benötigt. Wenn Ihr System noch kein CMRF beinhaltet, wenden Sie sich bitte an Ihren ConSol CM-Consultant oder an ConSol Software.

F.2.1 Einleitung

F.2.1.1 Data Warehouse

Ein Data Warehouse (auch *DWH* genannt) ist eine Sammlung an Daten auf einem oder mehreren Systemen und/oder Datenbanken, auf deren Grundlage das Reporting und die Datenanalyse stattfinden. Die importierten Daten müssen dazu häufig kombiniert oder neu angeordnet (integriert) werden, damit eine optimale Nutzung für das Reporting und die Datenanalyse möglich ist.

F.2.1.2 ConSol CM Data Warehouse und ConSol CM Reporting Framework

Eine Standardinstallation von ConSol CM enthält alle Module, die für den Aufbau eines Data Warehouse benötigt werden. Die Kernkomponente ist das **ConSol CM Reporting Framework (CMRF)**.

Dabei handelt es sich um eine Java EE-Applikation, die die Daten zwischen der ConSol CM-Datenbank und der DWH-Datenbank synchronisiert. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht der Systemarchitektur einer typischen DWH- und CMRF-Installation. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von zwei Servern für die ConSol CM- und CMRF-Instanzen. Informationen über die unterstützten Application Server und RDBMS finden Sie in den aktuellen *Systemanforderungen*.




Abbildung 291: *ConSol CM - Systemarchitektur mit DWH und CMRF (2 Server)*

Es gibt zwei verschiedene Synchronisierungsmodi für die Übertragung von Daten von ConSol CM an die DWH-Datenbank:

- **LIVE-Modus**
  In diesem Modus wird jede Änderung an der ConSol CM-Datenbank sofort mit dem DWH synchronisiert.
- **ADMIN-Modus**
  In diesem Modus muss der Administrator die Synchronisierung manuell anstoßen.

⚠ Es werden nur die Daten aus Benutzerdefinierten Feldern, Datenobjektgruppenfeldern und Ressourcenfeldern, die die Annotation *reportable = true* haben, mit dem DWH synchronisiert. Zusätzlich werden alle Daten übertragen, die standardmäßig an das DWH übertragen werden. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie in der Dokumentation zum ConSol CM DWH.

F.2.2 DWH-Verwaltung mit dem Admin Tool

Die DWH-Verwaltung findet in den Navigationselementen der Navigationsgruppe *Data Warehouse* statt:

- DWH Aufgaben
- DWH Konfiguration und Logs

F.2.2.1 DWH Konfiguration und Logs




Abbildung 292: *ConSol CM Admin Tool - DWH-Konfiguration und Logs*

Im mittleren Bereich werden die Informationen über DWH-Operationen aus den Log-Dateien angezeigt. Mit den Radio-Buttons auf der rechten Seite können Sie auswählen, welche Log-Datei angezeigt werden soll. Die DWH-Operationen sind als Buttons unter dem mittleren Bereich verfügbar.

- **Initialisieren**
  Erstellt die Tabellen während der Einrichtung des DWH, siehe Initialisierung des DWH.
- **überschreiben**
  Wird bei einer Reinitialisierung verwendet, siehe Initialisierung des DWH.
- **Übertragen**
  Startet die initiale Datenübertragung nach der Einrichtung, siehe Erste DWH-Synchronisierung.
- **Aktualisieren**
  Überträgt die neuen/zusätzlichen Daten an das DWH, siehe, DWH-Synchronisierung während des Systembetriebs.
- **Konfiguration**
  Öffnet das Fenster zur DWH-Konfiguration, siehe Grundlegende DWH-Konfiguration.

Die Radio-Buttons und die Buttons für die DWH-Operationen sind nicht verknüpft, d. h. wenn Sie eine Operation auswählen, wird nicht automatisch die zugehörige Log-Datei angezeigt. In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Erklärungen über alle Operationen.

Wichtige Hintergrundinformationen über DWH-Operationen

Berücksichtigen Sie folgendes Verhalten von ConSol CM/CMRF bezüglich DWH-Operationen!

Wenn Sie auf *Initialisieren*, *Übertragen* oder *Aktualisieren* klicken, wird eine Operation des jeweiligen Typs als Eintrag in der ConSol CM-Datenbanktabelle *cmas_dwh_synchronization* erzeugt. Bei jedem Klick auf einen Button wird eine neue Operation des entsprechenden Typs erzeugt. Die Operationen werden dann nacheinander ausgeführt. Dabei gilt das FIFO-Prinzip (first in, first out) nach dem Erzeugungsdatum!

Wenn Sie eine Operation gestartet haben, ist das Admin Tool blockiert und ein Rädchen wird angezeigt, solange die ersten Schritte der Operation ausgeführt werden. Wenn das Admin Tool die Vorbereitung der Operation abgeschlossen hat und der Benutzer es wieder verwenden kann, kann die Operation aber noch im Hintergrund weiterlaufen. Deswegen sollten Sie nur dann auf einen anderen Button klicken, wenn Sie wirklich eine neue DWH-Operation starten möchten. Diese wird dann als Eintrag zur Tabelle *cmas_dwh_synchronization* hinzugefügt und ausgeführt, sobald die erste Operation abgeschlossen ist.

Sie können die Aktualisierungsoperationen über die Anzeige der Log-Dateien (mit den Radio-Buttons) nachverfolgen. Wenn eine Operation abgeschlossen ist, wird eine neue Zeile angezeigt, wie z. B.:

10.11.2015 07:57:29 Transfer finished successfully

Grundlegende DWH-Konfiguration

Bevor Sie ein ConSol CM-DWH einrichten können, müssen Sie die Datenbank (oder das Datenbankschema), das die DWH-Daten enthalten soll, vorbereiten. Der entsprechende Datenbankserver muss für den CMRF-Server verfügbar sein. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im *ConSol CM Set-Up Manual*. Sobald die für das DWH bestimmte Datenbank (bzw. das Datenbankschema) vorliegt und das CMRF in Betrieb ist, können Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.

Um das System für die DWH-Synchronisierung vorzubereiten, müssen Sie die Datenbank und den DWH-Modus konfigurieren. Öffnen Sie im Admin Tool die Navigationsgruppe *Data Warehouse,* Navigationselement *DWH Konfiguration und Logs*. Klicken Sie auf *Konfiguration*, öffnen Sie den Tab *Konfiguration* und geben Sie alle Werte des CMRF-Servers ein.




Abbildung 293: *ConSol CM Admin Tool - DWH-Konfiguration und Logs: DWH Konfiguration*

Wählen Sie in *DWH Modus Auswahl* eine der verfügbaren Optionen:

- **LIVE**
  In diesem Modus wird jede Änderung an der ConSol CM-Datenbank sofort mit dem DWH synchronisiert.
- **ADMIN**
  In diesem Modus muss der Administrator die Synchronisierung manuell anstoßen.
- **OFF**
  Es findet keine Datenübertragung an das DWH statt.

Sie können den aktuellen DWH-Modus auch der DWH-System-Property *cmas-dwh-server*, *dwh.mode* entnehmen (siehe System-Properties).




Abbildung 294: *ConSol CM Admin Tool - System-Property für DWH-Modus*

Für die Verbindung sind folgende Parameter erforderlich:

- Für **JBoss**:
  - **Initial context factory**
    Die Java-Klasse, mit der die Verbindung hergestellt wird. Hier ist keine Änderung erforderlich, da ConSol CM den richtigen Wert bei der Systemeinrichtung setzt.

- **URL factory packages**
  Das Java-Paket, in dem die erforderlichen Verbindungsklassen enthalten sind. Hier ist keine Änderung erforderlich, da ConSol CM den richtigen Wert bei der Systemeinrichtung setzt.
- **CMRF URL**
  Die URL des CMRF, d. h. die URL, mit der sich das ConSol CM-System verbinden soll, um Informationen über neue Synchronisierungsaufgaben bereitzustellen. Dafür wird folgende Schreibweise verwendet:

  ```
  <CMRF_HOST_IP>:<JNDI_PORT>
  ```

  (z. B. *192.168.0.1:1099*). Beachten Sie, dass der Standard-JNDI-Port *1099* ist. Falls Sie ein anderes JBoss-Port-Mapping verwenden, ist auch der JNDI-Port anders. d. h., wenn *ports-01* verwendet wird, ist der JNDI-Port *1199*, bei *ports-02* ist es *1299* und so weiter.

- Für **Weblogic**:
  - **Initial context factory**
    Die Java-Klasse, mit der die Verbindung hergestellt wird. Verwenden Sie:

    ```
    weblogic.jndi.WLInitialContextFactory
    ```

  - **URL factory packages**
    Das Java-Paket, in dem die erforderlichen Verbindungsklassen enthalten sind. Verwenden Sie:

    ```
    weblogic.jndi.factories:weblogic.corba.j2ee.naming.url:weblogic.corba.c
     lient.naming
    ```

  - **CMRF URL**
    Die URL des CMRF, d. h. die URL, mit der sich das ConSol CM-System verbinden soll, um Informationen über neue Synchronisierungsaufgaben bereitzustellen. Es muss das Protokoll *t3* verwendet werden, d. h.

    ```
    t3://<CMRF_HOST_IP>:<JNDI_PORT>
    ```

    (z. B. *t3://localhost:7010*).

Im Tab *Benachrichtigung* können Sie das Format der Nachrichten (E-Mails) konfigurieren, die vom System im Zusammenhang mit DWH-Operationen gesendet werden. Dies können Fehlermeldungen, Erfolgsmeldungen oder Informationen über fehlgeschlagene Operationen sein.

Die Werte werden in den DWH-Benachrichtigungs-Properties gespeichert (siehe System-Properties).




Abbildung 295: *ConSol CM Admin Tool - DWH Konfiguration: Tab Benachrichtigung*

Es sind folgende Felder verfügbar:

- **Protokoll**
  Pflichtfeld - Das Protokoll, das beim Senden der Nachricht verwendet wird. Dies ist normalerweise SMTP.
- **Host**
  Pflichtfeld - Der E-Mail-Server. Sie können einen (über DNS auflösbaren) Namen oder eine IP-Adresse eingeben.
- **Port**
  Pflichtfeld - Der Port des E-Mail-Servers, den der Mail Daemon abhört.
- **Benutzer**
  Optional - Benutzername, falls der E-Mail-Server eine Benutzerauthentifizierung erfordert.

- **Passwort**
  Optional - Passwort des E-Mail-Benutzers, falls der E-Mail-Server eine Benutzerauthentifizierung erfordert.
- Tabs **Fehler/Erfolgreich/Fehlgeschlagen**
  Hier können Sie die Parameter für die E-Mails konfigurieren, die das System im Zusammenhang mit DWH versendet. Es gibt drei Arten von Nachrichten: Nachrichten bei Fehlern, Nachrichten bei erfolgreichen Operationen und Nachrichten bei fehlgeschlagenen Operationen.
  - **Absender**
    Die E-Mail-Adresse des Absenders der Nachrichten (sie kann von der E-Mail-Adresse abweichen, die für E-Mails an Kunden oder Bearbeiter verwendet wird).
  - **Empfänger**
    Die E-Mail-Adresse des Empfängers der DWH-Nachrichten. Dies ist anfänglich die E-Mail-Adresse des ConSol CM-Administrators.
  - **Betreff**
    Der Betreff der E-Mail für die einzelnen Nachrichtentypen (Fehler/Erfolgreich/Fehlgeschlagen).
  - **Beschreibung**
    Der Text der Nachricht.

Initialisierung des DWH

Nachdem die grundlegende Konfiguration vorgenommen wurde, kann mit der DWH-Initialisierung begonnen werden. Klicken Sie auf *Initialisieren* und verfolgen Sie die Einträge im Log-Bereich. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der oberen rechten Ecke den Radio-Button *Initialisierung* ausgewählt haben, damit die Einträge zur Initialisierung aus der Log-Datei angezeigt werden.




Abbildung 296: *ConSol CM Admin Tool - DWH-Initialisierung*

In diesem Schritt wird die Datenbankstruktur des DWH mit allen Tabellen und Relationen erstellt. Es werden noch keine Daten übertragen.

Wenn das DWH schon einmal in Betrieb war und neu eingerichtet wird, muss eine *Reinitialisierung* durchgeführt werden. Markieren Sie dazu die Option *überschreiben*, um die alte Datenbankstruktur zu löschen und eine neue Datenbankstruktur anzulegen. Klicken Sie danach auf *Initialisieren*.

Erste DWH-Synchronisierung

Um das Data Warehouse zum ersten Mal mit ConSol CM-Daten zu füllen, klicken Sie auf *Übertragen*. Damit wird die initiale Übertragung gestartet. Je nach Anzahl der Tabellen kann dies eine Weile (bis zu mehreren Stunden) dauern. Sie können die Log-Einträge nachverfolgen, indem Sie im Log-Bereich *Transfer* öffnen.

DWH-Synchronisierung während des Systembetriebs

Wenn das DWH im *ADMIN-Modus* läuft, kann der DWH-Administrator die Übertragung manuell starten, indem er auf *Aktualisieren* klickt. Dann werden alle Daten, die übertragen werden sollen, d. h. alle Daten aus Feldern mit der Annotation *reportable = true*, die seit der letzten Übertragung hinzugefügt oder geändert wurden, übertragen. Nachdem Sie auf *Aktualisieren* geklickt haben, werden Aufgaben für alle erforderlichen Operationen erstellt und alle offenen Aufgaben werden im Abschnitt *DWH Aufgaben* angezeigt.

Wenn ein Benutzerdefiniertes Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcenfeld bei der letzten Übertragung die Annotation *reportable* noch nicht hatte und sie jetzt hat, wird der Inhalt des Feldes von allen Tickets, Kunden oder Ressourcen übertragen.

Sie können die Log-Einträge der DWH-Operation nachverfolgen, indem Sie im Log-Bereich *Aktualisierung* öffnen.

> Entfernen Sie die Annotation *reportable = true* nicht aus einem Feld, wenn Sie nicht absolut sicher sind, dass die Daten nicht mehr in Reports verwendet werden! Wenn Sie ein Feld entfernen, das in Reports und/oder Cubes verwendet wird, treten Fehler im Reporting auf!

F.2.2.2 DWH Aufgaben

Wenn es aktive DWH-Aufgaben gibt, wird dies im Admin Tool angezeigt, siehe folgende Abbildung. Die Navigationsgruppe *Data Warehouse* hat ein Ausrufezeichen, sodass Sie auch dann, wenn die Navigationsgruppe geschlossen ist, sehen, dass es aktive Aufgaben gibt. Die Anzahl der aktiven Aufgaben ist im Navigationselement *DWH Aufgaben* angegeben.




Abbildung 297: *Anzeige aktiver DWH-Aufgaben im Admin Tool*

Diese Liste enthält Einträge (einen Eintrag für jede Aufgabe), wenn ...

- das DWH im *ADMIN-Modus* ausgeführt wird und der Administrator eine Aktualisierung gestartet hat: Es werden alle auszuführenden Aufgaben aufgeführt.
- das DWH im *LIVE-Modus* ausgeführt wird und die Checkbox *Automatische Übernahme von Konfigurationsänderungen* nicht markiert ist.

- Annotationen von Benutzerdefinierten Feldern, Datenobjektgruppenfeldern oder Ressourcenfeldern auf *reportable = true* gesetzt wurden und die Checkbox *Automatische Übernahme von Konfigurationsänderungen* nicht markiert ist.

Sie können eine Aufgabe in der Liste markieren und manuell ausführen.

Wenn die Checkbox *Automatische Übernahme von Konfigurationsänderungen* markiert ist, werden die Aufgaben automatisch vom System ausgeführt.

F.2.2.3 DWH-Fehlerbehebung und -Reparatur

Wenn bei der Initialisierung, Übertragung oder Aktualisierung Fehler aufgetreten sind, werden die Log-Einträge im entsprechenden Log-Bereich angezeigt.

Die Originaldateien finden Sie unter folgendem Pfad:

- **JBoss 5:**

```
<JBOSS_HOME>\server\<CMRF_SERVER_NAME>\log\cmrf.log
```

- **JBoss 7 (ein Server):**

```
<JBOSS7_HOME>/standalone/log/cmrf.log
```

- **Weblogic:**

```
<ORACLE_HOME>\Middleware\user_projects\domains\consolcm6_domain\cmrf-
 logs\cmrf.log
```

Beachten Sie, dass dies die Standardpfade sind. In ConSol CM wird z. B. *Log4J* verwendet. Die Verwendung von anderen Pfaden kann in der Datei *log4j.xml* konfiguriert sein. Eine ausführliche Beschreibung des Logging und der entsprechenden Dateien finden Sie im *ConSol CM Set-Up Manual*.

Normalerweise geben die Log-Datei und/oder die Einträge im Log-Bereich gute Hinweise über den Grund des Übertragungsfehlers. Wenn ein Problem auftritt, das Sie nicht beheben können und Sie einen Wartungsvertrag mit ConSol haben, wenden Sie sich an unser Supportteam.

F.2.3 System-Properties für das DWH

Eine Liste aller System-Properties, die für eine bestimmte DWH-Konfiguration relevant sind, ist im Abschnitt CMRF- und DWH-Konfiguration enthalten.

F.2.4 Übertragungsmodi: JMS oder DIRECT

Alle Daten mit der Annotation *reportable = true* müssen an das Data Warehouse übertragen werden. Dies geschieht durch ConSol CM und das CMRF.

Es gibt zwei mögliche Modi:

- JMS-Modus
- DIRECT-Modus

F.2.4.1 Konfiguration des Übertragungsmodus

Der Modus wird mit der System-Property *cmas-dwh-server*, *communication.channel* gesetzt. Mögliche Werte sind:

- "JMS": einziger möglicher Wert in Versionen vor 6.8.5.0, Standardwert vor 6.9.4.1 In CM-Versionen 6.9.4 und höher nicht mehr unterstützt.
- "DIRECT": Datenbankkommunikationskanal, existiert seit Version 6.8.5.0 (muss in Version 6.8.5.0 bis 6.9.4.0 manuell hinzugefügt werden), Standardwert ab 6.9.4.1

F.2.4.2 JMS-Modus (CM-Versionen unter 6.9.4)

Im JMS-Modus sendet der ConSol CM-Server mithilfe der JMS-Queues *transfer*, *live* und *control* Nachrichten an das CMRF. Diese JMS-Queues befinden sich entweder in

- der Tabelle JBM_POSTOFFICE in der CM-Datenbank (im Overlay-Modus)

oder

- in einer eigenen JBM_POSTOFFICE-Tabelle in der DWH-Datenbank (Standalone-Modus).

Der CMRF-Server liest die Nachrichten aus den JMS-Queues und schreibt die Daten ins DWH.

F.2.4.3 DIRECT-Modus (verfügbar in den CM-Versionen 6.8.5.0 und höher)

In ConSol CM-Versionen 6.9.4 und höher ist das der einzige verfügbare Übertragungsmodus!

Im DIRECT-Modus sendet der CM-Server die Nachrichten über direkten Zugriff auf Datenbanktabellen (INT_CONTROL_QUEUE, INT_LIVE_QUEUE, INT_TRANSFER_QUEUE in der DWH-Datenbank) an das CMRF. JMS ist nicht beteiligt. Dies ist möglich, weil ConSol CM im DIRECT-Modus Zugriff auf die CMRF-Datenquelle erhält, d. h.

- Im Overlay-Modus:
  ConSol CM und CMRF verwenden sowieso den gleichen Application Server
- Im Standalone-Modus:
  Die Konfigurationsdatei der CMRF-Datenbank ist auch auf dem ConSol CM-Application-Server gespeichert (sie wird dahin kopiert)

Der CMRF-Server liest die Nachrichten aus den Tabellen und schreibt die Daten ins DWH.



Beachten Sie, dass der JMS-Modus nur in CM-Versionen vor 6.9.4 unterstützt wird. Ab ConSol CM-Version 6.9.4.1 wird nur noch der DIRECT-Modus unterstützt.

F.2.5 Information für Experten: Lokalisierung in statischen DWH-Tabellen

Ab CM-Version 6.10.1 gibt es in statischen DWH-Tabellen Datenbankfelder für die lokalisierten Werte. Dies bedeutet, dass die lokalisierten Beschreibungen der Parameter ebenfalls an das DWH übertragen werden. Das folgende Beispiel zeigt die Felder im Admin Tool und im DWH für die *Projekte* in ConSol CM.




Abbildung 298: *ConSol CM Admin Tool - Lokalisierte Werte von Projekten*

table *dim_project*

project_id	project_uid	name	name_en	name_de
46	2fc3d1c9-2df4-11e4-b9c4-ad888261acc9	ServiceProjekt	ServiceProjekt	Kundenfeedback-Projekt
47	4bb09eda-9e5f-4142-b33e-41e9b03d1e8f	Project3_WebServerUpdate	Project 3	Projekt 3
48	6db541f8-8a05-42e9-8eff-64620369ee9c	Project1_WindowsMigration	Project 1 Windows Migration	Projekt 1 Windows-Migration
49	aa570a20-3322-4696-9ffc-fd0750aebe25	Project2_NewBPMSystem	Project 2 New ERP System	Projekt 2 Neues ERP-System
50	5fce3e53-c8d1-11e5-998a-67528c2f9cca	DB Administration	DB Administration	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Abbildung 299: *DWH-Tabelle mit lokalisierten Werten*

Die Verwendung dieser Felder kann die Dauer der DWH-Aktualisierungen erhöhen. Um zu verhindern, dass eine Aktualisierung zu lange läuft, können Sie CM mit der Java-System-Property *cmrf.localization.enabled* starten. Diese Property kann verwendet werden, um die Übertragung der lokalisierten Werte an das DWH ein- oder auszuschalten.

Beispiel für den Startbefehl:

```
nohup $JBOSS_HOME/bin/standalone.sh --server-config=cm6-cmrf.xml -b=0.0.0.0 -
 Dcmrf.localization.enabled=false
```

Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im *ConSol CM DWH Manual*.

F.3 Dienste

Die Java EE-Applikation ConSol CM hat mehrere Dienste.

Im Admin Tool können Sie zwei Arten von Diensten in der Navigationsgruppe *Dienste* verwalten.

- CM-Services, siehe Abschnitt CM-Services.
- ESB-Services, siehe Abschnitt ESB-Services.

F.3.1 CM-Services

Die CM-Services werden im Navigationselement *CM-Services* der Navigationsgruppe *Dienste* verwaltet. In diesem Navigationselement können Sie einzelne Dienste des ConSol CM-Systems, wie z. B. die Datenindizierung oder die DWH-Übertragung starten oder stoppen.




Abbildung 300: *ConSol CM Admin Tool - Dienste: CM-Services*

> ⚠ Der Status eines Dienstes sollte nur von einem erfahrenen ConSol CM-Consultant oder einem Mitglied des ConSol CM-Supportteams geändert werden! Wenn ein Dienst nicht läuft, funktionieren einige Schlüsselfunktionen von ConSol CM möglicherweise nicht.

Liste der Dienste:

- **DWH live service**
  Steuert die Just-in-Time-DWH-Aktualisierung im LIVE-Modus.
- **DWH log service**
  Liest und verarbeitet CMRF/DWH-Log-Meldungen für das Admin Tool und speichert sie in der ConSol CM-Datenbank. Die Einträge werden im Log-Protokoll des Admin Tools verwendet. Siehe Abschnitt Verwaltung des Data Warehouse (DWH).
- **DWH transfer service**
  Steuert die DWH-Übertragungen.
- **Job Executor**
  Steuert die Eskalationen für Prozesse bzw. Workflows.

- **Kerberos v5 authentication provider**
  Erforderlich, wenn die Kerberos-Authentifizierung aktiviert ist.
- **Mule-Dienst**
  Ruft eingehende E-Mails ab, wenn der Server im ESB/Mule Mail-Modus läuft. Dieser Dienst ist deaktiviert, wenn NIMH als Modul für eingehende E-Mails verwendet wird. Siehe auch Abschnitt ESB-Services.
- **NIMH**
  Ruft eingehende E-Mails ab, wenn der Server im NIMH-Modus läuft. Dieser Dienst ist deaktiviert, wenn ESB/Mule Mail als Modul für eingehende E-Mails verwendet wird.
- **Remote client pooling**
  Sorgt dafür, dass die Web Clients die Änderungen aus dem Admin Tool erhalten.
- **Rest API service**
  Aktiviert oder deaktiviert das REST Interface (*Representation State Transfer-Interface*).
- **Server Session Service**
  Prüft die Sessions und stoppt sie, wenn eine Client- oder Admin-Tool-Session abgelaufen ist. Siehe beispielsweise die System-Properties *admin.tool.session.check.interval* und *server.session.timeout*.
- **TaskExecutorService**
  Die Engine für die Ausführung der Aufgaben im Task Execution Framework. Sie umfasst einen Hauptverarbeitungs-Thread (mit Watchdog), der die Datenbank nach Aufgaben im Status *NEW* durchsucht, und eine zweite Komponente, die einen dedizierten Thread-Pool steuert, der für die Ausführung der Aufgaben genutzt wird.
- **Index changes notifier**
  Erstellt JMS-Meldungen (*Java Message Service*) mit Benachrichtigungen, wenn Änderungen vorliegen, die den Index betreffen.
- **Index changes receiver**
  Liest die JMS-Queue aus und startet die Aktualisierung im Indexer.
- **Unused content remover**
  Entfernt Attachments und Kommentare, die im Web Client (im Protokollbereich eines Tickets) als *gelöscht* markiert sind.

F.3.2 ESB-Services

WICHTIGE INFORMATION

Seit ConSol CM-Version 6.9.4 gibt es zwei Modi für eingehende E-Mails:

- **Mule/ESB** - dieser Modus war schon in allen früheren CM-Versionen verfügbar
- **NIMH** (New Incoming Mail Handler) - neu in Version 6.9.4

Für alle Konfigurationen/Einstellungen, die für beide Modi gelten, gibt es keine weiteren Hinweise. Für alle Einstellungen, die je nach Modus unterschiedlich sind, gibt es zwei einzelne (d. h. Mule/ESB- or NIMH-spezifische) Abschnitte.

Die ESB-Services sind nur aktiv, wenn Mule/ESB Mail aktiv ist! Wenn Ihr System im NIMH-Modus ausgeführt wird, ist das Navigationselement *ESB-Services* deaktiviert!

F.3.2.1 Einführung in ESB-Services

Die ESB-Services sind für eingehende E-Mails in Betrieb. In der folgenden Abbildung sind die Funktionen der ESB-Services dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der Grundprinzipien der E-Mail-Funktion von ConSol CM finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.

ESB ist die Abkürzung von *Enterprise Service Bus*. ConSol CM integriert ESB (Mule ESB™) als ein Applikationsmodul.




Abbildung 301: *ConSol CM - ESB-Services*

ESB-Services:

- **esb_mail_preprocessorService**
  Zuständig für das Abrufen der E-Mails aus den für eingehende E-Mails konfigurierten Postfächern. Die abgerufenen Nachrichten werden im Verzeichnis *%DATA_DIR%/mail/unparsable* als *.eml-Dateien* gespeichert. Wenn dieser Dienst gestoppt wird, trennt der ConSol CM-Server die Verbindung zu den konfigurierten E-Mail-Servern. Dies bedeutet, dass keine E-Mails mehr abgerufen und verarbeitet werden. Nachdem dieser Dienst neu gestartet wurde, stellt ConSol CM eine Verbindung zu den konfigurierten E-Mail-Servern her und verarbeitet alle in der Queue befindlichen Nachrichten.
- **esb_mail_scriptService**
  Dieser Service ruft das Skript *IncomingMailRouting.groovy* auf, um den Namen des Skripts herauszufinden, das ausgeführt werden soll. Dies kann entweder *CreateTicket.groovy*, *AppendToTicket.groovy* oder *MailToClosedTicket.groovy* sein. Das so festgelegte Skript wird dann ausgeführt. Wenn die Ausführung erfolgreich ist, wird *esb_mail_SuccessService* aufgerufen. Bei einem Fehler wird eine E-Mail mit Details zum Grund an den Administrator gesendet. Wenn dieser Dienst gestoppt wird, werden die E-Mails aus den Postfächern abgerufen und im Verzeichnis *%DATA_DIR%/mail/unparsable* gespeichert. Damit endet die Verarbeitung. Nachdem der Dienst neu gestartet wurde, werden die Nachrichten aus dem Verzeichnis *unparsable* abgerufen und verarbeitet.

- **esb_mail_SuccessService**
  Zuständig für das Löschen der korrekt verarbeiteten E-Mail-Dateien aus dem Backup-Ordner. Wenn dieser Dienst gestoppt wird, verbleiben nach der Verarbeitung Kopien der E-Mails im Backup-Ordner (*%DATA_DIR%/mail/unparsable*).

  > Wenn dieser Dienst (*esb_mail_SuccessService)* neu gestartet wird, werden alle Nachrichten gelöscht, die beim Stoppen nicht gelöscht waren.

F.3.2.2 Starten und Stoppen von ESB-Services mit dem Admin Tool

ESB-Services werden im Admin Tool im Navigationselement *ESB-Services* der Navigationsgruppe *Dienste* verwaltet. In diesem Navigationselement können Sie die einzelnen Dienste des *Enterprise Service Bus* (ESB) starten und stoppen. Sie sollten der Status eines Dienstes nur ändern, wenn Sie von einem CM-Consultant oder einem Mitarbeiter des CM-Supports dazu aufgefordert werden!




Abbildung 302: *ConSol CM Admin Tool - Dienste: ESB-Services*

F.4 Suche in ConSol CM

ConSol CM bietet eine leistungsstarke Suchfunktion.

Im Abschnitt Konfiguration von Suche und Indexer erfahren Sie, wie Sie das ConSol CM-System an Ihre Suchanforderungen anpassen.

Ab ConSol CM-Version 6.10.1 ist es zusätzlich möglich, Aktionen für Suchergebnisse auszuführen. Diese Funktion ist Teil des ConSol CM Action Framework und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.

Die Ergebnisse können als CSV-Liste aus dem Web Client exportiert werden. Diese Funktion wurde mit ConSol CM-Version 6.10.1 eingeführt. Sie ist im Abschnitt CSV-Export von Suchergebnissen beschrieben.

F.4.1 Konfiguration von Suche und Indexer

ConSol CM bietet eine leistungsstarke Suche nach allen an den Geschäftsprozessen beteiligten Objekten (Kunden, Tickets und Ressourcen). Technisch gesehen basiert die Suche auf dem *Indexer*, einem Modul von ConSol CM.

In den folgenden Abschnitten wird das Thema *Suche in ConSol CM* umfassend aus der Perspektive eines Administrators beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung über die Verwendung der Suche als Bearbeiter finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.

F.4.1.1 Suchmodi

Den Bearbeitern stehen in ConSol CM mehrere Arten von Suchen zur Verfügung:

Schnellsuche

Die Schnellsuche wird über das Suchfeld in der oberen rechten Ecke des Web Clients durchgeführt. Die Anzeige der Ergebnisse (d. h. die Felder und die Reihenfolge der Felder in der Ergebnisliste) kann mithilfe von Templates formatiert werden. Details dazu finden Sie in den Abschnitten Templates für Kundendaten und CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten. Denken Sie daran, dass Sie die Anzahl der Suchergebnisse mit der System-Property *cmweb-server-adapter*, *globalSearchResultSizeLimit* begrenzen können. Details dazu finden Sie im Abschnitt System-Properties. Der Ergebnissatz wird auch durch das Attribut der Seitenanpassung *appendWildcardAutomatically* beeinflusst, siehe Abschnitt Seitenanpassung, appendWildcardAutomatically.




Abbildung 303: *ConSol CM Web Client - Schnellsuche*

Detailsuche

Die Detailsuche wird auf der Seite *Detailsuche* durchgeführt. Um diese Seite zu öffnen, klicken Sie neben dem Eingabefeld der Schnellsuche auf die Lupe.




Abbildung 304: *ConSol CM Web Client - Detailsuche*

Denken Sie daran, dass Sie die Anzahl der Suchergebnisse pro Seite (Standardwert und Optionen) mit den System-Properties *cmweb-server-adapter*, *searchPageSize* und *cmweb-server-adapter*, *searchPageSizeOptions* konfigurieren können. Eine Erklärung dazu finden Sie in System-Properties.

Informationen über die Verwendung der Suchfunktion finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*, Abschnitt *Suchen nach Tickets, Kunden und Ressourcen*.

Konfiguration der Liste mit den Suchergebnissen

Als Administrator können Sie das Layout der Liste mit den Suchergebnissen mithilfe der Annotation *order-in-result* konfigurieren. Diese Annotation wirkt sich auf die Spalten der objektspezifischen Suchergebnisse aus. Die Datenobjektgruppe *ResellerCompanyData*, die zum Kundendatenmodell *ResellerModel* gehört, enthält beispielsweise folgende Datenobjektgruppenfelder:

- *company_name*: order-in-result = 1
- *company_number*: order-in-result = 2

Die Liste mit den Suchergebnissen, z. B. aus einer Detailsuche, die einen Satz Firmen aus einer Kundengruppe mit dem ResellerModel zeigt, enthält also die beiden Spalten *Firmenname (company-name)* und *Firmennummer (company_number)*.

Setzen Sie den Wert der Annotation *order-in-result* auf *0* (Null), wenn ein Feld (d. h. eine Spalte in der Ergebnistabelle) nicht im Web Client angezeigt werden soll (d. h. das Feld soll nicht in der Feldauswahl für die Ergebnisliste und als Tabellenspalte verfügbar sein).




Abbildung 305: *ConSol CM Admin Tool - Setzen der Annotation order-in-result für ein Datenobjektgruppenfeld*




Abbildung 306: *ConSol CM Web Client - Suchergebnisse mit zwei annotierten Spalten (order-in-result)*

Hinweise zur Reihenfolge der Spalten mit den Suchergebnissen

Da die Annotation ***order-in-result*** nicht der einzige Parameter ist, der die Reihenfolge von Spalten in den Suchergebnissen (Tabellen) beeinflusst, finden Sie hier eine detaillierte Erklärung.

Im folgenden Abschnitt wird der Ausdruck *Benutzereinstellungen* für das *vom Benutzer manuell konfigurierte Layout der Tabelle mit den Suchergebnissen* verwendet, d. h. die anzuzeigenden Spalten, die Reihenfolge der Spalten und die Sortierung.

Regeln:

1. Die Spalten einer Tabelle mit Suchergebnissen können für jeden der folgenden CM-Objekttypen unterschiedliche Felder enthalten:
    a. für Tickets: Benutzerdefinierte Felder sowie interne Felder wie Queue, Erstellungsdatum, Bearbeiter
    b. für Kunden (Kontakte oder Firmen): Datenobjektgruppenfelder sowie interne Felder wie der Objektname eines Kunden
    c. für Ressourcen: Ressourcenfelder sowie interne Felder wie der Objektname einer Ressource
2. Mit der Annotation *order-in-result* wird nur die Reihenfolge der Benutzerdefinierten Felder, Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder bestimmt, nicht aber die der internen Felder.
3. Die internen Feldtypen haben standardmäßig folgende Sichtbarkeit und Reihenfolge:
    a. in Ticketlisten:
        i. Bearbeiter
        ii. Hauptkunde
        iii. Ticketname
        iv. Ticketthema
    b. in Kundenlisten (Kontakt/Firma):
        i. Name des Objekts (d. h. Kontakt oder Firma)
    c. in Ressourcenlisten:
        i. Name des Objekts (=Ressource)
4. Die Datenfelder (Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder) sind primär nach den Benutzereinstellungen geordnet. Diese überschreiben jegliche andere Konfiguration.
   Wenn zum Beispiel ein Benutzerdefiniertes Feld die Annotation *order-in-result = 5* hat und sichtbar ist, wird es (Fall a) nicht angezeigt, wenn der Bearbeiter die Spalte nicht ausgewählt hat, und (Fall b) als Spalte Nr. 2 angezeigt, wenn der Bearbeiter es an diese Stelle gezogen hat.

5. Wenn durch die Benutzereinstellungen keine Reihenfolge definiert ist, ist die Reihenfolge der Datenfelder die aufsteigende Reihenfolge entsprechend der als Wert für die Annotation *order-in-result* angegebenen Zahlen.. Diese Zahlen werden global über alle Datenfelder in allen Benutzerdefinierten Feldgruppen, Datenobjektgruppen und Ressourcengruppen ausgewertet. Es ist also theoretisch möglich, dass unterschiedliche Datenfelder identische Werte für die Annotation *order-in-result* haben.
   Um die Reihenfolge exakt zu definieren, setzen Sie für die gesamte CM-Installation eine Konvention ein und verwenden Sie eindeutige Zahlen, z. B. hohe vierstellige Werte.
6. Wenn es immer noch zwei Felder mit identischen Werten für *order-in-result* gibt, die beide angezeigt werden sollen, sind die Datenfelder alphabetisch nach ihren lokalisierten Namen geordnet. Dabei wird die Sprache verwendet, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat.

Autocomplete-Suche (Suche in intelligenten Feldern)

Die Autocomplete-Suche wird implizit durchgeführt, wenn Sie mit der Eingabe in ein Autocomplete-Feld beginnen, z. B. bei der Ticketerstellung die Firmen- oder Kundendaten eingeben (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 307: *ConSol CM Web Client - Autocomplete-Suche*




Abbildung 308: *ConSol CM Web Client - Vorschläge einer Autocomplete-Suche*

Ab ConSol CM-Version 6.10.2 wird auch im Ticket-E-Mail-Editor eine Suche in allen Kontakten der ConSol CM-Datenbank durchgeführt, wenn der Bearbeiter mit der Eingabe in das Feld An, Cc oder Bcc beginnt:




Abbildung 309: *ConSol CM Web Client - Ticket-E-Mail-Editor: Automatische Suche nach Kontakten als E-Mail-Empfänger*

Die Anzahl der Zeichen, die eingegeben werden müssen, damit die automatische Suche beginnt, kann in der Seitenanpassung konfiguriert werden. Verwenden Sie dazu das Seitenanpassungsattribut *minMailInputLength* (Integer, Standardwert: 1) im Bereich *mailTemplate*.

F.4.1.2 Durchsuchbare Felder

Für Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder nach denen gesucht werden soll, muss die Annotation *field indexed* gesetzt werden. Siehe Abschnitt Die Annotation field indexed. Dann ist das Feld in der Schnellsuche und in der Detailsuche verfügbar.

Die Suchfunktion verarbeitet zwei Arten von Feldern:

1. Datenfelder und Inhalt, die standardmäßig indiziert werden
2. Datenfelder, die mit der Annotation *field indexed* annotiert sind

Datenfelder und Inhalt, die standardmäßig indiziert werden

- Bearbeiterdaten
  - E-Mail
  - Vorname
  - Nachname
  - ID
- Ticketdaten
  - Attachment-Inhalt
  - Erstellungsdatum
  - Bearbeiter
  - Protokoll
  - ID (technisch gesehen der Ticketname)
  - Queue
  - Zusätzliche Bearbeiter
  - Thema
  - Ansicht

Datenfelder, die mit der Annotation *field indexed* annotiert sind

Für alle Datenfelder, die von ConSol CM-Administratoren hinzugefügt und konfiguriert wurden, muss die Annotation *field indexed* gesetzt werden, damit die Felder in der Suche verfügbar sind. Ein indiziertes Feld ist verfügbar in:

- der Schnellsuche
- der Detailsuche
- allen Suchen in Workflow- und Admin-Tool-Skripten, die beispielsweise Klassen/Objekte mit Kriterien verwenden (z. B. *TicketCriteria*, *UnitCriteria*, *ResourceCriteria*). Dies betrifft:
  - Skripte, die manuell durch den Administrator hinzugefügt werden
  - Skripte, die standardmäßig vorhanden sind (z. B. das Skript *createTicketgroovy*. In diesem Skript kann der korrekte Kontakt für ein neues Ticket nur gesetzt werden, wenn das Datenobjektgruppenfeld, mit dem der Kontakt oder die Firma abgerufen wird, indiziert ist.)

Als Administrator können Sie das Systemverhalten bezüglich der Suchergebnisse definieren. Abhängig von den Werten der Annotation *field indexed* enthalten die Ergebnisse der Suche nach einem Kontakt auch alle Tickets dieses Kontakts. Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen aller möglichen Werte der Annotation *field indexed* für die unterschiedlichen Objekttypen. Die Annotation *field indexed* muss für jedes einzelne Datenfeld gesetzt werden, z. B. *name* und *e-mail* für einen Kontakt, *zip* und *address* für eine Firma, *priority* und *software module* für Tickets oder *name* und *model* für einen Ressourcentyp.

Beachten Sie, dass Sie es hier mit zwei Perspektiven zu tun haben:

1. Das **Suchkriterium**, d. h. das Feld, nach dem Sie suchen, z. B. alle Firmen, deren Name mit ConS* beginnt. Ein Feld steht in der Suche zur Verfügung, wenn die Annotation *field-indexed* gesetzt ist.
2. Der **Ergebnissatz**, d. h. die Objekte, die in der Ergebnisliste angezeigt werden. Die Objekte in der Ergebnisliste werden durch den Wert der Annotation *field-indexed* definiert. Abhängig von diesem Wert sehen Sie nur die Objekte, nach denen Sie gesucht haben (z. B. nur Kontakte) oder auch Objekte, die mit diesen Objekten verknüpft sind (z. B. Firmen der Kontakte). Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der folgenden Tabelle.

Objekttyp / Wert der Annotation field indexed	transitive	unit	local	not indexed
TICKET	• kein Unterschied zwischen den drei Werten • die Ticketdaten sind in der Suche verfügbar • es werden keine anderen mit dem Ticket verknüpften Objekte abgerufen • wir empfehlen die Verwendung des Standardwerts *transitive*			• die Ticketdaten sind NICHT in der Suche verfügbar
KONTAKT	• die Kontaktdaten sind in der Suche verfügbar • die Tickets des Kontakts werden bei der Suche nach dem Kontakt ebenfalls gefunden • die Suche nach der Firma über ihr Kontaktfeld ist NICHT möglich	• die Kontaktdaten sind in der Suche verfügbar • die Suche nach der Firma über ihr Kontaktfeld ist NICHT möglich	• die Kontaktdaten sind in der Suche verfügbar • es werden keine anderen mit dem Kontakt verknüpften Objekte abgerufen	• die Kontaktdaten sind NICHT in der Suche verfügbar

Objekttyp / Wert der Annotation field indexed	transitive	unit	local	not indexed
FIRMA	• die Firmendaten sind in der Suche verfügbar • die Tickets der Firma werden bei der Suche nach der Firma ebenfalls gefunden • die Kontakte der Firma werden bei der Suche nach der Firma ebenfalls gefunden	• die Firmendaten sind in der Suche verfügbar • die Kontakte der Firma werden bei der Suche nach der Firma ebenfalls gefunden	• die Firmendaten sind in der Suche verfügbar • es werden keine anderen mit der Firma verknüpften Objekte abgerufen	• die Firmendaten sind NICHT in der Suche verfügbar
RESSOURCE	• kein Unterschied zwischen den drei Werten • die Ressourcendaten sind in der Suche verfügbar • es werden keine anderen mit der Ressource verknüpften Objekte abgerufen • wir empfehlen die Verwendung des Standardwerts *transitive*			• die Ressourcendaten sind NICHT in der Suche verfügbar



Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn es möglich sein soll, Ergebnistabellen im Web Client (durch Klicken auf die Kopfzeile der Spalte) nach einer Spalte zu sortieren, muss das entsprechende Feld indiziert sein!

F.4.1.3 Aufgaben des Administrators bezüglich des Indexers

Für den Administrator ist es wichtig, zu wissen, wie man ConSol CM so konfiguriert, dass ...

- alle erforderlichen Felder durchsuchbar sind
- keine Overhead entsteht (d. h. nicht zu viele Felder für die Suche konfiguriert sind).
- die Suchergebnisse wie gewünscht dargestellt werden:
  - in der Ergebnistabelle der Detailsuche
  - als Vorschläge in der Autocomplete-Suche

Diese Aufgaben werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Zunächst erhalten Sie einige Hintergrundinformationen über den Indexer, das System, mit dem die Suche in ConSol CM verwaltet wird. Dies hilft Ihnen als Administrator, hinter die Kulissen zu blicken und die Konfiguration besser zu verstehen.

F.4.1.4 Einführung in den ConSol CM-Indexer

Der Indexer ist das ConSol CM-Modul, das Indizes erstellt. Für jedes Datenfeld, das als Suchkriterium dienen soll (siehe Abschnitt Durchsuchbare Felder) wird ein Index erstellt.

Die Indizes werden in einem Unterverzeichnis des bei der Systemeinrichtung angegebenen Datenverzeichnissen gespeichert (das Datenverzeichnis wird in der System-Property *cmas-core-shared*, *data.directory* gespeichert). Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für Indexdateien einer ConSol CM-Installation (hier eine Demo-Umgebung). *demo_Datadir* ist das Datenverzeichnis, das bei der Einrichtung angegeben wurde. Alle Unterverzeichnisse werden automatisch durch ConSol CM erstellt.




Abbildung 310: *ConSol CM Indexer - Verzeichnis demo_Datadir*

Stellen Sie sicher, dass ...

- das Datenverzeichnis dem ConSol CM-Server immer zur Verfügung steht, wenn es auf einem anderen Server erstellt wurde und mit dem Application Server verknüpft oder darauf gemountet wurde.
- im Datenverzeichnis ausreichend Speicherplatz für die Indizes vorhanden ist.
- das ConSol CM-Datenverzeichnis Teil der täglichen Datensicherung ist (und bei Bedarf wiederhergestellt werden kann).

Wenn das Indexverzeichnis beschädigt oder nicht verfügbar ist, kann der Index neu gebaut oder repariert werden. Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

F.4.1.5 Verwaltung von Indexer und Index mit dem Admin Tool

Die Annotation *field indexed*

Standardmäßig werden der gesamte Tickettext und alle Anhänge indiziert. Alle Benutzerdefinierten Felder, Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder, die indiziert werden sollen, müssen die Annotation *field indexed* haben. Details über die Annotationen für Benutzerdefinierte Felder (Ticketdaten), Datenobjektgruppenfelder (Kundendaten) und Ressourcenfelder (Ressourcendaten) finden Sie in den Abschnitten Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells), Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten und CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells. Diese Annotation kann vier mögliche Werte haben:

- **local**
- **unit**
- **transitive**
- **not indexed**

Eine detaillierte Beschreibung des durch diese Werte bestimmten Systemverhaltens finden Sie in der obigen Tabelle.

Verschachtelte Felder müssen den gleichen Indextyp haben, andernfalls können sie nicht durchsucht werden. Wenn Sie zum Beispiel mit einer List of Structs arbeiten, müssen die Liste, das Struct und alle Benutzerdefinierten Felder, die durchsucht werden sollen, die Annotation *field indexed* mit dem Wert *transitive* haben.

Indexer-Verwaltung: Navigationselement *Index*

Normalerweise ist keine manuelle Pflege des Index erforderlich. ConSol CM führt alle Indizierungsvorgänge automatisch aus. Es gibt nur zwei Fälle, in denen Sie Administrationsvorgänge manuell ausführen müssen:

- Sie möchten die Konfiguration ändern, z. B. durch Ändern von Annotationen *field-indexed*.
- Beim Indizierungsvorgang sind Fehler aufgetreten.

Öffnen Sie im Admin Tool die Navigationsgruppe *Dienste*, Navigationselement *Index*, um den Indexer zu konfigurieren und zu verwalten. Wenn gerade Indexer-Aufgaben ausgeführt werden, wird dies durch ein Ausrufezeichen neben dem Namen der Navigationsgruppe (*Dienste*) angezeigt. Neben dem Namen des Navigationselements (*Index*) steht die Anzahl der offenen Aufgaben. Auf diese Weise sehen Sie als Administrator, dass es in der Gruppe *Dienste* offene Aufgaben gibt, auch wenn die Navigationsgruppe nicht aufgeklappt ist. Zudem können Sie die Anzahl der offenen Aufgaben schnell herausfinden.




Abbildung 311: *ConSol CM Admin Tool - Navigationsgruppe Dienste: Navigationselement Index*




Abbildung 312: *ConSol CM Admin Tool - Angabe offener Indexer-Aufgaben*

In der ersten Zeile wird der aktuelle Status des Indexers angezeigt (das ist der Wert der System-Property *cmas-core-index-common*, *index.status*):

- **GREEN**
  Alle Indexer-Aufgaben wurden korrekt ausgeführt, es ist keine Aktion erforderlich. Bei Beginn des Synchronisierungsvorgangs wird der Indexstatus auf Grün gesetzt. Wenn er erfolgreich abgeschlossen wurde, bleibt er grün. Wenn ein Problem aufgetreten ist, wird er auf Gelb oder Rot gesetzt.

- **YELLOW**
  Es wurden behebbare Probleme erkannt, gesammelt und registriert. Dieser Status wird gesetzt, wenn eine Administrationsaufgabe (bei *ausgeschalteter* automatischer Übernahme) oder eine Wiederherstellungsaufgabe erstellt wird.
- **RED**
  Es sind Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie diese. Der Index muss komplett synchronisiert werden.

Es können folgende Vorgänge durchgeführt werden:

- **Index synchronisieren**
  Der Index wird komplett (von Null) neu erstellt. Alle offenen Indexer-Aufgaben werden verworfen.
- **Index korrigieren**
  Indexer-Aufgaben, die nicht erfolgreich ausgeführt wurden, werden neu gestartet. Die Aufgaben können in der Aufgabenliste des Indexers ausgewählt werden.
- **Index wiederherstellen**
  Es kann ein Zeitabschnitt ausgewählt werden. Alle Änderungen, die in ConSol CM während dieses Zeitraums vorgenommen wurden, werden (neu) indiziert.
- **Konfigurationsänderungen übernehmen**
  Klicken Sie auf diesen Button, um die Änderungen zu übernehmen, wenn Sie ein zuvor nicht indiziertes Benutzerdefiniertes Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcenfeld auf *field-indexed* gesetzt haben. Dies ist erforderlich, wenn die Checkbox *Keine automatische Übernahme* von Konfigurationsänderungen ausgewählt ist. Wenn die Checkbox inaktiv ist, werden die Änderungen automatisch übernommen, wenn Sie eine neue Annotation gesetzt haben.

  
  Beachten Sie, dass die automatische Übernahme von Konfigurationsänderungen die Systemleistung beeinträchtigen kann.

> ⚠ Es gibt Unterschiede zwischen den ConSol CM-Versionen bezüglich der Bedeutung von *Konfigurationsänderungen*, und dies wirkt sich auf die manuelle Verwaltung des Index aus!
>
> In den **Versionen vor 6.9.3.0** gilt das Setzen der Annotation *field indexed* von *false* (oder nicht gesetzt) auf *true* **nicht** als Konfigurationsänderung. Dies bedeutet, dass Sie den Index manuell über die Funktionen *Index synchronisieren* oder *Index wiederherstellen* verändern müssen, wenn Sie die Annotation *field indexed = true* für ein bereits vorhandenes Datenfeld setzen.
>
> **Ab Version 6.9.3.0** ist das Setzen der Annotation *field indexed* von *false* (oder nicht gesetzt) auf *true* eine Konfigurationsänderung. Das bedeutet, dass Sie Folgendes tun müssen, nachdem Sie die Annotation *field indexed = true* für ein bereits vorhandenes Datenfeld gesetzt haben:
>
> - Wenn *Keine automatische Übernahme* von Konfigurationsänderungen **gesetzt** ist, ändern Sie den Index manuell, indem Sie auf *Konfigurationsänderungen übernehmen* klicken.
>
> oder
>
> - Wenn *Keine automatische Übernahme von Konfigurationsänderungen* **nicht gesetzt** ist, ist keine Aktion erforderlich.

Wenn es offene Aufgaben in der Liste der Indexer-Aufgaben gibt, werden folgende Daten für die einzelnen Aufgaben angezeigt:


- **ID**
  ID der Aufgabe
- **Aufgabentyp**
  Es sind drei Typen verfügbar:
  - **Synchronisierung**
    - Erstellt den gesamten Index neu.
    - Wird manuell im Admin Tool über den Befehl *Index synchronisieren* gestartet.
    - Vor dem Start werden alle anderen Indexer-Aufgaben entfernt.
  - **Konfigurationsänderungen**
    - Wird automatisch erstellt, wenn eines der folgenden Elemente aktualisiert wurde: Bereich, Queue, Wert in Sortierter Liste, Ticketfunktion, Ticketbearbeiter, unterstützte Sprachumgebung, Rolle.
    - Wird automatisch verarbeitet, wenn die Option *Keine automatische Übernahme von Konfigurationsänderungen* nicht markiert ist.
    - Mit dem Befehl *Konfigurationsänderungen übernehmen* werden alle die Konfigurationsänderungen betreffenden Aufgaben gestartet.

- **Wiederherstellung**
  - Wird automatisch erstellt, wenn während der Indexaktualisierung ein Fehler aufgetreten ist.
  - Enthält Informationen über die Objekte, die die Probleme hervorgerufen haben.
  - Alle Wiederherstellungsaufgaben werden mit dem Button *Index korrigieren* gestartet.

- **Status**
  z. B. RUNNING
- **Erstellt am**
  Zeitstempel, wann die Aufgabe erstellt wurde.
- **Fortschritt**
  Ein Fortschrittsbalken, der den Fortschritt der Aufgabe in Prozent angezeigt.
- **Details**
  Eine Liste der Objekte, die in dieser Aufgabe (neu) indiziert wurden.

F.4.1.6 Für Indexer und Index relevante System-Properties

Die folgenden System-Properties sind für den Indexer relevant (siehe Abbildung). Eine detaillierte Beschreibung der System-Properties für den Indexer finden Sie in System-Properties und im Abschnitt Konfiguration von Indexer und Suche der Liste der System-Properties nach Bereich.



Modul	Schlüssel	Wert
cmas-core-index-common	big.task.minimum.size	15
cmas-core-index-common	database.notification.enabled	false
cmas-core-index-common	database.notification.redelivery.delay.se...	60
cmas-core-index-common	database.notification.redelivery.max.att...	60
cmas-core-index-common	disable.admin.task.auto.commit	false
cmas-core-index-common	index.attachment	true
cmas-core-index-common	index.history	false
cmas-core-index-common	index.status	GREEN
cmas-core-index-common	index.task.worker.threads	1
cmas-core-index-common	index.version.current	3
cmas-core-index-common	index.version.newest	3
cmas-core-index-common	indexed.engineers.per.thread.in.memory	300
cmas-core-index-common	indexed.resources.per.thread.in.memory	200
cmas-core-index-common	indexed.tickets.per.thread.in.memory	100
cmas-core-index-common	indexed.units.per.thread.in.memory	200
cmas-core-index-common	synchronize.master.address	127.0.0.1:80
cmas-core-index-common	synchronize.master.security.token	9
cmas-core-index-common	synchronize.master.security.user	1c0a95b6-ec51-11e5-80f2-478022f9e73c
cmas-core-index-common	synchronize.master.timeout.minutes	5
cmas-core-index-common	synchronize.megabits.per.second	85
cmas-core-index-common	synchronize.sleep.millis	1000

Abbildung 313: *ConSol CM Admin Tool - System-Properties für den Indexer*

F.4.1.7 Indexer-Aktualisierung

Eine detaillierte Beschreibung des ConSol CM-Indexer, einschließlich der Konfiguration des Indexer in einer Umgebung mit Master- und Slave-Indizierungsservern finden Sie im *ConSol CM Betriebshandbuch*. An dieser Stelle finden Sie eine Kurzinformationen als Einleitung für CM-Administratoren.

Modi der Indexer-Aktualisierung

Der Indexer speichert Entitäten, die aktualisiert werden müssen (z. B. geänderte Tickets oder Kunden, neue Bearbeiter) in einem persistenten Speicher. Dies kann entweder eine JMS-Queue des Application Servers oder eine Tabelle in der CM-Datenbank sein. Sie können den Modus auswählen, indem Sie die System-Property *database.notification.enabled* setzen. Der Standardwert in CM-Version 6.10 ist *false*.

Persistenter Speicher des Index als JMS-Queue

database.notification.enabled = false

Die JMS-Queue *queue/cm6-index* wird verwendet.

Persistenter Speicher des Index als Datenbanktabelle

database.notification.enabled = true (sollte nicht bei CM-Versionen vor 6.9.4.1 verwendet werden)

Die Datenbanktabelle *cmas_index_update_serialized* wird (als persistenter Speicher) für die Indexer-Transaktionen verwendet. Der Master-Indizierungsserver (oder der einzige Indizierungsserver in Umgebungen mit nur einem Server) ruft die Daten aus dieser Datenbank ab.

Prinzip der Indexer-Aktualisierung

Der **Master-Indizierungsserver** fragt den persistenten Speicher, ob neue Einträge vorhanden sind. Wenn es neue Einträge gibt, werden Indexer-Tasks in den Tabellen *cmas_index_update_task* und *cmas_index_update_part* erstellt. Der Master-Indizierungsserver führt dann die Tasks aus *cmas_index_update_task* und *cmas_index_batch_update_task* aus. Auf diese Weise wird der Master-Index (Index) aktualisiert.

Auf dem Master-Indizierungsserver (oder dem einzigen Indizierungsserver) werden die administrativen Tasks in der Datenbanktabelle *cmas_ index_administrative_task* gespeichert.

Jeder **Slave-Indizierungsserver** fragt den Master-Indizierungsserver, ob Aktualisierungen vorhanden sind, und aktualisiert dann seinen eigenen (lokalen) Index.

System-Properties im Zusammenhang mit dem Indexer

Diese finden Sie im Abschnitt Konfiguration von Indexer und Suche des Kapitels Liste der System-Properties nach Bereich

F.4.1.8 CM-Indexer-Dienste

Für die Indizierung sind zwei ConSol CM-Dienste wichtig:

- **Index changes notifier**
  Erstellt JMS-Meldungen (*Java Message Service*) mit Benachrichtigungen, wenn Änderungen vorliegen, die den Index betreffen.
- **Index changes receiver**
  Liest die JMS-Queue aus und startet die Aktualisierung im Indexer.

Siehe auch Abschnitt CM-Services.

> ⚠ Das Stoppen von *index changes notifier* ist **NICHT** ungefährlich. Wenn das Indexer-Modul feststellt, dass *index changes notifier* gestoppt wurde, und es eine Nachricht gibt, die an den permanenten Speicher gesendet werden muss, setzt der Indexer die Property des Indexstatus auf *RED*, d. h. der Index muss komplett synchronisiert werden.
>
> Das Stoppen von *index changes receiver* ist hingegen ungefährlich. Nach dem Neustart übernimmt er alle fehlenden Änderungen aus dem permanenten Speicher.

F.4.1.9 Systeme mit mehr als einem Indizierungsserver

Wenn ConSol CM in einem Cluster mit mehreren Application Servern läuft, enthält jeder Cluster-Node einen lokalen Index im jeweiligen Verzeichnis *${cmas.data}/index/*. Der Index wird auf einem (einzelnen) Master-Server aktualisiert, von dem danach alle Slave-Server die Daten abrufen, um ihre lokalen Kopien zu aktualisieren. Das Ergebnis ist, dass alle Indizierungsserver *am Ende* konsistent sind, d. h. die Aktualisierungen sind nicht sofort sichtbar, sondern normalerweise mit einem kurzen Zeitversatz.

Für die Synchronisierung des Indexers wird JGroups verwendet (weitere Informationen auf der Website JGroups.org).

F.4.2 Action Framework - Suche-Aktionen

F.4.2.1 Einführung in Suche-Aktionen

Es ist möglich, Aktionen für Suchergebnisse zu definieren. Diese Aktionen werden so ähnlich dargestellt wie Workflow-Aktivitäten. Sie beziehen sich auf die Ergebnislisten mit:

- Tickets
- Datenobjekten (= Units, = Kunden)
- Ressourcen

Suche-Aktionen werden für den gesamten Satz an Suchergebnissen ausgeführt. Sie können Suche-Aktionen konfigurieren, um den ConSol CM-Bearbeitern verschiedene Massenaktionen anzubieten, z. B. Zuweisen aller Tickets in der Ergebnisliste zum aktuellen Bearbeiter (siehe folgende Abbildung), Senden einer bestimmten E-Mail an alle Kunden in der Ergebnisliste, oder Erstellen eines Wartungstickets für alle PCs (Ressourcen) in der Ergebnisliste.




Abbildung 314: *ConSol CM Web Client - Suche-Aktionen für Tickets*

Eine Suche-Aktion (Suchergebnis-Aktion) wird im Web Client nur angezeigt, wenn

- der Bearbeiter die Berechtigung *Ausführen* für alle Elemente der Ergebnisliste hat.
- das Bedingungsskript *true* zurückgegeben hat (sofern es ein Bedingungsskript gibt).

Jede Suche-Aktion wird auf Grundlage von Admin-Tool-Skripten der folgenden Skripttypen implementiert.

- **Verwendung für Tickets:**
  - Ticket Suche-Aktion
  - Ticket Suche-Bedingung
- **Verwendung für Ressourcen:**
  - Ressourcen Suche-Aktion
  - Ressourcen Suche-Bedingung
- **Verwendung für Kunden:**
  - Datenobjekt Suche-Aktion
  - Datenobjekt Suche-Bedingung

Beachten Sie, dass Suche-Aktionen für folgende Mengen durchgeführt werden können:

a) nur für den momentan angezeigten Teil der Ergebnisliste, z. B. für 20 von 100 Ergebnissen

ODER

b) für die gesamte Ergebnisliste, z. B. alle 100 Ergebnisse

Das Verhalten der Suche-Aktion hängt von Folgendem ab:

- Die Implementierung des Admin-Tool-Skripts. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Der Ergebnissatz in Admin-Tool-Skripten für Suche-Aktionen.
- Die Auswahl der Zeilen, siehe Seitenanpassung, enableRowSelection.

F.4.2.2 Konfigurieren von Suche-Aktionen mit dem Admin Tool

Suche-Aktionen werden im Admin Tool definiert. Je nach Typ der Suche-Aktion müssen Sie zur Implementierung zwei oder drei Schritte ausführen.

Für die Implementierung einer Suche-Aktion für Tickets durchzuführende Schritte

1. Definieren und schreiben Sie das Admin-Tool-Skript
   - Obligatorisch: ein Skript des Typs *Ticket Suche-Aktion* (siehe folgende Abbildung)
   - Optional: ein Skript des Typs *Ticket Suche-Bedingung*




Abbildung 315: *ConSol CM Admin Tool - Skript für Ticket Suche-Aktion*

Beispielskript

```
// Assign all tickets in the result list to the current engineer
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket

def engineer = engineerService.getCurrent();
tickets.each { ticket ->
   ticket.setEngineer(engineer);
};
return actionScriptResultFactory.getPostAction("success",
 "cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```

Code-Beispiel 44: *Suche-Aktionsskript für Tickets*

> Eine detaillierte Erklärung über das Schreiben von Skripten für das ConSol CM Action Framework finden Sie in Skripte für das Action Framework.

2. Definieren Sie die Suche-Aktion im Navigationselement *Suche-Aktionen* der Navigationsgruppe *Tickets*. Dabei wird das Ausführungsskript für die Suche-Aktion zugewiesen. Optional wird auch ein Bedingungsskript zugewiesen.




Abbildung 316: *ConSol CM Admin Tool - Definieren einer neuen Suche-Aktion für Tickets*

Für die Implementierung einer Suche-Aktion für Ressourcen durchzuführende Schritte

1. Definieren und schreiben Sie das Admin-Tool-Skript
   - Obligatorisch: ein Skript des Typs *Ressourcen Suche-Aktion*
   - Optional: ein Skript des Typs *Ressourcen Suche-Bedingung*

   Beispielskript, mit dem das nächste Wartungsdatum aller gefundenen HP-Drucker auf ein Datum in zwei Wochen gesetzt wird:

```
// Schedule maintenance date for all selected HP printers to a date in two
 weeks from today

import groovy.time.TimeCategory
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

println 'RUNNING Search action resources script!'

def now = new Date()

use(TimeCategory) {
   nextMaintenanceDate = now + 2.weeks
}

resources.each { res ->
   res.setFieldValue("HP_Printer_Fields_basic", "NextMaintenanceDate",
    nextMaintenanceDate)
}

return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.SUCCESS,
 "cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```

Code-Beispiel 45: *Suche-Aktionsskript für Ressourcen*



Eine detaillierte Erklärung über das Schreiben von Skripten für das ConSol CM Action Framework finden Sie in Skripte für das Action Framework.

2. Definieren Sie die Suche-Aktion im Navigationselement *Aktionen* der Navigationsgruppe *Ressourcen*. Dabei wird das Ausführungsskript für die Suche-Aktion zugewiesen. Optional wird auch ein Bedingungsskript zugewiesen.




Abbildung 317: *ConSol CM Admin Tool - Definieren einer Suche-Aktion für Ressourcen*

3. Weisen Sie die Aktion einem oder mehreren Ressourcentypen zu (Navigationsgruppe *Ressourcen*, Navigationselement *Datenmodelle*, Tab *Suche-Aktionen* jedes einzelnen Ressourcentyps).




Abbildung 318: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen einer Suche-Aktion zu einem Ressourcentyp*

4. Überprüfen Sie im Web Client, dass die Aktion funktioniert.




Abbildung 319: *ConSol CM Web Client - Suche-Aktion für Ressourcen, 1*




Abbildung 320: *ConSol CM Web Client - Suche-Aktion für Ressourcen, 2*

Für die Implementierung einer Suche-Aktion für Datenobjekte (= Units = Kunden) durchzuführende Schritte

1. Definieren und schreiben Sie das Admin-Tool-Skript
   - Obligatorisch: ein Skript des Typs *Datenobjekt Suche-Aktion*
   - Optional: ein Skript des Typs *Datenobjekt Suche-Bedingung* (in diesem Beispiel arbeiten wir mit einem Bedingungsskript)

   Beispiel für ein Aktionsskript, mit dem für jeden Kontakt in der Ergebnisliste ein Ticket erstellt wird:

```
// For all contacts in the result set, a new ticket in the queue Service Desk
 will be created
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.common.model.resource.*
import com.consol.cmas.common.service.resource.*
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Queue
import com.consol.cmas.common.model.resource.meta.*
import com.consol.cmas.core.server.service.action.*
import groovy.time.TimeCategory

println 'Search Result Action Script CreateAnSDTicketForAllSelectedContacts
 STARTED ... '
// deadline is a required field in Service Desk tickets!
def now = new Date()
def deadline
use(TimeCategory) {
   deadline = now + 2.weeks
}

Queue qu = queueService.getByName("ServiceDesk")
units.each{ cont ->
   def cont_name = cont.customer_name
   println 'Customer name is now : ' + cont_name
   Ticket newtic = new Ticket()
   newtic.setQueue(qu)
   newtic.set("serviceDesk_fields.desiredDeadline", deadline)
   newtic.setSubject("New Ticket due to Search Result for customer" + cont_
    name)
   newtic.set("helpdesk_standard.priority","low")
   ticketService.createWithUnit(newtic,cont)
   println 'New Ticket created for customer ' + cont_name
}
return actionScriptResultFactory.getPostAction("success",
 "cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```

Code-Beispiel 46: *Suche-Aktionsskript für Units*

Stellen Sie sicher, dass ...

- Sie im Skript nur Datenobjektgruppenfelder verwenden, die im Kundendatenmodell der Kundengruppe vorhanden sind, für die das Suche-Aktionsskript verwendet wird! Zum Beispiel: Um den Namen eines Kontakts zu referenzieren, muss der exakte Feldname verwendet werden. Im obigen Beispiel ist das *customer_name*)! Der erste Schritt vor der Implementierung des Suche-Aktionsskripts ist daher das Überprüfen der erforderlichen Felder im Kundendatenmodell.
- die Kundengruppe der Queue zugewiesen ist, in der die neuen Tickets erstellt werden sollen.

Beispiel für ein Bedingungsskript, mit dem die Suche-Aktion nur angezeigt wird, wenn die Liste mehr als fünf Einträge enthält.

```
if (units.size() >= 5){
   return true
} else {
   return false
}
```

Code-Beispiel 47: *Suche-Bedingungsskript für Units*

Eine detaillierte Erklärung über das Schreiben von Skripten für das ConSol CM Action Framework finden Sie in Skripte für das Action Framework.

2. Definieren Sie die Suche-Aktion im Navigationselement *Aktionen* der Navigationsgruppe *Kunden*. Dabei wird das Ausführungsskript für die Suche-Aktion zugewiesen. Optional wird auch ein Bedingungsskript zugewiesen.




Abbildung 321: *ConSol CM Admin Tool - Definieren einer Suche-Aktion für Units*

3. Fügen Sie das Bedingungsskript hinzu.




Abbildung 322: *ConSol CM Admin Tool - Definieren einer Suche-Bedingung*

4. Weisen Sie die Aktion einer oder mehreren Kundengruppen zu (Navigationsgruppe *Kunden*, Navigationselement *Kundengruppen*, Tab *Suche-Aktionen* jeder einzelnen Kundengruppe). Weisen Sie die Aktionen den Kontakten (*Kontakt-Suche-Aktionen*) und/oder Firmen (*Firmen-*

Suche-Aktionen) dieser Kundengruppe zu.
Beachten Sie, dass in der Tabelle sowohl die Aktions- als auch die Bedingungsskripte angeboten werden.




Abbildung 323: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen einer Suche-Aktion zu einem Kontaktobjekt innerhalb einer Kundengruppe*

5. Überprüfen Sie im Web Client, dass die Aktion funktioniert.




Abbildung 324: *ConSol CM Web Client - Suche-Aktion für Units (hier: Kontakte), 1*




Abbildung 325: *ConSol CM Web Client - Suche-Aktion für Units (hier: Kontakte), 2*




Abbildung 326: *ConSol CM Web Client - Suche-Aktion für Units (hier: Kontakte), 3*

F.4.2.3 Tipps und Tricks für Admin-Tool-Skripte mit Suche-Aktionen

Implizit verfügbare Objekte in Admin-Tool-Skripten für Suche-Aktionen

Einige Objekte sind implizit in Admin-Tool-Skripten verfügbar, d. h. Sie müssen weder bestimmte Groovy-Klassen importieren, noch das Objekt der Klasse instanziieren.

Implizit (ohne expliziten Import oder Instanziierung) verfügbare Objekte in Admin-Tool-Skripten:

Alle Suche-Aktionsskripte

- pageSize (Integer)
- pageNumber (Integer)

Skripttypen *Ticket Suche-Aktion* und *Ticket Suche-Bedingung*

- criteria (TicketCriteria)
- tickets (List<Ticket> für Ticket Suche-Aktion)

Skripttypen *Ressourcen Suche-Aktion* und *Ressourcen Suche-Bedingung*

- criteria (ResourceCriteria)
- resources (List<Resource> für Ressourcen Suche-Aktion)

Skripttypen *Datenobjekt Suche-Aktion* und *Datenobjekt Suche-Bedingung*

- criteria (UnitCriteria)
- units (List<Unit> für Datenobjekt Suche-Aktion)

Der Ergebnissatz in Admin-Tool-Skripten für Suche-Aktionen

Die Suche-Aktion kann für unterschiedliche Interpretationen des Ergebnissatzes ausgeführt werden. Das Verhalten der Suche-Aktion hängt von der Implementierung des Admin-Tool-Skripts ab.

Die Suche-Aktion kann durchgeführt werden:

a) nur für den momentan im Web Client angezeigten Teil der Ergebnisliste, z. B. für 20 von 100 Ergebnissen. Dies hängt also von der vom Bearbeiter ausgewählten Anzahl der Treffer pro Seite und, sofern die Zeilenauswahl aktiviert ist, von den vom Bearbeiter ausgewählten Zeilen ab (siehe Abschnitt Seitenanpassung, enableRowSelection).

Im Admin-Tool-Skript wird dies durch die Liste der implizit verfügbaren Objekte dargestellt, d. h. *Ressourcen*, *Tickets* oder *Units*

ODER

b) für die gesamte Ergebnisliste, z. B. alle 100 Ergebnisse Dies kann durch die Verwendung des Objekts *criteria* erreicht werden.

Der Rückgabecode in Admin-Tool-Skripten für Suche-Aktionen

Verwenden Sie die allgemeine Feedback-Komponente, um die neuen *PostActionTypes* zu verarbeiten: SUCCESS und FAILURE.

- SUCCESS - grün
- FAILURE - rot

Beispiel für positives Feedback:

```
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.SUCCESS,
"cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```

Code-Beispiel 48: *Positives Feedback*

Eine detaillierte Erklärung über das Schreiben von Skripten für das ConSol CM Action Framework finden Sie in Skripte für das Action Framework.




Abbildung 327: *ConSol CM Web Client - Erfolgsmeldung nach Suche-Aktion*

Beispiel für negatives Feedback:

Eine detaillierte Erklärung über das Schreiben von Skripten für das ConSol CM Action Framework finden Sie in Skripte für das Action Framework.

```
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
"cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```

Code-Beispiel 49: *Negatives Feedback*




Abbildung 328: *ConSol CM Web Client - Fehlermeldung nach Suche-Aktion*

F.4.3 CSV-Export von Suchergebnissen

F.4.3.1 Einleitung

Ab ConSol CM-Version 6.10.1 können Listen mit Suchergebnissen im CSV-Format exportiert werden. Diese Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert und muss in der Seitenanpassung aktiviert werden.

Wenn der CSV-Export aktiviert ist, kann der Bearbeiter die Option *Tabelle exportieren* verwenden, die auf den Seiten mit Suchergebnissen für folgende Objekte angeboten wird:

- Tickets
- Kontakte
- Firmen
- Ressourcen




Abbildung 329: *ConSol CM Web Client - CSV-Exportoption für eine Liste mit Ergebnissen der Ticket-suche*

Verfügbare CSV-Exportoptionen im Web Client:


- **Mit Spaltenüberschrift**
  Damit werden in der ersten Zeile die Spaltennamen der Ergebnistabelle als Beschreibung des Inhalts eingefügt.

- **Zeitstempel als Dateinamen**
  Wenn diese Option ausgewählt ist, enthält der Standarddateiname das aktuelle Datum und die Zeit, anstatt dem Standardnamen "export.csv".

Durch Klicken auf *Export* erhalten die Bearbeiter automatisch die Möglichkeit, die neu erstellte CSV-Datei mit dem Standardprogramm zu öffnen, das auf dem Client-Rechner für CSV-Dateien konfiguriert ist. In dieser Datei gibt es keine Seitenumbrüche, es sind alle Ergebniszeilen enthalten (möglicherweise begrenzt durch die unten beschriebene Konfigurationsoption *exportRowsLimit*). In der Ergebnisanzeige vorhandene Icons werden nicht in die CSV-Datei geschrieben. String-Werte von Benutzerdefinierten Feldern werden zwischen doppelte Anführungszeichen gesetzt (ASCII-Wert 34, Dezimal 0x22 hex).

F.4.3.2 Aktivieren der CSV-Exportfunktion

Die CSV-Exportfunktion muss für jede Suchergebnisseite gesondert in der Seitenanpassung aktiviert werden.






Abbildung 330: *ConSol CM Web Client - Seitenanpassung zum Aktivieren der CSV-Exportfunktion für die Ergebnislisten der Ticketsuche*

Verwenden Sie folgende Unterbereiche:

- **für Ergebnisse der Suche nach Tickets** (siehe obige Abbildung)
  table/searchDetailPage/TicketSearchResults
- **für Ergebnisse der Suche nach Kontakten**
  table/searchDetailPage/<Name der Kundengruppe>
  Dies muss für jede Kundengruppe definiert werden!
- **für Ergebnisse der Suche nach Firmen**
  table/searchDetailPage/<Name der Kundengruppe>
  Dies muss für jede Kundengruppe definiert werden!
- **für Ergebnisse der Suche nach Ressourcen**
  table/searchDetailPage/ResourceSearchResults

Beachten Sie, dass Sie zuerst eine Suche ausführen müssen, damit eine Ergebnistabelle angezeigt wird. Der Bereich *table* ist in der Baumstruktur der Seitenanpassung nur dann verfügbar, wenn mindestens einmal eine Ergebnistabelle erzeugt wurde.

Es sind folgende Attribute verfügbar:

- **enabled**
  Die CSV-Exportfunktion für die Suchergebnisseite aktivieren/deaktivieren, Boolean. Der Standardwert ist *false*.
- **exportRowsLimit**
  Die maximale Anzahl der Zeilen, die mit dem CSV-Export exportiert werden. 0 bedeutet, dass es keine Begrenzung gibt. Der Standardwert ist 0.

F.5 Das Task Execution Framework (TEF)

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.5.1 Einleitung 488
F.5.2 Admin-Tool-Skripte des Typs Task 490
F.5.3 Programmierung mit Tasks 493
F.5.4 Für das TEF relevante System-Properties 499

F.5.1 Einleitung

Mit dem *Task Execution Framework* (TEF) kann ConSol CM verschiedene Tasks ausführen, die nicht direkt mit einem anderen Skript (wie einem Workflow-Skript, einer Unit-Aktion, einer Ressourcenaktion, einer Suche-Aktion oder einer anderen Art von Admin-Tool-Skript) verbunden sind bzw. nicht in einem anderen Skript eingebettet sind, und die asynchron ausgeführt werden können. Es kann zum Beispiel für lang dauernde System-Tasks verwendet werden, die ein Timeout hervorrufen würden, wenn sie innerhalb eines regulären ConSol CM-Skripts gestartet würden. Die TEF-Tasks können asynchron ausgeführt werden. In Version 6.9.4.0 erhielt ConSol CM eine neue API mit TEF-Erweiterungen. TEF-Skripte können folgendermaßen gestartet werden (d. h. die TEF-API ist dort verfügbar):

- manuell im Admin Tool
- aus Workflow-Aktivitätsskripten
- aus E-Mail-Skripten
- aus Unit-Aktionsskripten

Ein Task wird als Admin-Tool-Skript des Typs *Task* gespeichert (siehe Admin-Tool-Skripte). Dieser Skripttyp wird im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.




Abbildung 331: *ConSol CM Task Execution Framework*

Der **Task Executor** ist ein ConSol CM-Modul (ein Singleton mit Watchdog-Funktionen), das die Task-Ausführung steuert. Der Task Executor durchsucht die Datenbank nach neuen geplanten Tasks und verwendet einen Thread-Pool für die Ausführung der Tasks, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden müssen.

Die **Task-Definition** ist in einem Admin-Tool-Skript gespeichert. Für die Definition eines Tasks wird also normalerweise ein Admin-Tool-Skript verwendet.

Ein (geplanter) Task, d. h. eine einzige Ausführung des Tasks, kann folgendermaßen gestartet werden:

- Mit dem Admin Tool, Navigationselement *Task-Ausführung*, siehe Abschnitt Ausführung eines Tasks mit dem Admin Tool. Hier kann der Task sofort ausgeführt werden. Er kann nicht für einen anderen Zeitpunkt geplant werden.
- Durch eine Implementierung, in der das Task-Skript in einem anderen Skript eines der folgenden Typen aufgerufen wird. Auf diese Weise kann ein Skript sofort ausgeführt werden oder für einen späteren Zeitpunkt geplant werden.
    - Workflow-Aktivitätsskripte
    - E-Mail-Skripte
    - Aktionsskripte (als Teil des Action Frameworks, d. h. Unit-Aktionsskripte, Ressourcenaktionsskripte oder Suche-Aktionsskripte)

In den Skripten ist für jede Ausführung eines Tasks der sogenannte **Task Descriptor**, d. h. ein Objekt der Klasse *TaskDescriptor*, verfügbar. Dieser Task Descriptor liefert Informationen wie den Fortschritt des Tasks oder die Startzeit der Ausführung. Mit dem Task Descriptor wird ein neu definierter Task entweder sofort ausgeführt oder für einen späteren Ausführungszeitpunkt geplant. Dies kann in Skripten angewendet werden. Details zur Programmierung finden Sie im Abschnitt Programmierung mit Tasks.

F.5.2 Admin-Tool-Skripte des Typs *Task*

F.5.2.1 Einführung in Admin-Tool-Skripte des Typs *Task*

Jedes Admin-Tool-Skript des Typs *Task* muss folgende Methoden implementieren. Die Methodensignaturen werden automatisch bei der Erstellung eines derartigen Skripts eingefügt.

```
def onInitialize(taskDescriptor) {}
def onExecute(taskDescriptor) {}
def onError(taskDescriptor) {}
def onCancel(taskDescriptor) {}
```

F.5.2.2 Beispiel für ein Admin-Tool-Skript des Typs *Task*

```
//Test
def onInitialize(taskDescriptor) {
   log.info("MyFirstTaskScript has been initialized!")
}

def onExecute(taskDescriptor) {
   log.info("MyFirstTaskScript is executed")
   try {
      Thread.Sleep(300000)
   } catch (Exception ex) {
      log.info("ztztzt ...")
   }
}

def onError(taskDescriptor) {
   log.info("MyFirstTaskScript has thrown an error!")
}

def onCancel(taskDescriptor) {
   log.info("MyFirstTaskScript has been cancelled!")
}
```

Code-Beispiel 50: *Beispiel für ein Admin-Tool-Skript des Typs Task*

F.5.2.3 Ausführung eines Tasks mit dem Admin Tool

Sie können die Tasks, die zuvor als Admin-Tool-Skripte definiert wurden, im Admin Tool in der Navigationsgruppe *Dienste*, Navigationselement *Task-Ausführung* starten.



Damit die Tasks ausgeführt werden können, muss die System-Property *start.groovy.task.enabled* im Modul *cmas-app-admin-tool* auf *true* gesetzt sein. Diese Property ist in einer Standardinstallation nicht vorhanden und muss manuell hinzugefügt werden.

Bedenken Sie, dass Sie absolut sicher sein müssen, was die ausgeführten Tasks machen, wenn Sie die System-Property *start.groovy.task.enabled* im Modul *cmas-app-admin-tool* auf *true* setzen, sodass Sie als Administrator Tasks ausführen können! Seien Sie sich des Risikos bewusst, das Tasks darstellen können, die zum Beispiel Kundendaten oder Tickets löschen und nur durch ein Workflow- oder Admin-Tool-Skript ausgeführt werden sollten.




Abbildung 332: *ConSol CM Admin Tool - Admin-Tool-Task*

Um ein Skript zu starten, klicken Sie auf den Button *Start* und wählen Sie den Namen des Admin-Tool-Skripts im Drop-down-Menü *Statisches Skript*. Hier sind alle Admin-Tool-Skripte des Typs *Task* aufgeführt. Klicken Sie auf *Start*, um das Skript sofort auszuführen. Es ist nicht möglich, einen Task über die GUI des Admin Tools zu planen. Wenn der Start verzögert werden soll, muss dies innerhalb des Skripts implementiert werden, siehe Definieren des (ersten) Ausführungsdatums.

Wenn ein Task ausgeführt wird, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Sie können den Task über den Button *Stop* anhalten (abbrechen).




Abbildung 333: *ConSol CM Admin Tool - Ausführen von Task im Admin Tool*

F.5.3 Programmierung mit Tasks

F.5.3.1 Einleitung

In der aktuellen ConSol CM-Version steht ein Task-Typ zur Verfügung, der **Groovy-Task mit einem statischen Skript**. Dies bezieht sich auf das Admin-Tool-Skript, mit dem der Task definiert wird, siehe vorherigen Abschnitt.

Der **Task Execution Service** (Groovy-Klasse *TaskExecutionService*, ein Singleton) läuft im Hintergrund und durchsucht die ConSol CM-Datenbank nach Tasks (Datenbank-Tabelle *cmas_task_descriptor*) mit dem Status INITIALIZED. Wie alle ConSol CM-Dienste ist er implizit als Objekt mit dem Namen *taskExecutionService* (siehe folgende Beispiele) verfügbar. Wenn die Startzeit des Tasks erreicht wurde, wird der Task gestartet.

Alle Parameter für den neuen Task müssen mit dem **Task Descriptor** (Groovy-Klasse *TaskDescriptor*) gesetzt werden, z. B. das Startdatum des Tasks. Der Task Descriptor liefert zudem Informationen über den laufenden Task, wie seinen Fortschritt.




Abbildung 334: *Einige TEF-Groovy-Klassen*

F.5.3.2 Coding-Beispiele

Erstellen eines Tasks

```
GroovyTask groovyTask = new GroovyTask();
groovyTask.setStaticScript(scriptSourceService.getByName("someATScript.groovy"));
taskDescriptor = taskExecutionService.schedule(groovyTask, "task");
```

Code-Beispiel 51: *Erstellen eines Task Descriptors*

Abbrechen (Beenden) eines Tasks

Teil 1: Erstellen Sie den Task Descriptor und speichern Sie die ID.

```
GroovyTask groovyTask = new GroovyTask();
groovyTask.setStaticScript(scriptSourceService.getByName("someATScript.groovy"));
taskDescriptor = taskExecutionService.schedule(groovyTask, "task");
def myTaskDescriptorId = groovyTask.getId()
//save this Id wherever it will be needed, e.g., in a different script which might
 be used to kill the task
```

Code-Beispiel 52: *Abbrechen eines Tasks*

Teil 2: Möglicherweise während der Ausführung des Tasks verwendet.

```
taskExecutionService.cancel(myTaskDescriptorId)
```

Wiederholen eines Tasks

Wenn Sie nach der Ausführung eines Tasks ein anderes Ausführungsdatum setzen, wird der Task neu geplant. Dies erfolgt, wie hier gezeigt, innerhalb des Admin-Tool-Task-Skripts.

```
def onInitialize(taskDescriptor) {}

def onExecute(taskDescriptor) {
   //some code to execute
   ........................
   //here, we set the new future execution date for the task, we also need to
    return a special steering object
   taskDescriptor.setExecutionDate(new Date(new Date().getTime() + 15000));
   return new ExecutionSpecification().setRetryRequested(true);
}

def onError(taskDescriptor) {}
def onCancel(taskDescriptor) {}
```

Code-Beispiel 53: *Wiederholen eines Tasks*

Definieren des (ersten) Ausführungsdatums

Für ein Skript, das nicht sofort gestartet werden soll, können Sie die Startzeit in der Methode *onInitialize()* definieren.

```
def onInitialize(taskDescriptor) {
   taskDescriptor.setExecutionDate(yourDate)
}
```

Code-Beispiel 54: *Planen eines Tasks*

Wiederholen eines Tasks nach einem Fehler

```
def onInitialize(taskDescriptor) {}

def onExecute(taskDescriptor) {}

def onError(taskDescriptor) {
return new ExecutionSpecification().setRetryRequested(true);
// this will reschedule the task for immediate re-execution, in case a future date
 is needed, this can be set as explained in the example above

def onCancel(taskDescriptor) {}
```

Code-Beispiel 55: *Wiederholen eines Tasks nach einem Fehler*

Arbeiten mit ContextReference

Mit *ContextReference* können Sie feststellen, in welchem Kontext ein Skript aufgerufen wurde. So kann es zum Beispiel erforderlich sein, dass ein TEF-Skript sich unterschiedlich verhält, je nachdem, ob es aus dem Workflow-Skript einer bestimmten Aktivität aufgerufen wurde oder im Prozess einer anderen Aktivität. In solchen Fällen hilft Ihnen die *ContextReference* dabei, Rückschlüsse auf das Workflow-Skript zu ziehen, aus dem das TEF-Skript aufgerufen wurde. Sie setzen einfach in jedem Workflow-Skript eine andere *ContextReference* (ein einfacher String als Bezeichner). Dann können Sie die *ContextReference* im Task abrufen und der Task weiß, von wo er aufgerufen wurde.

Verwenden Sie folgende Methoden:

- *void GroovyTask.setContextReference(String ContRef)*
- *String TaskDescriptor.getContextReference()*

Siehe auch Beispiel 2 unten.

F.5.3.3 Beispiele für die Verwendung von Task-Skripten

Beispiel 1: Verwendung eines einfachen Task-Skripts

In diesem Beispiel wird ein Task-Skript mit einer Workflow-Aktivität ausgeführt. Es wird keine Verzögerung gesetzt, d. h. der Task wird sofort ausgeführt, wenn der Bearbeiter die Workflow-Aktivität im Web Client ausführt. Das Skript kann dann im Hintergrund laufen und der Bearbeiter sieht die Ergebnisse (wie die neuen Ticketeinträge oder die neuen Kundendaten) erst, wenn das Skript fertig ist. Ein Aktion des Bearbeiters ist zwischen dem Start und dem Ende der Skriptausführung nicht erforderlich.




Abbildung 335: *ConSol CM Web Client - Workflow-Aktivität für Task-Ausführung*



Abbildung 336: *ConSol CM Process Designer - Workflow-Aktivität für Task-Ausführung*

```
def myNewTask = new GroovyTask()
myNewTask.setStaticScript(scriptSourceService.getByName("MyFirstTaskScript"))
def myTaskDescriptor = taskExecutionService.schedule(myNewTask, "myTaskGroup")
myTaskDescriptor.setExecutionDate(new Date())
```

Code-Beispiel 56: *Workflow-Aktivitätsskript für Task-Ausführung*

```
2015-02-20 11:54:24,742 INFO [rver.service.task.TaskExecutor] [task-executor-task-
 executor:10.0.6.200:0-] Task Executor task-executor:10.0.6.200:0 is executing
 task: TaskDesc-02-20 11:54:19.0, transactionTimeout (sec)=0, type=class
 com.consol.cmas.common.model.task.GroovyTask}
2015-02-20 11:54:24,747 INFO [ database_MyFirstTaskScript] [task-executor-task-
 executor:10.0.6.200:0-] MyFirstTaskScript is executed
2015-02-20 11:54:24,747 INFO [ database_MyFirstTaskScript] [task-executor-task-
 executor:10.0.6.200:0-] ztztzt ...
2015-02-20 11:54:24,748 INFO [rver.service.task.TaskExecutor] [task-executor-task-
 executor:10.0.6.200:0-] Task execution successful removing task : TaskDescriptor
 {group='myT, transactionTimeout (sec)=0, type=class
 com.consol.cmas.common.model.task.GroovyTask}
```

Beispiel 2: Arbeiten mit der ContextReference, einfaches Beispiel mit Log-Ausgabe

Das Task-Skript (Admin-Tool-Skript des Typs *Task*) zeigt die ContextReference an, aus der es aufgerufen wurde.




Abbildung 337: *ConSol CM Admin Tool - Admin Tool-Skript für einen TEF-Task*

In anderen Workflow-Aktivitäten werden andere ContextReferences als eindeutige IDs gesetzt. Wenn das TEF-Skript aufgerufen wird, wird (in der Log-Ausgabe) immer die ContextReference der aufrufenden Workflow-Aktivität angezeigt.




Abbildung 338: *Workflow-Aktivitäten und Log-Ausgabe, wenn eine der Aktivitäten das TEF-Skript aufgerufen hat*

F.5.4 Für das TEF relevante System-Properties

Modul	Parameter	Standardwert	Beschreibung
cmas-app-admin-tool	start.groovy.task.enabled	false	Aktiviert den Button zum Starten des Tasks im Admin Tool
cmas-core-server	transaction.timeout.minutes	60	Setzt den Timeout für den Task Execution Service des TEF, d. h. ein Durchlauf eines Tasks muss vor dem Ablauf dieser Zeitspanne abgeschlossen sein.
cmas-core-server	number.of.tasks	1	Größe des Thread-Pools, d. h. Anzahl der parallel ausgeführten Tasks
cmas-core-server	task.execution.interval.seconds	5	Wartezeit zwischen der Ausführung von zwei Tasks

F.6 E-Mail-Konfiguration

ConSol CM verfügt über eine ausgereifte E-Mail-Schnittstelle. CM ruft E-Mails von einem oder mehreren Mail-Servern ab und kann E-Mails versenden. Sowohl eingehende als auch ausgehende E-Mails werden in die entsprechenden Tickets eingefügt, sodass Sie immer Zugang zu allen Informationen über einen Vorgang haben.

Die grundlegenden E-Mail-Funktionen von CM werden in den folgenden Abschnitten erklärt:

- E-Mail
- E-Mail-Backups

Falls Ihr Unternehmen die E-Mail-Verschlüsselung verwenden möchte, können Sie Server- und/oder Client-Zertifikate einsetzen, siehe Abschnitt:

- E-Mail-Verschlüsselung

F.6.1 E-Mail

In diesem Abschnitt ist das Navigationselement *E-Mail* der Navigationsgruppe *E-Mail* im Admin Tool beschrieben. Außerdem werden die System-Properties für die E-Mail-Funktionen und die Konfiguration der E-Mail-Duplizierung behandelt.

F.6.1.1 Einführung in die E-Mail-Funktionen in ConSol CM

Bevor die Administration der E-Mail-Konten mit dem ConSol CM Admin Tool erklärt wird, erhalten Sie eine kurze Einführung in das Thema *E-Mails in ConSol CM*, da die E-Mail-Funktion eine der Kernfunktionen der Applikation darstellt. ConSol CM kann E-Mails senden und empfangen.

Der Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt auf den allgemeinen E-Mail-Funktionen von ConSol CM in einer Umgebung mit nur einem Server. Wenn Sie CM in einem Cluster konfigurieren müssen, lesen Sie bitte zuerst diesen Abschnitt und lesen Sie danach im *ConSol CM Set-Up Manual*, Abschnitt *E-Mail* weiter.

Senden von E-Mails aus ConSol CM

Manuelle E-Mails

E-Mails können entweder manuell von einem Bearbeiter oder automatisch vom System gesendet werden. *Manuelle* E-Mails werden mit dem *Ticket-E-Mail-Editor* gesendet. In den meisten Systemen ist standardmäßig der Hauptkunde des Tickets der Empfänger der E-Mail. Der Bearbeiter kann aber eine andere E-Mail-Adresse auswählen oder eingeben. Der systemweite Standardwert kann durch einen Administrator in der Seitenanpassung geändert werden. Dazu wird mailToSelection der Seitenanpassung verwendet. Außerdem kann der Bearbeiter E-Mail-Vorlagen verwenden und/oder Text aus dem Ticket zitieren. Im *ConSol CM Benutzerhandbuch* finden Sie eine detaillierte Einführung in die Arbeit mit dem Ticket-E-Mail-Editor.




Abbildung 339: *ConSol CM Web Client - Ticket-E-Mail-Editor*

Automatische E-Mails

Automatische E-Mails können von ConSol CM beispielsweise in folgenden Situationen gesendet werden:

1. Durch den Workflow ausgelöst, z. B.
    a. wenn der Bearbeiter, dem das Ticket zugewiesen ist, daran erinnert werden soll, an dem Ticket weiterzuarbeiten.
    b. wenn der Kunde eine automatische Bestätigung erhalten soll, dass für ihn ein Ticket geöffnet wurde.
    c. wenn der Kunde eine automatische Bestätigung erhalten soll, dass sein Ticket geschlossen wurde.
    d. wenn ein Vorgesetzter oder Genehmiger eine Nachricht erhalten soll, dass ein neuer Vorgang genehmigt werden muss.

In einer Workflow-Aktivität kann eine E-Mail an jede beliebige gültige E-Mail-Adresse gesendet werden. Eine detaillierte Beschreibung der zu verwendenden Methoden finden Sie im

ConSol CM Process Designer Handbuch.

2. Durch das System im Fall einer Fehler- oder Erfolgsmeldung ausgelöst, z. B.
    a. Systemfehler
    b. E-Mail-Fehler
    c. DWH-Synchronisierung (Fehler oder Erfolg)
    Normalerweise werden diese E-Mails an den ConSol CM-Administrator gesendet. Für die meisten speziellen Fehlermeldungen kann aber in den System-Properties eine spezielle Empfänger-E-Mail-Adresse konfiguriert werden. Details dazu finden Sie im Abschnitt System-Properties.
3. Ausgelöst durch das ConSol CM-System, um Erinnerungen an Bearbeiter zu schicken
    a. Wenn ein Bearbeiter ein Ticket erhält oder ein Ticket dem Bearbeiter entzogen wird, kann das System eine E-Mail an diesen Bearbeiter senden. Dies kann pro Queue konfiguriert werden, siehe Abschnitt Queue-Verwaltung.

Empfangen von E-Mails mit ConSol CM

Das ConSol CM-System kann E-Mails aus einem oder mehreren Postfächern (= E-Mail-Konten) auf einem oder mehreren Mail-Servern abrufen. Die Postfächer werden im Admin Tool konfiguriert (Allgemeine E-Mail-Konfiguration (Navigationselement E-Mail)) Denken Sie daran, dass ConSol CM hier mit Postfächern arbeitet. Jedes Postfach kann von mindestens einer E-Mail-Adresse erreicht werden. In bestimmten Fällen kann ein Postfach für mehr als eine E-Mail-Adresse verwendet werden. Dies kann beim Schreiben von Skripte des Typs E-Mail wichtig sein.

ConSol CM verhält sich gegenüber dem Mail-Server genauso wie ein normaler E-Mail-Client, der E-Mails über ein Standard-E-Mail-Protokoll abruft: IMAP(s), POP3(s). Abhängig von der Konfiguration des Mail-Servers und der ConSol CM-System-Property *cmas-esb-mail*, *mail.delete.read* (im Mule/ESB-Modus) bzw. *cmas-nimh, mailbox.default.task.delete.read.messages* (im NIMH-Modus) werden die E-Mails nach dem Abruf durch ConSol CM aus dem Postfach des Mail-Servers gelöscht. Die Standardeinstellung ist, dass *E-Mails nach dem Abruf nicht gelöscht werden*.

> ⚠ Falls Sie nicht möchten, dass ConSol CM die E-Mails vom Mail-Server löscht, achten Sie darauf, die Postfächer zu überwachen, um einen Datenüberlauf und Server- oder Leistungsprobleme zu vermeiden.

Alle eingehenden E-Mails werden zuerst im E-Mail-Eingangspool in ConSol CM gespeichert und danach in einer Kette von E-Mail-Skripten verarbeitet. Eine detaillierte Beschreibung dieser Skripte finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail. Wenn eine E-Mail nicht verarbeitet werden kann, erhält der Administrator eine Benachrichtigungs-E-Mail. Die nicht verarbeitete E-Mail ist unter E-Mail-Backups aufgeführt.

Das Standardverhalten des Systems bei einer eingehenden E-Mail ist für folgende Fälle definiert:

- Der Betreff einer E-Mail enthält keine Ticketnummer in einer gültigen Syntax (d. h. er entspricht nicht dem als regulärer Ausdruck (RegEx) für den Betreff definierten Muster):
  Es wird ein neues Ticket erstellt.

- Der Betreff der E-Mail enthält eine Ticketnummer in einer gültigen Syntax (RegEx) und das Ticket ist noch offen:
  Die E-Mail wird an das vorhandene Ticket angehängt.
- Der Betreff der E-Mail enthält eine Ticketnummer in einer gültigen Syntax (RegEx) aber das Ticket ist geschlossen:
  Es wird ein neues Ticket erstellt und dabei eine Referenz zum alten Ticket erzeugt.

Das Standardverhalten des Systems kann durch eine Änderung der E-Mail-Skripte verändert werden (siehe Abschnitt Skripte des Typs E-Mail). Da dadurch allerdings Schlüsselfunktionen des Systems beschädigt werden können, sollten diese Skripte entweder gar nicht oder nur von einem erfahrenen ConSol-Consultant geändert werden!

F.6.1.2 E-Mail-Konfiguration mit dem Admin Tool

WICHTIGE INFORMATION

Seit ConSol CM-Version 6.9.4 gibt es zwei Modi für eingehende E-Mails:

- **Mule/ESB** - dieser Modus war schon in allen früheren CM-Versionen verfügbar
- **NIMH** (New Incoming Mail Handler) - neu in Version 6.9.4

Für alle Konfigurationen/Einstellungen, die für beide Modi gelten, gibt es keine weiteren Hinweise. Für alle Einstellungen, die je nach Modus unterschiedlich sind, gibt es zwei einzelne (d. h. Mule/ESB- or NIMH-spezifische) Abschnitte.

Allgemeine E-Mail-Konfiguration (Navigationselement E-Mail)

In diesem Navigationselement können Sie die Parameter für die E-Mail-Anbindung konfigurieren.




Abbildung 340: *ConSol CM Admin Tool - E-Mail*

Administration

Administrator E-Mail:

Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die allgemeine Nachrichten oder Warnungen vom System erhalten soll. Über die GUI können Sie nur eine E-Mail-Adresse für den Administrator eingeben. Mehrere durch Kommas getrennte Adressen sind möglich, müssen aber direkt im Navigationselement System-Properties eingegeben werden. Verwenden Sie dazu die System-Property *cmas-core-security*, *admin.e-mail*. Die Gesamtanzahl der Zeichen (sowohl GUI als auch Property) darf 72 nicht überschreiten. Wenn es viele Empfänger gibt, empfehlen wir die Verwendung einer Mailing-Liste auf dem Mail-Server.

Posteingang

Die Konfiguration des Posteingangs ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Konfigurierte Postfächer:**
  Hier können Sie die Postfächer, aus denen E-Mails abgerufen werden, in einem Pop-up-Fenster hinzufügen oder editieren. Die Verbindung zum Postfach wird während der Einrichtung geprüft. Es ist also nicht möglich, ein Postfach zu konfigurieren, das nicht verwendet werden kann, wenn das System in Betrieb geht (sofern der Mail-Server nicht geändert wurde o.ä.). Die Werte werden als System-Property in *cmas-esb-mail*, *mail.incoming.uri* gespeichert. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Abschnitt mit den E-Mail-Properties in System-Properties. Erforderliche Werte sind:
  - **Protokoll**
    Das Protokoll, über das E-Mails vom Server abgerufen werden. Die unterstützten Protokolle sind IMAP4, IMAP4s, POP3 und POP3s. Denken Sie daran, dass sich ConSol CM

genauso verhält wie ein normaler E-Mail-Client. Wenn die sichere Version eines Protokolls verwendet wird, ist das entsprechende Zertifikat erforderlich! Es muss im Security Store des Application Servers gespeichert werden.

- **Server**
  Der über DNS auflösbare Name oder die IP-Adresse des Mail-Servers.
- **Port**
  Der Port des Mail-Servers, den der Mail Daemon/Service abhört.
- **Benutzername**
  Der Benutzername des E-Mail-Kontos.
- **Passwort**
  Das Passwort des E-Mail-Kontos.

> ⚠ Denken Sie daran, dass ein E-Mail-Konto mehr als eine E-Mail-Adresse haben kann. An dieser Stelle geht es um den Kontonamen, d. h. den Namen des Postfaches. Wenn Sie ein Admin-Tool-Skript editieren, das eingehende E-Mails verarbeitet, ist es unter Umständen erforderlich, die E-Mail-Adresse zu benutzen. Die E-Mail-Adresse wird auch benötigt, um die REPLY-TO-Adresse, die FROM-Adresse und die queue-spezifischen E-Mail-Adressen zu konfigurieren! Stellen Sie also sicher, dass Sie den richtigen Parameter verwenden: Postfach oder E-Mail-Adresse!

- **Konfiguration:**
  - **Muster für eingehende E-Mail-Subjects:**
    Beschreibt die Elemente, die der Betreff einer eingehenden E-Mail enthalten muss, damit diese E-Mail einem bestimmten Ticket zugewiesen werden kann. Das Muster wird in einem regulären Ausdruck definiert (RegEx).
    Beispiel: *.*?Ticket\s+\((\S+)\).** passt zu allen Betreffzeilen, die *Ticket (<Ticketnummer>)* enthalten.
  - **Vorlage für ausgehende E-Mail-Subjects:**
    Beschreibt das Muster, das zur Erzeugung der Ticket-ID im Betreff einer ausgehenden E-Mail verwendet wird. Die Vorlage sollte mit dem Muster für eingehende E-Mail-Subjects zusammenpassen. Über den Button *Bearbeiten* auf der rechten Seite können Sie das Muster für eingehende E-Mail-Subjects und die Vorlage für ausgehende E-Mail-Subjects ändern und prüfen, ob sie zueinander passen.
    Beispiel: *Ticket (${ticketName})* passt zum obigen RegEx-Beispiel.

> ⚠ Mit dem Button *Bearbeiten* können Sie im offenen Editorfenster überprüfen, ob das Muster für eingehende E-Mail-Subjects und die Vorlage für ausgehende E-Mail-Subjects zueinander passen. Stellen Sie sicher, dass das E-Mail-Subject an **allen** Stellen korrekt gesetzt wird, d. h. auch in allen Workflow-Skripten und Admin-Tool-Skripten!

- **Anzahl Neustarts nach Fehler:**
  Zeigt die maximale Anzahl der Neustarts nach einem Fehler beim Abrufen der E-Mails durch ConSol CM. Gilt für alle E-Mail-Poller.
- **Administrator E-Mail:**
  E-Mail-Adresse, an die Nachrichten und Warnungen vom Mail-System gesendet werden. Normalerweise stimmt sie mit der allgemeinen Administrator-E-Mail-Adresse überein.

Für die Konfiguration der Postfächer können Sie auch die System-Properties für die E-Mail-Funktion verwenden, siehe System-Properties. Besonders das Abrufintervall (Zeitintervall für den Abruf von E-Mails vom Mail-Server, System-Property *cmas-esb-mail*, *mail.polling.interval*) könnte von Interesse sein.

Postausgang

Hier werden die Verbindungsdaten für ausgehende E-Mails konfiguriert:

Connector für ausgehende E-Mails

Verwenden Sie folgendes Format:

```
smtp://<IP address of mail server>:<port>
```

Beispiel mit Standard-Port:

```
smtp://123.123.123.123:25
```

Beispiel für SMTP-Server mit Authentifizierung:

```
smtp://test:testpassword@ConSolMailServer2:25
```

Im obigen Beispiel werden folgende Parameter verwendet:

- Protokoll: SMTP
- Benutzername: test
- Passwort: testpassword
- Host/Mail-Server: ConSolMailServer2
- Port: 25

Beachten Sie: Wenn der anzugebende Benutzername und/oder das Passwort das Zeichen "@" enthält, muss das "@" als %40 codiert werden.

E-Mail-Modi: Mule/ESB Mail oder NIMH

Ab Version 6.9.4 gibt es zwei Module für den Abruf von eingehenden E-Mails:

- **Mule/ESB Mail**
  Dieses Modul ist seit ConSol CM-Version 6 verfügbar.

- **NIMH**
  Der *New Incoming Mail Handler*, ein seit Version 6.9.4 verfügbares Modul. In zukünftigen ConSol CM-Versionen wird nur dieses Modul für eingehende E-Mails verfügbar sein

In der aktuellen ConSol CM-Version können Sie als Administrator entscheiden, welches Modul Sie verwenden möchten. Sie können ConSol CM entweder im Mule/ESB-Modus **oder** im NIMH-Modus betreiben. Mule/ESB und NIMH verwenden unterschiedliche Systemeinstellungen, die als System-Properties gespeichert sind. Diese werden in den beiden folgenden Abschnitten erklärt. Mit der System-Property *cmas-core-server*, *nimh.enabled* wird festgelegt, welcher Modus für eingehende E-Mails verwendet wird. Sie kann auf *true* oder *false* gesetzt werden.

Das Senden von E-Mails, d. h. die Konfiguration des SMTP-Servers wird durch den Modus für eingehende E-Mails nicht beeinflusst.

E-Mail-Konfiguration mit Mule/ESB Mail

Mule ist der interne ESB (Enterprise Service Bus), der neben anderen Funktionen auch zum Abrufen von eingehenden E-Mails verwendet wird.

Wenn Mule/ESB Mail aktiviert ist, gelten folgende Mechanismen:

- Mule/ESB Mail wird als Dienst ausgeführt, siehe Abschnitte CM-Services und ESB-Services.
- E-Mails werden aus den konfigurierten Postfächern abgerufen.
- Es ist nicht möglich, E-Mails aus dem Dateisystem abzurufen.
- E-Mails, die nicht verarbeitet werden konnten, werden in einem eigenen Verzeichnis (*unparsable*) im Hauptdatenverzeichnis von ConSol CM gespeichert, und können erneut an das ConSol CM-System gesendet werden, siehe Abschnitt Verwaltung von E-Mail-Backups mit Mule/ESB.
- Die System-Properties von Mule/ESB Mail müssen gesetzt sein. Denken Sie daran, dass Sie die meisten der Properties über die grafische Benutzeroberfläche des Admin Tools, Navigationselement *E-Mail* setzen können (siehe obige Abschnitte).

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel der System-Properties im Zusammenhang mit Mule/ESB Mail. Eine detaillierte Beschreibung aller System-Properties für Mule/ESB Mail finden Sie in Liste der System-Properties nach Bereich.




Abbildung 341: *System-Properties für Mule/ESB Mail*

E-Mail-Konfiguration mit NIMH

NIMH, der *New Incoming Mail Handler*, ist ein proprietäres Modul von ConSol CM. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über alle Komponenten.




Abbildung 342: *NIMH-Komponenten*

Wenn NIMH aktiviert ist, gilt Folgendes:

- NIMH läuft als (einzelner) ConSol CM-Dienst, siehe Abschnitt CM-Services. Wenn NIMH aktiv ist, werden die Dienste von Mule/ESB Mail deaktiviert.
- E-Mails aus Postfächern auf einem Mail-Server werden von ConSol CM mit dem MailBoxPoller abgerufen.
- E-Mails können mit dem FileSystemPoller aus einem Datenverzeichnis abgerufen werden.
- Alle ConSol CM-E-Mails werden in der ConSol CM-Datenbank gespeichert (es wird nichts im Dateisystem gespeichert).
- Der MailQueuePoller ruft die E-Mails aus der Datenbank ab und leitet sie an das Kernsystem von ConSol CM weiter, wo die E-Mails durch die hintereinander geschalteten E-Mail-Skripte laufen.
- Die von NIMH verwendeten E-Mail-Skripte sind ähnlich wie die von Mule/ESB Mail, siehe Abschnitt Skripte des Typs E-Mail (NIMH).
- E-Mails, die nicht verarbeitet werden konnten, werden in einer eigenen Datenbanktabelle gespeichert und können erneut an das ConSol CM-System gesendet werden, siehe Abschnitt Verwaltung von E-Mail-Backups mit NIMH.
- Es werden NIMH-spezifische System-Properties verwendet (diese werden bei einem Update auf Version 6.9.4 und höher automatisch zur Systemkonfiguration hinzugefügt):
  - Allgemeine NIMH-Properties
  - Standardpostfach-Properties, die verwendet werden, wenn die Property nicht als postfachspezifische Property gesetzt ist

- Postfachspezifische Properties für jedes Postfach, das abgerufen werden soll
- FileSystemPoller-Properties
- MailQueuePoller-Properties

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für NIMH-Properties. Eine detaillierte Beschreibung aller System-Properties für NIMH finden Sie in Liste der System-Properties nach Bereich.




Abbildung 343: *System-Properties für NIMH*

Informationen über die System-Property *mail.on.error*

In ConSol CM-Versionen bis 6.9.4.1 ist der Standardwert für die Property *mail.on.error* (Modul *cmas-nimh-extension*) *false*.

In ConSol CM-Versionen 6.9.4.2 und höher ist der Standardwert für die Property *mail.on.error* (Modul *cmas-nimh-extension*) *true*.

Der Wert wird bei einem Update von Version 6.9.4.1 und niedriger auf Version 6.9.4.2 und höher automatisch auf *true* gesetzt. Denken Sie daran, dass Sie diese E-Mail-Benachrichtigungen nach einem Update deaktivieren müssen, falls Sie den Wert der Property auf *false* gesetzt haben.

Wechseln von Mule/ESB Mail zu NIMH

Wenn Sie vom "alten" Mule/ESB-Modus zum "neuen" NIMH-Modus für eingehende E-Mails wechseln möchten, müssen Sie folgende Schritte durchführen. Beachten Sie auch den Hinweis in der Infobox *Schritte-für-Schritt-Anleitung für einen Wechsel von Mule/ESB Mail zu NIMH*.

- Kopieren Sie die E-Mail-Skripte im Admin Tool und geben Sie den neuen Skripten den gleichen Namen mit *Nimh* als Präfix, siehe Abschnitt Skripte des Typs E-Mail (NIMH).
  - AppendToTicket.groovy -> NimhAppendToTicket.groovy
  - CreateTicket.groovy -> NimhCreateTicket.groovy
  - IncomingMailRouting.groovy -> NimhIncomingMailRouting.groovy
  - MailToClosedTicket.groovy -> NimhMailToClosedTicket.groovy
- Passen Sie die neuen Admin-Tool-Skripte an, siehe Abschnitt Skripte des Typs E-Mail, NIMH. Es gibt neue Groovy-Klassen, die als Ersatz für die alten Klassen verwendet werden müssen.
  - Importieren Sie die erforderlichen NIMH-Klassen
  - Ändern Sie die Methoden entsprechend der Tabelle im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail, NIMH.
  - Ändern Sie den Abschnitt mit den Zielskripten im *mailRouting-Skript*.
  - Überprüfen / setzen Sie die NIMH-spezifischen Properties für die Postfächer, siehe Abschnitt oben und Liste der System-Properties nach Bereich.
  - Setzen Sie folgende System-Property, um NIMH zu aktivieren: *cmas-core-server.nimh.enabled = true*

Schritte-für-Schritt-Anleitung für einen Wechsel von Mule/ESB Mail zu NIMH

Wenn Sie mit Ihrem ConSol CM-System von Mule/ESB Mail zu NIMH wechseln möchten, müssen Sie folgende Schritte in der hier aufgeführten Reihenfolge ausführen:

1. Bereiten Sie die NIMH-Umgebung vor:
    a. Erstellen Sie die Admin-Tool-Skripte, so wie im obigen Abschnitt beschrieben.
    b. Passen Sie die System-Properties an. Die NIMH-System-Properties werden beim Update von einer früheren CM-Version auf Version 6.9.4 automatisch hinzugefügt. Es müssen nur die erforderlichen Werte gesetzt werden. Die Postfach-Properties werden automatisch für jedes Postfach hinzugefügt, das mit dem Admin Tool hinzugefügt wurde.
2. Beenden Sie Mule/ESB Mail (halten Sie alle ESB-Dienste in ESB-Services an und halten Sie den ESB-Dienst in CM-Services an. Stellen Sie sicher, dass CM die Verarbeitung der E-Mails abschließt, prüfen Sie die E-Mail-Backups und starten Sie deren Verarbeitung neu oder löschen Sie die verbleibenden E-Mail-Backups. Die "alten" E-Mail-Backups von Mule/ESB werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie zu NIMH gewechselt haben (sie werden wieder angezeigt, wenn Sie zurück zu Mule/ESB Mail wechseln).
3. Starten Sie NIMH:
    a. Setzen Sie die System-Property *cmas-core-server.nimh.enabled = true*.
    b. Starten Sie den NIMH-Dienst

Eine Zuordnung der System-Properties von ESB Mail zu den System-Properties von NIMH finden Sie im Abschnitt Liste der System-Properties nach Bereich.

Ausführen von NIMH in einer Cluster-Umgebung

In einem Cluster kann NIMH nur auf einem Node ausgeführt werden. Auf diesem Node muss die entsprechende System-Property gesetzt werden: *cmas-core-server*, *nimh.enabled.CLUSTER_NODE_ID = true* (zum Beispiel: *cmas-core-server.nimh.enabled.1 = true*). Diese Property ersetzt die allgemeine Property *cmas-core-server.nimh.enabled = true*.

Auf allen anderen Nodes müssen NIMH und Mule (und die ESB-Dienste) deaktiviert werden. Setzen Sie zudem die System-Property *cmas-nimh*, *mailbox.polling.threads.mail.log.enabled = true*. Ohne diese Einstellung kann es passieren, dass eingehende E-Mails mehrmals von verschiedenen Cluster-Nodes verarbeitet werden

F.6.1.3 E-Mail-Duplizierung im ConSol CM Web Client

Eine Beschreibung dazu finden Sie auf der Seite *Seitenanpassung* in showCloneOption und appendOrReplaceOnClone.

F.6.2 E-Mail-Backups

F.6.2.1 Einleitung

Eingehende E-Mails, die nicht verarbeitet werden konnten, werden im CM-System in einem speziellen Speicher gesichert (der Speicherort hängt von dem für eingehende E-Mails konfigurierten Modus ab, siehe Abschnitte über ESB und NIMH unten).

Als Administrator können Sie versuchen, die E-Mails manuell erneut an das System zu senden. Die hier gespeicherten E-Mails können auch gelöscht werden, z. B. wenn es sich um Spam-E-Mails handelt.

WICHTIGE INFORMATION

Seit ConSol CM-Version 6.9.4 gibt es zwei Modi für eingehende E-Mails:

- **Mule/ESB** - dieser Modus war schon in allen früheren CM-Versionen verfügbar
- **NIMH** (New Incoming Mail Handler) - neu in Version 6.9.4

Für alle Konfigurationen/Einstellungen, die für beide Modi gelten, gibt es keine weiteren Hinweise. Für alle Einstellungen, die je nach Modus unterschiedlich sind, gibt es zwei einzelne (d. h. Mule/ESB- or NIMH-spezifische) Abschnitte.

F.6.2.2 E-Mail-Backups im Admin Tool

Alle E-Mails, die nicht verarbeitet werden konnten, sind im Navigationselement *E-Mail-Backups* der Navigationsgruppe *E-Mail* aufgeführt. Wenn Ihr System im Mule/ESB Mail-Modus läuft, werden E-Mail-Backups aus Mule/ESB angezeigt. Wenn das System im NIMH-Modus läuft, werden E-Mail-Backups aus NIMH angezeigt. Es werden nie Backups der beiden Typen gleichzeitig angezeigt!

Normalerweise hat es einen der folgenden Gründe, wenn eine E-Mail nicht verarbeitet werden kann:

- Eines der E-Mail-Skripte (siehe Abschnitt Skripte des Typs E-Mail) hat einen Fehler und daher kann die vom Mail-Server abgerufene E-Mail in CM nicht weiter verarbeitet werden.
- Das Attachment der E-Mail ist zu groß. Für NIMH wird die Größenbeschränkung durch die System-Property *cmas-nimh*, *mailbox.default.task.max.message.size* oder durch einen postfachspezifischen Wert definiert, z. B. *cmas-nimh*, *mailbox.1.task.max.message.size*.




Abbildung 344: *ConSol CM Admin Tool - E-Mail: E-Mail-Backups*

Das Listenfeld mit den E-Mails, die nicht verarbeitet konnten, enthält folgende Elemente:

- **Dateiname**
  Dieses Feld enthält einen Filter. Wenn Sie den Namen oder einen Teil des Namens der E-Mail-Dateien eingeben, werden nur die Dateien mit passendem Namen in der Liste angezeigt.
- **Name**
  Der Name der E-Mail-Datei (normalerweise mit der Erweiterung *.eml*).
- **Änderungsdatum**
  Das letzte Datum, an dem die Datei geändert wurde. Dies ist normalerweise das Datum, an dem die E-Mail auf dem ConSol CM-Server gespeichert wurde.

In einem fehlerfrei laufenden ConSol CM-System sollte die Liste der E-Mails, die nicht verarbeitet werden konnten, leer sein. Falls dort E-Mails aufgeführt sind, ist ein Fehler bei der Verarbeitung der eingehenden E-Mails aufgetreten. Eine detaillierte Beschreibung Verarbeitungs-Pipeline finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.

Sie können mit den E-Mail-Backups folgende Aktionen ausführen:

- **Löschen**
  Um eine E-Mail zu löschen, wählen Sie sie in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Löschen*. Beachten Sie, dass die Informationen dabei verloren gehen! Sie werden nicht gespeichert oder auf einem anderen Weg an ConSol CM übertragen!

- **Erneut senden (importieren)**
  Wählen Sie die E-Mail in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Erneut senden*, um die E-Mail erneut an die Verarbeitungs-Pipeline zu senden (importieren), z. B. wenn ein Skript vorher nicht richtig funktioniert hat und das Problem behoben wurde.
- **Ins Dateisystem exportieren**
  Sie können eine E-Mail als *.eml-Datei* ins Dateisystem des Rechners exportieren, auf dem das Admin Tool ausgeführt wird. z. B. für weitere Analysen einer fehlerhaften E-Mail.

F.6.2.3 Verwaltung von E-Mail-Backups mit Mule/ESB

Eingehende E-Mails, die nicht verarbeitet werden können, werden im Dateisystem (als *.eml-Dateien*) im folgenden Verzeichnis gespeichert:

```
<CMAS_DATADIR>/mail/unparsable
```

Dies geschieht, wenn die System-Property *cmas-esb-mail, mail.db.archive* auf *true* gesetzt ist. Wenn die Property auf *false* gesetzt ist, werden keine E-Mail-Backups gespeichert.

E-Mails, die im Verzeichnis *unparsable* gespeichert waren und erfolgreich neu gesendet wurden, werden vom Verzeichnis *unparsable* (als *.eml-Datei*) in folgendes Verzeichnis verschoben:

```
<CMAS_DATADIR>/mail/reimported
```

F.6.2.4 Verwaltung von E-Mail-Backups mit NIMH

Eingehende E-Mails, die nicht verarbeitet werden können, werden in der ConSol CM-Datenbank (als *.eml-Dateien*) in folgender Tabelle gespeichert:

```
cmas_nimh_archived_mail
```

Das Systemverhalten von E-Mail-Backups bei NIMH wird von der System-Property *cmas-nimh-extension*, *mail.db.archive* gesteuert.

Wenn die Property auf *true* gesetzt ist, werden alle eingehenden E-Mails in der Datenbank archiviert. Wenn die Property auf *false* gesetzt ist, werden die E-Mails, die verarbeitet werden können, nach der Verarbeitung gelöscht. Die E-Mails, die nicht verarbeitet werden können, werden so lange in der Datenbank gespeichert, bis sie entweder verarbeitet oder gelöscht werden (dies kann entweder durch erneutes Verarbeiten oder durch Löschen erreicht werden, siehe obigen Abschnitt). Der E-Mail-Eintrag in der Datenbank wird automatisch nach der erfolgreichen Verarbeitung gelöscht.

F.6.3 E-Mail-Verschlüsselung

F.6.3.1 Einleitung

Aufgrund von Sicherheitsrichtlinien ist es möglicherweise erforderlich, den E-Mail-Verkehr (einschließlich der E-Mails, die das ConSol CM-System sendet und erhält) mit Standard-S/MIME-Verschlüsselung zu verschlüsseln. Falls Sie mit dem Thema nicht vertraut sind und sich gerne informieren möchten, könnten Sie z. B. den Wikipedia-Artikel über Public-Key-Verschlüsselungsverfahren lesen.

Damit ConSol CM verschlüsselte E-Mails verwenden kann, müssen Sie zuerst die E-Mail-Verschlüsselung im System aktivieren:

1. **Obligatorisch:**
   Setzen Sie die System-Property *cmas-core-server*, *mail.encryption* auf *true*. Sie hat standardmäßig den Wert *false*. Dies ist die grundlegende Konfiguration, um die E-Mail-Verschlüsselung im gesamten System zu aktivieren.
2. **Optional:**
   Setzen Sie das Attribut der Seitenanpassung mailEncryptionAvailable auf *true.* Damit wird im Web Client eine Option aktiviert, mit der man aussuchen kann, ob die E-Mail verschlüsselt werden soll.

Allgemeine Erklärung über die E-Mail-Verschlüsselung in ConSol CM

Es gibt zwei Arten von Zertifikaten:

- **Server-Zertifikate, hauptsächlich genutzt für eingehende E-Mails**
  Ein Zertifikat mit dem Public Key und dem Private Key der für den Empfang von E-Mails konfigurierten E-Mail-Adresse kann aus einer PKCS12-Datei (.p12 bzw. .pfx) manuell ins CM-System importiert werden. Wenn das Zertifikat durch ein Passwort geschützt ist, muss der Administrator dieses beim Importieren des Zertifikats eingeben.
- **Client-Zertifikate, genutzt für ausgehende E-Mails**
  Für ausgehende E-Mails werden die Zertifikate (Public Keys) der jeweiligen Empfänger benötigt. Diese Zertifikate können auf zwei Wegen ins CM-System importiert werden
  - **Manuell**
    Durch Auswählen (Hochladen) der X.509-Datei (.cer oder .crt).
  - **Automatisch**
    Aus dem LDAP-Repository, in dem es im richtigen Format gespeichert ist (d. h. dem gleichen Format wie für den Datei-Import). Dieser automatische Abruf des angeforderten Zertifikats kann "on-the-fly" beim Senden der E-Mail durchgeführt werden.

⚠ Die hier beschriebenen Zertifikate werden nur für die Verschlüsselung von E-Mails verwendet und gelten **nicht** für den Zugang von ConSol CM (als E-Mail-Client) zum E-Mail-Server! Dieser muss mithilfe von Zertifikaten verwaltet werden, die im Security Store des Application Servers gespeichert sind.

Die folgende Abbildung zeigt das Grundprinzip der E-Mail Verschlüsselung für ein- und ausgehende E-Mails in ConSol CM.




Abbildung 345: *Grundprinzip der E-Mail-Verschlüsselung in ConSol CM*

Anforderungen

- Das Client-Zertifikat muss die E-Mail-Adresse des Kunden (Empfänger der E-Mail) entweder im Attribut *SubjectDN* (*E=* oder *EMAILADDRESS=*) oder im Element *X509v3 Subject Alternative Name* des Abschnitts *Extensions* enthalten.
- *Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files* muss auf dem Server und auf dem Rechner, auf dem das Admin Tool gestartet wird, installiert sein. Dies ist erforderlich, damit das Admin Tool Zertifikate importieren kann.
- Es werden in *X.509 Base64* codierte Zertifikate unterstützt.

Importieren von Zertifikaten aus LDAP (verfügbar für Client-Zertifikate)

Wenn LDAP konfiguriert ist, sucht ConSol CM das Client-Zertifikat für den angeforderten Kontakt im LDAP-Repository. Dies läuft folgendermaßen ab:

1. Jemand versucht, eine verschlüsselte E-Mail zu senden.
2. Der Verschlüsselungsdienst sucht nach dem Client-Zertifikat (mit dem Public Key) des Empfängers.

3. Wenn ein Client-Zertifikat gefunden wird, wird die E-Mail mit dem Public Key des Empfängers verschlüsselt und gesendet.
4. Wenn kein Client-Zertifikat im Admin Tool gefunden wird oder das Client-Zertifikat abgelaufen ist, wird es im LDAP-Repository gesucht.
5. Wenn es gefunden wird, wird es nach ConSol CM importiert, und die E-Mail wird verschlüsselt und gesendet.
6. Wenn es nicht gefunden wird, wird die E-Mail unverschlüsselt gesendet.

Die folgenden Konfigurations-Properties müssen gesetzt werden, damit über LDAP nach Zertifikaten gesucht werden kann:

- ldap.certificate.basedn
- ldap.certificate.searchattr
- ldap.certificate.content.attribute

Details dazu finden Sie im Abschnitt *LDAP-Zertifikatparameter* in den System-Properties.

F.6.3.2 Zertifikatsverwaltung mit dem Admin Tool

Im Admin Tool wird die CM-Umgebung in den Navigationselementen *Server-Zertifikate* und *Client-Zertifikate* der Navigationsgruppe *E-Mail* für die E-Mail-Verschlüsselung konfiguriert.

Server-Zertifikate

Server-Zertifikate werden verwendet, um **eingehende** E-Mail-Nachrichten zu entschlüsseln. In Ausnahmefällen werden Server-Zertifikate auch genutzt, um ausgehende E-Mails zu verschlüsseln: Wenn eine E-Mail an eine der als Eingangs-E-Mails konfigurierten E-Mail-Adressen gesendet wird, wird der Public Key des Server-Zertifikates genutzt, um diese E-Mail zu verschlüsseln. Server-Zertifikate enthalten jeweils den Public Key und den Private Key für die angegebene E-Mail-Adresse. Wenn Sie ein Postfach für eingehende E-Mails definieren (siehe obiges Kapitel) müssen Sie ein Server-Zertifikat für diese E-Mail-Adresse (oder für alle E-Mail-Adressen dieses Postfachs) hochladen, um verschlüsselte Nachrichten erhalten zu können (da das Server-Zertifikat den entsprechenden Private Key enthält). Wenn Sie mehrere Eingangspostfächer haben, müssen Sie entweder ein Server-Zertifikat für jedes der Postfächer oder ein Zertifikat mit allen erforderlichen E-Mail-Adressen hochladen.

Wenn Sie das Navigationselement *Server-Zertifikate* öffnen, wird eine Liste aller vorhandenen Server-Zertifikate angezeigt. Um ein neues Server-Zertifikat hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* und suchen Sie das gewünschte Zertifikat im Dateibrowser. Das Zertifikat wird vor dem Import validiert. Wenn Inkompatibilitäten festgestellt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Zertifikat wird nicht importiert.

Folgende Formate werden für Server-Zertifikate unterstützt:

- Archivdatei *PKCS #12*, die das Zertifikat (öffentlich) und den privaten Schlüssel (durch ein Passwort geschützt) enthält.
  Die für *PKCS #12-Dateien* unterstützten Dateinamenerweiterungen sind:
  - .p12
  - .pfx

Client-Zertifikate

Ein Client-Zertifikat enthält nur den Public Key eines externen Empfängers (z. B. eines Kunden). Es ermöglicht die Verschlüsselung von Nachrichten, die an diesen Benutzer gesendet werden, wird also für **ausgehende** E-Mails verwendet.

Wenn Sie das Navigationselement *Client-Zertifikate* öffnen, wird eine Liste aller vorhandenen Client-Zertifikate angezeigt. Um ein neues Client-Zertifikat hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* und suchen Sie das gewünschte Zertifikat im Dateibrowser. Das Zertifikat wird vor dem Import validiert. Wenn Inkompatibilitäten festgestellt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Zertifikat wird nicht importiert.

Folgende Formate werden für Client-Zertifikate unterstützt:

- Standardformat *X509*.
  Die für *X.509-Zertifikate* unterstützten Dateinamenerweiterungen sind:
  - .cer
  - .crt
  - .der
  - .pem




Abbildung 346: *ConSol CM Admin Tool - Pop-up-Fenster zum Hinzufügen eines Client-Zertifikats*

Im Folgenden sind einige beispielhafte Anwendungsfälle beschrieben:

1. Ein Bearbeiter arbeitet im ConSol CM Web Client und schreibt mit dem Ticket-E-Mail-Editor eine verschlüsselte E-Mail. Wenn er auf den Button *E-Mail versenden* klickt, sucht das ConSol CM-System in der Liste der E-Mail-Adressen unter *Client-Zertifikate* nach der Empfängeradresse und verwendet den Public Key des Empfängers zur Verschlüsselung der ausgehenden E-Mail. Wenn ConSol CM kein passendes Zertifikat findet (d. h. die E-Mail-Adresse steht nicht in der Zertifikatsliste), wird das Zertifikat für die E-Mail aus LDAP geladen. Wenn auch dort kein kompatibles Zertifikat gefunden wird, wird die E-Mail unverschlüsselt gesendet.
   Wenn einer der Empfänger mit einem der Postfächer für eingehende E-Mails übereinstimmt, wird auch das Server-Zertifikat (Public Key) zum Verschlüsseln der Nachricht verwendet.
2. ConSol CM erhält eine E-Mail und überprüft die TO-Adresse. Wenn diese in der Liste unter *Server-Zertifikate* gefunden wird, verwendet ConSol CM den im Zertifikat angegebenen Private Key zur Entschlüsselung der Nachricht, um entweder ein neues Ticket zu erstellen oder die Nachricht an ein vorhandenes Ticket anzuhängen.

Senden von verschlüsselten E-Mails

Auswählen, ob E-Mails aus dem Web Client verschlüsselt gesendet werden sollen

Wenn das Attribut der Seitenanpassung mailEncryptionAvailable auf *true* gesetzt ist, ist im Ticket-E-Mail-Editor des Web Clients eine Checkbox *Verschlüsselt senden* verfügbar. Der Benutzer kann damit auswählen, ob die E-Mail verschlüsselt gesendet werden soll.




Abbildung 347: *ConSol CM Web Client - Verschlüsselte E-Mail senden*

Senden einer verschlüsselten E-Mail aus dem Workflow

Mit der Methode *enableEncryption()* kann eine verschlüsselte E-Mail gesendet werden. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.

Standardmäßiges Senden von verschlüsselten E-Mails

Wenn die System-Property *cmas-core-server*, *mail.encryption* auf *true* gesetzt ist, werden alle ausgehenden E-Mails aus dem Workflow und Web Client standardmäßig verschlüsselt.

Wenn Benutzer eine bestimmte E-Mail unverschlüsselt senden möchten, können sie im Web Client die Checkbox *Verschlüsselt senden* deaktivieren. Für aus dem Workflow gesendete E-Mails kann die Methode *disableEncryption()* verwendet werden.

F.7 Verwaltung von Admin-Tool-Skripten und -Templates

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie man mit den Skripten und Templates arbeitet, die im Admin Tool gespeichert sind und dort verwaltet werden.

Skripte werden in verschiedenen Kontexten in ConSol CM verwendet, insbesondere in den Workflows im Process Designer. Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*. Im Bereich *Skripte* des Admin Tools sind ebenfalls verschiedenartige Skripte gespeichert. Dies ist im Abschnitt Admin-Tool-Skripte erklärt.

Templates bzw. Vorlagen sind ebenfalls an verschiedenen Orten gespeichert:

- Zugang über den Web Client:
  - Im Textvorlagen-Manager (E-Mail-Vorlagen)
  - Im Dokumentvorlagen-Manager (Microsoft Word- oder OpenOffice-Vorlagen in CM.Doc)
- Zugang über das Admin Tool:
  - Im Bereich *Skripte und Templates*
    - Einige spezielle E-Mail-Templates
    - Templates für Kundendaten
    - Templates für Ressourcendaten
    - Template zum Zurücksetzen des Passworts
    - CM.Phone-Templates
    - <weitere Templates je nach eigener Anpassung>

Eine Beschreibung der Arbeit mit E-Mail-Vorlagen im Textvorlagen-Manager und der Konfiguration von CM.Doc finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit Textvorlagen. Eine Beschreibung der Templates im Admin Tool finden Sie im Abschnitt Admin-Tool-Templates.

F.7.1 Admin-Tool-Skripte

F.7.1.1 Einführung in die Skripte im Admin Tool

Skripte werden im Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert. Sie werden in Groovy geschrieben und sollten nur von erfahrenen ConSol CM-Consultants und -Administratoren editiert werden.

Öffnen Sie im Admin Tool das Navigationselement *Skripte und Templates* in der Navigationsgruppe *System*, um mit den Skripten zu arbeiten. Es wird der Tab *Skripte* angezeigt.




Abbildung 348: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Skripten und Templates*

Auf der linken Seite sehen Sie eine Liste aller Skripte. Die Liste kann über das Drop-down-Menü gefiltert werden, indem Sie dort den Skripttyp auswählen. Für jedes Skript müssen zwei Parameter gesetzt werden:

- **Name**
  Dies ist der Name, über den das Skript referenziert wird, z. B. im Workflow oder in anderen Objekten wie Queues.

- **Typ**
  Der Typ des Skripts. Es muss einer der folgenden Skripttypen ausgewählt werden:
  - **Abhängige sortierte Listen**
    Mit Skripten dieses Typs werden *abhängige sortierte Listen* definiert, Strukturen, mit denen hierarchische Listen abgebildet werden. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs Abhängige sortierte Liste.
  - **Datenobjekt-Aktion**
    Dieses Skript wird ausgeführt, wenn eine Kundenaktion stattfindet, siehe Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen.
  - **Datenobjekt-Bedingung**
    Dieses Skript wird ausgeführt, um zu prüfen, ob eine Kundenaktion im Web Client angeboten werden soll, siehe Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen.
  - **Datenobjekt Suche-Aktion**
    Dieser Skripttyp gehört zum Action Framework, genauer gesagt zu den Suche-Aktionen, und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.
  - **Datenobjekt Suche-Bedingung**
    Dieser Skripttyp gehört zum Action Framework, genauer gesagt zu den Suche-Aktionen, und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.
  - **Duplizieren**
    Dieses Skript wird ausgeführt, wenn die Option *Duplizieren* in einem Ticket ausgewählt wird. Es muss der Queue zugewiesen sein. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs Duplizieren.
  - **E-Mail**
    Mit Skripten dieses Typs werden eingehende und ausgehende E-Mails verwaltet. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.
  - **Kalenderintegration**
    Skripte dieses Typs liefern die Verbindungsdaten für die Integration von Microsoft Exchange-Kalendern. Siehe Abschnitt Integration von Microsoft Exchange-Kalendern.
  - **PostActivityExecutionScript** (kein bestimmter Typ angegeben)
    Das (optionale) Skript, das nach jeder manuellen Workflow-Aktivität ausgeführt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt PostActivityExecutionScript.
  - **Ressourcen-Aktion**
    Dieses Skript wird ausgeführt, wenn eine Ressourcenaktion stattfindet, siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen.
  - **Ressourcen-Bedingung**
    Dieses Skript wird ausgeführt, um zu prüfen, ob eine Ressourcenaktion im Web Client angeboten werden soll. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen.
  - **Ressourcen Suche-Aktion**
    Dieser Skripttyp gehört zum Action Framework, genauer gesagt zu den Suche-Aktionen, und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.

- **Ressourcen Suche-Bedingung**
  Dieser Skripttyp gehört zum Action Framework, genauer gesagt zu den Suche-Aktionen, und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.
- **Seitenanpassung**
  Skripte dieses Typs werden in den Einstellungen der Seitenanpassung referenziert. Details dazu finden Sie in den Abschnitten Seitenanpassung für das Web Client Dashboard und CM.Resource Pool - Das Ressourcenpool-Dashboard.
- **Standardwerte**
  Mit Skripten dieses Typs werden Standardwerte definiert, d. h. Werte, mit denen Datenfelder (vor)befüllt werden, wenn ein neues Ticket erstellt wird. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs Standardwerte.
- **Task**
  Skripte dieses Typs werden vom TEF (Task Execution Framework) verwendet, siehe Abschnitt Das Task Execution Framework (TEF).
- **Ticket Suche-Aktion**
  Dieser Skripttyp gehört zum Action Framework, genauer gesagt zu den Suche-Aktionen, und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.
- **Ticket Suche-Bedingung**
  Dieser Skripttyp gehört zum Action Framework, genauer gesagt zu den Suche-Aktionen, und wird im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen beschrieben.
- **Workflow**
  Skripte dieses Typs werden im Workflow referenziert. Details dazu finden Sie im Abschnitt Skripte des Typs Workflow.

Die Buttons unter der Liste stellen die Standardfunktionen des Admin Tools bereit:

- Skript hinzufügen
- Skript editieren
- Skript löschen
- Skript kopieren

Auf der rechten Seite sehen Sie den *Quelltext-Editor*. Hier wird das in der Liste auf der linken Seite ausgewählte Skript angezeigt. Wenn Sie sich im *Editiermodus* befinden, können Sie hier den Quelltext des Skripts schreiben.

F.7.1.2 Der Quelltext-Editor

Der Quelltext-Editor bietet einen Editierbereich mit Syntaxhervorhebung, führt aber keinerlei Validierung des Codes durch. Die Richtigkeit des Codes müssen Sie selbst überprüfen.




Abbildung 349: *ConSol CM Admin Tool - Skripte: Quelltext-Editor*

Im unteren Bereich des Quelltext-Editors finden Sie folgende Buttons:

- **Bearbeiten**
  Klicken Sie auf diesen Button, um im Quelltext -Editor in den *Editiermodus* zu wechseln. Wenn Sie im Admin Tool das Navigationselement *Skripte und Templates* öffnen, befinden sich alle Skripte im *schreibgeschützten* Modus, um zu verhindern, dass ein Administrator versehentlich etwas verändert.
- **Editiermodus verlassen und Änderungen speichern**
  Speichert das Skript und verlässt den *Editiermodus*, d. h. wechselt zurück in den *schreibgeschützten* Modus.
- **Editiermodus verlassen, ohne die Änderungen zu speichern**
  Wechselt zurück in den *schreibgeschützten* Modus, ohne die Änderungen zu speichern, die Sie am Quelltext vorgenommen haben.
- **Skript aus Datei öffnen**
  Mit dieser Option wird ein Dateibrowser geöffnet. Es sind zwei Fälle möglich:
  - Der Name der ausgewählten Datei und der Name des Skripts sind identisch.
    In diesem Fall wird der Code des Skripts (im Quelltext-Editor) komplett ersetzt.
  - Der Name der ausgewählten Datei und der Name des Skripts sind unterschiedlich.
    In diesem Fall wird ein neues Skript mit dem Namen der ausgewählten Datei erstellt. Das neue Skript wird im Editiermodus im Quelltext-Editor angezeigt.

- **Skript in Datei speichern**
  Hier können Sie den Text des Skripts als reine Textdatei im Dateisystem auf dem Rechner speichern, auf dem das Admin Tool ausgeführt wird.
- **Skript aus Datei aktualisieren**
  Mit dieser Option wird ein Dateibrowser geöffnet. Der Code im Quelltext-Editor wird durch den Text in der Datei ersetzt, unabhängig davon, ob Skript und Datei den gleichen Namen haben oder nicht.

F.7.1.3 Skripttypen

Im folgenden Abschnitt werden die möglichen Skripttypen erklärt. Die Beispiele sollen Ihnen einen Eindruck über die Verwendungsmöglichkeiten von Skripten vermitteln.

In diesem Abschnitt sind folgende Skripttypen beschrieben. Eine vollständige Übersicht über alle Skripttypen mit Links zu der entsprechenden Abschnitten finden Sie in der obigen Liste.

- Skripte des Typs Duplizieren
- Skripte des Typs Standardwerte
- Skripte des Typs Abhängige sortierte Liste
- Skripte des Typs E-Mail
- Skripte des Typs Workflow
- PostActivityExecutionScript

Skripte des Typs *Duplizieren*

Im Web Client kann ein Ticket über die Option *Duplizieren* im Ticketmenü dupliziert werden. Sie können dies mit oder ohne Skript machen.




Abbildung 350: *ConSol CM Web Client - Option Duplizieren im Ticketmenü*

Die folgenden Abbildungen zeigen die Duplizierung eines Tickets ohne Duplizieren-Skript.




Abbildung 351: *ConSol CM Web Client - Ursprüngliches Ticket*




Abbildung 352: *ConSol CM Web Client - Duplizieren des Tickets (ohne Duplizieren-Skript)*

Wenn ein Ticket dupliziert wird, werden die folgenden Daten aus dem ursprünglichen Ticket übertragen (vergleichen Sie die beiden obigen Abbildungen):

- das Thema des Tickets
- die Queue
- der Bearbeiter (sofern gesetzt)
- die Werte aller Benutzerdefinierten Felder (Ticketdatenbereich und Gruppenbereich)
- der Hauptkunde
- Zusatzkunden

Wenn ein Ticket dupliziert wird, werden die folgenden Daten **nicht** aus dem ursprünglichen Ticket übertragen (vergleichen Sie die beiden obigen Abbildungen):

- der gesamte Tickettext:
  - Kommentare
  - E-Mails
  - Attachments
- das Ticketprotokoll
- zusätzliche Bearbeiter
- verknüpfte Tickets

Falls die Queue, in der sich das Ticket befindet, ein *Duplizieren-Skript* verwendet (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung), wird dieses Skript ausgeführt, wenn der Bearbeiter auf *Duplizieren* klickt. Das Skript kann ähnlich wie ein *Standardwerte-Skript* eingesetzt werden (siehe folgender Abschnitt): Sie können Werte im zu erstellenden Ticket vorbelegen. Während der Duplizierung, d. h. vor der Erzeugung des Tickets, werden die Benutzerdefinierten Felder im Web Client mit diesen Werten gefüllt. Der Bearbeiter kann die Werte bei Bedarf ändern.

Denken Sie daran, dass Sie bei einem Duplizieren-Skript nicht im Workflow-Kontext arbeiten! Das heißt, das *Objekt workflowApi* (Implementierung von *WorkflowContextService*) ist nicht verfügbar!

Im folgenden Beispiel wird das *Duplizieren-Skript* zum Zurücksetzen des Datenfeldes *Gewünschter Termin* verwendet, um zu vermeiden, dass (duplizierte) *ServiceDesk-Tickets* ein falsches Service-Datum enthalten.

```
ticket.set("serviceDesk_fields.desiredDeadline", null)
```

Code-Beispiel 57: *Duplizieren-Skript zum Zurücksetzen des Benutzerdefinierten Felds für den gewünschten Termin*

Wenn das Skript der Queue zugewiesen ist (in diesem Beispiel *ServiceDesk*), ist das Feld für den gewünschten Termin leer, wenn das duplizierte Ticket dem Bearbeiter angezeigt wird (siehe folgende Abbildung).




Abbildung 353: *ConSol CM Web Client - Dupliziertes Ticket (mit der Queue zugewiesenem Duplizieren-Skript)*

Skripte des Typs *Standardwerte*

Manchmal ist es erforderlich, dass ein Datenfeld eines Tickets bei der Erstellung des Tickets einen bestimmten Wert hat, d. h. wenn der Bearbeiter auf *Neues Ticket* klickt und das entsprechende Formular im Web Client geöffnet wird, sollen ein oder mehrere Werte voreingestellt sein. Dies erspart dem Bearbeiter den Aufwand, den Wert jedes Mal setzen zu müssen, z. B. wenn die Standardpriorität *normal* ist, kann dieser Wert voreingestellt werden. Sollte *hoch* oder *niedrig* erforderlich sein, kann der Bearbeiter den Wert entsprechend ändern.

Dieses Verhalten von ConSol CM kann durch ein oder mehrere *Standardwerte-Skripte* erreicht werden. Die Standardwerte können für jede Queue einzeln definiert werden. Pro Queue kann genau ein *Standardwerte-Skript* zugewiesen werden. Siehe folgendes Beispiel.




Abbildung 354: *ConSol CM Web Client - Neues Ticket ohne Standardwerte*

Ohne *Standardwerte-Skript* wird kein Wert für die Priorität gesetzt, wenn ein Bearbeiter ein neues Ticket im Web Client erstellt.

Um einen Standardwert zu definieren, muss ein Skript des Typs *Standardwerte* erstellt werden. Zuerst suchen wir in der *Verwaltung der Benutzerdefinierten Felder* das entsprechende Benutzerdefinierte Feld (in welcher Benutzerdefinierten Feldgruppe es sich befindet und welchen Namen es hat). Details dazu finden Sie im Abschnitt Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticket-datenmodells).

Denken Sie daran, dass Sie bei einem Standardwerte-Skript nicht im Workflow-Kontext arbeiten! Das heißt, das *Objekt workflowApi* (Implementierung von *Work-flowContextService*) ist nicht verfügbar!




Abbildung 355: *ConSol CM Admin Tool - Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern*

Da es sich bei *priority* um ein *enum-Feld* (d. h. eine Sortierte Liste) handelt, müssen Sie die möglichen (technischen) Werte prüfen, die in der Liste auftreten können, und den gewünschten Standardwert in der *Verwaltung der Sortierten Listen* suchen.




Abbildung 356: *ConSol CM Admin Tool - Werte für die Priorität in der Verwaltung der Sortierten Listen*

Die Gruppe, das Feld und der korrekte Wert können dann im neuen Skript in der entsprechenden Groovy-Methode verwendet werden.




Abbildung 357: *ConSol CM Admin Tool - Verwendung von Gruppe, Feld und Wert im Skript*

In der *Queue-Verwaltung* müssen wir das Skript der Queue zuweisen, in der der Standardwert verwendet werden soll.




Abbildung 358: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen eines Standardwerte-Skripts zur Queue in der Queue-Verwaltung*

Wenn der Bearbeiter die *Ticketerstellung* jetzt im Web Client beginnt, wird der Standardwert *normal* für das Feld *Priorität* gesetzt.




Abbildung 359: *ConSol CM Web Client - Neues Ticket mit Standardwert*

Denken Sie daran, dass es für jede Queue nur ein *Standardwerte-Skript* geben kann. Wenn Sie mehrere Standardwerte definieren möchten, müssen Sie dies in *einem* Skript tun. In diesem Fall können Sie auch den Namen des Skripts anpassen.

Wenn der gleiche Standardwert in unterschiedlichen Queues gesetzt werden soll und es noch andere Standardwerte gibt, muss dies ebenfalls in einem eigenen Skript pro Queue programmiert werden.

Überschreibmodus bei Standardwerte-Skripten

Standardmäßig werden die Felder eines Tickets, die mit dem *Standardwerte-Skript* vorausgefüllt werden, nicht überschrieben, d. h. wenn das Ticket in eine andere Queue verschoben wird, der ihr eigenes *Standardwerte-Skript* zugewiesen ist, versucht das zweite Skript Felder zu setzen, die bereits vom ersten Skript gefüllt wurden. Da dies nicht möglich ist, bleiben die Standardwerte des ersten Skripts erhalten.

Wenn ein *Standardwerte-Skript* vorhandene Werte überschreiben soll, muss der Modus *Überschreiben* aktiviert werden. Um diesen Modus zu aktivieren, fügen Sie am Anfang des *Standardwerte-Skripts* folgenden Code ein:

```
import com.consol.cmas.common.model.ticket.TicketPrototypeContext
TicketPrototypeContext.enableOverwriteMode()
```

Skripte des Typs *Abhängige sortierte Liste*

Abhängige sortierte Listen sind hierarchische Listen, die eine ähnliche Datenstruktur abbilden wie *MLAs* (siehe Abschnitt MLA-Verwaltung). Im Gegensatz zu MLAs wird bei abhängigen sortierten Listen immer nur eine Ebene gleichzeitig angezeigt. Abhängig von dem Wert, den der Benutzer auf der aktuellen Listenebene auswählt, wird eine andere Liste der untergeordneten Ebene geöffnet. Es muss nicht für jeden Listeneintrag eine untergeordnete Liste geben. In der Graphenterminologie kann eine Liste also eine Kombination aus Knoten und Blättern sein. Ein Skript für abhängige sortierte Listen wird der Benutzerdefinierten Feldgruppe, Datenobjektgruppe oder Ressourcenfeldgruppe zugewiesen, für die es benötigt wird.

Siehe folgendes Beispiel:

In einem *Helpdesk-Ticket* kann ein Ort ausgewählt werden. Zuerst wählt der Benutzer den *Kontinent* aus. Je nach ausgewähltem Kontinent wird eine Unterliste mit Subkontinenten oder mit Ländern angezeigt. Alle Benutzerdefinierten Felder müssen zuerst als normale Felder des Typs *enum (Sortierte Liste)* definiert werden. Im Skript wird der Wert der ersten Listenebene überprüft und je nachdem, welcher Wert ausgewählt wurde, wird eine andere Liste auf der zweiten Ebene angezeigt. Sie können so viele Ebenen anlegen, wie Sie möchten. Bedenken Sie aber, dass das Editieren des Skripts immer komplexer wird.

Das *Skript für abhängige sortierte Listen* wird im Admin Tool gespeichert. Lassen Sie sich beim Erstellen bzw. Editieren des Skripts von einem ConSol CM-Consultant unterstützen, da es sich um eine ziemlich komplexe Aufgabe handelt.




Abbildung 360: *ConSol CM Admin Tool - Skript für abhängige sortierte Listen*

Das Skript für *abhängige sortierte Listen* wird der Benutzerdefinierten Feldgruppe, Datenobjektgruppe oder Ressourcenfeldgruppe zugewiesen, für die es benötigt wird.




Abbildung 361: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen eines Skripts für abhängige sortierte Listen zu einer Benutzerdefinierten Feldgruppe*

Im Web Client sieht der Bearbeiter nur die Unterliste des Wertes, den er auf der ersten Listenebene ausgewählt hat.




Abbildung 362: *ConSol CM Web Client - Unterliste des Kontinents Europa*




Abbildung 363: *[fuzzy]ConSol CM Web Client - Unterliste des Kontinents Amerika*

Skripte des Typs *E-Mail*

Skripte dieses Typs haben verschiedene Funktionen. Einige der Skripte sind Teil der Standardsystemkonfiguration und müssen an die kundenspezifische Systemkonfiguration angepasst werden. Sie können auch eigene Skripte hinzufügen.

WICHTIGE INFORMATION

Seit ConSol CM-Version 6.9.4 gibt es zwei Modi für eingehende E-Mails:

- **Mule/ESB** - dieser Modus war schon in allen früheren CM-Versionen verfügbar
- **NIMH** (New Incoming Mail Handler) - neu in Version 6.9.4

Für alle Konfigurationen/Einstellungen, die für beide Modi gelten, gibt es keine weiteren Hinweise. Für alle Einstellungen, die je nach Modus unterschiedlich sind, gibt es zwei einzelne (d. h. Mule/ESB- or NIMH-spezifische) Abschnitte.

E-Mail-Skripte für die Verarbeitung von eingehenden E-Mails im ESB/Mule Mail-Modus

Wenn ConSol CM eine E-Mail erhält, wird diese von mehreren Skripten verarbeitet, siehe folgende Abbildung.




Abbildung 364: *ConSol CM Admin Tool - E-Mail-Skripte (Mule/ESB Mail)*

- **IncomingMailRouting.groovy**
  Standardskript. Dies ist das erste Skript, das ausgeführt wird, wenn eine neue E-Mail eingeht.

Hier wird entschieden, ob ein neues Ticket erstellt werden soll, ob die E-Mail zu einem vorhandenen Ticket gehört (dann wird *AppendToTicket.groovy* ausgeführt), oder ob die E-Mail zu einem geschlossenen Ticket gehört (dann wird *MailToClosedTicket.groovy* ausgeführt). Dieses Skript muss nicht geändert werden, um es an eine kundenspezifische Umgebung anzupassen.

- **CreateTicket.groovy**
  Standardskript, das für die Erstellung eines Tickets zuständig ist, wenn eine E-Mail in einem der für ConSol CM konfigurierten Postfächer eingeht (siehe Abschnitt E-Mail). Wenn der E-Mail-Betreff nicht zum regulären Ausdruck im E-Mail-Betreff passt, mit dem die E-Mail an ein vorhandenes Ticket angehängt werden kann, wird dieses Skript ausgeführt. Hier werden, unabhängig vom Postfach, alle E-Mails verarbeitet, die ConSol CM erhalten hat (und die nicht einem vorhandenen Ticket zugewiesen wurden). In diesem Skript muss eine Standard-Queue für eingehende E-Mails definiert werden. Zusätzlich können weitere Werte von Benutzerdefinierten Feldern definiert werden (wie z. B. die Standardpriorität der per E-Mail erstellten Tickets). Alternativ kann anhand der TO-Adresse oder anderer Parameter entschieden werden, in welcher Queue das neue Ticket erstellt werden soll. Dieses Skript muss normalerweise stark angepasst werden. Bitten Sie dafür einen ConSol CM-Consultant um Unterstützung.
- **AppendToTicket.groovy**
  Standardskript, mit dem eine E-Mail an ein vorhandenes Ticket angehängt wird. Die Zuweisung der E-Mail zum Ticket wird normalerweise über einen Vergleich des E-Mail-Betreffs mit dem regulären Ausdruck vorgenommen. Eine detaillierte Beschreibung dieses Kontexts finden Sie im Abschnitt E-Mail. Normalerweise muss dieses Skript nicht verändert werden.
- **MailToClosedTicket.groovy**
  Standardskript, das für die Verarbeitung von E-Mails, die zu geschlossenen Tickets gehören, zuständig ist. Das Standardsystemverhalten ist, ein neues Ticket für den Kunden (Absender der E-Mail) zu erstellen und eine Referenz zum alten/geschlossenen Ticket zu setzen. Normalerweise muss dieses Skript nicht verändert werden.

E-Mail-Skripte für die Verarbeitung von eingehenden E-Mails im NIMH-Modus

Wenn ConSol CM eine E-Mail erhält, wird diese von mehreren Skripten verarbeitet, siehe folgende Abbildung.




Abbildung 365: *ConSol CM Admin Tool - E-Mail-Skripte (NIMH)*

- **NimhIncomingMailRouting.groovy**
  Standardskript. Dies ist das erste Skript, das ausgeführt wird, wenn eine neue E-Mail eingeht. Hier wird entschieden, ob ein neues Ticket erstellt werden soll, ob die E-Mail zu einem vorhandenen Ticket gehört (dann wird *NimhAppendToTicket.groovy* ausgeführt), oder ob die E-Mail zu einem geschlossenen Ticket gehört (dann wird *NimhMailToClosedTicket.groovy* ausgeführt). Dieses Skript muss nicht geändert werden, um es an eine kundenspezifische Umgebung anzupassen.
- **NimhCreateTicket.groovy**
  Standardskript, das für die Erstellung eines Tickets zuständig ist, wenn eine E-Mail in einem der für ConSol CM konfigurierten Postfächer eingeht (siehe Abschnitt E-Mail). Wenn der E-Mail-Betreff nicht zum regulären Ausdruck passt, mit dem die E-Mail an ein vorhandenes Ticket angehängt werden kann, wird dieses Skript ausgeführt. Hier werden, unabhängig vom Postfach, alle E-Mails verarbeitet, die ConSol CM erhalten hat (und die nicht einem vorhandenen Ticket zugewiesen wurden). In diesem Skript muss eine Standard-Queue für eingehende E-Mails definiert werden. Zusätzlich können weitere Werte von Benutzerdefinierten Feldern definiert werden (wie z. B. die Standardpriorität der per E-Mail erstellten Tickets). Alternativ kann anhand der

TO-Adresse oder anderer Parameter entschieden werden, in welcher Queue das neue Ticket erstellt werden soll. Dieses Skript muss normalerweise stark angepasst werden. Bitten Sie dafür einen ConSol CM-Consultant um Unterstützung.

- **NimhAppendToTicket.groovy**
  Standardskript, mit dem eine E-Mail an ein vorhandenes Ticket angehängt wird. Die Zuweisung der E-Mail zum Ticket wird normalerweise über einen Vergleich des E-Mail-Betreffs mit dem regulären Ausdruck vorgenommen. Eine detaillierte Beschreibung dieses Kontexts finden Sie im Abschnitt E-Mail. Normalerweise muss dieses Skript nicht verändert werden.
- **NimhMailToClosedTicket.groovy**
  Standardskript, das für die Verarbeitung von E-Mails, die zu geschlossenen Tickets gehören, zuständig ist. Das Standardsystemverhalten ist, ein neues Ticket für den Kunden (Absender der E-Mail) zu erstellen und eine Referenz zum alten/geschlossenen Ticket zu setzen. Normalerweise muss dieses Skript nicht verändert werden.

Unterschiede zwischen den Skripten in Mule/ESB Mail und NIMH

Wenn NIMH aktiviert ist, müssen in den E-Mail-Skripten andere Groovy-Klassen verwendet werden als im ESB/Mule Mail-Modus. Eine Zuordnung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Mule	NIMH

wenn erforderlich:
`import com.consol.cmas.esb.mail.MailContextService`
	wenn erforderlich:
	`import com.consol.cmas.nimh.extension.MailSupportService`
	`import com.consol.cmas.nimh.common.model.MailHolder`

`mailContextService`	`mailSupportService`

`msg`
mit den entsprechenden Methoden:
`mailLog.info("Routing " + msg.getUniqueId())`
	`mailHolder`
	mit den entsprechenden Methoden:
	`mailLog.info("Routing " + mailHolder.getUid()`

`mailLog`	`mailLog`
spring cm services	spring cm services
alle Stellen, an denen *mailHolder* verwendet wird Beispiel: siehe *Beispiel ALT* unten	pipeContext (als Parameter in Aufrufen von *mailSupportService* verwendet) Beispiel: siehe *Beispiel NEU* unten

Mule	NIMH

ESB-Endpunkte im Mail-Routing-Skript ("target handlers"):
`endpoints["esb_mail_mailToClosedTicketEndpoint"]`
`endpoints["esb_mail_appendToTicketEndpoint"]`
`endpoints["esb_mail_createTicketEndpoint"]`
	Skript-Endpunkte im Mail-Routing-Skript ("target handlers"):
	`endpoints["mailToClosedTicketScript"]`
	`endpoints["appendToTicketScript"]`
	`endpoints["createTicketScript"]`

Beispiel ALT:

```
String email = mailContextService.extractMailFromField(msg)
```

Beispiel NEU:

```
String email = mailSupportService.extractMailFromField(mailHolder, pipeContext)
```

Die Schritte, die Sie ausführen müssen, um Ihr ConSol CM-System vom Mule/ESB Mail-Modus auf dem NIMH-Modus umzustellen, sind im Abschnitt Wechseln von Mule/ESB Mail zu NIMH beschrieben.

E-Mail-Skripte für ausgehende E-Mails

Für jede Queue kann ein *E-Mail-Skript* konfiguriert werden. Im Abschnitt Queue-Verwaltung finden Sie eine Erklärung über die Konfiguration dieses Skripts. Eine E-Mail, die (automatisch durch den Workflow oder manuell durch einen Bearbeiter) aus einem Ticket in dieser Queue geschrieben wird, durchläuft dieses Skript, bevor sie das ConSol CM-System verlässt. In diesem *E-Mail-Skript* können Sie also queue-spezifische Einstellungen für die ausgehende E-Mail ändern oder setzen. Ein häufiger Anwendungsfall ist das Einstellen einer queue-spezifischen REPLY-TO-Adresse, um teamspezifische REPLY-TO-Adressen verwenden zu können.

Ein Beispiel für ein ausgehendes *E-Mail-Skript* ist folgendes Skript, das zur ConSol CM-Standardapplikation gehört:

- **ChangeOutgoingMail.groovy**
  Standardskript, das nicht verwendet wird, aber als Template für andere ausgehende *E-Mail-Skripte* dient. Sie können mit diesem Template queue-spezifische *E-Mail-Skripte* konfigurieren.

Innerhalb des ausgehenden *E-Mail-Skripts* ist das Java-Objekt *mailEntry* implizit als Objekt *mail* verfügbar. Sie müssen alle erforderlichen Attribute für die ausgehende E-Mail mit den Methoden *mail.setAttribute()* oder *mail.setAttributes()* setzen.

```
def queueReplyAddress = "serviceteam@mycompany.com"
// you might also use system properties for the queue-specific e-mail addresses and
 fetch an
// address using the configurationService!

mail.setAttribute('Reply-to', queueReplyAddress)
```

Code-Beispiel 58: *E-Mail-Skript*

Häufige E-Mail-Attribute sind:

- BCC
- From
- Reply-to
- To
- CC
- Subject

In RFC 5322 finden Sie eine sehr detaillierte Beschreibung des E-Mail-Formats.

Beachten Sie das folgende technische Verhalten von ConSol CM bei der Konfiguration von REPLY-TO-Adressen und passen Sie Ihr System entsprechend an!

Der technische Hintergrund:

Es gibt vier mögliche REPLY-TO-Adressen, mit denen Sie zu tun haben:

1. Die **REPLY-TO-Adresse, die in der System-Property *mail.reply.to*** festgelegt ist. Wenn sie gesetzt ist, wird sie im Ticket-E-Mail-Editor im Web Client angezeigt. Ob es tatsächlich die REPLY-TO-Adresse ist, die in einer E-Mail angewendet wird, hängt von der Konfiguration des queue-spezifischen Skripts für ausgehende E-Mails ab. Siehe nächster Punkt. Wenn das Attribut der Seitenanpassung *showReplyTo* für den Typ *mailTemplate* auf *false* gesetzt ist, wird im Ticket-E-Mail-Editor keine REPLY-TO-Adresse angezeigt. Wenn die Property *mail.reply.to* gesetzt ist, wird diese Adresse trotzdem verwendet, außer es wird eine andere Adresse in einem Skript für ausgehende E-Mails gesetzt, siehe nächster Punkt.
2. Die **REPLY-TO-Adresse, die in einem queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails gesetzt wird**. Da das Skript für ausgehende E-Mails die letzte Instanz ist, die eine ausgehende E-Mail verarbeitet, ist die in diesem Skript gesetzte E-Mail-Adresse immer die angewendete REPLY-TO-Adresse. Falls die Property *mail.reply.to* gesetzt ist, wird diese mail-reply.to-address nicht verwendet (aber trotzdem im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt, was verwirrend sein kann. Im nächsten Abschnitt ist erklärt, was dies für die Systemkonfiguration bedeutet).
3. Die **E-Mail-Adresse, die in der System-Property *mail.from* gesetzt ist.** Wenn diese gesetzt ist und weder *mail.reply.to* noch eine queue-spezifische REPLY-TO-Adresse gesetzt ist, setzen die meisten E-Mail-Clients die FROM-Adresse als REPLY-TO-Adresse.
4. Die **E-Mail-Adresse des aktuellen Bearbeiters** (der Bearbeiter, der im Web Client angemeldet ist). Diese persönliche E-Mail-Adresse wird als REPLY-TO-Adresse für E-Mails aus dem Web Client verwendet, wenn weder die Property *mail.reply.to* gesetzt ist, noch ein queue-spezifisches Skript für ausgehende E-Mails konfiguriert ist, noch die Property *mail.from* gesetzt ist.

Im Web Client wird im Ticketprotokoll immer die REPLY-TO-Adresse angezeigt, die für eine ausgehende E-Mail tatsächlich verwendet wurde. So wird immer die angewendete E-Mail-Adresse angezeigt, auch wenn die im Ticket-E-Mail-Editor angezeigte Adresse (die Property *mail.reply.to*) und die tatsächlich verwendete REPLY-TO-Adresse (die REPLY-TO-Adresse im queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails) unterschiedlich sind. Die tatsächliche E-Mail-Adresse wäre in diesem Fall die Adresse aus dem Skript.

Unsere Empfehlung:

Es sollte immer eine REPLY-TO-Adresse für das System gesetzt werden! Sie können entscheiden, ob Sie

- mit der REPLY-TO-Adresse arbeiten, die in einem queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails gesetzt wird

oder

- die System-Property *mail.reply.to* verwenden.

Da die E-Mail-Kommunikation immer über ConSol CM stattfinden soll und nicht über persönliche E-Mail-Adressen, sollte eine der beiden oben beschriebenen Systemeinstellungen verwendet werden, um zu verhindern, dass ConSol CM persönliche E-Mail-Adressen als REPLY-TO verwendet. Letzteres würde bedeuten, dass die E-Mails der Kunden an das persönliche E-Mail-Postfach des Bearbeiters gesendet werden statt an CM.

Auswirkungen auf die Systemkonfiguration:

1. Der einfachste Weg, um eine REPLY-TO-Adresse zu setzen, ist die Verwendung der System-Property *mail.reply.to*. Sie wird im Ticket-E-Mail-Editor angezeigt und ist die tatsächlich verwendete REPLY-TO-Adresse.
2. Wenn queue-spezifische REPLY-TO-Adressen erforderlich sind, empfehlen wir, ein Skript für ausgehende E-Mails zu schreiben, in dem die Queue-Namen den entsprechenden REPLY-TO-Adressen zugeordnet werden. Dieses Skript kann dann für BCC, CC oder andere Adressen ergänzt werden.
   Sie können die Property *mail.reply.to* und die queue-spezifischen REPLY-TO-Adressen auch kombinieren: Für alle Queues ohne ein spezielles Skript für ausgehende E-Mails wird die Adresse aus *mail.reply.to* verwendet; für alle Queues mit einem queue-spezifischen Skript für ausgehende E-Mails, das eine REPLY-TO-Adresse enthält, wird diese verwendet.

Auswirkungen auf Workflow-Skripte, die E-Mails versenden:

(Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im *ConSol CM Process Designer-Handbuch*!)

- Verwenden Sie das Objekt und die Methode *configurationService.getValue ("cmweb-server-adapter","mail.reply.to")*, um den Wert der System-Property abzurufen und in der ausgehenden E-Mail als REPLY-TO-Adresse zu setzen.
- Verwenden Sie das Objekt *Mail*, wenn das queue-spezifische Skript verwendet werden soll, z. B. *mail.useDefaultScript()* . Damit wird die Property *mail.reply.to* überschrieben!

Wenn weder die System-Property noch das queue-spezifische Skript für ausgehende E-Mails verwendet wird, d. h. wenn die REPLY-TO-Adresse nicht gesetzt ist, wird vom E-Mail-Client normalerweise die FROM-Adresse als REPLY-TO-Adresse verwendet.

Skripte des Typs *Workflow*

Skripte dieses Typs sind im Admin Tool gespeichert, da sie in vielen Workflow-Skripten verwendet werden, d. h. der Code des Admin-Tool-Skripts wird mehr als einmal in einem oder mehreren Workflows benötigt. Es ist einfacher, weniger fehleranfällig und zeitsparender, die Skripte an einem zentralen Ort (im Admin Tool) zu speichern und sie in den Workflows nur zu referenzieren, anstatt den gleichen Code an unterschiedlichen Stellen in jedem Workflow, in dem er verwendet wird, zu editieren.

Außerdem kann das Admin-Tool-Skript während der Workflow-Entwicklung einfach geändert werden und die Änderung ist sofort wirksam, wohingegen ein veränderter Workflow zuerst installiert werden muss.

Eine detaillierte Einführung in die Workflow-Programmierung finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*. An dieser Stelle finden Sie ein kurzes Beispiel.

Der Code in einer Workflow-Aktivität referenziert lediglich das Skript, z. B.:

```
scriptExecutionService.execute(scriptProviderService.createDatabaseProvider
  ("DisplayCustomerData.groovy"))
```

Das entsprechende Skript wird im Admin Tool gespeichert:




Abbildung 366: *ConSol CM Admin Tool - Workflow-Skript*

Es ist auch möglich, Parameter (*key-value pairs*) an das Admin-Tool-Skript zu übergeben. Dies ist detailliert im *ConSol CM Process Designer Handbuch* beschrieben.

PostActivityExecutionScript

In bestimmten Anwendungsfällen ist es möglicherweise erforderlich, ein Skript auszuführen, nachdem ein Ticket eine Workflow-Aktivität durchlaufen hat. Diese Art von Skript kann zum Beispiel verwendet werden, um nach der Ausführung einer Workflow-Aktivität ein anderes Ticket im Web Client anzuzeigen. Aus der Sicht des Bearbeiters *springt* der Web Client zum nächsten Ticket. Dies kann, je nach Anwendungsfall, ein Child-Ticket oder das nächste Ticket in der Liste sein.

Das Systemverhalten wird in einem Admin-Tool-Skript definiert, dem *PostActivityExecutionScript* (manchmal auch *Standardskript für Workflow-Aktivität* genannt). Der Name des Skripts muss in der System-Property *cmweb-server-adapter*, *postActivityExecutionScriptName* gesetzt werden, siehe System-Properties.

Dieses Skript wird nach jeder **manuellen** Workflow-Aktivität ausgeführt. Dies bedeutet, dass Sie alle Kontrollmechanismen und die gesamte *Intelligenz* in das Skript einfügen müssen:

- Nach welcher Aktivität soll das Skript etwas machen?
  (Nach allen anderen Aktivitäten passiert nichts.)
- Was soll passieren?

Ab Version 6.10.2 kann ConSol CM mit einem PostActivityExecutionScript einen der vier unterschiedlichen Seitentypen (im *Ansichtsmodus*) öffnen:

- eine Ticketseite
- eine Firmendetailseite
- eine Kontaktdetailseite
- eine Ressourcenseite

Das Skript muss nur das entsprechende Objekt zurückgeben. Der folgende Code zeigt ein Beispiel für jeden der vier Typen.

```
switch(activity.name){
   case 'defaultScope/Goto_ticket':
      return ticketService.getByName("SUP-11")
   case 'defaultScope/Goto_contact':
      return unitService.getById(123)
   case 'defaultScope/Goto_company':
      return unitService.getById(456)
   case 'defaultScope/Goto_resource':
      return resourceService.getById(890)
}
```

Beispiel: Zum nächsten Ticket in einer Liste springen.




Abbildung 367: *ConSol CM Admin Tool - Property zur Definition von postActivityExecutionScriptName*

Das PostActivityExecutionScript ermöglicht es auch, zu einer Unit-Seite (d. h. einer Firmenseite oder einen Kontaktseite) oder einer Ressourcenseite zu *springen*, indem die Unit bzw. die Ressource im Skript zurückgegeben wird.

Siehe folgendes Beispielskript:

```
switch(activity.name){
   case 'defaultScope/Goto_the_ticket':
      return ticketService.getByName("SUP-11")
   case 'defaultScope/Goto_the_contact':
      return unitService.getById(123)
   case 'defaultScope/Goto_the_company':
      return unitService.getById(456)
   case 'defaultScope/Goto_the_resource':
      return resourceService.getById(890)
}
```

Code-Beispiel 59: *PostActivityExecutionScript*

Ein anderes **Beispiel**, das das Verhalten des Web Clients zeigt:




Abbildung 368: *ConSol CM Admin Tool - PostActivityExecutionHandler-Skript*

```
switch(activity.name){
   case 'defaultScope/Service_Desk/New_ticket/Open_Page_of_Main_Contact':
      def main_cont = ticket.getMainContact()
         return main_cont
   // ( ... )
}
```

Code-Beispiel 60: *PostActivityExecutionHandler*




Abbildung 369: *ConSol CM Process Designer - Aktivität, die mit dem PostActivityExecutionScript gesteuert wird*



Abbildung 370: *ConSol CM Web Client - Ticket mit Workflow-Aktivität, mit der der Web Client zur Kontaktseite springt*



Abbildung 371: *ConSol CM Web Client - Kontaktseite, die direkt aus dem Ticket geöffnet wurde*

F.7.1.4 Skripte für das Action Framework

Einleitung

Das ConSol CM Action Framework bietet die Möglichkeit, Aktionen zu starten, die sich nicht auf Workflow-Aktivitäten beziehen, d. h. Aktionen können in einem anderen Kontext als im Workflow-Kontext gestartet oder angestoßen werden.

Das Action Framework besteht (in ConSol CM-Version 6.10) aus drei Komponenten, die in den entsprechenden Handbuchabschnitten detailliert beschrieben sind.

- **Kundenaktionen (Datenobjektaktionen, Unit-Aktionen)**
  Aktionen für Kontakt- oder Firmenobjekte, siehe Abschnitt Action Framework - Kundenaktionen.

- **Ressourcenaktionen**
  Aktionen für Ressourcenobjekte, siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen.
- **Suche-Aktionen**
  Aktionen für Suchergebnisse, siehe Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen.

Im vorliegenden Abschnitt erfahren Sie mehr über die Programmierung mit dem Action Framework.

Admin-Tool-Skripte für das Action Framework

Skripttypen

Jede Aktion basiert auf einem Admin-Tool-Skript, wie in den oben erwähnten Abschnitten beschrieben. Für jedes Admin-Tool-Skript muss der richtige Skripttyp gesetzt werden.

> Beachten Sie, dass für jedes **Ausführungsskript** ein Bedingungsskript definiert werden *kann*. Es muss im Admin Tool in der Definition der Aktion mit dem Ausführungsskript verknüpft werden. Das **Bedingungsskript** wird vor dem Ausführungsskript ausgeführt.
>
> Daher wird das Ausführungsskript nur ausgeführt, wenn entweder
>
> - kein Bedingungsskript definiert wurde
>
> oder
>
> - das Bedingungsskript *true* zurückgegeben hat.

Es stehen folgende Skripttypen für das Action Framework zur Verfügung:

- Für **Kundenaktionen (= Datenobjektaktionen, Unit-Aktionen):**
  - Datenobjekt-Bedingung
  - Datenobjekt-Aktion
- Für **Ressourcenaktionen**:
  - Ressourcen-Bedingung
  - Ressourcen-Aktion
- Für **Suche-Aktionen:**
  - Für Aktionen, die auf Ergebnislisten mit Tickets basieren:
    - Ticket Suche-Bedingung
    - Ticket Suche-Aktion
  - Für Aktionen, die auf Ergebnislisten mit Kunden (= Datenobjekten, Units) basieren, d. h. Ergebnislisten mit Kontakten oder Firmen:
    - Datenobjekt Suche-Bedingung
    - Datenobjekt Suche-Aktion

- Für Aktionen, die auf Ergebnislisten mit Ressourcen basieren:
  - Ressourcen Suche-Bedingung
  - Ressourcen Suche-Aktion

Rückgabewerte der Skripte

Der Rückgabewert eines Bedingungsskripts muss entweder *true* oder *false* sein.

Der Rückgabewert eines manuellen Ausführungsskripts muss einer der folgenden PostActionTypes sein:

- ein Objekt, von dem die Detailseite geöffnet wird (z. B. eine Unit-Seite).
- die Seite zur Erstellung eines Objekts.
- eine URL
- ein Rückgabestatus, der zusätzlich als Meldung im Web Client angezeigt wird.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im folgenden Abschnitt.

Aktionstypen

Eine Aktion kann von einem der folgenden Typen sein:

- **Automatisch**
  - Erzeugen
  - Aktualisieren
  - Löschen
  - Suche
- **Manuell**

Programmieren mit dem Action Framework

Eine Kernkomponente der Programmierungsskripte für manuelle Aktionen im ConSol CM Action Framework ist die Klasse **ActionScriptResultFactory**. Alle Instanzen dieser Klasse stehen in jedem Ausführungsskript als **actionScriptResultFactory** zur Verfügung. Der Typ des zurückgegebenen *PostActionScriptResult*, d. h. der **PostActionType**, definiert den Schritt, der direkt auf die Ausführung eines manuellen Ausführungsskripts folgt. Mithilfe des **PostActionType** können Sie das gewünschte Systemverhalten implementieren.

Seite *Neues Ticket* öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET, ticket)*
  Leitet auf die Seite *Neues Ticket* weiter, auf der Felder mit Ticketdaten gefüllt sind.
- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET, ticket, unit)*
  Leitet auf die Seite *Neues Ticket* weiter, auf der Felder mit Ticketdaten gefüllt sind und eine vorhandene Unit als Hauptkontakt ausgewählt ist.

Beispiel:

```
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket

Ticket ticket = new Ticket();
ticket.setQueue(queueService.getByName("Helpdesk"))
ticket.setSubject("sample subject")
ticket.set("queue_fields.string", "test")
ticket.set("queue_fields", "boolean", "true")
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 ticket)
//to additionally set main contact use
//return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_TICKET,
 ticket, unit)
```

Code-Beispiel 61: *Öffnen der Seite Neues Ticket*

Ticketseite im Anzeigemodus öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET, ticket)*
  Leitet auf die Ticketseite des angegebenen Tickets weiter.

Beispiel:

```
UnitCriteria unitCriteria = new UnitCriteria();
Unit companyPattern = new Unit("company", customerGroup);
mdcmCriteriaBuilder.setReferencedCompanyCriteria(unitCriteria, companyPattern);
```

Code-Beispiel 62: *Öffnen der Ticketseite im Anzeigemodus*

Ticketseite im Anzeigemodus öffnen und vorher ACF anzeigen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET, ticket, activityControlFormExecutionContext)*
  Leitet auf die Ticketseite des angegebenen Tickets weiter und öffnet ein über `ActivityControlFormService.getExecutionContext(Ticket, String)` aufgerufenes Aktivitäts-Formular.

Beispiel:

```
(...)

def executionContext = activityFormDefinitionService.getExecutionContext(newtic,
 "defaultScope/TaskInProgress/AcceptTask")
if (!executionContext) {
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
    "action.fail.wrong.activity")
}

// Modify entities from the execution context - not the original ones
// - since the user may still press cancel.
executionContext.ticket.add("SpecialTasks_Fields","Deadline", new Date());

return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET, newtic,
 executionContext);
```

Code-Beispiel 63: *Öffnen der Ticketseite im Anzeigemodus, nach Anzeige eines ACFs*

Beachten Sie Folgendes: Die Implementierungsklasse für das Bean *activityFormDefinitionService* ist *ActivityControlFormService*. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation der Klasse. Die Verwendung in Skripten erfolgt über den Bean-Namen, siehe obiges Skript.

Seite *Neuen Kunden* (Kontakt oder Firma) öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_UNIT, unit)*
  Leitet auf die Seite *Neuer Kunde* weiter, auf der Felder mit Kundendaten gefüllt sind.

Beispiel:

```
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

Unit contact = new Unit("customer", unit.getCustomerGroup());
contact.set("firstname", "Luke");
contact.set("name", "Skywalker");
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_UNIT,
 contact);
```

Code-Beispiel 64: *Unit-Ausführungsskript (Kunde implizit verfügbar), um die Seite Neuer Kunde zu öffnen*

Seite einer Unit (= Kunde, d. h. Kontakt oder Firma) im Anzeigemodus öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_UNIT, unit)*
  Leitet auf die Kundenseite eines angegebenen Kunden weiter.

Beispiel:

```
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

Unit contact = unitService.getByCustomerGroup(unit.getCustomerGroup()).get(0)
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_UNIT, contact)
```

Code-Beispiel 65: *Unit-Ausführungsskript (Unit implizit verfügbar), um die Kundenseite im Anzeigemodus zu öffnen*

Seite *Neue Ressource* öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_RESOURCE, resource)*
  Leitet auf die Seite *Neue Ressource* weiter, auf der Felder mit Ressourcendaten gefüllt sind.

Beispiel:

```
import com.consol.cmas.common.model.resource.Resource
import com.consol.cmas.common.model.resource.meta.ResourceType
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

ResourceType type = resourceTypeService.getByName("resource type 1")
Resource resource = new Resource(type)
resource.setFieldValue("group1", "stringField1", "value1")
resource.setFieldValue("group2", "numberField1", 1L)
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.CREATE_RESOURCE,
 resource)
```

Code-Beispiel 66: *Öffnen der Seite Neue Ressource*

Ressourcenseite im Anzeigemodus öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_RESOURCE, resource)*
  Leitet auf die Ressourcenseite einer angegebenen Ressource weiter.

Beispiel:

```
import com.consol.cmas.common.model.resource.Resource
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

Resource resource = resourceService.getAll().iterator().next()
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_RESOURCE,
 resource);
```

Code-Beispiel 67: *Öffnen einer Ressourcenseite im Anzeigemodus*

Eine URL öffnen

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_PAGE, "http://consol.de")*
  Leitet auf die Seite einer angegebenen URL weiter.

Beispiel:

```
import com.consol.cmas.core.server.service.action.PostActionType

return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_PAGE,
 "http://consol.de");
```

Code-Beispiel 68: *Öffnen einer URL*

Ergebnismeldung im Web Client anzeigen: SUCCESS

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.SUCCESS, localizedLabelKey)*
  Verbleibt auf der gleichen Seite und zeigt in einem eigenen Bereich eine lokalisierte Erfolgsmeldung in Grün an:
  - action.result.success=Aktion erfolgreich
    Berücksichtigen Sie auch actionScriptResult.withRefreshContent(), um die Seitendaten neu zu laden.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt Rückgabewerte und Rückgabemeldungen.

Ergebnismeldung im Web Client anzeigen: FAILURE

- *return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE, localizedLabelKey)*
  Verbleibt auf der gleichen Seite und zeigt in einem eigenen Bereich eine lokalisierte Fehlermeldung in Rot an:
  - action.result.failure=Aktion gescheitert
    Berücksichtigen Sie auch actionScriptResult.withRefreshContent(), um die Seitendaten neu zu laden.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt Rückgabewerte und Rückgabemeldungen.

Rückgabewerte und Rückgabemeldungen

Um den Rückgabewert einer ConSol CM-Aktion für den Bearbeiter im Web Client anzuzeigen, müssen Sie einen der beiden PostActionTypes verwenden:

- **PostActionType.SUCCESS**
  Die Meldung wird im Web Client grün angezeigt.
- **PostActionType.FAILURE**
  Die Meldung wird im Web Client rot angezeigt.

Sie müssen für jedes Ausführungsskript einen Rückgabewert setzen. Es ist nicht möglich, ein Ausführungsskript ohne Rückgabewert zu beenden (in diesem Fall tritt ein Laufzeitfehler auf).

Beispiel für positives Feedback:

```
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.SUCCESS,
 "cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```




Abbildung 372: *ConSol CM Web Client - Erfolgsmeldung nach Suche-Aktion*

Beispiel für negatives Feedback:

```
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
 "cmweb.search.assigned").withRefreshContent();
```




Abbildung 373: *ConSol CM Web Client - Fehlermeldung nach Suche-Aktion*

Der angezeigte Text (z. B. *Aktion erfolgreich* oder *Aktion gescheitert*) kann mit einer der folgenden beiden Methoden abgerufen werden:

- Verwenden Sie einen in den Standard-Properties-Dateien definierten ConSol CM-Standardwert, siehe Abschnitt CM-Standardwerte für Rückgabemeldungen.
- Verwenden Sie ein Label, das speziell für Ihr ConSol CM-System im Navigationselement *Bezeichnungen* definiert wurde, siehe Abschnitt Verwenden systemspezifischer Labels.

F.7.1.5 CM-Standardwerte für Rückgabemeldungen

```
action.result.success=Action succeeded
```

```
action.result.failure=Aktion gescheitert
```

F.7.1.6 Verwenden systemspezifischer Labels

Sie können Ihre eigenen Labels für die Anzeige von Meldungen im Web Client definieren. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Bezeichnungen.

F.7.2 Admin-Tool-Templates

F.7.2.1 Einführung in die Templates im Admin Tool

In ConSol CM werden mehrere Arten von Templates und Vorlagen verwendet:

- **E-Mail-Vorlagen** werden an folgenden Stellen gespeichert:
  - im *Textvorlagen-Manager*, siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager.
  - im Abschnitt *Templates* des Admin Tools. Details zu diesem Thema sind im vorliegenden Kapitel erklärt.
- **Dokumentvorlagen** werden im
  - Dokumentvorlagen-Manager (Teil von CM.Doc) gespeichert, siehe Abschnitt CM.Doc
- **Templates für die Datendarstellung** werden unter
  - *Skripte und Templates* im Admin Tool gespeichert. Sie werden verwendet zur:
    - Definition von Kunden-Templates, siehe Abschnitt Templates für Kundendaten
    - Definition von Ressourcen-Templates, siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten.
- **Allgemeine Templates** sind unter
  - *Skripte und Templates* im Admin Tool gespeichert. Sie werden im vorliegenden Kapitel erklärt.

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Templates erklärt, die im Admin Tool unter *Skripte und Templates* gespeichert sind.

Admin-Tool-Templates sind in *FreeMarker-Notation* geschrieben (siehe FreeMarker-Website) und sollten nur von erfahrenen ConSol CM-Consultants und Administratoren editiert werden. Eine ConSol CM-Standardinstallation enthält bereits System-Templates und einige Beispiel-Templates, an denen Sie sich als Administrator bei der Definition neuer Templates für Ihren speziellen Anwendungsfall orientieren können.

F.7.2.2 Der Template-Editor des Admin Tools

Um mit Templates zu arbeiten, öffnen Sie das Navigationselement *Skripte und Templates* in der Navigationsgruppe *System* und wechseln Sie zum Tab *Templates*.

Die Template-Liste enthält alle Templates mit folgenden Angaben:

- **Name**
  Pflichtfeld. Ein Template wird über seinen Namen in anderen Objekten referenziert.
- **Gruppe**
  Optional. Gruppen helfen Ihnen dabei, die Templates in der Template-Liste vorübergehend zu sortieren. Diese Einstellung hat keine technischen Auswirkungen und geht beim Neuladen der Daten im Admin Tool verloren.

Um ein Template im Editorbereich zu öffnen, markieren Sie es in der Liste und öffnen Sie es, indem Sie auf den Button *Bearbeiten* klicken. Jedes Template muss einen Namen haben, die Gruppe ist optional.

Wenn Ihr System mit mehreren Sprachen arbeitet, können Sie für jede Sprache ein Template definieren. Verwenden Sie dazu das Drop-down-Menü *Sprache* über dem Editorbereich. Im Web Client wird das Template für die Sprache angezeigt, die der Benutzer im Browser eingestellt hat. Wenn für die Sprache kein Template vorhanden ist, wird das Template der Standardsprache verwendet. Jedes Template muss in der Standardsprache definiert sein.




Abbildung 374: *ConSol CM Admin Tool - Template-Editor*

F.7.2.3 Arbeiten mit Admin-Tool-Templates

Die Admin-Tool-Templates bilden einen Template-Pool. Jedes Template kann über seinen Namen in unterschiedlichen Modulen des Systems referenziert werden. In den folgenden Abschnitten werden alle Module, in denen Templates verwendet werden können, erklärt. In einem Template werden Datenobjektgruppenfelder, Ressourcenfelder und Benutzerdefinierte Felder über den Gruppennamen und den Feldnamen referenziert, z. B. wird der Firmenname in der Datenobjektgruppe *ResellerCompany* wie folgt referenziert.

```
${ResellerCompany.getFieldValue("ResellerCompanyData","company_name")!}
```

Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Abschnitt Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells). Datenobjektgruppenfelder sind im Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells erklärt. Ressourcenfelder sind im Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells beschrieben.

⚠ Verwenden Sie in Template-Statements keine Zeilenumbrüche!

System-Templates

Eine Standardinstallation von ConSol CM enthält mehrere System-Templates. Sie werden in Standardsituationen, wie z. B. Fehlermeldungen an einen Administrator, verwendet. Die folgende Liste zeigt eine Übersicht über die System-Templates:

- **attachment-type-error-mail-template**
  Eine auf diesem Template basierende E-Mail wird an den E-Mail-Administrator (die E-Mail-Adresse, die in der System-Property *mail.process.error* angegeben ist) gesendet, wenn der Attachment-Typ einer eingehenden oder ausgehenden E-Mail nicht unterstützt wird und die E-Mail deshalb nicht verarbeitet werden kann.
- **cmas-dev-close-mail**
  Nicht verwendet. Mit ConSol CM-Version 6.10.1 aus der Standardinstallation entfernt.
- **engineer description template name**
  Template für die Darstellung der Bezeichnung des Bearbeiters, z. B. Ticketbesitzer.
- **engineer profile description template name**
  Template für die Darstellung der Bezeichnung des Bearbeiters im Kopfbereich der Seite neben dem Logout-Button.
- **index-error-mail-template**
  Nicht verwendet. Mit ConSol CM-Version 6.10.1 aus der Standardinstallation entfernt.
- **password-reset-template**
  Template für den Text der E-Mail, die gesendet wird, wenn ein Benutzer (auf der Login-Seite) die Zurücksetzung seines Passworts anfordert.
- **representation_info_email_html**
  Alle E-Mails, die von CM an den vertretenen Bearbeiter gesendet werden, werden auch an den Vertreter gesendet (siehe *Allgemeine Berechtigungen: Vertretungs-Berechtigungen* im Abschnitt Rollenverwaltung). Das Template wird zur Konfiguration des Textes, der zur weitergeleiteten E-Mail hinzugefügt wird, verwendet.
- **representation_info_email_plain_text**
  Gleiche Funktion wie *representation_info_email_html* nur für E-Mails im reinen Textformat.

Templates für die Darstellung der Kundendaten im Web Client

Die Darstellung von **Kundendaten** (z. B. Name, Telefonnummer und Raumnummer oder nur Name und Vorname) an unterschiedlichen Stellen des Web Clients kann mit Templates festgelegt werden. Die Definition muss für jedes Datenobjekt einzeln vorgenommen werden (d. h. für jede Firmendefinition und für jede Kontaktdefinition), sodass für jede Kundengruppe ein spezielles Template verwendet werden kann. Die Konfiguration der Templates für Datenobjekte ist im Abschnitt Templates für Kundendaten erklärt.

Das gleiche Prinzip gilt auch für die Darstellung von **Ressourcendaten** (wenn CM.Resource Pool in Ihrem ConSol CM-System aktiv ist). Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten.

Im folgenden Beispiel sollen die Kundendaten im Datenobjekt *ResellerCustomer* im Standard-Template als Vorname und Name dargestellt werden.




Abbildung 375: *ConSol CM Admin Tool - Beispiel für ein Template für die Darstellung von Kundendaten*

```
<#if ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","customer_name")?has_
 content && ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","forename")?has_
 content>${ResellerCustomer.getFieldValue("ResellerCustomerData","customer_
 name")!},${ResellerCustomer.getFieldValue
 ("ResellerCustomerData","forename")!}<#else> ${ResellerCustomer.getFieldValue
 ("ResellerCustomerData","customer_name")!}</#if>Search for contacts of a certain
 company
```

Code-Beispiel 69: *Template für die Darstellung von Kundendaten*




Abbildung 376: *ConSol CM Web Client - Beispiel für ein Template für die Darstellung von Kundendaten*

E-Mail-Templates für die Ticketzuweisung

In der Queue-Verwaltung (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung) können E-Mail-Templates für die Ticketzuweisung ausgewählt werden. Es gibt Templates für zwei Anwendungsfälle: *Zuweisen* und *Entfernen*.

- Das Template *Zuweisen* (*Zuweisen*) wird als Text-Template für die automatische E-Mail verwendet, die das System an den (neuen) Bearbeiter schickt, wenn ihm ein Ticket zugewiesen wird.
- Das Template *Entfernen* (*Entfernen*) wird als Text-Template für die automatische E-Mail verwendet, die das System an den (alten) Bearbeiter schickt, wenn ihm ein Ticket entzogen wird.

Sie müssen die Templates vorher im Abschnitt *Templates* schreiben und abspeichern. Dann sind sie im Drop-down-Menü im Abschnitt *E-Mail-Templates für die Ticketzuweisung* der Queue-Verwaltung verfügbar (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung). Sie können einen beliebigen Namen definieren. Wir empfehlen Ihnen, einen Namen zu vergeben, der die Verwendung des Templates beschreibt, wie im folgenden Beispiel gezeigt.




Abbildung 377: *ConSol CM Admin Tool - Beispiel für ein E-Mail-Template für die Ticketzuweisung zu einem Bearbeiter*

```
Subject: Ticket #${ticket.name} assigned to you

<#setting number_format="0.######"/>
The ticket #${ticket.name}

   "${ticket.subject}"

has been assigned to you by <#if engineer_exec??>${engineer_exec.name}<#else>the
 workflow</#if> <#if engineer_old??>(former engineer: ${engineer_old.name})<#else>
 (no former engineer)</#if>

Please take care.

URL: http://localhost:8080/cm-client/ticket/name/${ticket.name}
```

Code-Beispiel 70: *Text des Beispiel-Templates engineer-assigned-default-mail*




Abbildung 378: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration des E-Mai-Templates für die Ticketzuweisung für eine Queue*

Templates zum Zurücksetzen des Passworts

Wenn Benutzer ihre Passwörter vergessen haben, können sie über die ConSol CM-Standardfunktion ein neues Passwort anfordern. Der Benutzer kann ein Bearbeiter sein, der mit dem Web Client arbeitet, oder ein Kunde, der sich bei CM.Track anmeldet. Für beide Fälle kann der Administrator ConSol CM so konfigurieren, dass eine E-Mail an den Benutzer gesendet wird, der ein neues Passwort benötigt. Diese E-Mail basiert auf einem Template, das im Abschnitt *Templates* des Admin Tools gespeichert ist.

Zurücksetzen des Passworts für Bearbeiter im Web Client

Wenn ein Bearbeiter sein Web-Client-Passwort vergessen hat, kann er ein neues Passwort anfordern, indem er auf der Login-Seite auf den Link *Passwort vergessen?* klickt. Der Bearbeiter erhält eine E-Mail mit einem Link zu einer URL, über die er ein neues Passwort setzen kann.

> ⚠ Beachten Sie, dass dieser Vorgang nur funktioniert, wenn der Bearbeiter ein gültiges E-Mail-Konto hat und der entsprechende Wert in den Bearbeiterdaten im Feld *E-Mail* eingetragen ist!

Die E-Mail, die an den Bearbeiter gesendet wird, basiert auf dem Template *password-reset-template.* Das Template muss diesen Namen haben, damit das Zurücksetzen des Passworts funktioniert. Das Template kann zum Beispiel wie folgt aussehen:

```
Subject: Password reset procedure

<#setting number_format="0.######"/>
To reset your password please click the following link:

http://localhost:8888/cm-client/passwordChange?resetCode=${resetCode}

This link expires at ${expirationDate?string("yyyy.MM.dd HH:mm:ss")}.
```

Code-Beispiel 71: *Template zum Zurücksetzen des Passworts eines Bearbeiters*




Abbildung 379: *ConSol CM Web Client - Zurücksetzen des Passworts durch einen Bearbeiter*

Beachten Sie, dass das Zurücksetzen des Passworts im Web Client nur möglich ist, wenn der Standardmodus verwendet wird. Bei LDAP- oder Kerberos-Authentifizierung ist dies nicht möglich. Eine Beschreibung aller möglichen Authentifizierungsmethoden finden Sie im Abschnitt Authentifizierungsmethoden für Bearbeiter im Web Client.

Template zum Zurücksetzen des Passworts durch Kunden in CM.Track V1

Wenn ein Kunde sein CM.Track-Passwort vergessen hat, kann er über den Link *Passwort vergessen?* auf der Login-Seite ein neues Passwort anfordern. Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link zu einer URL, über die er ein neues Passwort setzen kann. Diese Funktion ist aktuell (Juni 2016) in CM.Track V1, aber noch nicht in CM.Track V2 verfügbar.

Beachten Sie, dass dieser Vorgang nur funktioniert, wenn der Kunde ein gültiges E-Mail-Konto hat und der entsprechende Wert im entsprechenden Datenobjektgruppenfeld als E-Mail-Adresse für den Kunden eingetragen ist!

Die E-Mail, die an den Kunden gesendet wird, basiert auf dem Template *track-password-reset-template.* Das Template muss diesen Namen haben, damit das Zurücksetzen des Passworts funktioniert. Das Template muss manuell erstellt/hinzugefügt werden, da es standardmäßig nicht im System verfügbar ist.

Die Formatierung des Templates sollte dem folgenden Beispiel entsprechen (Sie können einen beliebigen Text hinzufügen, der an die Kunden gesendet werden soll, achten Sie aber auf die Variablen *$resetCode* und die URL!):

```
Your Password Reset Link:
http://mycm6system/cm-track/#track=set_new_password/resetCode-${resetCode}(Reset
 Code: ${resetCode})
Valid 24 hours only, please visit before expiry!
```

Code-Beispiel 72: *Zurücksetzen des Passworts eines Kunden in CM.Track*

Als FROM-Adresse für die E-Mail an den Kunden wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet.




Abbildung 380: *CM.Track - Zurücksetzen des Passworts durch einen Kunden*

Beachten Sie, dass das Zurücksetzen des Passworts in CM.Track V1 nur möglich ist, wenn der Datenbankmodus verwendet wird. Bei LDAP-Authentifizierung ist dies nicht möglich. Eine Beschreibung aller verfügbaren Authentifizierungsmethoden finden Sie im Abschnitt CM.Track V1: Authentifizierungsmethoden für das Portal.

Benutzerdefinierte Templates

Als ConSol CM-Administrator oder Workflow-Entwickler können Sie alle erforderlichen Templates definieren und in den *Skripten und Templates* speichern. Wenn Sie das Template in automatischen E-Mails verwenden, die von einer Workflow-Aktivität gesendet werden, können Sie das Template mit der Methode *renderTemplate()* der Workflow-API referenzieren. Die meisten E-Mail-Templates sollten allerdings im *Textvorlagen-Manager* verwaltet werden (siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager). Es gibt nur wenige Anwendungsfälle, in denen es erforderlich ist, E-Mail-Templates oder Teile von E-Mail-Templates im Navigationselement *Skripte und Templates* des Admin Tools zu speichern.

F.8 Deployment (Import/Export)

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.8.1 Einleitung 574

F.8.2 Szenarios 575

F.8.3 Deployment (Import/Export) mit dem Admin Tool 576

F.8.1 Einleitung

ConSol CM bietet die Möglichkeit, die Systemkonfiguration mit oder ohne Laufzeitdaten in eine Datei zu exportieren, und die Datei in einem anderen ConSol CM-System zu importieren. Die Datei, mit der die Daten übertragen werden, heißt *Szenario*. Sie enthält verschiedene Daten. Die Details sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Normalerweise wird ein Szenario mit Konfigurationsdaten benutzt, um Daten von einem Testsystem auf ein Staging- oder Produktivsystem zu übertragen.



Da ConSol CM für alle Objekte mit Übertragungsschlüsseln (*transfer keys*) arbeitet, wird dringend empfohlen, für die Übertragung von Testumgebungen auf Staging- oder Produktivumgebungen ein Szenario zu verwenden und die gleiche Funktionalität **nicht** parallel auf beiden Systemen zu implementieren. Ansonsten würden Objekte dupliziert, wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Übertragung (Export/Import) durchgeführt wird! Lesen Sie die detaillierten Beschreibungen dazu in den folgenden Abschnitten.

F.8.2 Szenarios

Ein Szenario ist eine Datei in einem proprietären ConSol CM-Format (ähnlich wie *zip*, *jar* und *tar*), die die Daten der ConSol CM-Installation enthält. Sie kann aus einem ConSol CM-System exportiert werden und auf demselben oder einem anderen System wieder importiert werden. Dies kann sehr hilfreich sein, z. B. wenn ein Testszenario auf einem Testsystem gebaut wird, und später auf einen Produktionsserver übertragen werden soll.

Der Administrator kann beim Erstellen der Exportdatei (siehe detaillierte Erklärung in den Abschnitten unten) entscheiden, welche Daten darin enthalten sein sollen.

Ein Szenario enthält **immer**:

- alle kundenspezifischen System-Properties,
  d. h. System-Properties, deren Modulname mit *custom-* beginnt
- alle Seitenanpassungen

Ein Szenario **kann** abhängig von der Auswahl, die der Administrator trifft, Folgendes enthalten (siehe Abbildung unten):

- Laufzeitdaten
- Konfigurationsdaten

Ein Szenario enthält **nie**:

- allgemeine (nicht kundenspezifische) System-Properties (z. B. Mail-Server, LDAP-Verzeichnis usw.)

F.8.3 Deployment (Import/Export) mit dem Admin Tool

Im Admin Tool werden die Deployments im Navigationselement *Import/Export* der Navigationsgruppe *System* verwaltet. In diesem Navigationselement können Sie Szenarios (d. h. die gesamte Konfiguration oder einen Teil der Konfiguration) in einem anwendungsspezifischen Format importieren oder exportieren. Normalerweise tun Sie dies, um Daten zwischen unterschiedlichen ConSol CM-Installationen zu übertragen. Ein typisches Beispiel ist die Übertragung der Konfiguration von einem Testsystem auf ein Produktivsystem.




Abbildung 381: *ConSol CM Admin Tool - Import/Export*

> Die Änderung, das Überschreiben bzw. das Löschen vorhandener Daten bei einem Import von externen Daten kann nicht rückgängig gemacht werden. Obwohl der Benutzer entscheidende Punkte des Deployments extra bestätigen muss, können irrtümliche Handlungen nicht verhindert werden. Benutzen Sie diese Funktion **nur**, wenn Sie genau wissen, was Sie tun. Bitten Sie das ConSol CM-Supportteam oder einen ConSol CM-Consultant um Hilfe, wenn Sie sich unsicher sind.

F.8.3.1 Export

- **Export-Archiv:**
  Pfad zum Exportarchiv. Wenn Sie das Navigationselement *Import/Export* öffnen, ist als Standardpfad für den Export (*<Startverzeichnis des Admin-Benutzers>/cm_export.zip*) gesetzt. Verwenden Sie diesen Wert oder geben Sie den Pfad und Namen der Datei ein, die Sie erstellen möchten. Alternativ können Sie auf den Button *Ordner* klicken, um den Dateibrowser zu öffnen.

Klicken Sie danach auf *Export*, um den Datenexport zu beginnen.

Sie müssen die Daten auswählen, die in der Exportdatei (dem Szenario) enthalten sein sollen:




Abbildung 382: *ConSol CM Admin Tool - Import/Export: Exportkonfiguration*

- **Laufzeitdaten**
  Dies bezieht sich auf die Daten, die aus dem laufenden Betrieb stammen, z. B. Tickets, Ressourcendaten und Kundendaten.

- **Alles**
  Ticketdaten und Kundendaten werden komplett exportiert **und** die gesamte Konfiguration wird exportiert. Wenn Sie die Checkbox *Alles* markieren, werden alle anderen Checkboxen automatisch auch markiert.
- **Einzelnes Ticket**
  Wenn die Checkbox *Einzelnes Ticket* markiert ist, müssen Sie den Ticketnamen in das Eingabefeld eingeben. (Der Ticketname wird im Web Client unter dem Ticket-Icon angezeigt.)
  Markieren Sie die Checkbox *Verschlüsselt*, um die Exportdaten zu anonymisieren (Hash). Auf diese Weise werden keine echten Kunden-, Bearbeiter- oder Ressourceninformationen in das Importsystem übertragen. Die folgenden Daten werden anonymisiert:
  - Inhalt von Benutzerdefinierten Feldern
  - Inhalt von Datenobjektgruppenfeldern
  - Ticket-Attachments
  - Unit-Attachments
  - Ticketprotokoll
  - Unit-Protokoll
  - Ressourcendaten

  > Die Option *Einzelnes Ticket* ist nicht für die Verwendung im normalen Systembetrieb gedacht, sondern ist eine Funktion zum Erleichtern der Fehleranalyse. Mit diesem Export wird eine Datei im Format .zip/.jar erzeugt, die die Ticketdaten in XML-Dateien enthält. Alle für das Ticket erforderlichen Daten (d. h. alle verknüpften Objekte) werden mit dem Ticket exportiert. Beachten Sie dies, wenn Sie das Ticket in ein anderes System importieren - die Daten könnten dort geändert werden!

- **Alles ohne Tickets**
  Die komplette Installation mit Ausnahme der Tickets wird exportiert, d. h. die Kundendaten **und** die gesamte Konfiguration. Wenn Sie die Checkbox *Alles ohne Tickets* markieren, werden alle anderen Checkboxen außer *Alles* automatisch auch markiert.
- **Nur Kundendaten**
  Es werden nur die Kundendaten (d. h. das Kundendatenmodell und die eigentlichen Kundendaten) exportiert. Nichts anderes. (Die Checkbox *Kundendatenmodell* wird automatisch markiert.)
- **Ressourcendaten**
  Es werden nur die Ressourcendaten (d. h. das Ressourcendatenmodell und die eigentlichen Ressourcendaten) exportiert. Nichts anderes. (Die Checkbox *Ressourcenmodell* wird automatisch markiert.)

- **Konfigurationsdaten**
  Dies bezieht sich nur auf die Konfiguration im Admin Tool. Es werden keine Laufzeitdaten exportiert.
  - **Alles**
    Die gesamte Konfiguration wird exportiert. Wenn Sie die Checkbox *Alles* auswählen, werden alle anderen Checkboxen unter *Konfigurationsdaten* automatisch auch markiert.
  - **Bearbeiter**
    Es werden nur die Bearbeiter mit ihren Daten exportiert. Dies umfasst auch die Rollen, die den Bearbeitern zugewiesen sind.
  - **Admin-Tool-Templates**
    Es werden nur die Admin-Tool-Templates (siehe Abschnitt Admin-Tool-Templates) exportiert.
  - **Skripte**
    Es werden nur die Admin-Tool-Skripte (siehe Abschnitt Admin-Tool-Skripte) exportiert.
  - **Templates**
    Es werden nur die im Textvorlagen-Manager (siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager) gespeicherten Vorlagen exportiert.
  - **Word-Vorlagen**
    Es werden nur die Microsoft Word-, OpenOffice- oder LibreOffice-Vorlagen exportiert. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn CM.Doc aktiv ist (siehe Abschnitt CM.Doc).
  - **Kundendatenmodell**
    Es werden nur die Datenobjektgruppenfelder, mit denen das Kundendatenmodell definiert ist, exportiert. Kundendaten aus dem laufenden Betrieb gehören nicht dazu.
  - **Ressourcendatenmodell**
    Es werden nur die Ressourcenfelder, mit denen das Ressourcendatenmodell definiert ist, exportiert. Ressourcendaten aus dem laufenden Betrieb gehören nicht dazu.
  - **Queue-bezogene und andere Daten**
    Es werden nur die Queue-Konfiguration und die allgemeinen Konfigurationseinstellungen exportiert (Workflows, Queues, Benutzerdefinierte Felder, Werte in Sortierten Listen, MLAs, Rollen, Sichten, System-Properties ...). Kurz gesagt: alles, was nicht einem der obigen Punkte zugeordnet ist.

Wenn Sie die gesamte Konfiguration exportieren möchten, wählen Sie im Abschnitt *Konfigurationsdaten* die Option *Alles*. Der Export/Import von Teilmengen (z. B. nur den Templates) wird normalerweise eingesetzt, wenn die ausgewählten Daten (z. B. von einer Testumgebung) auf ein anderes System (z. B. eine Live-Umgebung) übertragen werden sollen.

F.8.3.2 Import

Das *Grundprinzip* des Imports eines ConSol CM-Szenarios ist:

1. Wenn die Checkbox *Bestehende Daten löschen* **nicht ausgewählt** ist, werden die Szenarios wie hier beschrieben **zusammengeführt**:

- Es werden nur Daten **hinzugefügt**. Es wird nichts gelöscht.
- Wenn das importierte Szenario **das gleiche Feld / den gleichen Parameter** enthält wie das ursprüngliche Szenario, **überschreibt** der Wert des importierten Szenarios den Wert des ursprünglichen Szenarios.
  Beispiel: Das Feld *priority* hat im importierten Szenario die Annotation *position = 0;2*. Das ursprüngliche Szenario enthält für das Feld *priority* den Wert *position = 2;2*, d. h. in dem Szenario, das aus dem Import resultiert, hat die Annotation *position* den Wert *0;2*.
- Wenn das importierte Szenario **mehr Parameter** enthält als das ursprüngliche Szenario, werden die Parameter zum ursprünglichen Szenario **hinzugefügt**.
  Beispiel: Im importierten Szenario gibt es eine Annotation *visibility = none* für das Feld *PersonID*. Im ursprünglichen Szenario ist das Feld *PersonID* vorhanden, es hat aber keine Annotation, d. h. im aus dem Import resultierenden Szenario hat das Feld *PersonID* die Annotation *visibility = none* und ist daher unsichtbar.
- Wenn das importierte Szenario **weniger Daten/Parameter** enthält als das ursprüngliche Szenario, bleiben die ursprünglichen Daten im resultierenden Szenario erhalten. **Es wird nichts gelöscht**.
  Beispiel: Wenn das Feld *PersonID* im importierten Szenario die Annotation *visibility = none* nicht mehr hat, das ursprüngliche Szenario diese aber noch enthält, bleibt die Annotation erhalten, d. h. im resultierenden Szenario ist das Feld *PersonID* immer noch unsichtbar.
- Bei **Skripten und Templates** wird die **letzte Version** (entsprechend dem Zeitstempel) verwendet, unabhängig davon, aus welchem Szenario sie stammt.
- **Objekte** werden über einen **internen Schlüssel** (*Übertragungsschlüssel, transfer key*) identifiziert.
  Wenn ein importiertes Szenario ein Objekt enthält, das den gleichen Namen aber einen anderen Übertragungsschlüssel hat, handelt es sich technisch gesehen um zwei unterschiedliche Objekte und das neue Objekt aus dem Importszenario wird zum ursprünglichen Szenario hinzugefügt (z. B. wenn es in beiden Szenarios einen Benutzer *Hr. Müller* gibt, enthält das resultierende Szenario nach dem Import einen Benutzer *Hr. Müller* und einen Benutzer *Hr. Müller (1)*.
  Um ein weiteres Importszenario aus der gleichen Quelle (Testsystem) übertragen zu können, können Sie den ursprünglichen Benutzer *Hr. Müller* löschen und seine Tickets *Hr. Müller (1)* zuweisen. Dieser Vorgang wird vom ConSol CM Web Client unterstützt. Benennen Sie dann *Hr. Müller (1)* in *Hr. Müller* um. Jetzt hat der Benutzer *Hr. Müller* den Übertragungsschlüssel des Importszenarios und beim nächsten Import tritt das Problem nicht mehr auf.
  Der allgemeine Anwendungsfall ist: Der Übertragungsschlüssel wird vom ConSol CM-System erzeugt und ermöglicht den Import und die Aktualisierung von Konfigurationsdaten.

2. Wenn die Checkbox *Bestehende Daten löschen* **markiert** ist, wird das gesamte System gelöscht, d. h. es werden **alle** vorhandenen Daten gelöscht. Alle Daten bedeutet:
   - Konfigurationsdaten
   - Laufzeitdaten

> Das heißt, wenn *Bestehende Daten löschen* ausgewählt ist, ist es nicht möglich, irgendetwas aus dem ursprünglichen Szenario zu behalten. **Es wird alles gelöscht! Nur** die System-Properties werden **nicht** gelöscht.

Für einen Importvorgang müssen folgende Parameter gesetzt sein:

- **Import-Archiv:**
  Geben Sie den Pfad und den Dateinamen der Datei an, aus der die Daten importiert werden sollen. Alternativ können Sie auf den Button *Ordner* klicken, um den Dateibrowser zu öffnen.
- **Modus:**
  Hier können Sie auswählen, wie der Import auf Fehler reagieren soll:
  - **Bei Fehlern abbrechen**
    Dieser Modus wird für Produktionssysteme empfohlen.
  - **Überspringen fehlerhafter Daten**
    Dieser Modus wird für Importe in Testsysteme empfohlen. Er kann auch für Produktionssysteme sinnvoll sein, da ein unerwarteter Fehler zu einem beschädigten System führen kann, der Import aber trotz eines aufgetretenen Fehlers fortgesetzt wird. Das Problem kann wahrscheinlich schnell gelöst werden und ein neuer Import würde länger dauern.
    Beispiel: Ein referenziertes Objekt wird nicht gefunden, z. B. beim Import einer Sicht, die eine nicht gefundene Queue referenziert.
  - **Fehlerhafte Daten mit importieren**
    Wählen Sie diesen Modus nur, wenn Sie ein System mit fehlerhaften Daten duplizieren möchten, z. B. auf einem Entwicklungsserver oder wenn das Supportteam einen Fehler analysiert.

Klicken Sie danach auf *Import*, um den Datenimport zu starten.

F.8.3.3 Workflow-Installation (nur für die Fehlerbehebung nach der Installation)

Normalerweise werden alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Workflow-Entwicklung und -Installation mit dem *Process Designer* durchgeführt. Wenn bei der Workflow-Installation ein Fehler aufgetreten ist, können Sie die Tickets, die nicht übertragen werden konnten, mit einer der folgenden Optionen in den neuen Workflow übertragen.

Wählen Sie zuerst die Queue(s) und danach den Übertragungsmodus:

- **Position im Prozess behalten**
  Das Ticket versucht, seine Position im Prozess beizubehalten:
  - Wenn die Aktivität und der Bereich nicht geändert wurden, ändert sich die Position des Tickets nicht.
  - Wenn die Aktivität nicht mehr vorhanden ist, kehrt das Ticket an die letzte konsistente Position im Prozess zurück.
- **Prozess neu starten**
  Das Ticket kehrt zum *START-Knoten* des Prozesses/Workflows zurück.

Eine detaillierte Beschreibung der Workflow-Installation finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*.

F.9 Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.9.1 Allgemeine Informationen über Lizenzen in ConSol CM 584

F.9.2 Verwaltung der ConSol CM-Lizenz mit dem Admin Tool 586

F.9.3 Experteninformationen über den Zugriff auf den Inhalt der CM-Lizenzen 587

F.9.1 Allgemeine Informationen über Lizenzen in ConSol CM

Eine ConSol CM-Lizenzdatei ist eine Textdatei, die Einträge für mehrere Module enthält. Für jedes Modul ist die Anzahl der gültigen Lizenzen angegeben. Der folgende Ausschnitt aus einer Lizenzdatei zeigt den Abschnitt CONCURRENT_USERS des ConSol CM Web Clients. Es wurden zehn Lizenzen erworben.

```
[CONCURRENT_USERS]
contractParty = Demo-Licence ConSol
products = WEB_CLIENT,REST
version = 6.10
expirationDate = 31.12.2016
licenses = 10
signature = XXX
```

ConSol CM arbeitet mit der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (*concurrent users*, auch *Floating-Lizenzen* genannt), d. h. es wird erfasst, wie viele Benutzer gleichzeitig angemeldet sind. Die Benutzernamen werden nicht überprüft. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Bearbeiter, die im Admin Tool verwaltet werden (siehe Abschnitt Bearbeiterverwaltung), nicht mit der Anzahl der Web-Client-Lizenzen übereinstimmen muss.

Eine Lizenz wird verbraucht, wenn sich der Benutzer anmeldet. Die Lizenz wird an den Server zurückgegeben, wenn die Session des Benutzers endet, d. h. wenn sich der Benutzer abmeldet oder wenn die Session vom Server automatisch beendet wird, weil das Timeout erreicht ist (siehe System-Property *cmas-core-server*, *server.session.timeout* in den System-Properties).

F.9.1.1 Abschnitte einer Lizenzdatei

Eine ConSol CM-Lizenzdatei kann folgende Abschnitte enthalten. Alle Lizenzen sind Lizenzen für die **gleichzeitige** Nutzung, siehe obige Erklärung.

- [ADMINTOOL_USERS]
  Die Anzahl der Benutzer, die sich im CM Admin Tool anmelden können.
- [CONCURRENT_USERS]
  Die Anzahl der CM-Bearbeiter, die sich im Web Client anmelden können.
- [PROCESS_DESIGNER]
  Die Anzahl der Benutzer, die sich im CM Process Designer anmelden können.
- [TRACK]
  Die Anzahl der Kunden, die sich im Portal CM.Track anmelden können.
- [TRACK_USERS]
  Die Anzahl der Benutzerprofile für das Portal CM.Track. Dies ist die Anzahl der Bearbeiter, die in der Bearbeiterverwaltung als *Track* gekennzeichnet sind.
- [REST_USERS]
  Die Anzahl der Benutzer, die auf die REST API zugreifen können. Die Anzahl der TRACK_USERS ist darin nicht enthalten (CM.Track benutzt die REST API ebenfalls.)
  Auch CM.Phone braucht REST-Lizenzen: eine Lizenz pro Client (PC/Laptop), auf dem CM.Phone installiert und aktiv ist.

Da mehrere (oder sogar eine große Anzahl) an Kunden dasselbe Benutzerprofil in CM.Track verwenden können, kann die Anzahl der Lizenzen für [TRACK] und [TRACK_USERS] deutliche Unterschiede aufweisen. Es kann zum Beispiel sein, dass es zwei Benutzerprofile gibt und sich 1000 Kunden gleichzeitig bei CM.Track anmelden können. Dafür sind dann 2 Lizenzen [TRACK_USERS] und 1000 Lizenzen [TRACK] erforderlich. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie in CM.Track V1: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden) oder CM.Track V2: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).

F.9.2 Verwaltung der ConSol CM-Lizenz mit dem Admin Tool

Sie müssen in der Navigationsgruppe *System*, Navigationselement *Lizenz* eine gültige Lizenz für Ihr ConSol CM-System importieren. Sie erhalten eine Lizenz für das Test- und/oder Produktivsystem, wenn Sie die entsprechenden Softwareverträge mit ConSol unterschrieben haben.

Fragen Sie Ihren Consultant nach näheren Informationen. Die Lizenz ist eine Datei im reinen Textformat. Sie kann während des ConSol CM-Betriebs geändert werden. Ein Herunterfahren des Systems ist nicht erforderlich.

> ⚠ Es gibt keinen Button *Zurück*, mit dem Sie Ihre Änderungen rückgängig machen können, wenn Sie im Feld *Lizenz* Text ändern oder löschen. Wenn Sie versehentlich Teile der Lizenz geändert haben, schließen Sie das Admin Tool **ohne** auf *Speichern* zu klicken. Damit werden alle Änderungen an der Lizenzdatei verworfen. Wenn Sie das Admin Tool danach neu starten, befindet sich die Lizenz wieder in dem Zustand, den sie vor Ihren Änderungen hatte.




Abbildung 383: *ConSol CM Admin Tool - System: Lizenz*

Importieren Sie die ConSol CM-Lizenzdatei auf einem der beiden folgenden Wege:

- Fügen Sie den kompletten Text der Lizenzdatei durch Kopieren und Einfügen ein. Falls eine alte Lizenz vorhanden ist, ersetzen Sie einfach den gesamten Text. Klicken Sie auf *Speichern*.
- Laden Sie die Lizenz mithilfe des Dateibrowsers neben dem Feld *Lizenz-Datei*. Klicken Sie auf *Speichern*.

Es sollte eine Meldung angezeigt werden, dass die Lizenz erfolgreich ins System importiert wurde. Sie ist sofort aktiv, es ist keine weitere Aktion erforderlich.

F.9.3 Experteninformationen über den Zugriff auf den Inhalt der CM-Lizenzen

Der Inhalt der CM-Lizenzen kann über die MBean *licenseDeployer* abgefragt werden. Diese MBean bietet zwei Methoden:

- getRemainingDays
- getLicenseInfo

Wenden Sie sich an Ihren CM-Consultant, wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind und Unterstützung beim Implementieren eines Systems, das den Zugriff über MBean verwendet, haben möchten, z. B. um ein Monitoring für Ihr CM-System aufzusetzen.



Wenn Sie eine CM-Lizenz mit einem beschränkten Gültigkeitszeitraum gekauft haben, empfehlen wir es, ein Lizenz-Monitoring aufzusetzen, das eine bestimmte Zeit vor Ablauf der Lizenzen eine Benachrichtigung sendet.

F.10 System-Properties

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.10.1 Einleitung 589
F.10.2 Übersicht über die System-Properties 590
F.10.3 Setzen der System-Properties 592
F.10.4 Programmieren mit System-Properties 593

F.10.1 Einleitung

Im Navigationselement *System-Properties* der Navigationsgruppe *System* können Sie Systemeinstellungen, die sogenannten *System-Properties*, für die ConSol CM-Applikation hinzufügen, ändern oder löschen. System-Properties werden zum Beispiel verwendet, um die Werte für die Anzahl der Sekunden vor dem Timeout der Session, die E-Mail-Adressen der Administratoren oder die Größe der Suchseite zu speichern.

ARBEITEN SIE NUR IN DIESEM NAVIGATIONSELEMENT, WENN SIE GENAU WISSEN, WAS SIE TUN!

Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf grundlegende Systemeinstellungen, die *System-Properties*.

Ändern, editieren oder löschen Sie nur dann Werte von System-Properties, wenn Sie genau wissen, welche Auswirkungen dies hat.

F.10.2 Übersicht über die System-Properties

Eine System-Property hat folgende Parameter:

- **Modul**
  Pflichtangabe. Gibt an, in welchem ConSol CM-Modul die System-Property verwendet wird.
- **Schlüssel** (Name)
  Pflichtangabe. Der Name der System-Property. Mit diesem Namen wird die System-Property im System referenziert.
- **Typ**
  Pflichtangabe. Datentyp des Werts der System-Property.
  - **Text**
    Ein normales String-Feld.
  - **Passwort**
    Ein Feld, das ein Passwort enthält und daher nicht als Klartext angezeigt wird.
  - **E-Mail**
    Ein Feld, das eine E-Mail-Adresse enthält, d. h. das Format muss dem Standardformat einer E-Mail-Adresse entsprechen (<Adresse>@<Domain>).
  - **Ja/Nein**
    Ein Boolean-Feld (true/false)
  - **Ganzzahl**
    Eine Feld für Ganzzahlen (ohne Komma). Wird zum Beispiel für Zeitintervalle oder die Anzahl der Neustarts verwendet.
- **Wert**
  Der Wert der System-Property. Muss entsprechend dem angegebenen Datentyp gesetzt werden.
- **Beschreibung**
  Optional. Ein Beschreibungstext für die System-Property.
  Wenn Sie kundenspezifische System-Properties hinzufügen, die Ganzzahlen für Zeitintervalle enthalten, empfehlen wir Ihnen dringend, in der Beschreibung die Einheit festzuhalten, da es einen großen Unterschied macht, ob eine Eskalation z. B. nach fünf Minuten, fünf Stunden oder fünf Tagen erfolgt!
- **Neustart erforderlich**
  Boolean-Feld (Checkbox), mit dem festgelegt wird, ob die Änderung an einer System-Property erst nach dem Neustart des Systems wirksam wird.
- **Optional**
  Boolean-Feld (Checkbox), mit dem festgelegt wird, ob die System-Property vorhanden sein muss oder optional ist. Es wird folgendes Verhalten konfiguriert:
  - optional = *true*:
    - Der Wert der System-Property darf NULL sein.
    - Die System-Property kann gelöscht werden, z. B. mit dem Admin Tool.

- optional = *false*:
  - Der Wert der System-Property darf nicht NULL sein.
  - Die Property kann nicht gelöscht werden, d. h. im Feld *Wert* muss ein Wert stehen.




Abbildung 384: *ConSol CM Admin Tool - System-Properties*

Die System-Properties werden in einer Tabelle verwaltet, die Spalten für drei der Parameter einer System-Property hat:

- **Modul**
  Name des Moduls
- **Schlüssel**
  Der Name der System-Property.
- **Wert**
  Der Wert der System-Property.

Sie können die Tabelle nach einer Spalte sortieren, indem Sie auf die Kopfzeile der Spalte klicken. Mit einem zweiten Klick können Sie die Sortierreihenfolge umdrehen.

F.10.3 Setzen der System-Properties

Die Werte für die System-Properties werden auf unterschiedliche Art und Weise gesetzt. System-Properties können ...

- vom ConSol CM-System automatisch mit Standardwerten gefüllt werden, z. B. *cmweb-server-adapter, ticketListRefreshIntervalInSeconds* wird auf 180 Sekunden gesetzt. Sie können die Werte wenn nötig ändern.
- vom System vorbereitet werden, d. h. die System-Properties sind in der Liste vorhanden, aber nicht mit den erforderlichen Werten gefüllt. Die System-Properties, die sich auf LDAP beziehen, werden zum Beispiel nur (manuell durch einen Administrator) gefüllt, wenn die LDAP-Authentifizierung konfiguriert wird.
- durch Konfigurationen im Admin Tool gefüllt werden, die Sie auf der grafischen Benutzeroberfläche des Admin Tools vornehmen. Wenn Sie zum Beispiel die Namen der Postfächer in der *E-Mail-Konfiguration* eingeben, werden die entsprechenden Werte in der System-Property *cmas-esb-mail,mail.incoming.uri* (für ein Mule/ESB-System) gesetzt. In diesen Fällen sollten Sie die System-Property nicht direkt editieren, sondern immer die grafische Konfiguration nutzen!
- in einer Standardinstallation gar nicht vorhanden sein. In diesem Fall müssen sie manuell hinzugefügt werden, z. B. die Aktivierung des TEF (Task Execution Framework) durch Hinzufügen der System-Property *cmas-app-admin-tool, start.groovy.task.enabled* und Setzen des Wertes auf *true*.
- als kundenspezifische System-Properties manuell zu einem System hinzugefügt werden. Wenn der Modulname mit *custom-* beginnt, werden diese System-Properties in einem Szenario mit exportiert (siehe Abschnitt Deployment (Import/Export)). Sie können Ihre eigenen System-Properties definieren und hinzufügen, um zum Beispiel Eskalationszeiten zu verwalten. Auf diese Weise können Sie die Werte in der Verwaltung der System-Properties speichern und ein Administrator ohne Programmierkenntnisse kann diese ändern. Im Skriptcode, in dem die System-Properties referenziert sind, wird nur der Name der Property verwendet. Dies ist im folgenden Abschnitt erklärt.

F.10.4 Programmieren mit System-Properties

Um eine System-Property in einem Groovy-Skript zu verwenden, d. h. den Wert der Property abzurufen, verwenden Sie folgende Klasse und Methode:

- *configurationService.getValue(String pModule, String pProperty).*

Zum Abrufen einer speziellen Eskalationszeit können Sie z. B. folgenden Code verwenden:

```
def mytime = configurationService.getValue("custom-
 servicedesk","escalation.time.medium2")
```

Damit wird der Wert *10* abgerufen.




Abbildung 385: *ConSol CM Admin Tool - Kundenspezifische System-Property*

F.11 Arbeiten mit Textvorlagen

Textvorlagen sind vordefinierte Texte, die ein Bearbeiter öffnen und direkt verwenden oder ändern kann. Textvorlagen können für E-Mails oder Ticketkommentare verwendet werden, wo Text, Kopf- und Fußzeile angegeben werden können. Ein anderes Beispiel sind Dokumente, die mit Microsoft Word oder OpenOffice bearbeitet werden.

In beiden Fällen enthalten die Vorlagen nicht nur Text sondern auch bestimmte Datenfelder, die mit Daten aus dem Ticket gefüllt werden, wie zum Beispiel dem Kundennamen oder dem Ticketthema.

ConSol CM hat zwei Module, die Textvorlagen bereitstellen:

- Der Textvorlagen-Manager zum Bearbeiten und Verwalten von Vorlagen für E-Mails und Ticketkommentare (siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager)

und

- CM.Doc mit dem Dokumentvorlagen-Manager zum Bearbeiten und Verwalten von Microsoft Word- und OpenOffice-Vorlagen (siehe Abschnitt CM.Doc).

F.11.1 Der ConSol CM Textvorlagen-Manager

F.11.1.1 Einführung in die Arbeit mit E-Mail- und Tickettext-Vorlagen

Mit dem *Textvorlagen-Manager* können zwei Arten von Vorlagen definiert werden:

- **E-Mail-Vorlagen** für E-Mails, die aus dem ConSol CM-System geschrieben werden:
  - manuelle E-Mails (von einem Bearbeiter mit dem Ticket-E-Mail-Editor geschrieben)
  - automatische E-Mails (z. B. von einem Workflow-Skript gesendet, wenn eine bestimmte Workflow-Aktivität ausgeführt wird)
- **Textvorlagen** für Tickettexte (Kommentare)
  - beim Erstellen eines Tickets
  - beim Bearbeiten eines Tickets

E-Mail-Vorlagen

Wozu dienen E-Mail-Vorlagen?

Bei einem System, das mit E-Mails arbeitet, müssen mehrere Kriterien beachtet werden. Wenn all diese Anforderungen erfüllt sind, sind E-Mail-Vorlagen ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit.

- Die E-Mails müssen ein klar definiertes Layout haben, normalerweise entsprechend dem Corporate Design des Unternehmens.
- Die Texte müssen den Unternehmensrichtlinien für Briefe bzw. Texte entsprechen.
- Häufig verwendete Texte müssen in Vorlagen zur Verfügung gestellt werden, um Zeit zu sparen und Tippfehler und andere Fehler bei der Texteingabe zu vermeiden.
- Kunden-, system- und bearbeiterspezifische Daten müssen in den Text integriert sein.
- Für die Verwaltung der Vorlagen sollte ein Administrator bzw. ein Power User zuständig sein. Es sollte keine Systemkonfiguration durch die Firma erforderlich sein.

ConSol CM liefert den nötigen Funktionsumfang, der all diese Kriterien berücksichtigt.

E-Mails in ConSol CM

E-Mails werden für Kernfunktionen in ConSol CM eingesetzt. Details zu diesen Funktionen sind im Abschnitt E-Mail beschrieben. Daher finden Sie an dieser Stelle nur einen kurzen Überblick.

ConSol CM kann E-Mails empfangen und senden. Das Senden von E-Mails kann verschiedenen Zwecken dienen:

- **Ein Bearbeiter schreibt direkt aus dem Ticket eine E-Mail und verwendet dazu den Ticket-E-Mail-Editor.**
  Dies kann eine E-Mail an den Kunden, an einen Kollegen oder an eine beliebige andere Person mit einer gültigen E-Mail-Adresse sein. Häufig gibt es Standardtexte, die jeden Tag für mehrere Empfänger verwendet werden. Um nicht immer wieder den gleichen Text eingeben zu müssen, stellt ConSol CM E-Mail-Vorlagen bereit. Das sind Textvorlagen, in die Parameter wie der Kundenname, die Ticketnummer oder der Name und die Telefonnummer des Bearbeiters integriert werden können. Wenn die Vorlage verwendet wird, füllt das System die Parameter

automatisch mit gültigen Daten aus dem aktuellen Ticket. Der Bearbeiter kann zusätzlichen Text eingeben oder den Text nach Bedarf ändern, da die E-Mail-Vorlagen nicht statisch sondern dynamisch sind.
E-Mails, die manuell gesendet werden, verwenden entweder gar keine Vorlage oder eine Vorlage aus dem *Textvorlagen-Manager*. Vorlagen aus dem Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools sind hier nicht verfügbar.

- **Das System sendet eine E-Mail automatisch.**
  Dies kann eine interne E-Mail sein, zum Beispiel einer Erinnerung an den Bearbeiter, dass ein Ticket einen Eskalationsstatus erhalten hat, oder eine E-Mail an den Vorgesetzten, wenn ein Ticket eine Genehmigung braucht, bevor es den Prozess weiter durchlaufen kann. Es kann sich auch um eine externe E-Mail an einen Kunden handeln, zum Beispiel eine Empfangsbestätigung oder eine Benachrichtigung, dass ein Ticket gelöst wurde. Die E-Mail wird automatisch auf Basis der entsprechenden E-Mail-Vorlage erzeugt. Dies kann eine E-Mail-Vorlage aus dem *Textvorlagen-Manager* oder aus dem Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools sein.

Tickettext-Vorlagen

Wozu dienen Tickettext-Vorlagen?

Die Verwendung von Tickettext-Vorlagen, d. h. vordefinierten Textsegmenten, auf die Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Tickets zugreifen können, dient mehreren Zwecken

- Sie als Ticketbearbeiter sparen eine Menge Zeit, weil Sie den gleichen Text nicht immer wieder eingeben müssen.
- Sie laufen nicht Gefahr, wichtige Punkte zu vergessen (z. B. bei Fragen für eine Vorqualifizierung, wenn Sie mit dem Kunden telefonieren).
- Sie müssen sich keine Sorgen über Tippfehler machen.
- Sie müssen Ticket- bzw. Kundendaten nicht nachschlagen, weil die Daten automatisch in den Text integriert werden.

Tickettext-Vorlagen in ConSol CM

Tickettext-Vorlagen werden auf ähnliche Weise definiert wie E-Mail-Vorlagen. Es wird lediglich der Parameter *Verwendung in* anders gesetzt, wenn die Vorlage im Textvorlagen-Manager erstellt wird.

> ⚠ Technisch gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen E-Mail- und Tickettext-Vorlagen! Für jede Vorlage können Sie als Vorlagenmanager im Textvorlagen-Manager entscheiden, ob die Vorlage als Tickettext-Vorlage, als E-Mail-Vorlage oder für beide Fälle verwendet werden soll.

E-Mail- und Tickettext-Vorlagen in ConSol CM

Komponenten von E-Mail- und Tickettext-Vorlagen

In E-Mail- und Tickettext-Vorlagen in ConSol CM können Sie Freitext und alle Daten, die für einen Kunden, Bearbeiter bzw. das Ticket verfügbar sind, verwenden. Im Abschnitt Die Bibliothek der Templatefelder sind alle verfügbaren Komponenten erklärt.




Abbildung 386: *ConSol CM - Verfügbare Komponenten / Daten für E-Mail-Vorlagen*

Eine detaillierte Beschreibung der Verwendung von Funktionen zur Ticketbearbeitung und des Ticket-E-Mail-Editors finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch* in den Abschnitten *Erstellen eines neuen Tickets*, *Bearbeiten von Tickets* und *Versenden von E-Mails*.

Speichern und Verwalten von E-Mail- und Tickettext-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen werden an zwei unterschiedlichen Stellen in ConSol CM gespeichert und verwaltet:

1. Im *Textvorlagen-Manager*
2. Im Navigationselement *Skripte und Templates* des Admin Tools (wird nicht hier sondern im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs behandelt, siehe Admin-Tool-Templates)

Tickettext-Vorlagen

Tickettext-Vorlagen werden an zwei unterschiedlichen Stellen in ConSol CM gespeichert und verwaltet:

1. Im *Textvorlagen-Manager* (hier werden Tickettext-Vorlagen verwaltet)
2. In *CM.Doc* (hier werden Microsoft Word- und OpenOffice-Dokumente für CM.Doc gespeichert, siehe Abschnitt CM.Doc)

F.11.1.2 Einführung in den Textvorlagen-Manager

Der ConSol CM Textvorlagen-Manager ist ein auf dem Web Client basierendes Tool für die Erstellung und Verwaltung von E-Mail- und Tickettext-Vorlagen. Siehe Abschnitt Arbeiten mit dem Textvorlagen-Manager.




Abbildung 387: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager*

Jeder Benutzer, dem eine Rolle mit der Berechtigung *Template speichern* zugewiesen ist, kann auf das Element *Textvorlagen* im Hauptmenü zugreifen (und den Textvorlagen-Manager öffnen).




Abbildung 388: *ConSol CM Admin Tool - Berechtigungen für die Rolle TemplateManager*

> Wir empfehlen Ihnen, eine Rolle (z. B. *TemplateManager*) zu erstellen, die nur die Berechtigung *Template speichern* hat, und an die keine Queue-Berechtigungen oder anderen Berechtigungen vergeben werden. Jedem Benutzer, der Zugang zum Textvorlagen-Manager soll, kann diese Rolle zugewiesen werden. Auf diese Weise werden normale Berechtigungen (z. B. Queue- und Kundengruppen-Berechtigungen) und Berechtigungen für den Textvorlagen-Manager nicht vermischt und Sie können die Berechtigung für den Textvorlagen-Manager schnell vergeben und entziehen.

Wenn die Berechtigung erteilt wurde, hat der Benutzer Zugriff auf das Menüelement *Textvorlagen*.




Abbildung 389: *ConSol CM Web Client - Hauptmenü mit Zugriff auf den Textvorlagen-Manager*

F.11.1.3 Arbeiten mit dem Textvorlagen-Manager

Die Textvorlagen-Verwaltung

Wenn Sie den Textvorlagen-Manager öffnen, wird die Seite *Textvorlagen Verwaltung* angezeigt:




Abbildung 390: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager*

Es wird eine Liste aller vorhandenen Vorlagen angezeigt. Wenn eine Vorlage Datenfelder (Benutzerdefinierte Felder oder Datenobjektgruppenfelder) verwendet, die nicht mehr verfügbar sind, wird die Zeile der entsprechenden Vorlage in Rot angezeigt. Vorlagen, die ein Attachment haben, sind mit dem Attachment-Icon (Büroklammer) gekennzeichnet. Inaktive Vorlagen werden in grau angezeigt.

Filter

Am Anfang werden alle Vorlagen in der *Ergebnisliste* angezeigt. Sie können die angezeigten Listeneinträge mit den Filtern im oberen Abschnitt der Seite filtern:

- **Gruppen/Untergruppen**
  Wählen Sie eine Gruppe oder Untergruppe in diesem Drop-down-Menü aus (eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich). In der Liste der Vorlagen (*Ergebnisliste*) werden nur die Vorlagen angezeigt, die zu dieser Gruppe/Untergruppe gehören.
- **Textfilter**
  Geben Sie einen Vorlagennamen oder den Teil eines Vorlagennamens oder einen Teil des Vorlageninhalts ein. In der *Ergebnisliste* werden nur die Vorlagen angezeigt, die die angegebenen Kriterien erfüllen.
- **Inaktive Vorlagen anzeigen**
  Markieren Sie diese Checkbox, damit alle Vorlagen angezeigt werden, sowohl aktive Vorlagen als auch inaktive Vorlagen. Wenn diese Checkbox nicht markiert ist, werden nur die aktiven Vorlagen angezeigt.
- **Queue**
  Wählen Sie eine Queue aus der Liste (eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich). In der *Ergebnisliste* werden nur die für die ausgewählte Queue verfügbaren Vorlagen angezeigt.
- **Verfügbar für**
  Wählen Sie einen der Werte aus der Liste (eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich). In der *Ergebnisliste* werden nur die Vorlagen angezeigt, die das angegebenen Kriterium erfüllen. Mögliche Werte sind:

- **Überall** (Standardwert)
  Es werden alle Vorlagen angezeigt.
- **E-Mail**
  In der *Ergebnisliste* werden nur Vorlagen angezeigt, die für E-Mails verfügbar sind.
- **Ticket erzeugen**
  In der *Ergebnisliste* werden nur Vorlagen angezeigt, die als Textvorlagen bei der Ticketerstellung verfügbar sind.
- **Ticket bearbeiten**
  In der *Ergebnisliste* werden nur Vorlagen angezeigt, die als Textvorlagen bei der Ticketbearbeitung verfügbar sind.
- **Workflow**
  In der *Ergebnisliste* werden nur Vorlagen angezeigt, die als Workflow-Vorlagen gekennzeichnet sind.

In den folgenden Abschnitten ist beschrieben, welche Auswirkungen die Definition der Verfügbarkeit einer Vorlage hat.
Die Verfügbarkeit der einzelnen Vorlagen ist auch in der entsprechenden Spalte der *Ergebnisliste* vermerkt (*Für E-Mail*, *Für Ticket erstellen*, *Für Ticket bearbeiten*, *Für Workflow*), siehe Erklärung unten.

- **Template Typ**
  Wählen Sie einen der Werte aus der Liste (eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich). In der *Ergebnisliste* werden nur die Vorlagen angezeigt, die das angegebenen Kriterium erfüllen. Mögliche Werte sind:
  - **Alle** (Standard)
  - **Brief**
  - **Include**
  - **Textblock**
  - **Skript**

  Alle Typen sind detailliert in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Liste der Vorlagen / Ergebnisliste

Die Liste hat folgende Spalten. Sie können die Tabelle nach einer Spalte sortieren, indem Sie auf die Kopfzeile der Spalte klicken. Mit einem zweiten Klick können Sie die Sortierreihenfolge umkehren.

- **Gruppe**
  Pflichtfeld. Die Gruppe einer Vorlage hat keine technischen oder funktionalen Auswirkungen innerhalb des Textvorlagen-Managers. Sie dient lediglich zum Sortieren der Liste im Textvorlagen-Manager und im Web Client. Wenn in Ihrem CM-System eine große Anzahl an Vorlagen definiert ist, ist es daher sinnvoll *Gruppen* zu nutzen, um den Bearbeitern die Arbeit mit den Vorlagen im Ticket-E-Mail-Editor und Ticket-Kommentar-Editor zu erleichtern.
- **Untergruppe**
  Optional. Die Untergruppe einer Vorlage hat keine technischen oder funktionalen Auswirkungen innerhalb des Textvorlagen-Managers. Sie dient lediglich zum Sortieren der Liste im Textvorlagen-Manager und im Web Client. Wenn in Ihrem CM-System eine große Anzahl an

Vorlagen definiert ist, ist es daher sinnvoll zusätzlich zu den *Gruppen* auch *Untergruppen* zu nutzen, um den Bearbeitern die Arbeit mit den Vorlagen im Ticket-E-Mail-Editor und Ticket-Kommentar-Editor zu erleichtern.

- **Templatename**
  Der Name der Vorlage. Der Name wird in Workflows verwendet, um die benötigte Vorlage zu referenzieren. Außerdem wird er im Web Client (Ticket-E-Mail-Editor und Ticket-Kommentar-Editor) bei der Auswahl der Vorlage angezeigt.
- **Sprache**
  Die Sprache, die bei der Erstellung der Vorlage ausgewählt wurde (kann geändert werden). Der Webbrowser des Bearbeiters zeigt die Vorlage für die Sprache an, die der Bearbeiter im Browser eingestellt hat. Wenn Sie eine Vorlage in anderen Sprachen benötigen, achten Sie darauf, diese richtig einzustellen.
- **Typ**
  Es gibt fünf unterschiedliche Typen von Vorlagen, die in den folgenden Abschnitten detailliert erklärt werden:
  - **Brief**
    Dies ist die Grundform einer Vorlage. Vorlagen des Typs *Brief* werden im Ticket-E-Mail-Editor und Ticket-Kommentar-Editor angeboten und können als E-Mail-Vorlagen im Workflow verwendet werden. Alle anderen Vorlagentypen sind Teilkomponenten eines *Briefs*.
  - **Include**
    Dies ist eine Teilkomponente des *Briefs*, die in *Briefen* verwendet werden kann. Auf diese Weise können Sie den gleichen Text in mehreren Vorlagen verwenden. Ein typisches Beispiel dafür ist die Signatur des Unternehmens, die in allen anderen Vorlagen verwendet wird. Die Signatur sollte als *Include* definiert werden und dann in alle anderen Vorlagen (des Typs *Brief*) integriert werden, in denen die Signatur benötigt wird. Der Vorlagenadministrator muss die Signatur also nur an einer Stelle verwalten und kann sicher sein, dass sie in allen anderen Vorlagen richtig verwendet wird.
  - **Workflow Include**
    Dies ist das Gleiche wie ein *Include* wird aber in Workflows verwendet.
  - **Textblock**
    Dies ist eine Teilkomponente eines *Briefs*. Sie kann beim Schreiben von E-Mails markiert werden oder nicht, je nachdem ob der Text angezeigt werden soll oder nicht. Ein gutes Beispiel ist eine Erstanalyse in einem Helpdesk-Team, bei der jedem Kunden die gleichen Fragen gestellt werden. Ein Textblock kann Fragen zur Hardware enthalten und ein anderer Fragen zur Software. Je nach Zweck der E-Mail kann der Bearbeiter einen der beiden Textblöcke verwenden.
  - **Skript**
    Dieser Vorlagentyp steht nur Administratoren zur Verfügung (d. h. Benutzern, die sich im Web Client mit einem Administratorkonto anmelden). Damit können *intelligente* Vorlagen erstellt werden, wie z. B. Vorlagen, die, abhängig vom Wert des Feldes *salutation*, für männliche Kunden *Sehr geehrter Herr* und für weibliche Kunden *Sehr geehrte Frau* setzen.

- **Verwendung**
  Gibt an, wie oft die Vorlage verwendet wird.
- **Für Workflow**
  Boolean. Eine Vorlage kann als *Workflow-Vorlage* markiert werden. Sie ist dann im Ticket-E-Mail-Editor oder Ticket-Kommentar-Editor nicht verfügbar, kann aber vom Workflow in automatischen E-Mails verwendet werden.
- **Für E-Mail**
  Boolean. Alle Vorlagen, die als *Verfügbar in E-Mail* markiert sind, haben hier den Eintrag *Ja*.
- **Für Ticket erzeugen**
  Boolean. Alle Vorlagen, die als *Verfügbar in Ticket erzeugen* markiert sind, haben hier den Eintrag *Ja*.
- **Für Ticket bearbeiten**
  Boolean. Alle Vorlagen, die als *Verfügbar in Ticket bearbeiten* markiert sind, haben hier den Eintrag *Ja*.




Abbildung 391: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Vorlage mit Attachment*

Für jede Vorlage können Sie im Kontextmenü eine Aktion auswählen:




Abbildung 392: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Kontextmenü einer Vorlage*

- **Bearbeiten**
  Bearbeiten Sie die Vorlage. Es sind die gleichen Funktionen verfügbar wie für die Erstellung einer neuen Vorlage.
- **Deaktivieren**
  (bzw. **Aktivieren** für deaktivierte Vorlagen)
  Nur aktivierte Vorlagen sind aktiv und im System verfügbar.

- **Löschen**
  Löschen Sie die Vorlage. Dies ist nicht möglich, wenn die Vorlage von einem Workflow verwendet wird oder wenn ein *Include* oder *Textblock* in anderen Vorlagen (*Briefen*) verwendet wird.
- **Kopieren**
  Erstellen Sie eine Kopie der Vorlage. In diesem Fall ist ein neuer Name erforderlich.
- **Als E-Mail-Standard benutzen**
  (oder **E-Mail-Standard entfernen** bei der aktuellen Standardvorlage)
  Es kann nur eine Vorlage als Standardvorlage für E-Mails verwendet werden. Diese wird automatisch in eine E-Mail eingefügt, die im Ticket-E-Mail-Editor geöffnet wird. Sie kann danach vom Bearbeiter gelöscht, oder in der E-Mail verwendet werden. Normalerweise ist als Standardvorlage eine Signatur oder eine Fußzeile definiert.
- **Als Kommentar-Standard benutzen**
  (oder **E-Mail-Standard entfernen** bei der aktuellen Standardvorlage)
  Es kann nur eine Vorlage als Standardvorlage für Kommentare verwendet werden. Diese wird automatisch in einen Kommentar eingefügt, der im Ticket-Kommentar-Editor geöffnet wird. Sie kann danach vom Bearbeiter gelöscht, oder für den Kommentar verwendet werden.



Eine Standardvorlage darf keine Textblöcke oder Variablen enthalten.



Die Vorlage wird in roter Schrift angezeigt, wenn sie Referenzen zu Feldern enthält, die dem System nicht bekannt sind. Bearbeiten Sie die Vorlage, um sicherzustellen, dass sich alle verwendeten Felder auf verfügbare Felder beziehen. Weitere Informationen über die Vorlagenfelder finden Sie im Abschnitt Die Bibliothek der Templatefelder.

Vorschaufunktion innerhalb der Ergebnisliste

Mit der Vorschaufunktion erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Vorlagen, z. B. indem Sie in der Liste nach einem bestimmten Thema suchen und durch die Liste scrollen. Klicken Sie auf das Augensymbol in der ersten Spalte einer Zeile, um die Vorschau für die entsprechende Vorlage zu öffnen.



Abbildung 393: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Vorschaufunktion*

Folgende Icons/Funktionen sind in der Vorschau verfügbar (fahren Sie mit der Maus über das Icon, um den Namen anzuzeigen):

- **Ansicht erweitern**
  Zeigt die gesamte Vorlage an.
- **Bearbeiten**
  Öffnet den *Editiermodus*. Details dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.
- **Deaktivieren**
  (bzw. **Aktivieren** für deaktivierte Vorlagen)
  Bietet die Möglichkeit, eine Vorlage schnell zu deaktivieren/aktivieren.
- **Löschen**
  Löscht die Vorlage. Dies ist nicht möglich, wenn die Vorlage von einem Workflow verwendet wird oder wenn ein *Include* oder *Textblock* in anderen Vorlagen (*Briefen*) verwendet wird.
- **Kopieren**
  Erstellt eine Kopie der Vorlage. In diesem Fall ist ein neuer Name erforderlich.
- **Attachment**
  Wenn die Vorlage ein oder mehrere PDF-Attachments enthält (in der obigen Abbildung nicht gezeigt), können Sie mit den beiden Buttons *Attachments* durch diese Attachments scrollen. Es wird eine Vorschau von jedem angehängten Dokument angezeigt.

Erstellen einer neuen Vorlage

Dies wird hier am Beispiel einer E-Mail-Vorlage gezeigt. Dasselbe Prinzip gilt auch für Tickettext-Vorlagen.

Erstellen eines neuen Briefs

Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie im Textvorlagen-Manager auf dem Link *Neue Vorlage* erstellen. Auf der Seite *Neue Textvorlage erstellen* können Sie alle Parameter für die neue Vorlage eingeben. In unserem ersten Beispiel wird ein *Brief* erstellt, der als Empfangsbestätigung für den Kunden

dient. Er kann automatisch vom Workflow gesendet werden oder im Web Client verwendet werden.




Abbildung 394: *ConSol CM Web Client - Neue Vorlage erstellen*

- **Name**
  Der Name der Vorlage. Dieser Name wird im Web Client im Ticket-E-Mail und Ticket-

Kommentar-Editor angezeigt, und dient als technische Referenz, wenn eine Vorlage in einem Skript verwendet wird (Admin Tool oder Workflow).

- **Gruppe**
  Die Gruppe der Vorlage (siehe vorheriger Abschnitt). Sie können entweder eine vorhandene Gruppe verwenden oder eine neue Gruppe erstellen. Die Gruppe dient zum Sortieren der Vorlagen in der *Ergebnisliste* im Textvorlagen-Manager. Außerdem wird sie im Ticket-E-Mail-Editor und Ticket-Kommentar-Editor angezeigt, um den Bearbeitern die Arbeit zu erleichtern.
- **Untergruppe**
  Die Untergruppe der Vorlage (siehe vorheriger Abschnitt). Sie können entweder eine vorhandene Untergruppe verwenden oder eine neue Untergruppe erstellen. Die Untergruppe dient zum Sortieren der Vorlagen in der *Ergebnisliste* im Textvorlagen-Manager. Außerdem wird sie im Ticket-E-Mail-Editor und Ticket-Kommentar-Editor angezeigt, um den Bearbeitern die Arbeit zu erleichtern.
- **Release**
  Wenn Sie ein Versionierungssystem für die E-Mail-Vorlagen aufsetzen möchten, können Sie das Release, d. h. die Version hier eingeben. Sie können die Zahlen (drei Ziffern) eingeben, oder den Plus-Button zur Hilfe nehmen.
- **Sprache**
  Wählen Sie die Sprache der Vorlage aus. Dies kann wichtig sein, wenn Sie in einem internationalen Team arbeiten. ConSol CM kann in so vielen Sprachen verwendet werden, wie benötigt werden. Dies kann im Admin Tool und im Process Designer konfiguriert werden. Damit die E-Mails in der richtigen Sprache gesendet werden, muss hier die entsprechende Sprachumgebung gesetzt werden.
- **Aktiv**
  Wählen Sie, ob die Vorlage aktiv (= aktiviert) oder inaktiv (deaktiviert) sein soll. Dies kann später geändert werden. Das heißt, Sie können die Vorlage schreiben und bearbeiten und erst dann auf *aktiv* setzen, wenn sie fertig ist.
- **Typ**
  Wählen Sie den Typ (*Brief*, *Include*, *Textblock*, *Skript*) der Vorlage. Eine Erklärung dazu finden Sie im vorherigen Abschnitt.
- **Verfügbar in**
  - **Workflow**
    Wählen Sie diese Option, wenn die Vorlage in Workflows verfügbar sein soll (d. h. nicht im Ticket-E-Mail-Editor oder im Ticket-Kommentar-Editor).
  - **E-Mail**
    Wählen Sie diese Option, wenn die Vorlage in E-Mails verfügbar sein soll.
  - **Ticket erzeugen**
    Wählen Sie diese Option, wenn die Vorlage bei der Ticketerstellung verfügbar sein soll.
  - **Ticket bearbeiten**
    Wählen Sie diese Option, wenn die Vorlage bei der Ticketbearbeitung verfügbar sein soll.

- **Inhalt**
  Hier können Sie den Inhalt der Vorlage / des Briefs definieren. Sie können Freitext mit Komponenten der *Bibliothek der Templatefelder* (unter dem Inhalt, siehe Abschnitt Die Bibliothek der Templatefelder) kombinieren. Schreiben Sie den Text und wählen Sie das gewünschte Element aus der Bibliothek durch einen Doppelklick aus.
  Alle Funktionen des Rich-Text-Editors stehen für das Design des Vorlageninhalts zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von zusätzlichen Formatierungsfunktionen vom Seitenanpassungsattribut *cmRichTextEditor* abhängt. Eine detaillierte Beschreibung dieser Funktionen finden Sie im Abschnitt cmRichTextEditor des Kapitels Seitenanpassung.
- **Attachment hinzufügen**
  Hier können Sie ein oder mehrere Attachments zur Vorlage hinzufügen. Wählen Sie mithilfe des Dateibrowsers eine Datei aus dem Dateisystem ihres Computers aus. Es sind alle gebräuchlichen Dateitypen möglich. Das Systemverhalten im Hinblick auf Attachments hängt von der definierten Verfügbarkeit ab.
  - **Attachment in E-Mail-Vorlagen**
    Ein Attachment, das in einer für E-Mails verfügbaren Vorlage definiert ist, wird als normales Ticket-Attachment an die Tickets angehängt. Zusätzlich ist es als E-Mail-Attachment vorausgewählt, wenn der Bearbeiter mit dem Ticket-E-Mail-Editor eine E-Mail schreibt und die entsprechende E-Mail-Vorlage auswählt.
  - **Attachment in Ticketkommentaren (*Ticket bearbeiten*, *Ticket erzeugen*)**
    Ein Attachment, das in einer Vorlage definiert ist, die bei der Erstellung und Bearbeitung eines Tickets verfügbar ist, wird wie ein normales Attachment an das Ticket angehängt. Danach kann es auch als E-Mail-Attachment verwendet werden, es ist im Ticket-E-Mail-Editor aber nicht vorausgewählt.
- **Zuordnung/Kontext**
  Hier können Sie einen bestimmten Kontext für die Vorlage definieren. Wenn hier keine Einstellungen vorgenommen werden, ist die Vorlage in allen Queues verfügbar und die Verfügbarkeit ist nicht von Parametern abhängig. Wenn einschränkende Queues und/oder Benutzerdefinierte Felder definiert sind, wird die Verfügbarkeit des Vorlage entsprechend beschränkt. Sie können
  - Benutzerdefinierte Felder für Queues
  - Queues

  definieren, in denen die Vorlage verfügbar sein soll, siehe Abschnitt Zuordnung von Vorlagen zu Queues oder bestimmten Parametern.

> Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Vorlagen im Web Client auch von der Kundengruppe des Tickets abhängt. Wenn Parameter verwendet werden, die Datenobjektgruppenfelder eines bestimmten Kundendatenmodells referenzieren, ist die Vorlage nur verfügbar, wenn das Ticket einem Kunden aus einer Kundengruppe, die dieses Modell verwendet, zugewiesen ist.

Im Web Client, d. h. im Ticket-E-Mail-Editor hätte die Vorlage *Anfrage_erhalten* folgendes Layout:




Abbildung 395: *ConSol CM Web Client - E-Mail-Vorlage im Ticket-E-Mail-Editor*

Erstellen einer neuen Vorlage aus einer gesendeten E-Mail

Sie können den Textvorlagen-Manager auch über das Kontextmenü einer gesendeten E-Mail im Protokollbereich eines Tickets öffnen. Der Textvorlagen-Manager wird im Modus *Neue Textvorlage erstellen* geöffnet, wobei die folgenden beiden Einstellungen vorausgewählt sind:

- Typ: *Brief*
- Verfügbar in: *E-Mail*




Abbildung 396: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer neuen E-Mail-Vorlage aus einer gesendeten E-Mail*

Die Bibliothek der Templatefelder

Die Bibliothek der Templatefelder ist eine Sammlung aller Datenfelder, die im System verfügbar sind. Dies sind:

- **Standardfelder**
  Wie *Queue* oder *Bearbeiter* mit allen zugehörigen Daten wie *Queue-Name* oder *Vorname des Bearbeiters* oder *Nachname des Bearbeiters*.
- **Benutzerdefinierte Felder von Tickets und/oder Datenobjektgruppenfelder**
  Diese wurden speziell für das System angelegt, z. B. *Kundenservicenummer*. Beachten Sie, dass in der Bibliothek der Templatefelder die lokalisierten Werte der Benutzerdefinierten Felder und Datenobjektgruppenfelder angezeigt werden.
- **Komponenten des Textvorlagen-Managers**
  Diese werden in anderen Komponenten verwendet, z. B. *Includes* oder *Workflow Includes*.
- **Skripte**
  Diese werden von einem Administrator definiert und helfen Ihnen dabei, Inhalt dynamisch bereitzustellen.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Felder, die es in einem CM-System geben könnte. Die in der Bibliothek der Templatefelder angezeigten Namen sind die lokalisierten Namen der Benutzerdefinierten Felder bzw. Datenobjektgruppenfelder. Wenn keine Lokalisierung verfügbar ist, wird der (technische) Feldname angezeigt. Wenn Sie Informationen über Benutzerdefinierte Felder lesen möchten, finden Sie diese in Kapitel Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells). Für Datenobjektgruppenfelder (d. h. Kundendaten), siehe Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells.

Feldgruppe oder Hauptkomponente	Benutzerdefiniertes Feld bzw. Datenobjektgruppenfeld (Beispiel)	Erklärung
Kundendatenmodelle		<Einstiegspunkt für alle kundenspezifischen Felder>
Kundendatenmodelle	Kundengruppen	<Einstiegspunkt für alle kundenspezifischen Felder der ausgewählten Kundengruppe>
<Kontakt oder Firma>	Anrede	
	Akademischer Titel	
	Vorname	
	Nachname	
	Telefonnummer	
	E-Mail	

Feldgruppe oder Hauptkomponente	Benutzerdefiniertes Feld bzw. Datenobjektgruppenfeld (Beispiel)	Erklärung
	<weitere Felder abhängig von der FlexCDM-Definition>	
Kundengruppe	Name der Kundengruppe	
Queue	Name	Der Name der Queue, in der das Ticket momentan verarbeitet wird
Benutzerdefinierte Felder der Queue	Alle Benutzerdefinierten Felder der Benutzerdefinierten Feldgruppen, die der Queue zugewiesen sind	
Ticket	ID	Die interne Ticket-ID, nicht auf der GUI des Web Clients angezeigt
	Name	Der Ticketname, die *ID* im Web Client
	Thema	
	Bearbeiter	Der aktuelle Bearbeiter, dem das Ticket zugewiesen ist. Kann *NULL* (leer) sein, wenn kein Bearbeiter gesetzt ist.
	Eröffnungsdatum	Das Eröffnungsdatum des Tickets
Bearbeiter	Login	Das Login des Bearbeiters, der aktuell im System angemeldet ist
	Vorname	Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse des Bearbeiters. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Feld in den Bearbeiterdaten ausgefüllt ist. Details zur Bearbeiterverwaltung finden Sie im Kapitel Bearbeiterverwaltung .
	Nachname	
	E-Mail	
Includes	<alle verfügbaren Includes>	
Textblöcke	<alle verfügbaren Textblöcke>	

Feldgruppe oder Hauptkomponente	Benutzerdefiniertes Feld bzw. Datenobjektgruppenfeld (Beispiel)	Erklärung
Workflow Includes	<alle verfügbaren Workflow Includes>	
Skripte	<alle verfügbaren Skripte>	



Wenn kundenspezifische Felder in einer Vorlage verwendet werden, wird diese Vorlage nur angeboten, wenn das Ticket einem Hauptkunden der entsprechenden Kundengruppe zugewiesen ist!

Da die Datenobjektgruppenfelder in den einzelnen Kundendatenmodellen unterschiedlich sind, ist es möglicherweise erforderlich, für mehrere Kundengruppen ähnliche Vorlagen zu definieren.

Durch Klicken auf *Parameter hinzufügen* oder *Enum-Parameter* hinzufügen können Sie ein Feld definieren, das der Bearbeiter zur Laufzeit mit Daten füllen muss. Im folgenden Beispiel wird der zuständige Consultant als String-Parameter hinzugefügt und die Ticketpriorität wird als Enum-Parameter hinzugefügt. Eine Sortierte Liste (enum, siehe Abschnitt Verwaltung von Sortierten Listen) wird nur dann als Enum-Parameter angeboten, wenn die Option *Template aktiviert* für die Sortierte Liste gesetzt wurde.




Abbildung 397: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: String-Parameter in Bibliothek der Templatefelder hinzufügen*




Abbildung 398: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Enum-Parameter in Bibliothek der Templatefelder hinzufügen*




Abbildung 399: *ConSol CM Web Client - Ticket-E-Mail-Editor: Ausfüllen von Parametern, 1*

Wenn der Bearbeiter den Ticket-E-Mail-Editor öffnet und die Daten in die Felder (hier *Consultant* und *Priorität*) eingibt, werden die (neuen) Daten automatisch in die entsprechenden Felder der Vorlage geschrieben.




Abbildung 400: *ConSol CM Web Client - Ticket-E-Mail-Editor: Ausfüllen von Parametern, 2*

Erstellen eines neuen Include oder Workflow Include

Ein *Include* ist eine Vorlage, die vom Bearbeiter nicht direkt (im Ticket-E-Mail-Editor oder Ticket-Kommentar-Editor) ausgewählt werden kann, sondern als Komponente in andere E-Mail- oder Tickettext-Vorlagen, nämlich in *Briefe* integriert wird.

Ein Standardanwendungsfall für ein *Include* ist die Signatur. Deshalb zeigen wir Ihnen dieses Beispiel. Um eine Standardsignatur für eine Firma zu definieren, definieren Sie die Signatur als *Include* und integrieren Sie sie in den *Brief*, der die Standardsignatur der Firma darstellt.




Abbildung 401: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Include für Signatur*




Abbildung 402: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Brief für Standardsignatur*

Wenn Sie dem Beispiel folgen, können zwei Zwecke erfüllt werden:

- Die *Standard_Signatur* kann als E-Mail-Standard definiert werden. Auf diese Weise wird sie automatisch für jede neue E-Mail angezeigt. Der Bearbeiter kann die Vorlage natürlich ändern.
- Die *Signatur_Firma* kann in einer beliebigen anderen Vorlage verwendet werden, falls erforderlich (vergleichen Sie die Abbildung der neuen Vorlage).

Erstellen neuer Textblöcke

Ein *Textblock* ist eine Vorlage, die vom Bearbeiter nicht direkt (im Ticket-E-Mail-Editor oder Ticket-Kommentar-Editor) ausgewählt werden kann, sondern als Komponente in andere E-Mail- oder Tickettext-Vorlagen, hauptsächlich in *Briefe* integriert wird. Normalerweise werden in einem *Brief* mehrere *Textblöcke* angeboten, sodass der Bearbeiter auswählen kann, welche er verwenden möchte.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dem Kunden mithilfe von drei *Textblöcken* einige Fragen zur Erstanalyse stellen können.

Zuerst werden die *Textblöcke* erstellt:




Abbildung 403: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Erstellen des ersten Textblocks*




Abbildung 404: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Erstellen des zweiten Textblocks*




Abbildung 405: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Erstellen des dritten Textblocks*

Danach wird der *Brief* erstellt, in dem die *Textblöcke* verwendet werden sollen:




Abbildung 406: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Erstellen des Briefs mit den Textblöcken*

Im Web Client kann der Bearbeiter entscheiden, welche *Textblöcke* verwendet werden sollen und welche deaktiviert werden sollen:




Abbildung 407: *ConSol CM Web Client - Ticket-E-Mail-Editor: Alle Textblöcke ausgewählt*




Abbildung 408: *ConSol CM Web Client - Ticket-E-Mail-Editor: Ein Textblock deaktiviert*

Erstellen und Verwenden eines Skripts

Manchmal muss ein System eine gewisse *Intelligenz* bezüglich der in E-Mail-Vorlagen verwendeten Wörter und Ausdrücke haben, da diese nicht statisch sind, sondern dynamisch angepasst werden müssen. Ein Standardbeispiel ist die Verwendung von *Sehr geehrter Herr* für männliche Kunden (Anrede = "Herr") und *Sehr geehrte Frau* für weibliche Kunden (Anrede = "Frau").

Diese Anwendungsfälle können normalerweise durch die Verwendung von *Skripten* im Textvorlagen-Manager abgedeckt werden.

Diese Aufgabe kann nur von einem ConSol CM-Administrator durchgeführt werden. Wenn Sie sich als normaler Benutzer mit Berechtigungen zur Vorlagenverwaltung im Web Client anmelden, können Sie alle Vorlagentypen außer *Skripten* definieren. Um *Skript* als Vorlagentyp auswählen zu können, müssen Sie sich mit einem Administratorkonto anmelden.

Informationen über die zu verwendende Syntax finden Sie auf folgenden Websites:

- FreeMarker
- FreeMarker-Richtlinien

> Beachten Sie, dass in der Freemarker-Standardnotation spitze Klammern (<>) für Statements verwendet werden. Da diese in einer HTML-Umgebung nicht funktionieren, müssen Sie stattdessen eckige Klammern ([ ]) verwenden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein *Skript*:




Abbildung 409: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Beispielskript für Anrede*

Beachten Sie, dass ...

- es sich bei den Werten der Felder um die technischen Werte handelt (in diesem Beispiel ist der technische Wert des Felds *salutation mr / mrs*, der lokalisierte Wert für DE wäre *Herr / Frau*). Benutzen Sie immer die technischen Werte!

- es sich bei den Feldern um Benutzerdefinierte Felder und Datenobjektgruppenfelder handelt, die im Admin Tool verwaltet werden. Eine detaillierte Erklärung finden Sie in den Abschnitten Verwaltung von Benutzerdefinierten Feldern (Einrichten des Ticketdatenmodells) und Einrichten des Kundendatenmodells.

Das *Skript* wird dann in eine Vorlage des Typs *Brief* integriert:




Abbildung 410: *ConSol CM Web Client - Textvorlagen-Manager: Skript in Brief einfügen*

Im Web Client sind die E-Mails dann entsprechend formatiert.

Beispiel 1 (für **Frau**):




Abbildung 411: *ConSol CM Web Client - Mit Skript formatierte E-Mail (Kundendaten, Beispiel 1)*




Abbildung 412: *ConSol CM Web Client - Mit Skript formatierte E-Mail (E-Mail, Beispiel 2)*

Beispiel 2 (für **Herr**):




Abbildung 413: *ConSol CM Web Client - Mit Skript formatierte E-Mail (Kundendaten, Beispiel 1)*




Abbildung 414: *ConSol CM Web Client - Mit Skript formatierte E-Mail (E-Mail, Beispiel 2)*

Zuordnung von Vorlagen zu Queues oder bestimmten Parametern

Der Abschnitt *Zuordnung* ist der letzte Abschnitt der Seite *Neue Textvorlage* im Textvorlagen-Manager.

Für jede Vorlage können Sie entscheiden, ob sie ohne Einschränkungen überall angezeigt werden soll (d. h. in jeder Queue und ohne Berücksichtigung von Parametern) oder ob sie an bestimmte Kriterien gebunden (= eingeschränkt) sein soll. Das kann Folgendes sein:

- Queues
- queue-spezifische Parameter (z. B. Vorlage wird nur angezeigt, wenn das Ticket die Priorität *hoch* hat)

Sie können Queues und/oder Parameter auswählen, indem Sie einen *Kontext* auswählen, siehe Beispiele in den folgenden Abbildungen. Mit dem Plus-Button (+) können Sie weitere Zuordnungsparameter hinzufügen. Mit dem Minus-Button (-) können Sie vorhandene Parameter löschen.

Beispiel 1: Die Vorlage soll nur in der Queue *Helpdesk 1st Level* angezeigt werden:




Abbildung 415: *ConSol CM Web Client - Vorlage für bestimmte Queue anzeigen*

Beispiel 2: Diese Vorlage soll nur angezeigt werden, wenn die Queue *Helpdesk 1st Level* und die Priorität *hoch* ist:




Abbildung 416: *ConSol CM Web Client - Vorlage für bestimmte Queue und Priorität anzeigen*

Unentbehrliche und entbehrliche Zuordnung

Wenn die Vorlage, wie im obigen Beispiel gezeigt, nur in einer (oder mehreren) ausgewählten Queues angezeigt wird, ist die Vorlage diesen Queues bzw. den anderen ausgewählten (einschränkenden) Parametern *zugeordnet*. Es gibt zwei Arten von Zuordnung:

- **Unentbehrliche Zuordnung**
  Die Checkbox *entbehrlich* ist **nicht** markiert:
  Die Vorlage wird nur in den ausgewählten Queues und für die ausgewählten Parameter angezeigt (im Ticket-E-Mail-Editor oder Ticket-Kommentar-Editor angeboten). Der Bearbeiter, der mit der Vorlage arbeitet, kann diese Konfiguration nicht ändern.
- **Entbehrliche Zuordnung**
  Die Checkbox *entbehrlich* ist markiert:
  Standardmäßig wird die Vorlage nur in den ausgewählten Queues und für die ausgewählten Parameter angezeigt (im Ticket-E-Mail-Editor oder Ticket-Kommentar-Editor angeboten). Der Bearbeiter kann die Anzeige aber ändern, indem er auf den Button *Mehr Templates* klickt. Dann werden alle Vorlagen mit einer entbehrlichen Zuordnung ebenfalls angezeigt.

F.11.1.4 Migrieren von Vorlagen von CM-Version 6.8 und niedriger auf CM-Version 6.9 und höher

Wenn ein ConSol CM-System von Version 6.8 und niedriger auf Version 6.9 und höher aktualisiert wird, müssen die Skripte im Textvorlagen-Manager manuell überprüft und geändert werden.

Für alle Parameter, die sich auf Tickets und Queues beziehen, ist keine Änderung erforderlich. Aufgrund des neuen Kundendatenmodells *FlexCDM* wurde die Syntax für Referenzen auf Datenobjektgruppenfelder allerdings angepasst.

F.11.1.5 Seitenanpassung für E-Mail-Vorlagenfunktionen

Im Abschnitt Seitenanpassung erfahren Sie, wie Sie Parameter für E-Mail-Vorlagen anpassen können.

F.11.2 CM.Doc

F.11.2.1 Einführung in CM.Doc

Auch in Unternehmen, in denen die meisten Prozesse über IT-Applikationen gesteuert werden, müssen häufig noch viele Dokumente ausgedruckt werden, oder werden aus unterschiedlichen Gründen in den Formaten *.doc* oder *.pdf* benötigt. Mögliche Beispiele sind:

- Rechnungen
- Verträge
- Dokumente über die Abnahme von IT-Systemen
- Bestellungen

ConSol CM bietet das Add-on CM.Doc, mit dem Dokumente direkt aus dem Geschäftsprozess gedruckt werden können. CM.Doc unterstützt Microsoft Word-Dokumente und (in CM-Versionen 6.10.1 und höher) auch OpenOffice-Dokumente.

Vorlagen garantieren, dass ...

- alle Dokumente eines Typs identisch sind (Text und Layout).
- alle Dokumente dem Corporate Design des Unternehmens entsprechen.
- die Bearbeiter nicht immer wieder den gleichen Text eingeben müssen.

Folgende Daten aus Tickets können automatisch in die Vorlage integriert werden:

- Ticketdaten (z. B. Betrag einer Rechnung, Servicelevel in einem Vertrag)
- Kundendaten (Name und Adresse des Hauptkunden (und der Firma, sofern der Hauptkunde ein Kontakt ist und zu einer Firma gehört), Zusatzkunden sind in CM.Doc **nicht** relevant!)
- Bearbeiterdaten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Bearbeiters, der den Vorfall bearbeitet)

Wenn CM.Doc in ConSol CM aktiv ist, kann der Bearbeiter die benötigte Microsoft Word-Vorlage (bzw. OpenOffice-Vorlage) im Ticket auswählen. Das Dokument wird automatisch in Microsoft Word (OpenOffice) geöffnet und die benötigten Datenfelder sind schon ausgefüllt. Der Bearbeiter kann das Dokument dann bearbeiten und speichern. Es wird automatisch (als normales Attachment) an das Ticket angehängt und kann von den Benutzern geöffnet werden, die *Lesezugriff* auf das Ticket haben und auf deren PCs die entsprechende Software (Microsoft Word, OpenOffice) installiert ist.

Mit besonderen Anpassungen durch das ConSol CM Consulting-Team kann das ConSol CM-System so erweitert werden, dass *.docx-Dokumente* in *.pdf-Dateien* konvertiert werden, damit sichergestellt ist, dass keine weiteren Änderungen am Dokument vorgenommen werden können.

F.11.2.2 Voraussetzungen für die Verwendung von CM.Doc

Der Client-PC oder -Laptop, auf dem CM.Doc verwendet werden soll, muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- JRE (Java Runtime Environment) muss für den Webbrowser installiert sein, da CM.Doc auf Java-Applets basiert. Die unterstützten Java-Versionen finden Sie in den aktuellen *Systemanforderungen*.

- Microsoft Word / OpenOffice muss installiert sein. Die unterstützten Microsoft Word- und OpenOffice-Versionen finden Sie in den aktuellen *Systemanforderungen*.

F.11.2.3 Verfügbarkeit von CM.Doc

CM.Doc ist in ConSol CM-Version 6.7 und höher verfügbar und gehört zu den Standardfunktionen der Applikation.

F.11.2.4 Konfigurieren des ConSol CM-Systems für CM.Doc

Wenn Sie CM.Doc in Ihrem ConSol CM-System aktivieren möchten, müssen Sie zuerst die System-Property *cmweb-server-adapter*, *cmoffice.enabled* auf *true* setzen.




Abbildung 417: *ConSol CM Admin Tool -Konfiguration der System-Property für CM.Doc*

F.11.2.5 Erstellen einer Bearbeiterrolle mit Berechtigungen für den Dokumentvorlagen-Manager

Nur Bearbeiter mit der Berechtigung *Template speichern* (siehe folgende Abbildung) können den *Dokumentvorlagen-Manager* im Web Client starten. Im zweiten Schritt müssen Sie daher eine oder mehrere Rollen mit der entsprechenden Berechtigung erstellen. Eine detaillierte Beschreibung über das Einstellen der Rollenberechtigungen finden Sie im Abschnitt Rollenverwaltung.




Abbildung 418: *ConSol CM Admin Tool - Erforderliche Vorlagenberechtigungen*

Wir empfehlen Ihnen, eine Rolle (z. B. *TemplateManager*) zu erstellen, die nur die Berechtigung *Template speichern* hat, und an die keine Queue-Berechtigungen oder anderen Berechtigungen vergeben werden. Jedem Benutzer, der Zugang zum Dokument-Vorlagenmanager soll, kann diese Rolle zugewiesen werden. Auf diese Weise werden normale Benutzerberechtigungen und Berechtigungen für Dokumentvorlagen nicht vermischt und Sie können die Berechtigung für Dokumentvorlagen schnell erteilen und entziehen.

Mit der Berechtigung *Template speichern* wird auch der Zugriff auf den Textvorlagen-Manager erteilt (für Textvorlagen, siehe Abschnitt Der ConSol CM Textvorlagen-Manager).

F.11.2.6 Erstellen und Bereitstellen von Microsoft Word-Vorlagen

Erstellen von Microsoft Word-Vorlagen

Im dritten Schritt müssen Sie die Microsoft Word-Vorlagen erstellen. Dies erfolgt in Microsoft Word. Erstellen Sie als Vorlage Dateien mit den Dateiendungen *.doc* oder *.docx*, **keine** Dateien mit der Dateiendung *.dot*!

Die spezielle Konfiguration für OpenOffice ist im Abschnitt Verwenden von CM.Doc mit OpenOffice erklärt. Die meisten Konfigurationsschritte sind allerdings für Microsoft Word- und OpenOffice-Vorlagen identisch oder sehr ähnlich.

Erstellen des Vorlagenobjekts im Vorlagen-Archiv

Im vierten Schritt müssen Sie die erforderlichen Datenfelder als *MergeFields* in der Microsoft Word-Vorlage anlegen, d. h. Sie erstellen eine CM.Doc-Vorlage aus einem normalen Microsoft Word-Dokument. Dies geschieht im ConSol CM Web Client.

Um Schritte drei und vier durchzuführen, melden Sie sich im Web Client an und klicken Sie im Hauptmenü auf *Dokumentvorlagen*, um den *Dokumentvorlagen-Manager* zu öffnen.




Abbildung 419: *ConSol CM Web Client - Dokumentvorlagen-Manager*

Der Dokumentvorlagen-Manager wird geöffnet.

Geben Sie für jede neue Vorlage folgende Daten ein und klicken Sie auf *OK*:

- **Name**
  Der Name der (neuen) Vorlage. Er wird den Bearbeitern im Web Client angezeigt.
- **Gruppe**
  Der Name der Vorlagengruppe. Dieser hat keine technischen Auswirkungen und dient lediglich dazu, die Vorlagen in der Liste im Dokumentvorlagen-Manager einfach sortieren zu können.

- **Sprache**
  Wählen Sie die benötigte Sprache aus. Es sind die im Admin Tool aktivierten Sprachen aufgeführt.
- **Queues**
  Wählen Sie die Queues aus, in denen die Vorlage zur Verfügung stehen soll.
- **Datenobjekt**
  Wählen Sie das Datenobjekt aus, das in der Vorlage als Referenzobjekt für die Kundendaten verwendet werden soll. Es sind alle Datenobjekte aufgeführt. Eine detaillierte Erklärung dazu, welches Datenobjekt Sie auswählen müssen, finden Sie im Abschnitt Die Wahl des Datenobjekts und ihre Konsequenzen.
- **Dokumentvorlage**
  Wählen Sie mithilfe des Dateibrowsers im Dateisystem die *.doc-* oder *.docx-Datei* aus, die als Vorlage dienen soll.

Die Wahl des Datenobjekts und ihre Konsequenzen

In dem Formular, in dem Sie alle Felder für eine Microsoft Word-Vorlage ausfüllen, müssen Sie ein Datenobjekt auswählen, d. h. ein Kundenobjekt (Kontakt- oder Firmenobjekt) aus Ihrem Kundendatenmodell. Wenn Sie mit dem ConSol CM-Kundendatenmodell nicht vertraut sind, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt Abschnitt Kundendatenmodell.

Im Drop-down-Menü *Datenobjekt* sind die Datenobjekte im folgenden Format aufgeführt:

- [lokalisierter Name des Datenobjekts (lokalisierter Name des Kundendatenmodells)]


Damit ein Datenobjekt im Drop-down-Menü aufgeführt wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Das Kundendatenmodell mit dem entsprechenden Datenobjekt muss im Admin Tool erstellt worden sein.
2. Das Kundendatenmodell muss mindestens einer Kundengruppe zugewiesen sein.
3. Der Bearbeiter, der mit den Dokumentvorlagen arbeitet, muss mindestens *Lesezugriff* auf mindestens eine Kundengruppe mit dem entsprechenden Kundendatenmodell haben.

Sie müssen das Datenobjekt auswählen, das der Hauptkunde der Tickets verwendet. Die Microsoft Word-Vorlage ist nur in Tickets verfügbar, deren Hauptkunde aus einer Kundengruppe mit diesem Kundendatenmodell stammt. Dies bedeutet, dass Sie zwei Microsoft Word-Vorlagen (eine für jedes Kundendatenmodell) in ConSol CM erstellen müssen, wenn Sie die gleiche Microsoft Word-Vorlage für zwei Kundengruppen mit zwei unterschiedlichen Kundendatenmodellen verwenden möchten. Natürlich können Sie dieselbe Microsoft Word-Vorlage für zwei oder mehr Kundengruppen verwenden, die dasselbe Kundendatenmodell haben.

Wenn Sie versuchen, ein Datenobjekt einer Microsoft Word-Vorlage zuzuweisen, die mit der ausgewählten Queue nicht kompatibel ist (weil das ausgewählte Datenmodell der ausgewählten Queue nicht zugewiesen ist), wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beachten Sie, dass es nur sinnvoll ist, ein Objekt auf Firmenstufe auszuwählen, wenn im entsprechenden Kundendatenmodell der Parameter *Firma als Kunde* gesetzt ist.



Bedenken Sie, dass die Microsoft Word-Vorlage theoretisch für alle Kundengruppen zur Verfügung steht, wenn Sie das Feld *Datenobjekt* leer lassen. Es kann dann aber zu Laufzeitfehlern kommen, wenn die erforderlichen Felder beim Laden der Vorlage nicht gefunden werden. ConSol CM zeigt in diesem Fall eine Meldung an, dass Feldinhalt fehlt, und die Felder werden mit der Zeichenfolge "n/a" gefüllt. Wir empfehlen Ihnen, immer ein Datenobjekt auszuwählen, um das System in gutem Zustand zu halten.

So steuern Sie, in welchen Tickets die Microsoft Word-Vorlage angeboten wird

Ob die Microsoft Word-Vorlage in einem bestimmten Ticket angeboten wird (siehe Abschnitt Verwendung von Microsoft Word-Vorlagen im Web Client unten) hängt von zwei Parametern ab:

- **Queue**
  Die Vorlage ist nur in Tickets der ausgewählten Queues aufgeführt
- **Kundendatenmodell**
  Die Vorlage ist nur in Tickets aufgeführt, bei denen der Hauptkunde auf dem ausgewählten Datenobjekt basiert

Beispiel (Wir nehmen hier die Verwendung von Microsoft Word-Vorlagen im Web Client vorweg. Details dazu finden Sie im Abschnitt Verwendung von Microsoft Word-Vorlagen im Web Client):

- Zuerst wird die Microsoft Word-Vorlage für die Queue *ServiceDesk* und für das Datenobjekt *Reseller Kundendaten* (erste Abbildung) definiert.
- Im Web Client **kann** die Vorlage in einem Ticket verwendet werden, das sich in der Queue *ServiceDesk* befindet **und** als Hauptkunden ein Datenobjekt des Typs *Reseller Kundendaten* hat (zweite Abbildung).

- Im Web Client **kann** die Vorlage **nicht** in einem Ticket verwendet werden, das sich in der Queue *ServiceDesk* befindet und als Hauptkunden ein Datenobjekt eines **anderen** Typs als *Reseller Kundendaten* hat (dritte Abbildung).
- Im Web Client kann die Vorlage nicht in Tickets verwendet werden, die sich **nicht** in der Queue *ServiceDesk* befinden (nicht abgebildet).




Abbildung 420: *ConSol CM Web Client - Definition einer Microsoft Word-Vorlage für eine Queue und ein bestimmtes Datenobjekt*




Abbildung 421: *ConSol CM Web Client - Microsoft Word-Vorlage wird aufgrund von Queue und Kundengruppe angeboten*




Abbildung 422: *ConSol CM Web Client - Microsoft Word-Vorlage wird aufgrund von Queue und Kundengruppe NICHT angeboten*

Erstellen und Editieren des benötigten Microsoft Word-Dokuments

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt und auf *OK* geklickt haben, wird die neue Vorlage im *Vorlagen-Archiv*, *Liste der Vorlagen* angezeigt. Sie können den folgenden Schritt direkt nach der Eingabe der neuen Vorlagendaten durchführen oder (in der Spalte *Dokumentvorlage*) den Namen der Vorlagendatei anklicken, die Sie herunterladen und editieren möchten.

Im nächsten Schritt können *MailMerge-Felder*, die Ticket- und Kundendatenfelder darstellen, zur Vorlage hinzugefügt werden. Wählen Sie im Abschnitt *Dokument MailMerge-Felder* ein Ticket aus, das alle benötigten Felder hat. Geben Sie dazu den Ticketnamen oder das Ticketthema in das Feld unter *Zeige verfügbare MailMerge-Felder für ein Ticket* ein und wählen Sie das gewünschte Ticket aus der Liste der Suchergebnisse.




Abbildung 423: *ConSol CM Web Client - Auswahl eines Tickets, um alle benötigten Datenfelder anzuzeigen*

Alle verfügbaren *MailMerge-Felder* werden angezeigt.




Abbildung 424: *ConSol CM Web Client - Verfügbare MailMerge-Felder anzeigen*

Die Liste hat folgende Spalten.

- **Schlüssel**
  Der Name des Felds (den Sie später für das MergeField verwenden müssen)
- **Gruppe**
  Wird für Kunden- und Ticketdaten angegeben. Für Kundendaten wird hier die Datenobjektgruppe angezeigt. (Es werden nur die Datenobjektgruppen des ausgewählten Datenobjekts angeboten.) Für Ticketdaten wird die Benutzerdefinierte Feldgruppe angezeigt.
- **Feld**
  Wird für Kunden- und Ticketdaten angegeben. Für Kundendaten wird hier der Name des Datenobjektgruppenfeldes angezeigt. (Es werden nur die Datenobjektgruppenfelder des ausgewählten Datenobjekts angeboten.) Für Ticketdaten wird der Name des Benutzerdefinierten Feldes angezeigt.
- **Wert**
  Der Wert, den das Feld im ausgewählten Ticket hat. Dieser muss in der Dokumentvorlage nicht verwendet werden.

Laden Sie die Microsoft Word-Vorlage aus einem der folgenden Orte herunter und öffnen Sie sie. In beiden Fällen sehen Sie den technischen Namen der Vorlage:

- aus dem Abschnitt *Dokumentvorlage bearbeiten*, in *Dokumentvorlage herunterladen*
- aus dem *Vorlagen-Archiv*, Spalte *Dokumentvorlage*

Klicken Sie in diesem Dokument an die Stelle, wo Sie das erste Feld einfügen möchten. In unserem Beispiel ist das der Kundenname. Über *Einfügen -> Schnellbausteine -> Feld* können Sie das *MergeField* einfügen. Kopieren Sie den Schlüssel des gewünschten MergeField aus dem Web Client und fügen Sie ihn in Microsoft Word in das entsprechende Feld ein (*Feldeigenschaften*, *Feldname*):




Abbildung 425: *Microsoft Word - MergeField in Dokument einfügen*

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Felder, die beim Öffnen der Microsoft Word-Vorlage vorausgefüllt sein sollen. Am Ende kann Ihre Vorlage zum Beispiel so aussehen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Sie können alle im Ticket angebotenen Felder verwenden, d. h.

- **Firmenfelder**
  Datenobjektgruppenfelder des ausgewählten Datenobjekts, wenn es sich um eine Firma handelt, oder aus der Firma des ausgewählten Datenobjekts, wenn das ausgewählte Datenobjekt ein Kontakt ist. Die Schlüssel beginnen mit *ticket_queue_fields_* und haben als *Gruppe* den Namen der Datenobjektgruppe.)
- **Kontaktfelder**
  Datenobjektgruppenfelder des ausgewählten Datenobjekts, wenn es sich um einen Kontakt handelt, oder aus dem Kontakt des ausgewählten Datenobjekts, wenn das ausgewählte Datenobjekt eine Firma ist. Die Schlüssel beginnen mit *ticket_queue_fields_* und haben als *Gruppe* den Namen der Datenobjektgruppe.)
- **Ticketdatenfelder**
  Benutzerdefinierte Felder aus dem Ticket. Die entsprechenden Schlüssel beginnen mit *ticket_* und haben als *Gruppe* den Namen der Benutzerdefinierten Feldgruppe.
- **Bearbeiterdaten**
  - Daten des aktuellen Bearbeiters des Tickets. Die entsprechenden Schlüssel beginnen mit *ticket_Engineer* und haben keine *Gruppen-* und *Feldnamen*.
  - Daten des aktuell angemeldeten Bearbeiters. Dies muss **nicht** unbedingt der Bearbeiter des Tickets sein! Die entsprechenden Felder beginnen mit *engineer_* und haben keine *Gruppen-* und *Feldnamen*.)



Rechnung

Empfänger:

«ticket_queue_fields_contacts_member_fore»
«ticket_queue_fields_contacts_member_cust»

«ticket_queue_fields_contacts_member_comp»
«ticket_queue_fields_contacts_member_comp»
«ticket_queue_fields_contacts_member_comp»

Datum der Rechnung: <bitte ausfüllen>

Servicezeit: **«ticket_CreationDate»** **bis** < bitte ausfüllen>

Services: < bitte ausfüllen>

Durchgeführt von: «ticket_Engineer_Firstname» «ticket_Engineer_Lastname»

Bitte zahlen Sie den Betrag von < bitte ausfüllen> entsprechend des Vertrags.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

ConSol* Software

Abbildung 426: *Beispielvorlage in Microsoft Word*

Speichern Sie das Word-Dokument im lokalen Dateisystem und laden Sie es über das Feld *Dokumentvorlage aktualisieren* hoch. So wird die Vorlage im Dokumentvorlagen-Manager gespeichert.

Details über die ConSol CM-Schlüssel für MailMergeFields

Bei Kundendaten gibt für jeden Wert zwei Schlüssel, d. h. zwei Schlüssel rufen den Wert desselben Datenobjektgruppenfelds ab. Welchen der beiden Sie verwenden, macht hinsichtlich des Verhaltens der Vorlage keinen Unterschied.

Die beiden Schlüssel sind:

1. Ein allgemeines Feld, z. B. ticket_queue_fields_contacts_member_companyReferenceField_**company_name**
2. Ein Feld aus einem bestimmten Kundendatenmodell entsprechend der folgenden Syntax xxx_[Datenobjekt]_[Datenobjektgruppe]_[Datenobjektgruppenfeld], z. B. ticket_queue_fields_contacts_member_companyReferenceField_ResellerCompany_ResellerCompanyData**_company_name**

F.11.2.7 Verwendung von Microsoft Word-Vorlagen im Web Client

Erstellen eines neuen Microsoft Word-Attachments mithilfe einer Dokumentvorlage

Wenn Microsoft Word-Vorlagen für eine Queue verfügbar sind, kann ein Bearbeiter sie verwenden, indem er im *Protokollbereich* eines Tickets auf *Attachments* klickt und die gewünschte Vorlage auswählt. Microsoft Word wird gestartet (wenn es nicht bereits geöffnet ist) und es wird ein Dokument erstellt, das auf der ausgewählten Vorlage basiert. Das Dokument wird geöffnet. Alle Werte/Parameter sind bereits an der richtigen Stelle ausgefüllt. Dies kann zum Beispiel so aussehen, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt.




Abbildung 427: *ConSol CM Web Client - Microsoft Word-Vorlage für Attachments verfügbar*



Rechnung

Empfänger:

Luke Skywalker

MyNewSpaceCompany
Milkyway 77
Alderaan

Datum der Rechnung: <bitte ausfüllen>

Servicezeit: 24.07.15 09:21 bis < bitte ausfüllen>

Services: < bitte ausfüllen>

Durchgeführt von: Susan ServiceDesk

Bitte zahlen Sie den Betrag von < bitte ausfüllen> entsprechend des Vertrags.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

ConSol* Software

Abbildung 428: *Beispiel für Microsoft Word-Dokument*

Der Bearbeiter kann das Dokument editieren, falls dies erforderlich ist, und speichern. Damit wird die neue Version des Dokuments automatisch an das Ticket angehängt.




Abbildung 429: *ConSol CM Web Client - Editiertes Word-Dokument als Attachment im Ticket*

Ab hier wird das Word-Dokument genauso bearbeitet wie ein normales Attachment im Word-Format (.doc, .docx). Siehe nächster Abschnitt.

Arbeiten mit vorhandenen Microsoft Word-Attachments

Als Bearbeiter können Sie auch ein Microsoft Word-Dokument öffnen, das an das Ticket angehängt wurde. Klicken Sie dazu auf den Namen des Attachments. Dadurch wird die Datei in Microsoft Word geöffnet. Editieren Sie das Dokument und speichern Sie es. Eine neue Version des Dokuments wird automatisch an das Ticket angehängt.

F.11.2.8 Verwenden von CM.Doc mit OpenOffice

Um CM.Doc mit OpenOffice zu verwenden, führen Sie folgende Schritte durch:

Schritt 1: Aktivieren von CM.Doc in Ihrem CM-System

Siehe Abschnitt Konfigurieren des ConSol CM-Systems für CM.Doc.

Schritt 2: Erstellen der Rolle mit Zugangsberechtigungen für CM.Doc

Siehe Abschnitt Erstellen einer Bearbeiterrolle mit Berechtigungen für den Dokumentvorlagen-Manager.

Schritt 3: Erstellen / Setzen der System-Properties

Setzen Sie die folgende(n) System-Property / System-Properties im Abschnitt *System-Properties*, Navigationsgruppe *System*:

- Der Pfad zum Programmverzeichnis von OpenOffice: *cmweb-server-adapter*.cmoffice.oo.path.<NUMMER>
  Diese Properties sind nummeriert (beginnend mit 0), sodass mehrere Pfade für verschiedene OpenOffice-Installationen auf unterschiedlichen Betriebssystemen und unterschiedliche Systemkonfigurationen abgebildet werden können. Eine mögliche Liste der Properties und Werte für die Pfadkonfiguration könnte folgendermaßen aussehen:
  - *cmoffice.oo.path.0*: C:\Programme (x86)\openoffice\program
  - *cmoffice.oo.path.1*: /usr/lib/openoffice/program
  - *cmoffice.oo.path.2*: /usr/lib64/openoffice/program

Der Umgang mit OpenOffice-Dokumenten im ConSol CM Web Client ist identisch mit dem Umgang mit Microsoft Word-Dokumenten. Die Vorbereitung einer Dokumentvorlage mit ConSol CM-Daten in OpenOffice funktioniert ebenfalls ähnlich wie in Microsoft Office. Die detaillierte Erklärung in den obigen Abschnitten (beginnend mit Erstellen und Bereitstellen von Microsoft Word-Vorlagen) gilt also

grundsätzlich auch hier. Wenn Sie ein neues Feld zu einer OpenOffice-Vorlage hinzufügen möchten, können Sie das Dialogfenster *Feldbefehle* öffnen, indem Sie das Menüelement *Einfügen -> Feldbefehl -> Andere* auswählen und dann den Tab *Variablen* auswählen.




Abbildung 430: *Erstellen einer Dokumentvorlage mit OpenOffice*

In diesem Tab können Sie ein ConSol CM-Feld hinzufügen. Wählen Sie dazu den Feldtyp *Benutzerfeld* und das Format *Text* aus. Im nächsten Schritt geben Sie den Feldnamen (aus der Spalte *Schlüssel* des Abschnitts *Dokument MailMerge-Felder*) in das Feld *Name* unter dem *Feldtyp* ein. Fügen Sie einen passenden *Wert* ein, mit dem Sie das Feld im Dokument wiedererkennen können. Klicken Sie auf das grüne Häkchen rechts neben dem Feld *Wert*, damit das Feld im mittleren Bereich unter *Auswahl* angezeigt wird, und vergewissern Sie sich, dass es dort ausgewählt ist. Klicken Sie unten rechts im Dialogfenster auf *Einfügen*, um das Feld an der aktuellen Position des Cursors in das Dokument einzufügen. Dieser Vorgang muss für alle Felder, die im Dokument enthalten sein sollen, wiederholt werden.

F.12 Zeitbuchung mit ConSol CM

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

F.12.1 Allgemeine Einführung in die Zeitbuchung mit ConSol CM 651
F.12.2 Manuelle Zeitbuchungen 652
F.12.3 Automatische Zeitbuchung (verfügbar in CM-Versionen 6.9.4.2 und höher) 658
F.12.4 DWH-Reports 661
F.12.5 Seitenanpassung für Zeitbuchungen 662

F.12.1 Allgemeine Einführung in die Zeitbuchung mit ConSol CM

In ConSol CM können Arbeitsstunden auf Tickets gebucht werden. Es gibt zwei Buchungsarten:

1. Manuelle Buchungen, siehe Abschnitt Manuelle Zeitbuchungen
2. Automatische Buchungen (verfügbar in ConSol CM-Versionen 6.9.4.2 und höher), siehe Abschnitt Automatische Zeitbuchung (verfügbar in CM-Versionen 6.9.4.2 und höher)

F.12.2 Manuelle Zeitbuchungen

In ConSol CM können die Bearbeiter Arbeitsstunden auf ein Ticket buchen. Diese Arbeitsstunden können in Reports ausgewertet werden.

Bei manuellen Zeitbuchungen werden Arbeitsstunden immer auf Projekte gebucht, die einer oder mehreren Queues zugewiesen sein müssen. Wenn Ihr Unternehmen zum Beispiel eine Migration der Clients von Windows 7 auf Windows 8 plant und alle Arbeitsstunden für das Migrationsprojekt erfasst werden sollen, muss der ConSol CM-Administrator ein Migrationsprojekt erstellen und es allen Queues zuweisen, in denen Aufgaben für dieses Projekt anfallen können. Die Bearbeiter können Zeit auf das Projekt buchen und ihre eigenen Reports für das Projekt sehen. Zusätzlich kann mit dem DWH (Data Warehouse, siehe Abschnitt Verwaltung des Data Warehouse (DWH)) ein Report über alle Zeitbuchungen (aller Bearbeiter) implementiert werden.

F.12.2.1 Konfigurieren von manuellen Zeitbuchungen mit dem Admin Tool

Damit die Bearbeiter Arbeitsstunden auf Projekte buchen können, muss der ConSol CM-Administrator im Admin Tool die beiden folgenden Schritte durchführen:

1. Erstellen des Projekts im Navigationselement *Projekte* (Navigationsgruppe *Globale Konfiguration*), siehe Abschnitt Projekte.
2. Zuweisen von einem oder mehreren Projekten zu den gewünschten Queues in der Queue-Verwaltung.

Im folgenden Beispiel werden fünf Projekte erstellt. Bearbeiter sollen in der Queue *HelpDesk_1st_Level* auf zwei der Projekte Zeit buchen können. Deshalb müssen die zwei Projekte der Queue *HelpDesk_1st_Level* zugewiesen werden.




Abbildung 431: *ConSol CM Admin Tool - Globale Konfiguration: Projektverwaltung*




Abbildung 432: *ConSol CM Admin Tool - Queue-Verwaltung: Zuweisen von Projekten zu einer Queue*

F.12.2.2 Manuelle Zeitbuchung aus der Sicht eines Bearbeiters (Web Client)

Im *ConSol CM Benutzerhandbuch* finden Sie eine detaillierte Erklärung der Zeitbuchungsfunktion. An dieser Stelle steht nur eine kurze Übersicht.

Der Benutzer (Bearbeiter) kann auf zwei Arten Arbeitsstunden auf ein Ticket buchen:

1. Verwenden des Bereichs *Zeitbuchung* eines **Tickets**, um Arbeitsstunden direkt auf dieses Ticket zu buchen.
2. Manuelle Zeitbuchungen auf der Bearbeiterprofilseite

Verwenden des Bereichs *Zeitbuchung* eines Tickets, um Arbeitsstunden direkt auf dieses Ticket zu buchen




Abbildung 433: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchung in einem Ticket*

Manuelle Zeitbuchungen auf der Bearbeiterprofilseite

Im Bereich *Zeitbuchung* des **Bearbeiterprofils** können Arbeitsstunden direkt auf ein Ticket gebucht werden. Es können nur Tickets ausgewählt werden, die dem Bearbeiter zugewiesen sind und bei denen er bestimmte Aktivitäten durchgeführt hat. Außerdem muss ein Projekt in der Liste ausgewählt werden.




Abbildung 434: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchung im Bearbeiterprofil*

Bearbeiter können eine Liste ihrer Zeitbuchungen auf ihren Bearbeiterprofilseiten sehen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür.




Abbildung 435: *ConSol CM Web Client - Zeitbuchungsübersicht im Bearbeiterprofil*

Als Bearbeiter können Sie auswählen, ob Sie die Buchungen für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den aktuellen Monat sehen möchten. In der Ansicht *Tag* sind die einzelnen Projekte angegeben. In den Ansichten *Woche* und *Monat* sehen Sie nur die Summe der pro Tag/Woche gebuchten Zeiten.

F.12.3 Automatische Zeitbuchung (verfügbar in CM-Versionen 6.9.4.2 und höher)

F.12.3.1 Einführung in die automatische Zeitbuchung

ConSol CM kann so konfiguriert werden, dass die Arbeitsstunden automatisch nachverfolgt und auf Tickets gebucht werden. Diese Buchungen beziehen sich immer auf Tickets und können nicht mit Projekten verknüpft werden.

Es werden folgende Zeiten erfasst:

- **Dauer der Arbeit mit dem Rich-Text-Editor**
  Wird beim Öffnen des Rich-Text-Editors gestartet und beim Klicken auf den Button *Hinzufügen* angehalten.
- **Dauer der Ticketerstellung**
  Wird beim Klicken auf *Neues Ticket* gestartet und beim Klicken auf den Button *Erstellen* angehalten.

Die Zeitbuchung wird ausgesetzt, wenn ein Ticket in den Workspace verschoben wird, und wieder aufgenommen, wenn das Ticket wieder aktiv bearbeitet wird.

In folgenden Fällen wird keine Zeit auf das Ticket gebucht ...

- der Vorgang wird abgebrochen
- der Bearbeiter meldet sich manuell ab
- die Session des Bearbeiters endet automatisch

Zeiten werden immer in Minuten gebucht und auf die nächste Minute aufgerundet.

F.12.3.2 Konfigurieren der automatischen Zeitbuchung

Um diese Funktion in Ihrem ConSol CM-System zu aktivieren, setzen Sie die System-Property *cmwebserver-adapter, automatic.booking.enabled* auf *true*.




Abbildung 436: *ConSol CM Admin Tool - Setzen der System-Property zum Aktivieren der automatischen Zeitbuchung*

F.12.3.3 Automatische Zeitbuchungen aus der Sicht eines Bearbeiters (Web Client)

Der Bearbeiter muss nichts weiter tun, um mit der automatischen Zeitbuchung zu arbeiten. Wenn er einen Kommentar in ein Ticket eingibt oder ein Ticket erstellt, wird die Zeit automatisch auf dieses Ticket gebucht. Sie ist danach in der **Zeitbuchungsübersicht** auf der Bearbeiterprofilseite zu sehen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür.




Abbildung 437: *ConSol CM Web Client - Automatisch gebuchte Zeit in der Zeitbuchungsübersicht auf der Bearbeiterprofilseite*

F.12.4 DWH-Reports

Das DWH bietet eine gute Grundlage für detailliertere Reports, wenn diese von Ihrem Unternehmen gewünscht werden. Es können Reports entwickelt werden, die anhand von DWH-Daten zum Beispiel die von allen Bearbeitern auf ein bestimmtes Projekt gebuchten Zeiten liefern.

F.12.5 Seitenanpassung für Zeitbuchungen

Falls die Zeitbuchungsfunktion nicht benötigt wird, können Sie diese Funktion in der *Seitenanpassung*, siehe Abschnitt Seitenanpassung abschalten.

In diesem Zusammenhang sind die folgenden beiden Parameter relevant:

- timeBookingSection
- timeBookingFeature

F.13 Authentifizierungsmethoden für Bearbeiter im Web Client

Für die Authentifizierung der Bearbeiter im Web Client können Sie folgende drei Methoden konfigurieren:

1. **Standard**
   Alle Benutzer (Bearbeiter) werden in der ConSol CM-Datenbank gespeichert. Benutzername und Passwort werden auf der Seite *Bearbeiterverwaltung* festgelegt, siehe Abschnitt Bearbeiterverwaltung .
2. **LDAP**
   Die Anmeldeinformationen werden auf einem LDAP-Server gespeichert. ConSol CM sendet zur Authentifizierung der Bearbeiter eine Anfrage an diesen Server, siehe Abschnitt LDAP-Authentifizierung in ConSol CM.
3. **Kerberos SSO**
   Die Anmeldeinformationen werden mittels Kerberos aus einer gültigen Session abgerufen, siehe Abschnitt Single Sign-On für ConSol CM mittels Kerberos (in einer Windows-Domäne).

F.13.1 LDAP-Authentifizierung in ConSol CM

F.13.1.1 Einführung in die LDAP-Authentifizierung in ConSol CM

ConSol CM bietet LDAP-Authentifizierung für den Web Client als Standardfunktion an, d. h. die Passwörter der ConSol CM-Bearbeiter werden nicht in der ConSol CM-Datenbank verwaltet, sondern von einem LDAP-Server (wie z. B. ein *Microsoft Active Directory-Server*) abgerufen.

Wenn sich die Bearbeiter im ConSol CM Web Client anmelden möchten, geben sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein und drücken die *Eingabetaste*. Im Hintergrund sendet der ConSol CM-Server eine Anfrage mit dem Benutzernamen und dem Passwort an den LDAP-Server und dieser überprüft, ob die Anmeldeinformationen gültig sind.

Wenn die Anmeldeinformationen gültig sind, wird die Genehmigung zurück an den ConSol CM-Server gesendet und der Bearbeiter wird im Web Client angemeldet.

> Beachten Sie, dass die LDAP-Verbindung nur zur Authentifizierung des Benutzers (Bestätigung seiner Identität) verwendet wird. Die Autorisierung (d. h. die Zuweisung von Zugangsberechtigungen im System) erfolgt im Admin Tool über die Verwaltung der Bearbeiter und Rollen. Es muss für jeden Benutzer, der als Bearbeiter im System arbeiten soll, ein Bearbeiterkonto in der Bearbeiterverwaltung angelegt werden!

Der CM-Authentifizierungsprozess mittels LDAP ist in der folgenden Abbildung erklärt.




Abbildung 438: *ConSol CM - LDAP-Authentifizierungsprozess*

F.13.1.2 Konfigurieren des Systems für die LDAP-Authentifizierung

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das ConSol CM-System für die Verwendung der LDAP-Authentifizierung zu konfigurieren:

1. Wählen Sie bei der Systemeinrichtung *LDAP* als Authentifizierungsmethode aus und geben Sie nach der Einrichtung die erforderlichen Parameter (System-Properties) ein.
2. Richten Sie das System mit der Standardauthentifizierungsmethode ein und wechseln Sie danach zu LDAP, d. h. geben Sie alle erforderlichen System-Properties später ein.

Konfigurieren des Systems bei der Ersteinrichtung

Bei der Systemeinrichtung können Sie *LDAP* als Authentifizierungsmethode auswählen. Dadurch wird die System-Property *cmas-core-security*, *authentication.method* (siehe unten) auf *LDAP* gesetzt. Es werden keine weiteren Parameter eingegeben. Sie müssen die LDAP-Parameter manuell setzen. Dies wird im nächsten Abschnitt erklärt.




Abbildung 439: *ConSol CM-Systemeinrichtung - Authentifizierungsmethode LDAP*

Wechseln zu LDAP als Authentifizierungsmethode in einem laufenden System

cmas-core-security	authentication.method	LDAP

cmas-core-security	ldap.authentication	simple
cmas-core-security	ldap.basedn	OU=accounts,DC=consol,DC=de
cmas-core-security	ldap.initialcontextfactory	com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
cmas-core-security	ldap.password	
cmas-core-security	ldap.providerurl	ldap://localhost:389
cmas-core-security	ldap.searchattr	uid
cmas-core-security	ldap.userdn	

Abbildung 440: *ConSol CM Admin Tool - System-Properties für die LDAP-Authentifizierung*

Folgende Werte sind für die LDAP-Authentifizierung erforderlich (diese werden über *System-Properties* gesetzt, eine detaillierte Erklärung finden Sie in System-Properties):

- **authentication.method**
  LDAP
- **ldap.authentication**
  simple
- **ldap.basedn**
  Der DN (Distinguished Name) der LDAP-Baumstruktur, in der sich die erforderlichen Attribute befinden.

- **ldap.initialcontextfactory**
  Der Name der Java-Klasse für die Initial Context Factory der LDAP-Implementierung bei der Verwendung von LDAP-Authentifizierung. Dies sollte normalerweise *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory* sein.
- **ldap.password**
  Das Passwort für die Verbindung zum LDAP-Server zum Nachschlagen der Benutzer. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.
- **ldap.userdn**
  Der LDAP-Benutzer für die Verbindung zum LDAP-Server zum Nachschlagen der Benutzer. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.

  ⚠ Möglicherweise sind die Angaben Benutzername/Passwort des Servers erforderlich, um auf den LDAP-Server zuzugreifen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie dies zuerst mit einem LDAP-Browser überprüfen.

- **ldap.providerurl**
  Die komplette URL des LDAP-Servers:

  ```
  ldap://<HOSTNAME>:<LDAP PORT>
  ```

- **ldap.searchattr**
  Suchattribut zum Nachschlagen eines LDAP-Eintrags für ein CM-Login, d. h. das Attribut, das bei der Authentifizierung als Benutzername verwendet wird.

F.13.1.3 Verwaltung der Bearbeiterkonten für die LDAP-Authentifizierung

Konfigurieren Sie die Bearbeiterkonten in der *Bearbeiterverwaltung* im Admin Tool.

Wenn LDAP als Authentifizierungsmethode verwendet wird, ist es nicht möglich, das ConSol CM-Passwort in der Bearbeiterverwaltung zu setzen. Das Pop-up-Fenster für die Bearbeiterverwaltung hat die folgenden Felder, die für die LDAP-Authentifizierung relevant sind. Im Abschnitt Bearbeiterverwaltung finden Sie weitere Details bezüglich der anderen (für LDAP nicht relevanten) Datenfelder.




Abbildung 441: *ConSol CM Admin Tool - Bearbeiterverwaltung*

- **Login**
  Wenn keine *LDAP ID* angegeben wurde, ist dies der Benutzername für den LDAP-Authentifizierungsprozess, der im Knoten *ldap.searchattr* des LDAP-Verzeichnisses nachgeschlagen wird.
- **LDAP ID**
  Wenn Sie in ConSol CM spezielle Benutzernamen verwenden möchten, die nicht mit den im LDAP-Verzeichnis verwendeten Werten identisch sind, können Sie dieses Feld ausfüllen. Beim LDAP-Authentifizierungsprozess ist diese LDAP ID der Benutzername, der im Knoten *ldap.searchattr* des LDAP-Verzeichnisses nachgeschlagen wird.

F.13.1.4 Verwendung von LDAPS (LDAP über SSL)

Einleitung

Standardmäßig werden die Daten im Klartext übertragen, wenn ein LDAP-Client auf einen LDAP-Server zugreift. Wenn Sie möchten, dass der Benutzername und das Passwort verschlüsselt an den LDAP-Server übertragen werden, müssen Sie die LDAP-Authentifizierung mit LDAPS aufsetzen.

Vorbereitungen

Sie müssen den Rechner des CM-Servers (Java) so konfigurieren, dass er Zertifikate verwenden kann. Eine Methode dafür ist im folgenden Abschnitt für einen Linux-Rechner beschrieben.

1. Rufen Sie das Zertifikat ab:
   `openssl s_client -connect dc2.mydomain.com:ldaps`
2. Die Antwort enthält einen Abschnitt, der mit "---BEGIN CERTIFICATE " beginnt und mit "END CERTIFICATE ---" endet.
   Kopieren Sie diesen Abschnitt in eine Datei, z. B. /tmp/certificate2_dc2_mydomain_com.txt
3. Importieren Sie das Zertifikat in den Truststore des Rechners, z. B. /home/mydirectory/mytruststore
   `$JAVA_HOME/bin/keytool -import -alias <arbitrary> -trustcacerts -keystore /home/mydirectory/mytruststore -file`/tmp/certificate2_dc2_mydomain_com.txt
   Sie müssen ein Passwort eingeben (setzen).
4. Fügen Sie den Truststore in die ConSol CM-Konfigurationsdatei unter JAVA_OPTS ein:
   `-Djavax.net.ssl.trustStore=/home/mydirectory/mytruststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<see above>`

LDAPS-Konfiguration mit dem ConSol CM Admin Tool (System-Properties)

Konfigurieren Sie den ConSol CM-Server so, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- cmas-core-security;ldap.authentication = simple
- cmas-core-security;ldap.basedn;OU=myOU,DC=myDC
- cmas-core-security;ldap.initialcontextfactory = com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
- cmas-core-security;ldap.password = myLDAPpw
- cmas-core-security;ldap.searchattr = sAMAccountName
- cmas-core-security;ldap.userdn = myLDAP_UserDN

Je nach Konfiguration des LDAP-Servers, verwenden Sie einen der folgenden Werte für die Server-URL:

- **Standard LDAPs port**
  cmas-core-security;ldap.providerurl = ldaps://dc2.mydomain.com:636
- **LDAPs port Global Catalogue**
  cmas-core-security;ldap.providerurl = ldaps://dc2.mydomain.com:3269

F.13.2 Single Sign-On für ConSol CM mittels Kerberos (in einer Windows-Domäne)

F.13.2.1 Kurze Einführung in Kerberos

Kerberos ist ein Netzwerkprotokoll, das zur Authentifizierung eines Benutzers oder eines Systems verwendet wird, um zu überprüfen, ob der Benutzer bzw. das System die Identität hat, die es vorgibt zu haben. Der Authentifizierungsmechanismus basiert auf sogenannten *Tickets*. Wenn ein Benutzer oder System von einem Kerberos-System authentifiziert wurde, können andere Systeme, z. B. der ConSol CM-Server, dieser Authentifizierung vertrauen und dem Benutzer bzw. System Zugriff auf die eigenen Ressourcen gewähren. Einer der Vorteile der Verwendung von Kerberos ist, dass keine Passwörter (verschlüsselt oder im Klartext) über das Netzwerk gesendet werden. Es werden nur Informationen, die mit dem Passwort verschlüsselt wurden, gesendet. Sobald er authentifiziert ist, hat ein Client Zugriff auf alle Ressourcen innerhalb der Kerberos-Domäne (Realm), ohne sich erneut anmelden zu müssen (Single Single Sign-On, SSO).

Die aktuelle Version von Kerberos ist V5, sie wurde zuerst 1993 entwickelt. Wenn Sie sich genauer in das Thema einarbeiten möchten, können Sie RFC 1510 (initialer RFC) oder RFC 4120 (V5) lesen.

Folgende Komponenten sind in einer Kerberos-Infrastruktur wichtig:

Das **Key Distribution Center**, das zwei aktive Komponenten enthält:

- **Authentication Service**
  Führt die Authentifizierung durch (z. B. mittels Microsoft Active Directory wie in unserem Beispiel) und erstellt ein ***Ticket Granting Ticket (TGT)***, sofern der Benutzer oder das System erfolgreich authentifiziert wurde.
- **Ticket Granting Service**
  Erstellt Tickets, die Zugriff auf andere Systeme gewähren. Der Benutzer oder das System, das ein ***Service Ticket*** erhalten möchte, muss ein TGT vorlegen, um dieses *Service Ticket* zu bekommen.

F.13.2.2 Kurze Einführung in ConSol CM mit Kerberos in einer Windows-Domäne

Die *Single Sign-On-Funktion* ermöglicht es, die Benutzer automatisch in ConSol CM zu authentifizieren, z. B. mit ihren *Windows-Anmeldeinformationen*.

Diese Authentifizierungsmethode ...

- funktioniert vollständig transparent. Es ist keine Benutzerinteraktion (d. h. Ausfüllen der Anmeldedaten auf der Anmeldeseite) erforderlich.
- beeinträchtigt vorhandene Authentifizierungsmethoden nicht. Wenn die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt, wird die konfigurierte Authentifizierungsmethode verwendet (z. B. LDAP- oder Datenbank-Authentifizierung, siehe CM-System-Property *cmas-core-security, authentication.method*).

Die Single-Sign-On-Funktion basiert auf dem Protokoll *Kerberos V5*, das in *Windows Active Directory* integriert ist.

Der ConSol CM-Server fungiert als *Nicht-Windows-Kerberos-Dienst* und kann auf einem beliebigen Betriebssystem / Application Server installiert werden.

Der ConSol CM-Server ist Teil einer Windows-Domäne, in der das Key Distribution Center der Domänen-Controller ist, und in der Active Directory ausgeführt wird, um die Informationen zur Benutzerauthentifizierung zu speichern.

Die folgende Abbildung zeigt eine (vereinfachte) Übersicht über die Schritte, die erforderlich sind, um eine gültige Client/Server-Session für einen ConSol CM-Client und den entsprechenden ConSol CM-Server bereitzustellen. Die Erklärungen in diesen Abschnitten führen Sie durch den gesamten Konfigurationsprozess, der notwendig ist, um ConSol CM mit Kerberos-Authentifizierung zu betreiben.




Abbildung 442: *Kerberos-Authentifizierung in einer Windows-Domäne für den Zugang von ConSol CM*

Schritte des Authentifizierungsprozesses

Schritt 1: Senden des Kontonamens, Anfordern eines Ticket Granting Tickets (TGT) und Sitzungsschlüssels

Der Benutzer meldet sich an seinem PC/Laptop mit dem Benutzernamen und Passwort an. Der PC/Laptop sendet eine Nachricht an den Authentifizierungsserver und fordert ein Ticket Granting Ticket (TGT) an.

Sofern die Präauthentifizierung aktiviert wurde, wird ein Zeitstempel mit dem Hash des Benutzerpassworts als Verschlüsselungsschlüssel verschlüsselt. Wenn der Authentifizierungsserver eine gültige Zeit erkennt, wenn er den Zeitstempel mit dem (in Active Directory gespeicherten) Hash des Benutzerpassworts entschlüsselt, weiß er, dass die Anforderung keine Erneuerung einer vorherigen Anforderung ist.

In diesem Beispiel ist die Präauthentifizierung deaktiviert.

Schritt 2: Überprüfen der Rechte für das Konto, Angeben des Passworts für das Konto

Der Autorisierungsserver überprüft die Zugriffsrechte des Benutzers in Active Directory und AD stellt das Passwort des Benutzers für Schritt 3 zur Verfügung.

Schritt 3: Zustellen eines Ticket Granting Tickets (TGT) und Sitzungsschlüssels (Nachricht mit dem Client-Passwort verschlüsselt)

Der Authentication Service erstellt ein Ticket Granting Ticket (TGT) und einen Sitzungsschlüssel. Diese werden in einer Nachricht an den Client gesendet und sind mit einem aus dem Benutzerpasswort abgeleiteten Schlüssel verschlüsselt.

Der PC/Laptop fragt den Benutzer nach einem Passwort und verwendet dieses Passwort, um die eingehende Nachricht zu entschlüsseln. Wenn die Entschlüsselung erfolgreich ist, kann der Benutzer mit dem TGT ein Service Ticket anfordern.

Schritt 3a. Das TGT wird während seiner Gültigkeitsdauer für den Benutzer gespeichert und kann während dieses Zeitraums für alle Anforderungen von Service Tickets verwendet werden.

Schritt 4: Anfordern eines Service Tickets für CM

Wenn ein Benutzer Zugang zu einem Dienst haben möchte, d. h. wenn sich ein Bearbeiter in ConSol CM anmelden möchte, sendet die Client-Applikation seiner Workstation (ConSol CM Web Client) eine Anforderung an den Ticket Granting Service, die den SPN (Service Principal Name, Dienstprinzipalname) des angefragten Dienstes, den Client-Namen, den Realm-/Domänennamen und einen Zeitstempel (mit dem Sitzungsschlüssel verschlüsselter Name und Zeitstempel) enthält. Der Benutzer weist sich durch Senden des in Schritt 3 erhaltenen Authentikators (TGT) aus.

Schritt 5: Zustellen eines Service Tickets für CM (= Ticket und Sitzungsschlüssel)

Der Ticket Granting Service entschlüsselt das Ticket und den Authentifikator, überprüft die Anforderung und erstellt ein Service Ticket für den angefragten Dienst (SPN = ConSol CM). Das Service Ticket enthält den Namen des Benutzers (Bearbeiters). Es enthält auch den Realm-/Domänennamen und die Gültigkeitsdauer des Service Tickets. Das Service Ticket wird mit dem geheimen Schlüssel des Dienstes (CM) verschlüsselt. Der Ticket Granting Service sendet das Service Ticket an den Benutzer.

Schritt 5a. Das Service Ticket wird während seiner Gültigkeitsdauer für den Benutzer gespeichert und kann während dieses Zeitraums für alle Anforderungen an den SPN verwendet werden.

Schritt 6: Vorlegen eines Service Tickets für CM (= Ticket und Sitzungsschlüssel)

Die Client-Applikation (CM Web Client) sendet jetzt eine Dienstanforderung, die das in Schritt 5 erhaltenen Ticket und einen Authentifikator enthält, an den CM-Server. Der Dienst (CM-Server) authentifiziert die Anforderung durch Entschlüsseln des Sitzungsschlüssels. Der CM-Server überprüft, dass das Service Ticket und der Authentifikator übereinstimmen und gewährt dann Zugang zum Dienst (ConSol CM-Applikation).

Schritt 7: Öffnen der Client/Server-Session

Die Client/Server-Session läuft.

Verschlüsselung im Prozess

Normalerweise wird Kerberos mit symmetrischer Verschlüsselung ausgeführt (d. h. derselbe Schlüssel wird zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln der Nachricht verwendet). In Kerberos basiert die Verschlüsselung auf dem Passwort des Benutzers. Optional kann in einer Kerberos-Umgebung Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln eingesetzt werden.

Microsoft Windows verwendet Kerberos als Standardauthentifizierungsmethode mit RC4 für die Verschlüsselung und HMAC (Hash-based Message Authentication Code).

Kerberos-Terminologie

Kerberos-Prinzipal

Ein *Kerberos-Prinzipal* ist eine eindeutige Identität, der Kerberos Tickets zuweisen kann. Dies kann ein Benutzerkonto einer Person oder eines Systems sein. Kerberos-Prinzipale bestehen aus mehreren Komponenten. Die Komponenten sind durch ein Trennzeichen voneinander getrennt, normalerweise "/". Die letzte Komponente ist der Realm/Domäne, der vom Rest des Prinzipals durch das Realm-/Domänen-Trennzeichen, normalerweise "@", getrennt ist. Wenn der Kerberos-Prinzipal keinen Realm/Domäne enthält, wird angenommen, dass der Prinzipal zum Standard-Realm/-Domäne für die aktuelle Umgebung gehört.

Normalerweise besteht ein Kerberos-Prinzipal aus drei Teilen: Primary, Instanz und Realm/Domäne. Das Format eines typischen Kerberos V5-Prinzipals ist *primary/instanz@REALM*.

- Der Primary ist der erste Teil des Prinzipals, dies ist der Benutzername (falls es sich um das Konto einer Person handelt), oder der Name/das Konto eines Systembenutzers oder ein Hostname.
- Die Instanz ist ein optionaler String, der den Primary näher bestimmt. Die Instanz ist durch einen Schrägstrich (/) vom Primary getrennt. Im Fall eines Benutzers ist die Instanz normalerweise *null*, aber ein Benutzer kann auch einen zusätzlichen Prinzipal mit einer Instanz *admin* haben, die er für die Verwaltung einer Datenbank verwendet. Der Prinzipal *mycmuser@CONSOL.DE* ist völlig unabhängig vom Prinzipal *mycmuser/administrator@CONSOL.DE*. Er hat ein eigenes Passwort und eigene Berechtigungen. Bei einem Host ist die Instanz der vollqualifizierte Hostname, z. B. *mymachine.consol.com*.
- Der Realm ist der Kerberos-Realm, normalerweise der Domänenname in Großbuchstaben. Der Rechner *myserver@consol.com* befindet sich zum Beispiel im Realm *CONSOL.COM*.

Keytab-Datei

Eine *keytab-Datei* ist eine Datei, die Paare von Kerberos-Prinzipalen und die entsprechenden verschlüsselten Schlüssel (die aus dem Kerberos-Passwort abgeleitet sind) enthält. Wenn ein Passwort geändert wird, müssen Sie die keytab-Datei neu bauen. Im Kontext von ConSol CM tritt dies ein, wenn das Passwort des Systembenutzers (in unserem Beispiel *tomcat*) geändert wurde, **nicht** wenn ein CM-Bearbeiter sein Passwort geändert hat.

F.13.2.3 Konfiguration von Single Sign-On mit Kerberos für ConSol CM

Anforderungen

Für auf Kerberos basierendes Single Single Sign-On in ConSol CM benötigen Sie:

- Domänen-Controller für die Windows-Domäne
- ConSol CM-Server
- Windows-Clients

> Da in einer Kerberos-Umgebung Zeitstempel verwendet werden, um die Gültigkeitsdauer der Tickets zu berechnen und zu überprüfen, ist es unbedingt notwendig, dass alle Komponenten mit der gleichen Systemzeit arbeiten! Es kann zum Beispiel ein auf NTP basierender Zeitserver/-dienst verwendet werden. (Einige Win DCs lassen maximal eine Differenz von fünf Minuten zu.)

F.13.2.4 Einrichten des Systems

Grundprinzip und erforderliche Schritte

Um als CM-Bearbeiter mit SSO arbeiten zu können, muss der entsprechende CM-Server zu einer Windows-Domäne gehören. Der Domänen-Controller fungiert als *Kerberos Key Distribution Center* (KDC) und die Benutzer-/Kontonamen werden in Active Directory verwaltet. Deshalb müssen Sie

- den CM-Server als Mitglied der Windows-Domäne registrieren.

ConSol CM muss als Kerberos-Dienst registriert sein, sodass Kerberos Service Tickets für Benutzer, die mit CM arbeiten möchten, erstellt werden können. Deshalb muss CM bei Kerberos registriert sein. Da CM unter einem bestimmten Systembenutzer ausgeführt wird (in unserem Beispiel *tomcat*), muss dieser Systembenutzer für den entsprechenden Rechner registriert sein. Deshalb müssen Sie

- eine keytab-Datei für den Systembenutzer *tomcat* für den CM-Rechner anlegen.

Da nicht der Systembenutzer (*tomcat)*, sondern die CM-Bearbeiter mit dem CM arbeiten werden,

- muss die Option *Computer bei Delegierungen aller Dienste vertrauen* in KDC gesetzt sein. Auf diese Art und Weise kann der Systembenutzer (in unserem Beispiel *tomcat*) die Identität von anderen Benutzern (den CM-Bearbeitern) annehmen.

Auf dem CM-Rechner muss der Application Server so konfiguriert werden, dass Kerberos verwendet werden kann, und CM weiß, wo die keytab-Datei mit dem Systembenutzer und Prinzipalnamen zu finden ist, um Kerberos-Verschlüsselung und -Kommunikation einzusetzen. Deshalb müssen Sie

- das entsprechende Modul auf dem Application Server definieren
- die keytab-Datei auf dem CM-Server speichern
- die Datei *cm6-kerberos.properties* konfigurieren

Für die Benutzer, die SSO mit Kerberos und CM verwenden möchten, muss ein CM-Bearbeitername dem Kerberos-Prinzipalnamen zugewiesen werden. Deshalb müssen Sie

- Kerberos-Prinzipalnamen für die CM-Bearbeiter definieren. Dies wird im Admin Tool in der Bearbeiterverwaltung gemacht.

Auf dem Domänen-Controller durchzuführende Schritte

Der erste Schritt ist die Konfiguration des Domänen-Controllers, damit dieser den ConSol CM-Server kennt, d. h. die Integration des CM-Servers in der Windows-Domäne. In unserem Beispiel heißt der Domänen-Controller *mywin2003srv* und die Domäne ist *MYSSODOMAIN.COM*.

Registrieren des ConSol CM-Serverrechners

Zuerst muss der ConSol CM-Serverrechner im Active Directory des Domänen-Controllers registriert werden. In unserem Beispiel ist der Domänen-Controller der Computer *MyComputer*.

> ⚠ Der Radio-Button *Computer bei Delegierungen aller Dienste vertrauen (nur Kerberos)* muss aktiviert sein!

führen Sie folgenden Befehl aus: *dsamsc*, machines




Abbildung 443: *Registrieren des ConSol CM-Serverrechners*

Registrieren des ConSol CM-Serverbenutzers

Als Zweites muss der Benutzer, unter dem der ConSol CM-Serverprozess ausgeführt wird, in Active Directory (als Key Distribution Center fungierend) erstellt und registriert werden, in unserem Beispiel der Benutzer *tomcat*.

Folgende Kontooptionen müssen aktiviert sein:

- Konto wird für Delegierungszwecke vertraut
- Keine Kerberos-Präauthentifizierung erforderlich

Führen Sie folgenden Befehl aus: *dsamsc*, users




Abbildung 444: *Registrieren des ConSol CM-Serverbenutzers*

> Stellen Sie sicher, dass der Prozess des CM-Application-Servers (z. B. JBoss) unter dem angegebenen Benutzer auf dem CM-Rechner läuft.

Erzeugen der keytab-Datei

Auf dem Domänen-Controller wird der ConSol CM-Server als neuer (nicht-Windows) Kerberos-Dienst erstellt und eine *Kerberos-keytab-Datei* erzeugt. Diese Datei wird später auf dem ConSol CM-Serverrechner benötigt. Die *keytab-Datei* enthält den gemeinsamen geheimen Schlüssel des Dienstes (SPN, Service Principal Name).

Verwenden Sie folgenden ktpass-Befehl:

```
C:\Program Files\Support Tools>ktpass /out tomcat.keytab /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
 /princ HTTP/MyComputer.MySSODomain.com@MYSSODOMAIN.COM /pass consol.123 /mapuser
 tomcat /crypto rc4-hmac-nt
```

⚠ Wenn *ktpass* nicht verfügbar ist, müssen die *Windows Server 2003 Support Tools* installiert werden. Diese sind hier verfügbar.

Erklärung des ktpass-Befehls

```
/out tomcat.keytab
```

=> Verwendet *tomcat.keytab* als Ausgabedatei.

```
/ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

=> Gibt den Prinzipaltyp an.

- **KRB5_NT_PRINCIPAL** ist der allgemeine Prinzipaltyp (empfohlen).
- **KRB5_NT_SRV_INST** ist die Instanz des Benutzerdienstes.
- **KRB5_NT_SRV_HST** ist die Instanz des Hostdienstes.

```
/princ HTTP/MyComputer.MySSODomain.com@MYSSODOMAIN.COM
```

=> Gibt den Kerberos-Prinzipalnamen in der Form host/computer.<domäne>@<realm> an. Siehe Benutzeranmeldename in der Konfiguration (obige Abbildungen).

```
/pass consol.123
```

=> Setzt das Passwort für den Benutzer *princ*, der mit */princ* angegeben wird

```
/mapuser tomcat
```

=> Ordnet den Namen des Kerberos-Prinzipals (Parameter */princ*) dem angegebenen Domänenkonto zu.

```
/crypto rc4-hmac-nt
```

=> Gibt die Schlüssel an, die in der keytab-Datei erzeugt wurden:

- **DES-CBC-CRC** wird aus Kompatibilitätsgründen verwendet.
- **DES-CBC-MD5** hält sich enger an die MIT-Implementierung und wird aus Kompatibilitätsgründen verwendet.
- **RC4-HMAC-NT** setzt 128-bit-Verschlüsselung ein.
- **AES256-SHA1** setzt AES256-CTS-HMAC-SHA1-96-Verschlüsselung ein.
- **AES128-SHA1** setzt AES128-CTS-HMAC-SHA1-96-Verschlüsselung ein.
- **Alle** bedeutet, dass alle unterstützten Kryptographietypen verwendet werden können.

Auf dem ConSol CM-Server durchzuführende Schritte

Führen Sie den Application Server (z. B. JBoss) unter dem Systembenutzer aus, der in der Windows-Domäne registriert ist (in unserem Beispiel *tomcat*).

Installieren Sie ConSol CM wie gewohnt und aktivieren und konfigurieren Sie Kerberos wie in den nächsten Schritten beschrieben.

Aktivieren von Kerberos in ConSol CM

Wenn Sie eine Ersteinrichtung vornehmen, können Sie entscheiden, ob Kerberos aktiviert sein soll. Beachten Sie, dass dies nur ein Hinweis ist und zusätzliche Konfigurationen erforderlich sind (siehe nächste Schritte).

Wenn Ihr ConSol CM schon ohne Kerberos konfiguriert ist, können Sie Kerberos im Admin Tool aktivieren, indem Sie die System-Property ***cmas-core-security, kerberos.v5.enabled*** **auf** ***true*** setzen. Ein Neustart des Servers ist erforderlich, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Konfigurieren von Kerberos

Ein ConSol CM-Server liest die Konfigurationsparameter aus der Datei *cm6-kerberos.properties* aus folgendem Klassenpfad: (Die einzelnen Cluster-Nodes brauchen möglicherweise eigene Konfigurationen, weshalb jeder Node seine Datei *cm6-kerberos.properties* aus dem Klassenpfad liest.)

- **Unter JBoss 5:**
  `../jboss/server/{domain}/conf/cm6-kerberos.properties`
- **Unter WebLogic:**
  `../{domain}/cm6-kerberos.properties`
- **Unter JBoss 7 und WildFly 8.2:**
  1. mkdir -p ${jboss}/modules/system/layers/base/com/consol/cmas/main/
  2. Erstellen und editieren Sie ${jboss}/modules/system/layers/base/com/consol/cmas/main/module.xml

```
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.consol.cmas">
  <resources>
    <resource-root path="."/>
  </resources>
</module>
```

3. Legen Sie die Properties-Datei hier ab: ${j-boss}/modules/system/layers/base/com/consol/cmas/main/cm6-kerberos.properties
4. Editieren Sie die Konfiguration, z. B. ${jboss}/standalone/configuration/cm6.xml

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:1.1">
   ...
   <global-modules>
      <module name="com.consol.cmas" slot="main" />
   </global-modules>
</subsystem>
```

Code-Beispiel 73: *JBoss 7*

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:2.0">
   ...
   <global-modules>
      <module name="com.consol.cmas" slot="main" />
   </global-modules>
</subsystem>
```

Code-Beispiel 74: *WildFly 8.2*

Falls Sie ein Cluster aus mehr als einem ConSol CM-Server in Betrieb haben, muss jeder Server eine eigene Properties-Datei haben.

Die *.properties-Datei* sollte Folgendes enthalten:

- Referenz auf eine Kerberos-Konfigurationsdatei (z. B. *krb5.ini* oder *krb5.conf*)
- Einen oder mehrere Dienstprinzipale, d. h. Referenz auf die *keytab-Datei*

```
# path to kerberos configuration
kerberos.config.location=C:\\conf\\krb5.ini

# one or more service principals (principal = path to keytab file)
HTTP/MyComputer.MySSODomain.com@MYSSODOMAIN.COM=C:\\conf\\tomcat.keytab
```

Code-Beispiel 75: *cm6-kerberos.properties*

```
[libdefaults]
   default_realm = MYSSODOMAIN.COM
   default_tkt_enctypes = rc4-hmac des-cbc-md5 des-cbc-crc des3-cbc-sha1
   default_tgs_enctypes = rc4-hmac des-cbc-md5 des-cbc-crc des3-cbc-sha1

[realms]
   MYSSODOMAIN.COM = {
      kdc = mywin2003srv
      admin_server = mywin2003srv:8888
   }

[domain_realm]
   .mywin2003srv = MYSSODOMAIN.COM
   mywin2003srv = MYSSODOMAIN.COM
```

Code-Beispiel 76: *krb5.ini*

keytab-Datei

Kopieren Sie die *keytab-Datei*, die Sie auf dem Domänen-Controller erzeugt haben, an den in der Konfigurationsdatei *cm6-kerberos.properties* angegebenen Speicherort.

⚠ Sie müssen den ConSol CM-Serverprozess neu starten, damit diese Änderung wirksam wird.

Konfigurieren der CM-Bearbeiter für Kerberos

Wenn die System-Property *cmas-core-security, kerberos.v5.enabled* auf *true* gesetzt wurde, ist das Feld *Kerberos Principal Name* in den Bearbeiterdaten verfügbar.




Abbildung 445: *ConSol CM Admin Tool - Kerberos Principal Name in den Bearbeiterdaten*

Der *Kerberos Principal Name* ist ein Benutzername zusammen mit dem entsprechenden Realm-/Domänennamen, zum Beispiel SusanServiceDesk@consol.de. Damit können sich Benutzer mit dem Anmeldenamen SusanServiceDesk authentifizieren, die zu unterschiedlichen Kerberos-Realms gehören (SusanServiceDesk@consol.de und SusanServiceDesk@consol.pl sind zwei unterschiedliche Benutzer). Wenn das Feld *Kerberos Principal Name* für einen Bearbeiter leer ist, wird stattdessen der Benutzername (*Login*) verwendet. Wenn die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt, wird der reguläre Authentifizierungsmechanismus (DATABASE, LDAP) verwendet. In diesem Fall ist Single Sign-On nicht möglich und dem Bearbeiter wird die Anmeldeseite angezeigt.

Auf dem Client-Rechner durchzuführende Schritte

Internet Explorer

Internet Explorer muss so konfiguriert werden, dass die automatische Anmeldung aktiviert ist. Standardmäßig ist dies bei der Sicherheitseinstellung *mittel bis niedrig*, der Standardeinstellung für die Zone *Lokales Intranet*, erlaubt.

Es sind folgende Einstellungen für das Anmeldeverhalten verfügbar.




Abbildung 446: *Anmeldekonfiguration von Internet Explorer*

Einstellungen und resultierendes Verhalten:

- **Anonyme Anmeldung**
  Single Sign-On ist nicht möglich, der Benutzer (CM-Bearbeiter) bekommt die ConSol CM-Anmeldeseite angezeigt.
- **Automatisches Anmelden nur in der Intranetzone**
  Single Sign-On erfolgt automatisch, aber nur wenn die Website zur Zone *Lokales Intranet* gehört.
- **Automatische Anmeldung mit aktuellem Benutzernamen und Kennwort**
  Single Sign-On erfolgt automatisch mit den aktuellen Anmeldeinformationen des Benutzers.
- **Nach Benutzername und Kennwort fragen**
  Das Betriebssystem zeigt ein Dialogfenster an, in dem der Benutzer die Anmeldeinformationen beim Betriebssystem eingibt, die dann für die Kerberos-Authentifizierung verwendet werden.

Firefox

Bei Verwendung der Standardeinstellungen unterstützt *Firefox* Single Sign-On mit Kerberos nicht. Um Single Sign-On zu aktivieren, müssen Sie die URI des ConSol CM Web Clients in der Firefox-Konfiguration eintragen.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

- Öffnen Sie *about:config.*
- Fügen Sie den Webserver zur Property *network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris* hinzu (zum Beispiel *http://mycm6server* , wenn das die URI ist).
  Wenn das nicht funktioniert, führen Sie folgenden Schritt aus:
- Fügen Sie den Web-Server zur Property *network.negotiate-auth.trusted-uris* hinzu (zum Beispiel *http://mycm6 server* , wenn das die URI ist)

Sie können diese Property auch im Dateisystem setzen. Öffnen Sie dazu die Datei

C:\Benutzer\[BENUTZER]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[XYZ].default\prefs.js

und fügen Sie folgende Zeile hinzu bzw. ersetzen Sie sie:

```
user_pref("network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris", "http://mycm6server");
```

oder

```
user_pref("network.negotiate-auth.trusted-uris", "http://mycm6server");
```


⚠ Sie müssen Firefox nach dieser Änderung neu starten.

F.13.2.5 Verwendung des Systems

Single Sign-On aus der Benutzerperspektive

Ein Bearbeiter, der sich mit Single Sign-On in ConSol CM anmeldet, wird Folgendes bemerken:

- Es wird keine ConSol CM-Anmeldeseite angezeigt.
- Stattdessen kann (kurz) eine Zwischenseite mit Text angezeigt werden (mit der über JavaScript einige Client-Daten gesammelt werden), die den Benutzer sofort zur Hauptseite des ConSol CM Web Clients weiterleitet.
  Hier wird folgende Meldung angezeigt:



Es ist trotzdem möglich, sich als anderer ConSol CM-Benutzer anzumelden. Klicken Sie dazu auf den Button zum Abmelden, wodurch Sie auf die Anmeldeseite weitergeleitet werden, oder rufen Sie explizit die URL *...../cm-client/login* auf.

Single Sign-On in mehreren Domänen

Erstellen Sie für jede Domäne, in der Sie Single Sign-On aktivieren, eine neue Domäne/Benutzer und einen neuen Kerberos-Prinzipal und tragen Sie diese in die Datei *cm6-kerberos.properties* ein:

```
# path to kerberos configuration (think krb5.conf or krb5.ini)
kerberos.config.location=/etc/krb5.conf

# one or more service principals (principal = path to keytab file)
HTTP/MyServerMyDomain.com@MYDOMAIN.COM=/etc/krb5_mycompanycom.keytab
HTTP/MyServer.MyDEDomain@MYDOMAIN.DE=/etc/krb5_mycompanyde.keytab
```

Zuordnen des Kerberos-Benutzernamens zum Bearbeiternamen

Um auf Kerberos basierendes Single Sign-On verwenden zu können, muss der Kerberos-Prinzipal (d. h. der Anmeldename des Benutzers im Betriebssystem) mit dem Namen eines ConSol CM-Bearbeiters verknüpft werden.

Standardmäßig findet die Zuordnung auf einem der beiden folgenden Wege statt:

- **Explizite Zuordnung**
  Es wird der Prinzipalname genommen und ein ConSol CM-Bearbeiter gesucht, bei dem dieser

als *Kerberos Principal Name* gespeichert ist. Wenn ein solcher Bearbeiter gefunden wird, wird dieser verwendet.

- **Zuordnung über regulären Ausdruck**
  Der reguläre Ausdruck, der in der System-Property *cmas-core-security*, *kerberos.v5.username.regexp* definiert ist, wird genommen und auf den Prinzipal angewendet. Das Ergebnis wird verwendet, um einen ConSol CM-Bearbeiter mit diesem Login zu suchen:
  - Die erste passende Gruppe des regulären Ausdrucks (in Klammern) wird als Anmeldename des Bearbeiters verwendet,
    mit dem Standardwert der Property *(.*)@.** wird z. B. *Huber@MySSODomain.com* in *Huber* konvertiert.

Wenn weitere Anpassungen erforderlich sind, lesen Sie bitte *UsernameAdapter interface javadoc*.

Starten und Stoppen der Kerberos-Authentifizierung

Die Kerberos-Authentifizierung kann im Admin Tool in der Navigationsgruppe *Dienste* -> Navigationselement *CM-Services -> Kerberos v5 authentication provider*, siehe Abschnitt CM-Services, gestartet bzw. gestoppt werden.

F.14 Systemarchitektur

ConSol CM ist eine Java EE-Applikation. Sie kann auf zwei Arten betrieben werden:

- **Nur ConSol CM-System**, siehe Abschnitt Systemüberblick (nur CM-System)

oder

- **ConSol CM-System mit Reporting-Infrastruktur**, siehe Infrastruktur eines CM-Systems mit DWH

Weiterhin kann ConSol CM auch in einem Application Server Cluster installiert und betrieben werden. Dies ist im *ConSol CM Set-Up Manual* detailliert beschrieben.

F.14.1 Systemüberblick (nur CM-System)

F.14.1.1 Systemarchitektur

Einführung in die Systemarchitektur von ConSol CM

ConSol CM ist eine *Java EE-Applikation* (Java Enterprise Edition), die auf einem Standard-Application-Server auf Unix/Linux- oder Windows-Systemen ausgeführt werden kann. Als Application Server werden JBoss und Oracle WebLogic unterstützt.

Dieses Kapitel enthält einen kurzen Überblick über die ConSol CM-Systemarchitektur. Eine detaillierte Beschreibung des Systems finden Sie im *ConSol CM Betriebshandbuch* und im *ConSol CM Set-Up Manual*.

Eine detaillierte Liste der unterstützten Application Server, Datenbanksysteme und anderen Systeme ist in den aktuellen *Systemanforderungen* enthalten.

Grundlegende Systemarchitektur

ConSol CM ist eine Java EE-Applikation, die auf einer klassischen dreistufigen (*three-tier*) Architektur basiert. Der ConSol CM-Server wird auf einem Application Server installiert und greift auf eine relationale Datenbank zu. Es stehen zwei Weboberflächen als Clients zur Verfügung: Die Standardoberfläche ist der ConSol CM Web Client, der von den Bearbeitern für die Arbeit mit Tickets verwendet wird. Der andere Web-Client ist das ConSol CM-Portal, CM.Track. Damit erhalten Kunden, die grundlegende Daten zum Status ihrer Tickets wissen möchten, Zugang zum System. Die beiden Java-Applikationen, mit denen ConSol CM konfiguriert wird, sind das Admin Tool und der Process Designer. Diese beiden Applikationen können von der ConSol CM-Startseite mit Java Web Start (JWS) heruntergeladen werden. JWS ist Bestandteil jeder aktuellen Java-Edition, sodass keine zusätzliche Installation auf den PCs oder Laptops, die Sie zum Verwalten des Systems verwenden möchten, erforderlich ist. Im Gegenteil, Sie können dies von jedem regulären Web-Client mit einem unterstützten Webbrowser tun. Stellen Sie sicher, dass die in Ihrer Firma verwendeten Versionen aller Komponenten die Systemvoraussetzungen erfüllen.




Abbildung 447: *ConSol CM - Grundlegende Systemarchitektur*

CM-Datenbank

Die ConSol CM-Datenbank ist eine relationale Datenbank, die als Oracle-, Microsoft SQL Server- oder MySQL-System betrieben werden kann (Details dazu finden Sie in den *ConSol CM Systemanforderungen*).

- **Oracle**
  ConSol CM verwendet ein Datenbankschema mit einem Datenbankbenutzer.
- **Microsoft SQL**
  ConSol CM verwendet ein Datenbankschema mit einem Datenbankbenutzer.
- **MySQL**
  ConSol CM verwendet eine Datenbank mit einem Datenbankbenutzer.

Komponenten für die E-Mail-Funktionen

Eine der Kernfunktionen von ConSol CM ist die Integration mit E-Mail-Servern. Damit kann ConSol CM E-Mails senden und empfangen. Für die Bearbeiter bedeutet dies, dass neue Tickets einfach über E-Mail geöffnet werden können und dass die gesamte Kommunikation über einen Vorfall im entsprechenden Ticket gespeichert ist, einschließlich aller eingehenden und ausgehenden E-Mails.

Um E-Mails empfangen zu können, stellt ConSol CM eine Verbindung zu einem E-Mail-Server her und ruft die E-Mails aus einem oder mehreren Postfächern ab. ConSol CM verhält sich dabei wie ein regulärer E-Mail-Client (z. B. Thunderbird, Microsoft Outlook) und verwendet Standard-E-Mail-Protokolle wie IMAP oder POP3. Für den Fall, dass Sie die sichere Version verwenden möchten, werden auch IMAPs und POPs unterstützt. In diesem Fall müssen die benötigten Zertifikate auf dem Server gespeichert werden.

Zum Senden von E-Mails verwendet ConSol CM einen SMTP-Server.




Abbildung 448: *ConSol CM - Zusammenspiel mit dem E-Mail-Server*

Systemarchitektur mit Reporting-Infrastruktur

Dies ist im Abschnitt Infrastruktur eines CM-Systems mit DWH erklärt.

F.14.1.2 Kurze Übersicht über die Dateistruktur

Die meisten Daten für die Konfiguration und den Betrieb von ConSol CM sind in der ConSol CM-Datenbank gespeichert. Einige Daten werden allerdings im Dateisystem gespeichert, und zwar in dem Datenverzeichnis, das Sie bei der Einrichtung des Systems angegeben haben.

ConSol CM-Datenverzeichnis

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele aus einem Windows- und einem Linux-System:




Abbildung 449: *ConSol CM - Datenverzeichnis (Windows)*




Abbildung 450: *ConSol CM - Datenverzeichnis (Linux)*

Beispielverzeichnisse:

- **index**
  In diesem Verzeichnis, werden alle Indizes gespeichert (siehe auch Abschnitt Konfiguration von

Suche und Indexer). Stellen Sie sicher, dass es beim täglichen Backup des Dateisystems gesichert wird.

- **index.0**
  In diesem Verzeichnis befindet sich ein Unterverzeichnis für jeden benötigten Index.

- **mail**
  Dieses Verzeichnis ist nur relevant, wenn das System im Mule/ESB-Modus betrieben wird. Wenn NIMH verwendet wird, werden alle Daten in der Datenbank gespeichert. In diesem Verzeichnis werden Dateien gespeichert, die für eingehende E-Mails relevant sind.
  - **reimported**
    In diesem Verzeichnis werden E-Mails gespeichert, die im Verzeichnis *unparsable* gespeichert waren und durch eine manuelle Aktion des Administrators erneut importiert werden konnten.
  - **unparsable**
    In diesem Verzeichnis werden eingehende E-Mails gespeichert, die vom System nicht verarbeitet werden können. Diese sind im Admin Tool unter *E-Mail-Backups* aufgeführt, siehe Abschnitt E-Mail-Backups.
- **mule**
  Dieses Verzeichnis kann für *Mule-Daten* (interne *ESB-Daten*) verwendet werden.

Dateistruktur bei JBoss 5 als Application Server

Die folgenden Verzeichnisse sind in einer JBoss 5-Installation von ConSol CM verfügbar:




Abbildung 451: *ConSol CM - Dateistruktur in einem JBoss 5 Application Server*

Beispielverzeichnisse:

- **conf**
  Konfigurationsdaten, z. B.:
  - **jboss-log4j**
    Konfiguration der Log-Datei
- **data**
  Betriebsdaten, z. B. *tx-operation-Keys*
- **deploy**
  Installierte Daten und Konfigurationsdaten:
  - **cm6.ear**
    Core-Applikation, *.ear-Datei*
  - **cm-track.war**
    Applikationsdatei für das Portal ConSol CM.Track
  - **cmDb-ds**
    Konfiguration der Datenbankverbindung
- **deployers**
  Zusätzliche installierte Applikationsdaten
- **lib**
  Applikationsspezifische Bibliotheken, z. B.:
  - **mysql connector**
    Falls Sie MySQL als Datenbanksystem verwenden.
- **log**
  Log-Dateien, siehe Abschnitt Log-Dateien.
- **tmp**
  Temporäre Dateien
- **work**
  Arbeitsverzeichnis mit einer Arbeitskopie der Application-Server-Dateien. Kann geleert werden, z. B. zur Fehleranalyse oder -behebung, und wird bei Bedarf automatisch neu erstellt.

Dateistruktur bei JBoss 7 als Application Server

Die folgenden Verzeichnisse sind in einer JBoss 7-Installation von ConSol CM verfügbar:




Abbildung 452: *ConSol CM - Dateistruktur in einem JBoss 7 Application Server*

Beispielverzeichnisse:

- **modules\system\layers\base**
  Unterordner enthalten die *JDBC-Treiber*:
  - com\microsoft\sqlserver\jdbc\main\sqljdbc4.jar
    (Microsoft SQL)
  - oracle\jdbc\main\ojdbc6-11.2.0.3.jar

(Oracle)

- com\mysql\jdbc\main\
  (Zielpfad des JDBC-Treibers von MySQL, muss manuell installiert werden)

- **standalone**
  Konfiguration in Umgebungen mit einem Server:
  - **configuration**
    Konfiguration von Datenbankverbindung und Logging in der Datei *cm6.xml*
  - **data**
    Betriebsdaten, z. B. *tx-operation-Keys*
  - **deployments**
    Installierte Applikationen, zum Beispiel *cm6.ear* und *cm-track.war*
  - **log**
    Log-Dateien, siehe Abschnitt Log-Dateien.
  - **tmp**
    Temporäre Daten und Arbeitskopie der Application-Server-Dateien. Kann geleert werden, z. B. zur Fehleranalyse oder -behebung.
- **domain**
  Konfiguration der Domänenumgebungen
  - **configuration**
    Konfiguration von Datenbankverbindung und Logging in der Datei *domain.xml*
  - **servers/<server-name>**/log
    Log-Dateien

Dateistruktur bei Oracle WebLogic als Application Server

In einer Oracle WebLogic-Umgebung wird ConSol CM als eigene Domäne installiert. ConSol CM und CMRF sind sogenannte *managed servers*. Details dazu finden Sie im *ConSol CM Betriebshandbuch*.

Hier werden einige Verzeichnisse erklärt. Wenn Sie ConSol CM als WebLogic-Applikation verwalten möchten, finden Sie weitere Informationen im *ConSol CM Betriebshandbuch* und den allgemeinen Weblogic-Anleitungen.




Abbildung 453: *ConSol CM - Dateistruktur in einem Oracle WebLogic Application Server*

Beispielverzeichnisse:

- **bin**
  Skripte für Start/Stopp
- **cm-logs**
  Alle Log-Dateien außer *cmrf.log*
- **cmrf-logs**
  - **Datei cmrf.log**
    Log-Meldungen für das CMRF (ConSol CM Reporting Framework)
- **config**
  Konfigurationsdateien
- **deployments**
  Installierte Applikationen, d. h. hier liegen die Verzeichnisse für ConSol CM und CMRF

Log-Dateien

Das Logging-Verhalten kann durch Editieren der Dateien konfiguriert werden.

- **log4j.xml**
  (in JBoss 5, wenn *Log4J* als Logging-Framework verwendet wird)
- **cm6.xml** und/oder **cm6-cmrf.xml**
  (in JBoss 7 im Standalone-Modus, wenn das in JBoss 7 integrierte Logging-Modul verwendet wird)
- **domain.xml**, Tag <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:1.3">
  (in JBoss 7 im Domänenmodus,, wenn das in JBoss 7 integrierte Logging-Modul verwendet wird)

Arten von Log-Dateien

Es werden folgende Log-Dateien verwendet:

- **boot.log**
  Meldungen bezüglich des Systemstarts (z. B. wird die Java-Version angegeben).
- **cmrf.log**
  Meldungen bezüglich des CMRF (ConSol CM Reporting Framework), d. h. Meldungen über Operationen zur Datenübertragung von der ConSol CM-Datenbank zur CMRF-Datenbank (DWH). Diese erfolgt über *JMS* (Java Messaging Service).
- **cmweb.log**
  Meldungen bezüglich des ConSol CM Web Clients.
- **ctx.log**
  Enthält Meldungen des *Spring-Frameworks*.
- **errors.log**
  Enthält nur Meldungen, die mindestens das Log-Level *ERROR* haben.
- **esb.log**
  Enthält Meldungen des *Mule-Frameworks* (Mule ist der interne ESB, der für die Verarbeitung von eingehenden E-Mails verwendet wird).
- **index.log**
  Meldungen bezüglich des Indexers.
- **mail.log**
  Enthält Log-Meldungen des E-Mail-Subsystems.
- **operationtimes.log**
  Wird nur verwendet, wenn sie aktiviert wurde. Enthält die Laufzeiten der Anfragen, um mögliche Performance-Engpässe zu erkennen.
- **server.log**
  Die allgemeine Log-Datei, die alle Meldungen enthält, die als Standardeinstellung mindestens das Log-Level *INFO* haben. Es wird empfohlen, den *DailyRollingFileAppender* zu verwenden, um zu vermeiden, dass die Datei zu lang wird.
- **session.log**
  Enthält Meldungen bezüglich Anmeldungen (Session-Starts) und Session-Timeouts von ConSol CM-Benutzern.

- **sql.log**
  Enthält Log-Einträge zu SQL-Statements aus Hibernate, wenn das Level *DEBUG* gesetzt ist (Standardmäßig ist *INFO* gesetzt).
- **support_libs_errors.log**
  Enthält Fehler aus unterstützenden Bibliotheken, die von der ConSol CM-Applikation korrekt behandelt wurden (auf diese Weise bleibt die *server.log* übersichtlich).
- **timer-manager.log**
  Enthält zusätzliche Log-Meldungen mit dem Log-Level *DEBUG*, wenn Workflow-Timer aktiviert oder deaktiviert werden. Informationen über das Eskalationsdatum werden ebenfalls protokolliert.
- **tx.log**
  Enthält Log-Meldungen bezüglich Transaktionen des *Spring-Frameworks*.
- **workflow.log**
  Informationen über aktivierte / neu initialisierte / deaktivierte Timer werden mit Log-Level *INFO* protokolliert und die gesamte Debug-Ausgabe im Zusammenhang mit der Workflow-Engine wird in diese dedizierte Datei geschrieben.

Struktur der Log-Datei

In der Standardkonfiguration haben die Einträge in der Log-Datei folgende Syntax:

```
Date Timestamp Loglevel [Logger] Message
```

Beispiel für einen Eintrag in einer Log-Datei (erfolgreicher Start von ConSol CM unter JBoss):

```
2012-11-06 14:22:12,685 INFO [e.coyote.http11.Http11Protocol] Starting Coyote
 HTTP/1.1 on http-0.0.0.0-8080
```

Die Komponenten der Meldung:

- **Date:**
  6. November 2012
- **Timestamp:**
  14:22:12
- **Loglevel:**
  INFO
- **Logger:**
  e.coyote.http11.Http11Protocol
  Name der Java-Klasse, nicht der vollständige Name sondern die letzten 30 Zeichen. Der komplette Name wäre *org.apache.coyote.http11.HttpProtocol*.
- **Message:**
  Starting Coyote HTTP/1.1 on http-0.0.0.0-8080

Einfache Meldungen und Meldungen zu einer erfolgreichen Operation haben häufig nur eine Zeile.

Wenn Fehler auftreten (Log-Level *ERROR*), sehen Sie möglicherweise Stack Traces in den Logs. Wenden Sie sich an einen unserer ConSol CM-Consultants oder das ConSol CM-Supportteam, wenn Sie Hilfe benötigen.

Indexer

Um in der Datenbank effektiv suchen zu können, erstellt ConSol CM für jedes Benutzerdefinierte Feld, Datenobjektgruppenfeld oder Ressourcengruppenfeld, das in der Suche berücksichtigt werden soll, einen Index. Außerdem werden Bearbeiterdaten, Ticketkommentare und Attachments standardmäßig indiziert. Die Indizes werden im Dateisystem gespeichert! Im Abschnitt ConSol CM-Datenverzeichnis finden Sie eine Erklärung der Struktur des Indexverzeichnisses. Eine detaillierte Einführung in das gesamte Thema finden Sie im Abschnitt Konfiguration von Suche und Indexer.

F.14.1.3 LDAP-Authentifizierung

Als Standardfunktion kann in ConSol CM die LDAP-Authentifizierung im Web Client und/oder Portal (CM.Track) genutzt werden. Abhängig von der Konfiguration Ihres LDAP-Servers (z. B. Microsoft Active Directory), sind möglicherweise ein Benutzername und ein Passwort erforderlich, um eine LDAP-Verbindung herzustellen. Alle LDAP-Parameter sind als ConSol CM-System-Properties gespeichert.




Abbildung 454: *ConSol CM - LDAP-Authentifizierung (Web Client)*

F.14.2 Infrastruktur eines CM-Systems mit DWH

Eine der Standardkomponenten von ConSol CM ist ein Data Warehouse (DWH), das es Business Intelligence (BI) Tools oder anderen Applikationen ermöglicht, spezielle Reports, OLAP-Cubes und andere Analysen zu erstellen. Das DWH ist eine eigene Datenbank (oder ein eigenes Datenbankschema, siehe unten). Das DWH wird von der Java EE-Applikation *ConSol CM Reporting Framework* (CMRF) befüllt.

Der Standardfunktionsumfang von ConSol CM umfasst daher zwei Komponenten, die das Reporting ermöglichen:

- **CMRF** (ConSol CM Reporting Framework)
  Dies ist eine Java EE-Applikation, die die ConSol CM-Datenbank mit dem ConSol CM Data Warehouse (DWH) synchronisiert. Das CMRF kann auf demselben Application Server installiert werden wie ConSol CM oder auf einem separaten Application Server laufen. Wir empfehlen die Verwendung von zwei Application Servern, wenn Sie mit JBoss-Systemen arbeiten, und die Verwendung von einem Application Server, wenn Sie mit Oracle WebLogic arbeiten. Die Synchronisierung der CM-Daten mit dem DWH kann auf JMS-Queues (Java Messaging Service) oder Direct Messaging basieren. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im *ConSol CM Betriebshandbuch*.
- **DWH** (Data Warehouse)
  Das ConSol CM-DWH ist eine relationale Datenbank, die als Oracle-, Microsoft SQL Server- oder MySQL-System betrieben werden kann (Details dazu finden Sie in den *ConSol CM Systemanforderungen*). Es speichert die integrierten/vorverarbeiteten Daten aus der ConSol CM-Datenbank.

Separate Application Server für ConSol CM und CMRF (*Standalone-Modus*):




Abbildung 455: *ConSol CM - Infrastruktur mit CMRF und DWH (2 Server)*

Ein Application Server für ConSol CM und CMRF (*Overlay-Modus*, Beispiel Oracle WebLogic):




Abbildung 456: *ConSol CM - Infrastruktur mit CMRF und DWH (1 Server)*

Wenn das DWH eingerichtet wurde, können mithilfe von *BI-Applikationen* Reports, Daten-Cubes und andere Reporting-Ausgabeformate erstellt werden. Im folgenden Beispiel wird Pentaho™ BI Suite verwendet.

Separate Application Server für ConSol CM und CMRF (*Standalone-Modus*, Beispiel beide JBoss):




Abbildung 457: *ConSol CM - Reporting-Infrastruktur (2 Server, beide JBoss)*

Ein Application Server für ConSol CM und CMRF (*Overlay-Modus*, Beispiel Oracle WebLogic):




Abbildung 458: *ConSol CM - Reporting-Infrastruktur (1 Server, WebLogic)*

F.14.2.1 DWH-Datenbank

Oracle

Das DWH verwendet ein Datenbankschema mit einem Datenbankbenutzer.


Microsoft SQL

Das DWH verwendet ein Datenbankschema mit einem Datenbankbenutzer.

MySQL

Das DWH verwendet eine Datenbank mit einem Datenbankbenutzer.

G - Abschnitt Add-Ons



CM-Add-Ons

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die optionalen Add-ons von ConSol CM:

- CM.Resource Pool
- Das Kundenportal: CM.Track
- CM.Phone: CTI mit ConSol CM

G.1 CM.Resource Pool

Ab Version 6.10 bietet ConSol CM das Add-on CM.Resource Pool. Mit diesem Modul können Sie die ConSol CM-Datenbank erweitern, um Datenobjekte zu speichern, die eine beliebige Art von Asset oder Objekt Ihres Unternehmens darstellen können. Ein Dienstleistungsunternehmen kann den Ressourcenpool zum Beispiel verwenden, um SLAs zu speichern und zu verwalten. Ein IT-Servicedesk kann ihn zum Implementieren einer Datenbank mit IT-Assets einsetzen. Eine Marketingabteilung kann dort Design- und Textvorlagen speichern. Und ein Händler kann sein Produktportfolio mit dem Ressourcenpool abbilden. Die Implementierung des Ressourcenpools kann daher für Ihr Unternehmen einen wichtigen Schritt bei der Anpassung von ConSol CM darstellen. In den folgenden Abschnitten lernen Sie, wie man mit diesem Modul arbeitet:

Eine allgemeine Einführung in CM.Resource Pool finden Sie im Abschnitt Einführung in CM.Resource Pool.

Alle Elemente des Admin Tools, mit denen Sie bei der Konfiguration des Ressourcenpools arbeiten, sind im Abschnitt CM.Resource Pool - Admin-Tool-Elemente erklärt.

Um Ihnen als Administrator einen Überblick darüber zu geben, wie die Bearbeiter die Objekte des Ressourcenpools verwalten, haben wir den Abschnitt Kurze Einführung in die Funktionen von CM.Resource Pool im Web Client geschrieben.

Einer der ersten Schritte bei der Arbeit mit dem Ressourcenpool ist das Einrichten des Ressourcenmodells. Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells behandelt.

Ähnlich wie die Kunden-Templates können Sie auch Templates definieren, die die Darstellung von Ressourcendaten im Web Client steuern. Diese Templates sind im Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten erklärt.

Ressourcen können Relationen haben. Im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen erfahren Sie, wie man Ressourcenrelationen definiert und mit ihnen arbeitet.

Für jeden Ressourcentyp können Aktivitäten ausgeführt werden. Diese basieren auf Ressourcenaktionen und sind im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen beschrieben. Einige spezifischere Informationen über die Implementierung von Skripten für das Action Framework finden Sie auch im Abschnitt Skripte für das Action Framework.

Entsprechend dem Standardverhalten von ConSol CM brauchen die Bearbeiter bestimmte Zugangsberechtigungen auf die Ressourcen. Diese Berechtigungen basieren auf Rollen. Details dazu finden Sie im CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen.

Das Ressourcenpool-Dashboard bietet einen praktischen Einstiegspunkt für alle Objekte des Ressourcenpools. Die Konfiguration des Dashboards wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Das Ressourcenpool-Dashboard erklärt.

G.1.1 Einführung in CM.Resource Pool

G.1.1.1 Einführung in CM.Resource Pool

Ab ConSol CM-Version 6.10 ist das Add-on **CM.Resource Pool** verfügbar. Der *Ressourcenpool* bietet eine Datenbankerweiterung, die es ConSol CM ermöglicht, andere Objekte als Tickets und Kunden zu speichern. Zum Beispiel können Sie Ihre IT-Landschaft abbilden, indem Sie jedes Asset (wie PCs, Laptops, Bildschirme, Drucker) als Ressource im Ressourcenpool anlegen. Ähnliche Ressourcen (z. B. HP-Drucker) werden in einem *Ressourcentyp* verwaltet und ähnliche Ressourcentypen bilden eine *Ressourcengruppe* (z. B. Drucker). Jedes einzelne Objekt (z. B. Drucker Nr. 4711) ist eine Instanz eines Ressourcentypen (z. B. Ressourcentyp *HP-Drucker*). Andere Beispiel für den Einsatz von CM.Resource Pool sind Produkte, Anlagen, Maschinen, Räume, Fahrzeuge, Verträge (z. B. SLAs) oder wissenschaftliche Proben.

CM.Resource Pool erweitert die Basisobjekte von ConSol CM:

1. Ein Ticket ist eine Instanz einer Prozessausführung.
2. Ein realer Kunde (z. B. eine Person, die den Servicedesk anruft, um ein Ticket zu öffnen) ist eine Instanz einer Kundendefinition (Unit-Definition).
3. **Eine reale Ressource (z. B. ein Drucker oder eine SLA) ist eine Instanz einer Ressourcendefinition.**

G.1.1.2 CM.Resource Pool auf einen Blick

Struktur von CM.Resource Pool

Die Struktur des Ressourcenpools basiert auf einer zweistufigen Hierarchie und umfasst eine beliebige Anzahl an Ressourcengruppen. Jede Ressourcengruppe ist eine Unterstruktur innerhalb der Baumstruktur des Ressourcenpools. Sie können eine beliebige Anzahl an Ressourcengruppen, d. h. eine beliebige Anzahl an Unterstrukturen, innerhalb des Ressourcenpools verwalten. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel die IT-Landschaft sowie Ihr Produktportfolio als Ressourcen anlegen, jede in einer oder mehreren eigenen Ressourcengruppen (Unterstrukturen).

Relationen zwischen Ressourcen und anderen CM-Objekten können verschiedene Konstellationen widerspiegeln, so kann zum Beispiel eine Ressource der Ressourcengruppe *Drucker* und des Ressourcentyps *HP-Drucker* eine Relation zu einem Ticket haben, in dem ein Problem mit genau diesem Drucker gelöst werden soll. Oder ein Drucker ist mit allen Kontakten, die diesen Drucker nutzen, verknüpft. Relationen zwischen Ressourcen sind ebenfalls möglich. Eine detaillierte Beschreibung der Arbeit mit Ressourcenrelationen finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen.

Die Datenfelder für die einzelnen Ressourcentypen werden so ähnlich definiert, wie die Felder für Ticketdaten (Benutzerdefinierte Felder) und Kundendaten (Datenobjektgruppenfelder). Die Datenfelder heißen *Ressourcenfelder* und werden immer in den *Ressourcenfeldgruppen* genannten Gruppen verwaltet. Das Einrichten des Datenmodells für den Ressourcenpool, d. h. das *Ressourcenmodell*, wird detailliert im Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells erklärt.

Für jeden Ressourcentyp können Ressourcenaktionen definiert werden. Diese sind so ähnlich wie die Kundenaktionen für Kundenobjekte (Firmen und Kontakte). Die Ressourcenaktionen starten Skripte, die ressourcenspezifische Aktivitäten ausführen, wie die Aktualisierung von Ressourcendaten (z. B.

Erstellen einer Liste aller Firmen, die mit Drucker Nr. 4711 verknüpft sind, oder Erstellen eines Wartungstickets für eine Firmware-Aktualisierung). Ressourcenaktionen sind Teil des Action Frameworks und werden im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen detailliert beschrieben.




Abbildung 459: *CM.Resource Pool - Objekte in einem Ressourcenmodell*

Wichtige Begriffe

- Eine **Ressourcengruppe**
  stellt die höchste Hierarchiestufe im Ressourcenpool dar. Sie kann als Stammknoten einer Unterstruktur im Ressourcenpool betrachtet werden. Der Ressourcenpool eines Unternehmens könnte zum Beispiel eine Ressourcengruppe *Drucker* haben. Eine Ressourcengruppe umfasst einen oder mehrere Ressourcentypen, z. B. HP-Drucker, Kyocera-Drucker, Lexmark-Drucker.
- Ein **Ressourcentyp**
  stellt ähnliche Ressourcen dar, die die gleichen Datenfelder haben, die aber mit anderen Werten gefüllt sind. Der Ressourcentyp *HP-Drucker* hat zum Beispiel die Datenfelder (Ressourcenfelder) *Modell*, *IP-Adresse*, *Inventarnummer* und *Standort*. Jeder reale HP-Drucker wird durch ein Objekt dieses Ressourcentyps abgebildet. Lexmark-Drucker können wiederum andere Datenfelder (Ressourcenfelder) haben, wie *Modell*, *IP-Adresse*, *Standort* und *SLA-Typ*. Jeder reale Lexmark-Drucker wird durch ein Objekt dieses Ressourcentyps abgebildet.

> Innerhalb der Hierarchie des Ressourcenpools gibt es **keine Vererbung**. Datenfelder (Ressourcenfelder) werden immer als Ressourcenfeldgruppe für den einzelnen Ressourcentyp definiert!

- In einer **Ressourcenfeldgruppe**
  sind ein oder mehrere Ressourcenfelder innerhalb eines Ressourcentyps gruppiert. Auf der Ressourcenseite kann eine Ressourcenfeldgruppe als Tab angezeigt werden, so wie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe für Ticketdaten auf der Ticketseite. Ressourcenfeldgruppen können annotiert werden.
- Ein **Ressourcenfeld**
  ist ein Datenfeld für die Daten eines Ressourcentyps, z. B. *Modell*, *IP-Adresse* oder *Standort*. Ein Ressourcenfeld hat immer einen bestimmten Datentyp. Ressourcenfelder können Ressourcendaten enthalten, so wie Benutzerdefinierte Felder Ticketdaten enthalten. Ressourcenfelder können annotiert werden, um ihr logisches Verhalten oder ihre grafische Darstellung zu verändern.
- Das **Ressourcenmodell**
  ist das komplette Datenmodell, mit dem alle Objekte im Ressourcenpool definiert werden. Es wird im Admin Tool in der Navigationsgruppe *Ressourcen*, Navigationselement *Datenmodelle* erstellt.
- Eine **Ressourcenrelation**
  ist eine Relation von einer Ressource zu einem anderen ConSol CM-Objekt. Dies kann ein Ticket, ein Kunde oder eine andere Ressource sein.
- Eine **Ressourcenaktion**
  ist eine Aktion, die für einen Ressourcentyp definiert wird und für die realen Ressourcenobjekte dieses Typs zur Verfügung steht. Eine Aktion kann manuell oder automatisch angestoßen werden. Manuelle Ressourcenaktionen können im Web Client auf der Ressourcenseite ausgewählt werden, so wie Workflow-Aktivitäten für Tickets.
- Die **Ressourcenseite**
  ist die Seite im Web Client, auf der alle Daten für eine reale Ressource angezeigt werden, z. B. die Ressourcenseite für den HP-Drucker Nr. 4711.
- Die **Ressourcentypseite**
  ist die Seite im Web Client, auf der Informationen über einen Ressourcentyp und eine Übersicht (Liste) aller Ressourcen dieses Typs angezeigt werden.
- Das **Ressourcenpool-Dashboard**
  ist eine Übersichtsseite im Web Client, auf der alle Ressourcengruppen und Ressourcentypen angezeigt werden, für die der aktuelle Bearbeiter die entsprechenden Zugangsberechtigungen hat.

G.1.1.3 Definieren von Ressourcenmodellen mit dem Admin Tool

Um reale Ressourcen (z. B. HP-Drucker Nr. 4711) erstellen zu können, muss zuerst ein Ressourcenmodell erstellt werden, d. h. eine Definition aller Datenfelder, die für alle Ressourcen dieses Typs erforderlich sind, z. B. für den Typ *HP-Drucker*. Alle Ressourcenmodelle müssen im Admin Tool definiert werden. Das gilt für:

- Ressourcengruppen (z. B. die Ressourcengruppe *Drucker*)
- Ressourcentypen (z. B. der Ressourcentyp *HP-Drucker*)

- Ressourcenrelationen (z. B. eine mögliche Relation zwischen dem Ressourcentyp *HP-Drucker* und einem *Ticket*)
- Ressourcenaktionen (z. B. die Ressourcenaktion *Daten des Wartungsvertrags aus dem ERP-System abrufen*)

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer einfachen Ressourcenpool-Konfiguration mit vier Ressourcengruppen. Alle Schritte, die Sie zum Konfigurieren dieser Konstellation durchführen müssen, werden in den folgenden Abschnitten erklärt. Die für die Konfiguration des Ressourcenpools verwendeten Bereiche des Admin Tools sind im Abschnitt CM.Resource Pool - Admin-Tool-Elemente beschrieben.




Abbildung 460: *ConSol CM Admin Tool - Einfache Konfiguration des Ressourcenpools*

Sobald Sie die Ressourcen (d. h. die Datenmodelle für die realen Ressourcen) im Admin Tool definiert haben, können die Bearbeiter im Web Client mit der Arbeit mit realen Ressourcenobjekten beginnen. Dies wird kurz im Abschnitt Kurze Einführung in die Funktionen von CM.Resource Pool im Web Client erklärt. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.

G.1.1.4 Lizenzierung

CM.Resource Pool muss separat lizenziert werden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie vom ConSol CM-Vertrieb.

G.1.1.5 Programmierung mit Ressourcenpoolobjekten

Die ConSol CM Java API wurde im Zuge der Implementierung des Ressourcenpools deutlich erweitert. Die Erklärung der wichtigen Groovy-Klassen und mehrere Programmierbeispiele finden Sie im *ConSol CM Process Designer Handbuch*, CM-Version 6.10.

G.1.2 CM.Resource Pool - Admin-Tool-Elemente

Für die Konfiguration von CM.Resource Pool müssen Sie mit mehreren Bereichen des Admin Tools arbeiten:

- **Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen***
  Zum Zuweisen von Ressourcenpool-Berechtigungen zu Rollen
- **Navigationsgruppe *Listen***
  Falls Sie MLAs und/oder Sortierte Listen in Ressourcengruppenfeldern verwenden.
- **Navigationsgruppe *Ressourcen*** (siehe folgende Abbildung)
  - **Datenmodelle**
    Definition des Ressourcendatenmodells, einschließlich der Ressourcenrelationen
  - **Überblick Relationen**
    Enthält eine Liste aller Ressourcenrelationen im schreibgeschützten Modus. Hier können keine Definitionen/Konfigurationen vorgenommen werden.
  - **Aktionen**
    Definition der Ressourcenaktionen
- **Navigationsgruppe *Globale Konfiguration***
  - **Bezeichnungen**
    Falls Sie die Bezeichnungen der Elemente des Ressourcenpools im Web Client ändern möchten, oder Ihre eigenen Bezeichnungen definieren möchten, um sie in Skripten zu verwenden.
- **Navigationsgruppe *System***
  - **Skripte und Templates**
    - Skripte für Ressourcenaktionen
    - Templates für die Anzeige von Ressourcendaten im Web Client
  - **Lizenz**
    Zum Aktivieren einer neuen Lizenz für die ConSol CM-Version 6.10 mit CM.Resource Pool




Abbildung 461: *ConSol CM Admin Tool - Hauptelemente für die Konfiguration von CM.Resource Pool*




Abbildung 462: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration von CM.Resource Pool*

G.1.3 Kurze Einführung in die Funktionen von CM.Resource Pool im Web Client

G.1.3.1 Übersicht der Ressourcenpool-Operationen im Web Client

Wenn Sie als Administrator im Admin Tool die Ressourcendatenmodelle definiert haben (Ressourcengruppen und die erforderlichen Ressourcentypen mit ihren Ressourcenfeldgruppen und Ressourcenfeldern), können die Bearbeiter mit der Arbeit mit realen Ressourcenpool-Objekten beginnen, sofern sie über die nötigen Zugangsberechtigungen verfügen. Die Berechtigungen werden im Abschnitt CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen. Im aktuellen Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die folgenden Operationen:

- Erstellen von Ressourcen im Web Client
- Arbeiten mit der Ressourcentypseite
- Hinzufügen einer Ressource zu den Favoriten
- Definieren und Verwenden von Ressourcenrelationen
- Definieren und Verwenden von Ressourcenaktionen
- Finden von Ressourcen mit der Schnellsuche
- Finden von Ressourcen mit der Detailsuche

G.1.3.2 Erstellen von Ressourcen im Web Client

Im Admin Tool können Sie nur Datenmodelle für die Objekte definieren (für die Entwickler unter uns: dies ist vergleichbar mit der Definition von Klassen in der objektorientierten Programmierung). Die realen Objekte (die Instanzen der definierten Datenmodelle) müssen im Web Client erstellt werden. Das Ressourcenpool-Dashboard bietet die dafür benötigte grafische Oberfläche. Die Verwaltung der Berechtigungen für die Ressourcen basiert entsprechend dem Standardverhalten von ConSol CM auf Rollen. Der Bearbeiter sieht nur die Ressourcentypen im Ressourcenpool-Dashboard, für die er die erforderlichen Berechtigungen hat. Die Rollenverwaltung für Ressourcen ist detailliert im Abschnitt CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen.

Die folgende Abbildung zeigt das Ressourcenpool-Dashboard mit den im Admin Tool definierten Ressourcenmodellen (siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Admin-Tool-Elemente). Der angemeldete Bearbeiter hat in diesem Beispiel Zugangsberechtigungen für alle Ressourcentypen.

Die Bezeichnung des Ressourcenpools im Hauptmenü (siehe folgende Abbildung) kann an die Anforderungen des jeweiligen Systems angepasst werden. Beispiele für alternative Bezeichnungen sind *Assetmanagement*, *Produkte*, *Maschinen* oder *Inventar*. Eine Beschreibung, wie Sie die Bezeichnung ändern können, finden Sie im Abschnitt Bezeichnungen.




Abbildung 463: *ConSol CM Web Client - Ressourcenpool-Dashboard*

Wenn Datenmodelle (im Admin Tool) definiert wurden und Sie als Bearbeiter die erforderlichen Zugangsberechtigungen haben, können Sie ein reales Objekt erstellen, z. B. ein Objekt für den Drucker Nr. 4711 auf der obersten Etage.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Schritte, die Sie dazu ausführen sollten.




Abbildung 464: *ConSol CM Web Client - Ressourcenpool-Dashboard: Erstellen einer neuen Ressource des Typs HP_Printer, Schritt 1*



Abbildung 465: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer neuen Ressource des Typs HP_Printer, Schritt 2*




Abbildung 466: *ConSol CM Web Client - Ressourcenpool-Dashboard: Erstellen einer neuen Ressource des Typs HP_Printer, Schritt 3*

Jetzt haben Sie ein neues Objekt des Typs *HP_Printer* erstellt, d. h. Sie haben den Drucker Nr. 4711 angelegt, der sich in der obersten Etage befindet. Die Ressourcenseite dieses speziellen Druckers wird angezeigt (siehe obige Abbildung).

Eine detaillierte Einführung in die Arbeit mit CM.Resource Pool im Web Client finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*. Dieses Kapitel enthält lediglich eine kurze Erklärung, damit Sie als Administrator wissen, welche Auswirkungen die Admin-Tool-Konfiguration auf die ConSol CM-Ressourcen hat.

So verändern Sie als Administrator das Layout des Bereichs *Ressourcen anzeigen oder neu erstellen* im Ressourcenpool-Dashboard

- Die Rollen eines Bearbeiters bestimmen, ob er Zugangsberechtigungen für einen Ressourcentyp hat. Daher sieht der aktuell angemeldete Bearbeiter nur die Ressourcentypen, für die er Zugangsberechtigungen besitzt.
- Der Name des Ressourcentyps wird als Hyperlink angezeigt, der auf die Ressourcentypseite führt. Dieser Hyperlink wird nur aktiv, wenn der Bearbeiter die Zugangsberechtigung *Lesen* für den entsprechenden Ressourcentyp hat.
- Der Link *Neu erstellen* für einen Ressourcentyp wird nur angezeigt, wenn der Bearbeiter die Zugangsberechtigung *Erzeugen* für diesen Ressourcentypen hat.

So ändern Sie als Administrator das Layout der Ressourcenseite

- Im oberen Bereich der Ressourcenseite werden die lokalisierten Werte der Ressourcenfelder angezeigt (analog zu den Ticketdaten in Benutzerdefinierten Feldern eines Tickets). Daten der Ressourcenfelder können auch in Tabs angezeigt werden, die die Ressourcenfeldgruppen darstellen (ebenfalls analog zu den Tabs auf der Ticketseite, die es für Benutzerdefinierte Feldgruppen gibt). Die Ressourcenfelder werden entsprechend dem definierten Layout angezeigt. Siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells.
- Das Icon für jede Ressource eines Ressourcentyps kann im Admin Tool für jeden einzelnen Ressourcentyp definiert werden.
- Das Template für die Anzeige des Ressourcennamens wird für den Ressourcentyp definiert. Hier wird auf der Ressourcenseite das Template *Standard* verwendet, siehe CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten.
- Die Menüeinträge (Links) in der oberen rechten Ecke der Seite werden nur angezeigt, wenn der Bearbeiter die entsprechenden Zugangsberechtigungen hat:
  - Link *Bearbeiten*: Berechtigung *Schreiben*
  - Link *Deaktivieren*: Berechtigung *Deaktivieren / Aktivieren*
  - Link *Löschen*: Berechtigung *Löschen*
- Wenn Ressourcenaktionen für Ressourcen dieses Typs definiert sind (nicht in der obigen Abbildung gezeigt), werden diese ebenfalls auf der Ressourcenseite angezeigt, so wie die Workflow-Aktivitäten für Tickets. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen. Der Bearbeiter sieht die Ressourcenaktionen allerdings nur, wenn er die Berechtigung *Ausführen* für den entsprechenden Ressourcentyp hat.
- Der Bereich *Ergänzende Details* wird nicht angezeigt, wenn die Berechtigung *Details lesen* nicht in den Rollen des Bearbeiters enthalten ist. Siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen.

- Wenn im Admin Tool Relationen zu anderen Ressourcen, Kontakten, Firmen oder Tickets definiert wurden, können diese in den entsprechenden Bereichen der Ressourcenseite angezeigt werden, sofern reale Relationen für die Ressource von einem Bearbeiter erstellt wurden. Details finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen.

G.1.3.3 Arbeiten mit der Ressourcentypseite

Die Ressourcentypseite bietet eine Übersicht über alle Ressourcen von einem bestimmten Ressourcentyp. Sie können die Ressourcentypseite öffnen, indem Sie im Ressourcenpool-Dashboard auf den Namen des Ressourcentyps klicken.




Abbildung 467: *ConSol CM Web Client - Öffnen einer Ressourcentypseite*




Abbildung 468: *ConSol CM Web Client - Ressourcentypseite*

Auf der Ressourcentypseite sind alle Ressourcen dieses Typs aufgeführt. Sie können diese nach den Werten in den Ressourcenfeldern filtern, indem Sie die Suche im oberen Bereich der Seite verwenden.

So ändern Sie als Administrator das Layout der Ressourcentypseite

- Im Drop-down-Menü der Suche werden nur Felder angeboten, die indiziert wurden. Siehe Abschnitt Konfiguration von Suche und Indexer.
- Die Kopfzeilen der Spalten zeigen die lokalisierten Werte der Namen der Ressourcenfelder, die Sie (oder ein anderer Administrator) definiert haben. Siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells.

G.1.3.4 Hinzufügen einer Ressource zu den Favoriten

Wie Tickets, Suchen und Kunden können auch Ressourcen mit Drag-and-Drop in die Favoriten übernommen werden, z. B. auf der Ressourcenseite.




Abbildung 469: *ConSol CM Web Client - Ressourcenseite: Hinzufügen einer Ressource zu den Favoriten mittels Drag-and-Drop*

So ändern Sie als Administrator das Anzeigeformat der Ressource beim Drag-and-Drop in die Favoriten

- Das Format für die Anzeige der Ressource in den Favoriten basiert auf dem Template *Standard*, siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten.
- Das Format für die Anzeige der Ressource im Drag-and-Drop-Feld basiert auf dem Template *Standard*, siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten.

G.1.3.5 Definieren und Verwenden von Ressourcenrelationen

Das gleiche Prinzip wie für Ressourcengruppen und Ressourcentypen gilt auch für Ressourcenrelationen:

- Zuerst müssen die Ressourcenrelationen im Datenmodell im Admin Tool definiert werden.
- Danach können reale Relationen zwischen Ressourcen (Objekten eines bestimmten Ressourcentyps) und anderen Objekten (Tickets, Kunden und anderen Ressourcen) im Web Client erstellt werden.

Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen näher erklärt. An dieser Stelle finden Sie nur ein kurzes Beispiel.

Um eine Ressource (z. B. einen PC-Desktop) mit Tickets in der Queue *ServiceDesk* verknüpfen zu können, muss dieser Relationstyp (d. h. Ressource-Ticket) zuerst im Admin Tool definiert werden.

Dann kann ein Bearbeiter eine Relation von einem PC zu einem Ticket erstellen, z. B. wenn ein Vorfallticket hereinkommt, das ein Problem mit diesem Rechner behandelt.




Abbildung 470: *ConSol CM Admin Tool - Definieren einer neuen Ressourcenrelation*




Abbildung 471: *ConSol CM Web Client - Ticket, in dem eine Relation zu einem PC erstellt werden kann*




Abbildung 472: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer Relation zwischen einem Ticket und einem PC*




Abbildung 473: *ConSol CM Web Client - Ticket mit einer Relation zu einem PC*

Wenn eine Relation erstellt wurde, wird der Zähler der verknüpften Ressourcen auf 1 gesetzt. Der Bearbeiter kann dann die Details der Relation anzeigen, indem er auf den Namen der Relation klickt.




Abbildung 474: *ConSol CM Web Client - Details einer verknüpften Ressource und Kontextmenü*

Das Kontextmenü der verknüpften Ressource enthält zwei Optionen:

- **Zur Ressource**
  Öffnet die Ressourcenseite der verknüpften Ressource
- **Relation entfernen**
  Entfernt die Relation des Tickets zur Ressource

So ändern Sie als Administrator die Anzeige von Ressourcenrelationen

- Der Name und die Beschreibung, die für die Relation angezeigt werden, sind die lokalisierten Werte des im Admin Tool definierten Relationsnamens und der Beschreibung. Beachten Sie dabei, dass es eine Beschreibung für die Quellseite und eine Beschreibung für die Zielseite einer Relation gibt.
- Eine Anmerkung für eine Ressourcenrelation kann im Web Client nur hinzugefügt werden, wenn die Checkbox *Anmerkungsfeld verfügbar* in der Definition der Ressourcenrelation im Admin Tool aktiviert ist.
- Wenn bereits eine Ressource eines Typs zu einem Objekt (z. B. einem Ticket) hinzugefügt wurde, ist die Option *Hinzufügen* nur verfügbar, wenn die Kardinalität der Relation auf *m zu 1, 1 zu m* oder *m zu n* gesetzt ist (z. B. um eine weitere Ressource des Typs *PC* hinzuzufügen).

G.1.3.6 Definieren und Verwenden von Ressourcenaktionen

Die Ressourcenaktionen müssen ebenfalls im Admin Tool definiert werden. Jede Ressourcenaktion basiert auf einem Admin-Tool-Skript.

Ressourcenaktionen werden im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen näher erklärt. An dieser Stelle finden Sie nur ein kurzes Beispiel.

Eine Ressourcenaktion wird immer im Navigationselement *Aktionen* der Navigationsgruppe *Ressourcen* definiert und danach einem oder mehreren Ressourcentypen zugewiesen. Es wird zum Beispiel eine Aktion definiert, die die Möglichkeit bieten soll, direkt auf der Ressourcenseite ein neues Ticket in der Queue *ServiceDesk* zu erstellen. Wenn dann ein Kunde anruft, um sich über ein Problem mit dem PC zu beschweren, kann der ServiceDesk-Mitarbeiter zuerst die Detailseite des PCs aufrufen, um sich über das Gerät zu informieren. Falls nötig kann er danach direkt ein neues ServiceDesk-Ticket für den Kunden erstellen.




Abbildung 475: *ConSol CM Admin Tool - Definition einer Ressourcenaktion*




Abbildung 476: *ConSol CM Web Client - Ressourcenaktivität (basierend auf Ressourcenaktion)*




Abbildung 477: *ConSol CM Web Client - Mithilfe einer Ressourcenaktion erstelltes ServiceDesk-Ticket*

So ändern Sie als Administrator die Anzeige von Ressourcenaktionen

- Der Name der im Web Client angezeigten Ressourcenaktivität ist der lokalisierte Name der Ressourcenaktion, die Sie als Administrator im Abschnitt *Ressourcenaktionen* definiert haben. Details dazu finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen.
- Die lokalisierten Werte der Beschreibung der Ressourcenaktion werden als Mouseover für die Ressourcenaktivität im Web Client angezeigt.

G.1.3.7 Finden von Ressourcen mit der Schnellsuche

In der Ergebnisliste der Schnellsuche werden Ressourcen in einem eigenen Bereich angezeigt:




Abbildung 478: *ConSol CM Web Client - Ergebnisliste der Schnellsuche mit einem eigenen Ressourcenbereich*

So ändern Sie als Administrator die Anzeige von Ressourcen in der Schnellsuche

- Das Anzeigeformat der Ressource in der Ergebnisliste der Schnellsuche basiert auf dem Template *Schnellsuche*. Siehe Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten.
- Der Wert der System-Property *cmweb-server-adapter*, *globalSearchResultSizeLimit* definiert die maximale Trefferanzahl in der Ergebnisliste.

G.1.3.8 Finden von Ressourcen mit der Detailsuche

In der Detailsuche kann ein Bearbeiter nach allen Ressourcen eines bestimmten Typs suchen, vorausgesetzt das entsprechende Ressourcenfeld ist indiziert (die Annotation *field indexed* ist gesetzt, normalerweise auf den Wert *transitive*).




Abbildung 479: *ConSol CM Web Client - Detailsuche nach Ressourcen*




Abbildung 480: *ConSol CM Web Client - Ergebnisliste der Detailsuche nach Ressourcen*

So ändern Sie als Administrator die Anzeige von Ressourcen in der Detailsuche

- Auf der Seite der Detailsuche sind nur die Ressourcentypen im entsprechenden Drop-down-Menü aufgeführt, die die Annotation *field indexed*, normalerweise mit dem Wert *transitive*, haben.
- Der Wert der System-Property *cmweb-server-adapter,searchPageSize* definiert die Anzahl der Treffer, die am Anfang angezeigt werden.

Falls Suche-Aktionen für einen Ressourcentyp definiert sind, werden diese dem Bearbeiter als Aktivitäten im Web Client für Such-Ergebnislisten angeboten, sofern die Liste Ressourcen dieses Typs enthält. Details zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen.

G.1.4 CM.Resource Pool - Einrichten des Ressourcenmodells

G.1.4.1 Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die komplette Einrichtung eines Ressourcenmodells. Sie lernen dabei Folgendes:

- Erstellen einer Ressourcengruppe
- Erstellen von zwei Ressourcentypen innerhalb dieser Ressourcengruppe
- Erstellen von Datenfeldern für die Ressourcen, d. h. von Ressourcenfeldgruppen für die Ressourcentypen
- Erstellen von Ressourcenfeldern innerhalb der Ressourcenfeldgruppen, d. h. Erstellen der Datenfelder
- Definieren von Templates für das Anzeigeformat der Ressourcennamen im Web Client

In unserem Beispiel sind Sie ein Administrator, der ein Ressourcenmodell für ein Unternehmen aufsetzt, das seine IT-Assets und seine Produkte im Ressourcenpool verwalten möchte.

Das vollständige Modell ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Anhand der Definition der Drucker und Office-Software zeigen wir Ihnen das Grundprinzip. Danach sollten Sie in der Lage sein, alle verbleibenden Ressourcen selbst zu konfigurieren.




Abbildung 481: *ConSol CM Admin Tool - Beispiel für Ressourcenmodell*

G.1.4.2 Erstellen einer Ressourcengruppe mit dem ersten Ressourcentyp

Eine Ressourcengruppe stellt die Objekte auf der obersten Hierarchiestufe im Datenmodell des Ressourcenpools dar. In unserem Beispiel werden die Drucker in der Ressourcengruppe *Printers* und die Office-Softwarepakete in der Ressourcengruppe *OfficeSoftware* verwaltet. Die folgende Abbildung zeigt einige Ressourcengruppen und Ressourcentypen im Web Client. Diese soll Ihnen dabei helfen, den Überblick über die Konfiguration im Admin Tool und ihre Auswirkungen auf die GUI zu behalten. Denken Sie daran, dass die im Admin Tool verwendeten technischen Namen normalerweise nicht die (lokalisierten) Namen sind, die im Web Client angezeigt werden.




Abbildung 482: *ConSol CM Web Client - Ressourcen im Ressourcenpool-Dashboard*

Der erste Schritt bei einem neuen (leeren) Ressourcenmodell ist die Erstellung einer neuen Ressourcengruppe, die bereits einen Ressourcentyp enthält. Der Ressourcentyp enthält wiederum bereits eine Ressourcenfeldgruppe.




Abbildung 483: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen einer Ressourcengruppe*

Füllen Sie zum Erstellen einer Ressourcengruppe folgende Felder aus:

- **Ressourcengruppe**, Name
  Der technische Name der Ressourcengruppe. Sie können den Namen über den Button *Lokalisieren* lokalisieren.
- **Ressourcentyp**, Name
  Der technische Name des ersten Ressourcentyps innerhalb der Ressourcengruppe. Der Name kann mit dem Button *Lokalisieren* lokalisiert werden.
  Später können weitere Ressourcentypen für die Ressourcengruppe hinzugefügt werden.
- **Ressourcenfeldgruppe**, Name
  Der Name der ersten Ressourcenfeldgruppe (ähnlich wie eine Benutzerdefinierte Feldgruppe für Ticketdaten) innerhalb des Ressourcentyps. Der Name kann mit dem Button *Lokalisieren* lokalisiert werden. Falls die Ressourcenfeldgruppe im Gruppenbereich der Ressourcenseite angezeigt wird (Annotation *show-in-group-section = true*), wird der lokalisierte Name als Titel des entsprechenden Tabs verwendet.
  Später können weitere Ressourcenfeldgruppen für den Ressourcentyp hinzugefügt werden.

Klicken Sie auf *Speichern*, um die Ressourcengruppe, den Typ und die erste Feldgruppe zu erstellen.

Wenn Sie die Ressourcengruppe definiert haben, können Sie weitere Daten für die erstellten Objekte hinzufügen.

Editieren der Ressourcengruppe




Abbildung 484: *ConSol CM Admin Tool - Editieren einer Ressourcengruppe*

Markieren Sie die Ressourcengruppe und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um einige Parameter der Ressourcengruppe zu editieren:

- **Beschreibung**
  Sie können direkt im Pop-up-Fenster eine Beschreibung eingeben, die danach als Standardbeschreibung dient. Alternativ können Sie über den Button *Lokalisieren* die lokalisierten Werte für die einzelnen Sprachen eingeben. Die Beschreibung der Ressourcengruppe wird nur zu Informationszwecken im Admin Tool angezeigt, sie ist im Web Client nicht zu sehen.
- **Icon**
  Wählen Sie eines der CM-Standardicons, indem Sie auf das Icon klicken, oder laden Sie über den Dateibrowser ein Icon Ihrer Wahl hoch. Das Icon der Ressourcengruppe wird im Web Client neben dem Namen der Ressourcengruppe angezeigt. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel für die Drucker ein Drucker-Icon auswählen, für die PCs ein PC-Icon usw. Die zulässigen Formate sind: jpg, jpeg, png, gif. Wir empfehlen eine Bildgröße von 32 x 32 px, um eine gute Darstellung auf der Ressourcentypseite zu erreichen. In Tabellen und an anderen Stellen, an denen die Ressource auf der GUI angezeigt wird, wird das Icon automatisch (kleiner) skaliert.



Abbildung 485: *ConSol CM Web Client - Angepasstes Icon für eine Ressourcengruppe*

Klicken Sie auf *Speichern*, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Editieren des Ressourcentyps




Abbildung 486: *ConSol CM Admin Tool - Editieren eines Ressourcentyps*

Markieren Sie den Ressourcentyp und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um einige Parameter des Ressourcentyps zu editieren:

- **Beschreibung**
  Sie können direkt im Pop-up-Fenster eine Beschreibung eingeben, die danach als Standardbeschreibung dient. Alternativ können Sie über den Button *Lokalisieren* die lokalisierten Werte für die einzelnen Sprachen eingeben. Die Beschreibung des Ressourcentyps wird nur zu Informationszwecken im Admin Tool angezeigt, sie ist im Web Client nicht zu sehen.

- **Modus** (eine detaillierte Erklärung aller Modi finden Sie im Abschnitt Information über Ressourcenmodi)
  - **Intern**
    Die Ressourcendaten werden komplett in ConSol CM verwaltet. Details zu diesem Modus finden Sie im Abschnitt Interne Ressourcen.
  - **Auf Anforderung**
    Die Ressourcendaten werden auf Anforderung aus einem externen Backend-System abgerufen (verfügbar in ConSol CM 6.10.3.0 und höher). Details zu diesem Modus finden Sie im Ressourcen auf Anforderung.
  - **Cached**
    Die Ressourcendaten stammen aus einem externen Backend-System und werden in ConSol CM zwischengespeichert. Eine Aktualisierung eines Elements kann manuell angestoßen werden (verfügbar in ConSol CM 6.10.3.0 und höher). Details zu diesem Modus finden Sie im Abschnitt Ressourcen im Cache.
  - **Importiert**
    Die Ressourcendaten stammen aus einem externen Backend-System und werden in ConSol CM gespeichert. Für eine Aktualisierung ist ein neuer Massendatenimport erforderlich (verfügbar in ConSol CM 6.10.3.0 und höher). Details zu diesem Modus finden Sie im Abschnitt Importierte Ressourcen.
- **Icon**
  Wählen Sie eines der CM-Standardicons, indem Sie auf das Icon klicken, oder laden Sie über den Dateibrowser ein Icon Ihrer Wahl hoch. Das Icon des Ressourcentyps wird im Web Client neben dem Namen des Ressourcentyps angezeigt, z. B. auf der Ressourcentypseite. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel für die Drucker ein Drucker-Icon auswählen, für die PCs ein PC-Icon usw. Die zulässigen Formate sind: jpg, png, gif. Wir empfehlen eine Bildgröße von 32 x 32 px, um eine gute Darstellung auf der Ressourcenseite zu erreichen. In Tabellen und an anderen Stellen, an denen die Ressource auf der GUI angezeigt wird, wird das Icon automatisch (kleiner) skaliert.
- **Templates**
  Hier können Sie die Templates für das Anzeigeformat der Ressourcendaten im Web Client definieren (analog zu Templates für Kundendaten). Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten näher erklärt.
- **Automatische Aktionen**
  Hier können Sie dem Ressourcentyp automatische Ressourcenaktionen zuweisen. Die Ressourcenaktionen müssen zuerst im Bereich *Ressourcenaktionen* des Admin Tools definiert werden. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen.
- **Manuelle Aktionen**
  Hier können Sie dem Ressourcentyp manuelle Ressourcenaktionen zuweisen. Die Ressourcenaktionen müssen zuerst im Bereich *Ressourcenaktionen* des Admin Tools definiert werden. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen.

- **Suche-Aktionen**
  Hier können Sie dem Ressourcentyp Suche-Aktionen zuweisen. Die Suche-Aktionen müssen zuerst im Bereich *Skripte und Templates* des Admin Tools definiert werden. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen.

Die Ressourcenrelationen werden ebenfalls für den Ressourcentyp definiert. Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen näher erklärt.

Information über Ressourcenmodi

Der Modus eines Ressourcentypen definiert, ob die Ressourcendaten im ConSol CM-System gespeichert sind und, sofern erforderlich, wie die Übertragung von einem externen System an ConSol CM verwaltet wird. Wenn der Modus festgelegt wurde und es im System Ressourcen des entsprechenden Typs gibt, kann der Modus nicht mehr geändert werden.

In ConSol CM wird zwischen *internen Ressourcen* und *externen Ressourcen* unterschieden. Die letzteren umfassen *Ressourcen auf Anforderung*, *Ressourcen im Cache* und *Importierte Ressourcen*, d. h. alle Ressourcen, die nicht komplett in ConSol CM gespeichert und verwaltet werden.

Im Web Client können nur interne Ressourcen erstellt werden. Externe Ressourcen können mit dem Web Client weder erstellt, noch (permanent) geändert, noch gelöscht werden. Für alle externen Ressourcen muss das komplette Datenmodell im Admin Tool definiert werden, bevor die erste Datenübertragung ausgeführt werden kann. Die Verwendung von *Ressourcen auf Anforderung* und *Ressourcen im Cache* basiert auf der Implementierung eines speziellen Interface. Daher können diese Ressourcen nur mit einer kundenspezifischen *.ear-Datei* von ConSol CM verwendet werden. Das entsprechende Entwicklungsprojekt muss gebaut und installiert werden, bevor die erste Datenübertragung stattfindet. Die folgenden Abschnitte enthalten eine detaillierte Übersicht über alle vier Ressourcentypen.




Abbildung 487: *Ressourcenmodi*




Abbildung 488: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration des Ressourcentypmodus*

Interne Ressourcen

Dieser Modus ist in allen ConSol CM-Versionen mit einem Ressourcenpool verfügbar, d. h. ab CM-Version 6.10.1.

Die Ressourcendaten werden komplett von ConSol CM verwaltet. Bearbeiter mit den entsprechenden Zugangsberechtigungen können im Web Client Ressourcen erstellen, ändern und löschen.

Ressourcen auf Anforderung

Dieser Modus ist in ConSol CM-Versionen 6.10.3.0 und höher verfügbar. In den früheren Versionen ist dieser Modus nicht verfügbar.

Die Ressourcendaten werden auf Anforderung aus einem externen Backend-System abgerufen. Der Modus *auf Anforderung* benötigt eine kundenspezifische Implementierung des Java Interface *ResourceExternalSource*.

Für eine Ressource *auf Anforderung* sind in ConSol CM keine Daten gespeichert mit Ausnahme einer externen ID. Mit dieser ID werden die Daten auf Anforderung aus dem externen System abgerufen.

Im Web Client:

- Die Detailsuche ist nicht verfügbar.
- Für die Suche nach einer Ressource auf Anforderung kann nur die externe ID verwendet werden.
- Es gibt keine Ressourcenseite.
- Es gibt keine Ressourcentypseite.
- Die Ressource ist nur im Bereich für verknüpfte Ressourcen verfügbar in
    - Tickets
    - Kunden
    - anderen Ressourcen
- Die Ressourcendaten können nicht editiert werden.

Ressourcen im Cache

Dieser Modus ist in ConSol CM-Versionen 6.10.3.0 und höher verfügbar. Er kann in früheren Versionen nicht ausgewählt werden.

Die Ressourcendaten stammen aus einem externen Backend-System. Die Daten werden nach der ersten Anforderung an ConSol CM übertragen und dann in der ConSol CM-Datenbank zwischengespeichert (gecached). Die erste Anforderung an das externe System wird ausgeführt, sobald eine Ressource mit einem anderen Objekt verknüpft wird (einem Ticket, einem Kunden oder einer anderen Ressource), d. h. wenn eine Relation hergestellt wird. Der Modus *Cached* benötigt eine kundenspezifische Implementierung des Java Interface *ResourceExternalSource*.

Im Web Client:

- Die Detailsuche ist nur für Ressourcen verfügbar, die mindestens einmal angefordert wurden und deren kompletter Datensatz daher in ConSol CM vorhanden ist.

- Für in ConSol CM vorhandene Ressourcen (d. h. Ressourcen im Cache) gilt:
  - Es ist eine Ressourcenseite verfügbar.
  - Es ist eine Ressourcentypseite verfügbar.
  - Eine Aktualisierung der Ressourcendaten kann manuell auf der Ressourcenseite angestoßen werden.
- Um in ConSol CM nach einer Ressource *im Cache* zu suchen, die noch nicht angefordert wurde, kann nur die externe ID verwendet werden.
- Es gibt keine Ressourcenseiten für noch nicht zwischengespeicherte Ressourcen.
- Die Ressource ist nur im *Bereich für verknüpfte Ressourcen* von Tickets, Kunden und anderen Ressourcen verfügbar. Die Ressourcenfelder werden auch nur im Bereich für verknüpfte Ressourcen angezeigt.
- Die Ressourcendaten können nicht editiert werden.

Importierte Ressourcen

Dieser Modus ist in ConSol CM-Versionen 6.10.3.0 und höher verfügbar. Er kann in früheren Versionen nicht ausgewählt werden.

Die Ressourcendaten stammen aus einem externen Backend-System und werden in der ConSol CM-Datenbank gespeichert. Nachdem die Daten nach ConSol CM importiert wurden, werden sie fast genauso wie interne Daten behandelt. Für den Import nach ConSol CM wird normalerweise ein *ETL-Job* (*Extract - Transform - Load*) eingesetzt, der einmal oder nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt wird.

Im Web Client:

- Die Detailsuche ist für importierte Ressourcen komplett verfügbar.
- Es ist eine Ressourcenseite verfügbar.
- Es ist eine Ressourcentypseite verfügbar.
- Importierte Ressourcen können nicht im Web Client erstellt werden (nur über einen Import).
- Die Ressourcendaten können editiert werden, aber ein neuer Import kann die Änderungen überschreiben.

Um externe Ressourcen in Ihr CM-System zu importieren, müssen Sie eine spezielle Java- / Groovy-Klasse schreiben, die das Interface *ResourceExternalSource* mit folgenden drei Methoden implementiert:

- PageResult<Resource> *searchByPattern*(ResourceType pType, String pPattern, int pPageSize, int pPageNumber)
- Resource *importResource*(Resource pResource)
- Resource *getByExternalId*(ResourceType pType, String pExternalId)

Eine detaillierte Beispielklasse finden Sie in den *ConSol CM Release Notes* für Version 6.10.3. Sie müssen die Methoden für Ihr System implementieren, um echte Daten aus Ihrer IT-Infrastruktur bereitstellen zu können.

Editieren der Ressourcenfeldgruppe

Eine Ressourcenfeldgruppe ist eine Sammlung von Ressourcenfeldern, den Datenfeldern für Ressourcendaten (analog zur Benutzerdefinierten Feldgruppe, die eine Sammlung von Benutzerdefinierten Feldern für Ticketdaten darstellt). Ressourcenfelder können nie als alleinstehende Objekte verwaltet werden; sie werden immer als Ressourcenfeldgruppe verwaltet (z. B. eingeblendet oder ausgeblendet).

Eine Ressourcenfeldgruppe hat folgende gruppenspezifische Parameter. Markieren Sie die Ressourcenfeldgruppe und klicken Sie auf *Bearbeiten*, um diese Werte zu editieren (siehe nächster Abschnitt).

Editieren der spezifischen Parameter einer Ressourcenfeldgruppe




Abbildung 489: *ConSol CM Admin Tool - Editieren der spezifischen Parameter einer Ressourcenfeldgruppe*

Hier können Sie folgende Felder editieren:

- **Name**
  Der technische Name der Ressourcenfeldgruppe. Dieser sollte nur geändert werden, wenn dies unumgänglich ist, da dies Nebeneffekte auf alle Skripte haben kann (Workflow und Admin Tool), die den Namen der Ressourcengruppe verwenden.
- **Skripte für abhängige sortierte Listen**
  Hier können Sie einer Ressourcenfeldgruppe eine abhängige sortierte Liste zuweisen. Die abhängige sortierte Liste muss zuerst als Admin-Tool-Skript definiert werden, siehe Abschnitt Skripte des Typs Abhängige sortierte Liste.

Annotieren von Ressourcenfeldgruppen

Eine Ressourcenfeldgruppe kann Annotationen haben. Wählen Sie die Ressourcenfeldgruppe und klicken Sie auf den Button *Annotieren*, um Annotationen zu setzen oder zu löschen. Es gibt die gleichen Annotationen wie für Benutzerdefinierte Feldgruppen. Alle Annotationen sind in Annotationen aufgeführt und beschrieben.




Abbildung 490: *ConSol CM Admin Tool - Annotationen von Ressourcenfeldgruppen*

Erstellen und Editieren von Ressourcenfeldern

Ressourcenfelder sind Container für alle Daten der Ressourcen (analog zu den Benutzerdefinierten Feldern für die Ticketdaten). Ressourcenfelder gehören immer zu einer Ressourcenfeldgruppe. Um Ressourcenfelder zu einer Ressourcenfeldgruppe hinzuzufügen oder zu editieren, wählen Sie die Gruppe im Ressourcendatenmodell und geben Sie alle erforderlichen Daten auf der rechten Seite im Admin Tool ein.




Abbildung 491: *ConSol CM Admin Tool - Verwalten von Ressourcenfeldern*

Erstellen eines neuen Ressourcenfeldes

Um ein neues Ressourcenfeld zu erstellen, klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* und geben Sie im Pop-up-Fenster alle erforderlichen Daten ein.




Abbildung 492: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen eines Ressourcenfeldes*

Geben Sie die folgenden Daten ein:

- **Name**
  Der technische Name des Ressourcenfelds. Dieser wird in Skripten und Templates verwendet. Geben Sie den lokalisierten Wert über den Button *Lokalisieren* ein.
- **Datentyp**
  Der Datentyp des Ressourcenfelds. Wie bei den Benutzerdefinierten Feldern oder Datenobjektgruppenfeldern können Sie einen Datentyp aus der Drop-down-Liste auswählen. Der folgende Abschnitt enthält detaillierte Informationen über die verfügbaren Datentypen.

Arten von Datenfeldern

Die folgenden Datentypen sind für Benutzerdefinierte Felder, Datenobjektgruppenfelder und Ressourcenfelder verfügbar.

- **boolean (Ja/Nein)**
  Werte: true/false. Je nach Einstellung in der Annotation *boolean-type* wird der Wert als Checkbox, Radio-Button oder Drop-down-Liste angezeigt.

Wenn Sie in CM-Workflows oder im Admin Tool mit Skripten arbeiten, sollten Sie wissen, dass das Verhalten von Boolean-Feldern, die als Checkboxen dargestellt werden, d. h. mit der Annotation *boolean-type = checkbox* (Standardwert) versehen sind, anders ist als in früheren CM-Versionen!

- **In CM-Versionen vor 6.9.4.0:**
  Wenn ein Boolean-Feld noch nicht angefasst wurde, ist der Wert *false*.
  Wenn es aktiviert wird, ist der Wert *true*, und wenn es danach wieder deaktiviert wird, ist der Wert wieder *false*.
- **In Version 6.9.4.0 und höher:**
  Wenn ein Boolean-Feld noch nicht angefasst wurde, ist der Wert *NULL*.
  Wenn es aktiviert wird, ist der Wert *true*, und wenn es danach wieder deaktiviert wird, ist der Wert *false*.

Felder, die in der Datenbank bereits mit Werten gefüllt sind, werden während des Updates von einer Version vor 6.9.4.0 auf Version 6.9.4.0 und höher nicht verändert.

Boolean-Felder, die als Radio-Button (Annotation *boolean-type = radio*) oder Drop-down-Liste (Annotation *boolean-type = select*) dargestellt sind, hatten schon immer das Verhalten, das für Version 6.9.4.0 oder höher beschrieben ist, d. h. sie haben den Wert *NULL*, wenn sie noch nicht angefasst wurden.

- **date (Datum)**
  Format und Genauigkeit können über Annotationen festgelegt werden.
- **enum (Sortierte Liste)**
  Für Sortierte Listen. Die Bearbeiter können im Web Client zwischen einem der Listenwerte wählen. Die Sortierten Listen und ihre Werte müssen zuvor in der Verwaltung von Sortierten Listenerstellt worden sein. Wählen Sie den gewünschten *Listentyp* und die *Listengruppe* in den Feldern darunter.
- **list (Liste)**
  Ein Feld dieses Datentyps ist der erste Schritt zur Erstellung einer Liste (eine Spalte) oder einer Tabelle (mehrere Spalten) von Eingabefeldern im Web Client.
  - Für eine **Tabelle** wird im nächsten Schritt ein anderes Feld des Typs *struct* erstellt (siehe unten), das später die Eingaben der einzelnen Listenfelder enthält (die die Spalten der Tabelle sind). Wenn Sie also eine Tabelle erstellen möchten, müssen Sie zuerst ein Feld des Typs *struct* erzeugen (siehe unten), bevor Sie die Felder für die Tabellenspalten hinzufügen können.
  - Für eine **einfache Liste** ist der nächste Schritt die Erstellung der Felder, die zu der Liste gehören. In diesem Fall ist kein *struct* erforderlich.

  Für alle Felder, die zu einer Liste oder Tabelle gehören, müssen Sie die Abhängigkeiten im Feld *Gehört zu* angeben (siehe unten). Ein Tabellenfeld (ein normales Datenfeld), gehört zum Beispiel immer zu einem *struct* und ein *struct* gehört immer zu einer *list*.

- **struct (Struktur)**
  Mit einem Datenfeld dieses Typs wird eine Datenstruktur (Zeile einer Tabelle) definiert, die ein oder mehrere Felder umfasst. Das ist der zweite Schritt zur Erstellung einer Tabelle, nachdem Sie zuerst ein Feld des Typs *list* erstellt haben. Im nächsten Schritt fügen Sie die Felder für die Spalten der Tabelle hinzu. Die Abhängigkeiten müssen für jedes Datenfeld im Feld *Gehört zu* (siehe unten) gesetzt werden, d. h. ein *struct* gehört immer zu einer *list*.




Abbildung 493: *Schema: List of Structs*

Technisch gesehen ist eine Liste ein Array, der in jedem Feld eine Map (= Paare von Schlüssel:Wert) enthält.




Abbildung 494: *List of structs, technisches Prinzip*

- **number (Zahl)**
  Für Ganzzahlen (Integer).
- **fixed point number (Festkommazahl)**
  Für Festkommazahlen, z. B. Währungen. Sie müssen die Gesamtanzahl der Ziffern (*Genauigkeit*) und die Anzahl der Ziffern nach dem Komma (*Skalierung*) in den entsprechenden Feldern eingeben.
- **string (Text)**
  Für bis zu 4000 alphanumerische Zeichen.

> ⚠ Beschränkung bei der Verwendung einer Oracle-Datenbank: Es können höchstens 4000 Bytes in UTF-Codierung gespeichert werden. Ab Oracle12c.

- **long string (Text)**
  Für große Objekte

  > ⚠ Beim Datentyp *long string (Text)* hängt die Grenze von dem für ConSol CM verwendeten Datenbanksystem ab: MS SQL Server: 2 GByte; MySQL: 4 GByte; Oracle: 16 - 64 GByte (je nach Page-Größe des Tablespace).

- **short string (Text)**
  Für bis zu 255 alphanumerische Zeichen.

  > ⓘ Bei Feldern des Datentyps *string (Text)* können Sie die Felddefinition mithilfe von Annotationen präzisieren. Ein Feld des Datentyps *string* kann zum Beispiel so definiert werden, dass es eine URL enthält und automatisch als Hyperlink angezeigt wird. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt.

- **contact data reference (Referenz auf ein Kontaktdatenfeld)**
  Besonderer Datentyp, der intern als Referenz auf die mit dem Ticket verknüpften Kontakte verwendet wird. In FlexCDM (d. h. ab CM-Version 6.9.0), wird dieser Datentyp nicht mehr angezeigt, sondern nur noch intern im CM-System verwendet.
- **MLA field (Baum sortierter Listen)**
  Dieser Datentyp wird für Felder verwendet, die hierarchische Listen mit einer Baumstruktur enthalten, das sogenannte *MLA* (Multi Level Attributes). Der Name dieses Feldes ist der Name des neuen MLA, das in der MLA-Verwaltung angelegt werden muss. Die Gruppe des Feldes muss angegeben werden, nachdem das MLA erstellt wurde.

> ⚠ Der Datentyp, den Sie beim Erstellen eines Datenfeldes verwenden, kann danach nicht mehr verändert werden!

Details über String-Felder: Verwenden von Annotationen zum Anpassen von Strings

String-Felder werden häufig für Kunden-, Ticket- und Ressourcendaten verwendet und in Strings kann unterschiedlicher Inhalt gespeichert werden, zum Beispiel ein Textfeld mit einem Kommentar, ein einfaches Eingabefeld mit nur 20 Zeichen, eine URL oder ein Passwort. Das Anpassen von String-Feldern erfolgt mithilfe von speziellen Annotationen, die auf der Seite Annotationen des Anhangs aufgeführt sind. Da die Arbeit mit diesen Annotationen zu den alltäglichen Aufgaben eines CM-Administrators gehört, sind die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Annotationen zusätzlich an dieser Stelle erklärt.

Wie kann ich ...

... statt einer einzelnen Zeile ein **Textfeld** einfügen?

Wert für Annotation *text-type*: **textarea**

Die Größe des Textfeldes kann angepasst werden. Es wird je nach Webbrowser als Standardtextfeld angezeigt. Verwenden Sie die Annotation *field-size*, wenn das Textfeld eine bestimmte Größe haben soll.

... die Eingabe des Feldes für **Passwörter** ausblenden?

Wert für Annotation *text-type*: **password**

Es werden nur Punkte angezeigt. Diese Annotation legt **nicht** fest, dass das Feld ein Passwort enthält! Es definiert nur den Anzeigemodus! Verwenden Sie die Annotation *password*, um ein String-Feld zu definieren, das das CM.Track-Passwort enthält.

... einen **Hyperlink** anzeigen, den Namen statt dem Link anzeigen?

Wert für Annotation *text-type*: **url**

Die Eingabe wird im *Ansichtsmodus* als Hyperlink angezeigt. Der String muss einem bestimmten URL-Muster entsprechen:

- "^((?:mailto\:|(?:(?:ht|f)tps?)\://)1\S+)(?: (?:\|)?(.*))?$"

Der erste Teil des Strings ist der Link (URL) und der zweite Teil ist der Name, der angezeigt werden soll.

Beispiel: "http://consol.de ConSol"

... einen **Dateilink** anzeigen?

Wert für Annotation *text-type*: **file-url**

Die Eingabe wird als Link auf eine Datei im Dateisystem angezeigt. Der Webbrowser muss solche Links zulassen/unterstützen!

Beispiel: Aktivieren von file://-URLs in einem Firefox-Browser

Fügen Sie die folgenden Zeilen entweder zur Konfigurationsdatei *prefs.js* oder zu *user.js* im Benutzerprofil hinzu. Auf einem Windows-System befindet sich diese normalerweise in einem Ordner wie `C:\Benutzer\<BENUTZERNAME>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uvubg4fj.default`

- user_pref("capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled", "allAccess");
- user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://cm-server.domain.com:8080");
- user_pref("capability.policy.policynames", "localfilelinks");

Alternativ kann ein Add-on des Firefox-Browsers wie *Local Filesystem Links* installiert werden, um einfacher auf die referenzierten Dateien und Ordner zugreifen zu können.

Dieser Link wird auch als Tooltip angezeigt.

Die URL ist korrekt formatiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Sie beginnt mit *file:* gefolgt von normalen Schrägstrichen:
  - drei Schrägstriche "///" für Dateien, die sich auf demselben Computer befinden wie der Browser (alternativ "//localhost/") oder
  - zwei Schrägstriche gefolgt vom Servernamen und einem weiteren Schrägstrich für Dateien auf Dateiservern, die vom Rechner, auf dem der Webbrowser läuft, erreichbar sind.

- Danach folgt der vollständige Dateipfad, der mit dem Dateinamen endet.
- Auf Microsoft Windows-Systemen wird der Pfad ebenfalls mit normalen Schrägstrichen anstelle von umgekehrten Schrägstrichen geschrieben.
- Der Laufwerksbuchstabe eines lokalen Pfads auf Microsoft Windows-Systemen wird wie üblich verwendet, zum Beispiel *C:*.
- Pfade mit Leerzeichen und Sonderzeichen wie "{, }, ^, #, ?" müssen auf Microsoft Windows-Systemen mit Prozentzeichen kodiert werden (z. B. mit "%20" für ein Leerzeichen).

Beispiel-URLs:

- file://file-server/path/to/my/file.ext
- file:///linux/local/file.pdf
- file:///C:/Users/myuser/localfile.doc

... ein **Label** definieren?

Wert für Annotation *text-type*: **label**

Dies ist ein schreibgeschütztes Feld, das grau angezeigt wird. Verwenden Sie die Annotation *label-group*, um das Label und die dazugehörigen Eingabefelder zu verknüpfen.

... ein Feld für das **CM.Track-Login** definieren?

Wert für Annotation *username*: **true**

Wird für die Authentifizierung beim CM.Track-Server verwendet. Nur für Datenobjektgruppenfelder in einem Kontaktobjekt.

... ein Feld für das **CM.Track-Passwort** definieren?

Wert für Annotation *password*: **true**

Wird (im Datenbankmodus) für die Authentifizierung beim CM.Track-Server verwendet. Nur für Datenobjektgruppenfelder in einem Kontaktobjekt.

ein Feld für **gültige E-Mail-Adressen** definieren?

Wert für Annotation *email*: **true**

Das Feld darf nur gültige E-Mail-Adressen enthalten. Die Eingabe wird gemäß des Standardformats für E-Mail-Adressen validiert <name>@<domain>.

Annotieren von Ressourcenfeldern

Die Eigenschaften eines Ressourcenfeldes werden mithilfe von Annotationen definiert, z. B. die Sichtbarkeit, die Position im Web Client, ob das Feld indiziert werden soll, ob es reportbar sein soll usw. Sie kennen dieses Prinzip wahrscheinlich von der Arbeit mit Annotationen von Benutzerdefinierten Feldern.




Abbildung 495: *ConSol CM Admin Tool - Definieren von Ressourcenfeld-Annotationen*

Es sind die gleichen Annotationen verfügbar wie für Benutzerdefinierte Felder. Sie sind detailliert in Annotationen erklärt.

Die Annotation *position* bestimmt die Position des Feldes an folgenden Stellen:

- Das Formular zur Erstellung einer neuen Ressource, siehe Abschnitt Kurze Einführung in CM.Resource Pool-Funktionen im Web Client, Formular zum Erstellen von Ressourcen.
- Die Ressourcenseite, die im Abschnitt Kurze Einführung in CM.Resource Pool-Funktionen im Web Client, Ressourcendetailseite erklärt ist.

Wie beim Ticketlayout können Sie auch Ressourcenfelder nach dem Matrix-Prinzip auf der GUI anordnen und ihre Position folgendermaßen festlegen:

0;0	0;1	0;2
1;0	1;1	1;2
2;0	2;1	2;2
n;0	n;1	n;2

Abbildung 496: *Beispielmatrix für die Annotation position*

G.1.4.3 Erstellen von weiteren Ressourcentypen innerhalb einer Ressourcengruppe

Um innerhalb einer Ressourcengruppe einen neuen Ressourcentypen hinzuzufügen, markieren Sie einen anderen Ressourcentypen der gewünschten Ressourcengruppe in der Liste und klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*. Geben Sie danach alle erforderlichen Daten so ein, wie im Abschnitt Editieren des Ressourcentyps beschrieben.

G.1.4.4 Erstellen von Ressourcenfeldgruppen und Ressourcenfeldern

Um eine neue Ressourcenfeldgruppe innerhalb eines Ressourcentyps zu erstellen, wählen Sie eine andere Ressourcenfeldgruppe des gewünschten Ressourcentyps in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*. Geben Sie danach alle erforderlichen Daten so ein, wie im Abschnitt Editieren der Ressourcenfeldgruppe beschrieben.

G.1.4.5 Erstellen weiterer Ressourcengruppen

Um eine neue Ressourcengruppe zu erstellen (in unserem Beispiel *Office_Software)*, wählen Sie eine andere Ressourcengruppe in der Liste aus und klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*.

Geben Sie dann alle erforderlichen Daten so ein, wie im Abschnitt Editieren der Ressourcengruppe beschrieben.




Abbildung 497: *ConSol CM Admin Tool - Hinzufügen einer neuen Ressourcengruppe*

Um eine neue Ressourcengruppe mit Ressourcentypen und Ressourcenfeldern zu füllen, gehen Sie so vor, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.

G.1.4.6 Beispiel für ein komplettes Ressourcenmodell

In unserem Beispiel haben wir das folgende Ressourcenmodell erstellt. Es wird in diesem Handbuch weiter verwendet.




Abbildung 498: *ConSol CM Admin Tool - Beispiel für Ressourcenmodell*




Abbildung 499: *ConSol CM Web Client - Beispiel für ein Ressourcenmodell (im Ressourcenpool-Dashboard)*

G.1.4.7 Definieren von Ressourcenrelationen

Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen näher erklärt.

G.1.4.8 Definieren von Ressourcenaktionen

Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen näher erklärt.

G.1.4.9 Zuweisen von Zugangsberechtigungen für Ressourcen zu Bearbeitern mittels Rollen

Dies wird im Abschnitt CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen näher erklärt.

G.1.5 CM.Resource Pool - Templates für Ressourcendaten

G.1.5.1 Einführung in die Verwendung von Templates für die Anzeige von Ressourcendaten

Im ConSol CM Web Client werden Ressourcendatensätze an mehreren Stellen in der auf den Templates basierenden Kurzform angezeigt. Im Ticketprotokoll werden möglicherweise der Ressourcenname, die Inventarnummer und der Standort benötigt, wohingegen in der Schnellsuche nur der Name und die Inventarnummer angezeigt werden sollen. In diesem Abschnitt wird erklärt, wo die Kurzformen verwendet werden, und wie Sie die zugehörigen Templates mit dem Admin Tool konfigurieren können.

Templates werden immer für den Ressourcentyp definiert. In unserem Beispiel ist *HP_Printer* der Ressourcentyp, d. h. die Templates gelten für alle realen HP-Drucker, die im CM-System gespeichert sind.

Die Konfiguration basiert auf folgendem Prinzip (sehr ähnlich wie das Prinzip für die Anzeige von Kundendaten):

- Ein Template für eine bestimmte Stelle im Web Client wird in der Definition des Ressourcendatenmodells einem Ressourcentyp zugewiesen (Navigationsgruppe *Ressourcen*, Navigationselement *Datenmodell*).
- Das referenzierte Template muss der Name des Templates sein, das im Admin Tool im Navigationselement *Skripte und Templates* der Navigationsgruppe *System* gespeichert ist. Sie als Administrator können dem Template einen beliebigen Namen geben. Sie müssen nur sicherstellen, dass der Name des in der Ressourcentypdefinition referenzierten Templates mit dem Namen des Templates im Abschnitt *Skripte und Templates* identisch ist.

G.1.5.2 Erstellen und Editieren von Templates für das Format von Ressourcendaten

Um Templates für das Format von Ressourcendaten zu erstellen und zu editieren, editieren Sie zuerst den gewünschten Ressourcentyp im Admin Tool und geben Sie dort die Namen der Templates ein. Wählen Sie dazu beliebige Namen oder halten Sie sich an die Konventionen Ihres Unternehmens bzgl. der Benennung.




Abbildung 500: *ConSol CM Admin Tool - Definieren eines Templates für das Ressourcendatenformat eines Ressourcentyps*

Im nächsten Schritt müssen Sie die entsprechenden Templates erstellen und im Bereich *Skripte und Templates* speichern. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im folgenden Abschnitt.

G.1.5.3 Coding von Templates für das Format von Ressourcendaten

Allgemeines Prinzip

Die Templates werden in der ***FreeMarker-Notation*** geschrieben. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der FreeMarker-Website.

Innerhalb der Templates arbeiten Sie mit drei Objekttypen:

1. *resource*: Dies ist das aktuelle Ressourcenobjekt.
2. Der technische Name der Ressourcenfeldgruppe.
3. Der technische Name des Ressourcenfelds.

Beachten Sie, dass es innerhalb eines Ressourcentyps mehr als eine Ressourcenfeldgruppe geben kann!




Abbildung 501: *ConSol CM Admin Tool - Beim Definieren der Templates für Ressourcendaten verwendete Objekte*

> ⚠ Die Ressourcen-Templates dürfen nur eine Zeile haben! Zeilenumbrüche sind nicht zulässig!

Beispiel für Templates

```
// Example 1
// Resource Field group is named vehicleProperties, Resource Fields are named
 vehicleIdentification and vehicleLicense
${resource.get("vehicleProperties", "vehicleIdentification") + ' (' + resource.get
 ("vehicleProperties", "vehicleLicense") + ')'}
```

```
// Example 2
// // Resource Field group is named publicTransportProperties, Resource Fields is
 named passName
${resource.get("publicTransportProperties", "passName")}
```

G.1.5.4 Template-Typen

Es können folgende Template-Typen definiert werden:

- Standard
- Schnell-Suche
- Suche
- REST
- Protokoll

Standard

Dieses Template muss immer definiert werden. Wenn es nicht definiert ist, tritt im Web Client ein Fehler auf (statt dem Namen der Ressourcen dieses Typs wird *unknown* angezeigt). Wenn keine anderen Templates definiert wurden, wird das Template an allen Stellen im Web Client und, sofern es kein spezielles Template des Typs REST gibt, auch als REST-Template für CM.Track verwendet. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Templates überschreiben das Standard-Template für bestimmte Stellen im Web Client.

```
HP Printer: ${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","inventory_
number")!}
```

Das Template wird verwendet für

- Titel der Ressourcenseite
- Gezogene Ressource bei Drag-and-Drop-Vorgängen
- Favoriten

Schnell-Suche

Dieses Template definiert das Format der Ressourcendaten in den Ergebnissen der Schnellsuche. Ein Beispiel finden Sie im Abschnitt Schnellsuche.

Suche

Dieses Template definiert das Format der Ressourcendaten im Ergebnis (den Listen mit Vorschlägen) von Suchen nach Ressourcen, wenn eine Ressource mit einem anderen Objekt, z. B. einem Ticket verknüpft ist. Ein Beispiel finden Sie im Abschnitt Suche.

REST

Dieses Template definiert das Format von Ressourcendaten als Ergebnis der REST API. In der Standardkonfiguration werden keine Kundendaten im ConSol CM-Portal CM.Track angezeigt, das auf der REST-API basiert. Dieses Template gilt nur dann, wenn die REST-API direkt angesprochen wird, z. B. bei der Programmierung von ConSol CM-Schnittstellen. Ein Beispiel finden Sie im Abschnitt REST.

Protokoll

Dieses Template definiert das Format der Ressourcendaten im Ticket-, Kunden- und Ressourcenprotokoll, z. B. wenn eine Relation zu oder von einer Ressource hinzugefügt wurde. Ein Beispiel finden Sie im Abschnitt Protokollbereiche der Ressourcenseite, der Kundenseite und des Tickets.

G.1.5.5 Stellen im Web Client für die Verwendung von Templates

Templates werden an folgenden Stellen verwendet:

- Titel der Ressourcenseite
- Gezogene Ressource bei Drag-and-Drop-Vorgängen
- Favoriten
- Schnellsuche
- Suche
- REST
- Protokollbereiche der Ressourcenseite, der Kundenseite und des Tickets

Titel der Ressourcenseite





Abbildung 502: *ConSol CM Web Client - Titel der Ressourcenseite*

Verwendetes Template: *Standard* (siehe obiges Beispiel)

Gezogene Ressource bei Drag-and-Drop-Vorgängen



ConSol CM Web Client - Gezogene Ressource bei Drag-and-Drop-Vorgängen

Verwendetes Template: *Standard* (siehe obiges Beispiel)

Favoriten




Abbildung 503: *ConSol CM Web Client - Ressourcenname in den Favoriten*

Verwendetes Template: *Standard* (siehe obiges Beispiel)

Schnellsuche




Abbildung 504: *ConSol CM Web Client - Ergebnisse der Schnellsuche (Ressource)*

Verwendetes Template: *Schnell-Suche*, sofern definiert. Andernfalls *Standard*.

```
HP Printer: ${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","name")!} -
${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","inventory_number")!}
```

Suche




Abbildung 505: *ConSol CM Web Client - Ressource in der Liste der Vorschläge, Format basiert auf dem Suche-Template*

Verwendetes Template: *Suche*, sofern definiert. Andernfalls *Standard*.

```
HP Printer: ${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","name")!} - -
${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","IP_address")!}
```

Protokollbereiche der Ressourcenseite, der Kundenseite und des Tickets

Das Protokoll-Template einer Ressource wird zum Beispiel dann angezeigt, wenn im Ticketprotokoll für die erweiterte Ansicht *Anzeigen alle Einträge* ausgewählt ist.




Abbildung 506: *ConSol CM Web Client - Protokoll-Template für Ressourcendaten*

Verwendetes Template: *Protokoll*, sofern definiert. Andernfalls *Standard*.

REST

Das folgende Beispiel zeigt eine Abfrage von Ressourcendaten durch einen REST Client und die entsprechende Antwort des ConSol CM-Servers über die REST API. Der Wert im Tag <mark> der XML-Ausgabe ist die Ressourceninformation, die mit dem REST-Template formatiert wurde. In diesem Beispiel umfasst das Template den Ressourcennamen (My new HP Printer) und die Inventarnummer (4712).




Abbildung 507: *REST API - Liste aller Ressourcen*




Abbildung 508: *REST API - Details einer ausgewählten Ressource (ID 2)*

```
HP Printer: ${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","name")!} -
${resource.getFieldValue("HP_Printer_Fields_basic","inventory_number")!}
```

Verwendetes Template: *REST*, sofern definiert. Andernfalls *Standard*.

G.1.6 CM.Resource Pool - Ressourcenrelationen

G.1.6.1 Einleitung

Eine Ressource kann Relationen zu anderen ConSol CM-Objekten haben. Im Gegensatz zu Kundenrelationen wird dabei keine Hierarchie definiert. Alle Relationen sind einfache Referenzen. Eine Ressource kann null oder mehr Relationen zu folgenden Arten von ConSol CM-Objekten haben:

- **Ticket**
  z. B. ein Vorfallticket hat eine Ticket-Ressource-Relation zu einem Drucker, der ein Problem hervorgerufen hat.
- **Firma**
  z. B. eine Firma hat eine Firma-Ressource-Relation zu einer bestimmten SLA.
- **Kontakt**
  z. B. ein Kontakt hat eine Kontakt-Ressource-Relation zu den Zugangsberechtigungen zum Terminalserver.
- **Kunde** (d. h. Firma **oder** Kontakt einer Kundengruppe)
  z. B. eine Ressource hat eine Ressource-Kunde-Relation zu einer Kundengruppe, um widerzuspiegeln, dass die Kunden in dieser Kundengruppe potentielle Empfänger von einem Newsletter sind.
- **Ressource**
  z. B. ein Laptop hat eine Ressource-Ressource-Relation zu allen angeschlossenen/konfigurierten Druckern.




Abbildung 509: *ConSol CM - Arten von Ressourcenrelationen*

Für die Ressourcenrelation muss die Wertigkeit (Kardinalität) definiert werden, d. h. für jede Relation ist definiert, für wie viele Objekte des ausgewählten Objekttyps eine Relation erstellt werden kann. Folgende Einstellungen sind bei der Wertigkeit (Kardinalität) der Ressourcenrelation möglich:

- **1 zu 1**
  Jede Ressource kann nur eine Relation zu einem einzigen Zielobjekt haben.
- **1 zu m**
  Jede Ressource kann Relationen zu vielen unterschiedlichen Zielobjekten haben (z. B. kann ein Laptop eine Ressource-Ressource-Relation zu einem, zwei oder mehr Druckern haben).
- **m zu 1**
  Viele Ressourcen können eine Relation zu einem einzigen Zielobjekt haben.
- **m zu n**
  Viele Ressourcen können viele Relationen zu unterschiedlichen Zielobjekten haben.




Abbildung 510: *ConSol CM - Kardinalität von Ressourcenrelationen*

G.1.6.2 Erstellen von Ressourcenrelationen im Datenmodell mit dem Admin Tool

Ressourcenrelationen werden immer für einen Ressourcentyp definiert, z. B. für den Ressourcentyp *HP_Printers*.

Um eine neue Ressourcenrelation zu erstellen oder zu editieren, öffnen Sie den Ressourcentyp im Admin Tool (Navigationsgruppe *Ressourcen*, Navigationselement *Datenmodelle*).

> Beachten Sie, dass Sie Ressourcenrelationen nicht im Navigationselement *Überblick Relationen* erstellen oder editieren können. In diesem Abschnitt werden die Relationen nur angezeigt und Sie können die Reihenfolge festlegen, in der die Relationen im Web Client angezeigt werden!




Abbildung 511: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen und Editieren von Ressourcenrelationen*

Um eine neue Ressourcenrelation zu definieren, klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* und füllen Sie im Pop-up-Fenster die erforderlichen Felder aus.




Abbildung 512: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen einer neuen Ressourcenrelation*

- **Name**
  Der technische Name der Ressourcenrelation. Sie können den Namen über den Button *Lokalisieren* lokalisieren. Dieser Name wird im Web Client angezeigt, wenn eine Ressourcenrelation dieses Typs erstellt wurde.
- **Anonym**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, wird im Web Client als Beschreibung für die Relation *related* angezeigt. Verwenden Sie diese Checkbox, wenn keine Beschreibung angezeigt werden soll. (Da Sie das Namensfeld nicht leer lassen können, würde sonst der technische Name der Relation angezeigt.)
- **Wertigkeit**
  Wählen Sie die Wertigkeit (Kardinalität) der Relation (siehe Erklärung zur Kardinalität oben).
- **Reportbar**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, werden die Relationen dieses Typs an das DWH übertragen.
- **Nur per Workflow konfigurierbar**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, kann die Relation nur über Workflow-Skripte gesetzt bzw. entfernt werden. Die Relation wird nicht in den entsprechenden Menüs des Web Clients angeboten.
- **Anmerkungsfeld verfügbar**
  Wenn diese Checkbox markiert ist, wird für jede Ressource ein Kommentarfeld angezeigt, wenn eine neue Ressourcenrelation erstellt wird (siehe die folgenden beiden Abbildungen).




Abbildung 513: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer Ressource-Ressource-Relation mit Anmerkungsfeld*




Abbildung 514: *ConSol CM Web Client - Erstellen einer Ressource-Ressource-Relation ohne Anmerkungsfeld*

- **Quelle**
  - **Typ**
    Die aktuelle Ressource. Der Wert ist bereits ausgewählt und kann nicht verändert werden.
  - **Beschreibung**
    Die Beschreibung der Relation. Wird im Web Client auf der Quellseite als Titel aller Relationen dieses Typs angezeigt. Die Beschreibung kann mit dem Button *Lokalisieren* lokalisiert werden.
- **Ziel**
  - **Typ**
    Der Objekttyp des Ziels der Relation. Eine Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt über Relationstypen.
  - **Zuweisungstabelle**
    Hier können Sie der Relation Objekte des ausgewählten Typs zuweisen, d. h. die Ressourcenrelation ist nur für diese Objekte verfügbar. Abhängig vom ausgewählten Zielobjekttyp können verschiedene Objekte in der Zuweisungstabelle ausgewählt werden:

- Zieltyp **Ressource**: zugewiesene/verfügbare Ressourcentypen
- Zieltyp **Kunde**: zugewiesene/verfügbare Kundengruppen
- Zieltyp **Kontakt**: zugewiesene/verfügbare Kundengruppen
- Zieltyp **Firma**: zugewiesene/verfügbare Kundengruppen
- Zieltyp **Ticket**: zugewiesene/verfügbare Queues

- **Beschreibung**
  Die Beschreibung der Relation. Wird im Web Client auf der Zielseite als Titel aller Relationen dieses Typs angezeigt. Die Beschreibung kann mit dem Button Lokalisieren lokalisiert werden.

G.1.6.3 Überblick Relationen

Das Navigationselement *Überblick Relationen* liefert eine Liste aller definierten Relationen und bietet die Möglichkeit, die Reihenfolge der Anzeige im Web Client zu definieren.




Abbildung 515: *ConSol CM Admin Tool - Überblick Relationen*

Wählen Sie den Objekttyp des Ziels mit dem Filter (Drop-down-Menü) in der obersten Zeile. In der Liste werden nur die Relationen angezeigt, die diesen Objekttyp als Ziel haben. Details zu den möglichen Zielobjekttypen finden Sie im Abschnitt über Relationstypen.

Beachten Sie den Filter über der Liste. Sie müssen immer einen Ressourcenrelationstyp auswählen:

- Ressource
- Kunde
- Kontakt
- Firma
- Ticket

Es werden nur Relationen dieses Typs in der Liste angezeigt.

Der *Überblick Relationen* bietet zwei Funktionen:

- **Anzeigen der Relationsdetails**
  Wählen Sie eine Relation aus. Auf der rechten Seite werden die Relationsdetails im schreibgeschützten Modus angezeigt.
- **Ändern der Anzeigereihenfolge**
  Wählen Sie eine Relation und verschieben Sie sie mit den Pfeilen *Nach oben* und *Nach unten* innerhalb der Liste. Damit wird die Position der Relation in der Relationsliste definiert, falls mehr als eine Relation im Web Client zur Auswahl angeboten wird.

G.1.6.4 Erstellen von Ressourcenrelationen im Web Client

Ressourcenrelationen können je nach Quellobjekt auf mehreren Seiten des Web Clients erstellt werden.

- Ticket-zu-X-Relationen können auf der Ticketseite erstellt werden.
- Ressource-zu-X-Relationen können auf der Ressourcenseite erstellt werden.
- Kontakt-zu-X-Relationen können auf der Kontaktseite erstellt werden.
- Firma-zu-X-Relationen können auf der Firmenseite erstellt werden.

Eine kurze Beschreibung der Arbeit mit Ressourcenrelationen finden Sie im Abschnitt Kurze Einführung in die Funktionen von CM.Resource Pool im Web Client. Eine detaillierte Beschreibung aller Web-Client-Funktionen im Zusammenhang mit den Ressourcen finden Sie im *ConSol CM Benutzerhandbuch*.

G.1.6.5 Konfiguration von Ressourcenrelationen im Web Client

Einige Parameter im Zusammenhang mit dem Anzeigemodus der Ressourcenrelationen können in der Seitenanpassung konfiguriert werden. Dies sind:

- Das Standardlimit für die Anzahl an Ressourcenrelationen, damit die Steuerelemente des Tabellenfilters angezeigt werden können.
- Die Sortierstrategie der Ressourcenrelationen.

Details zu den Parametern, die sich auf Kundenseiten (Unit-Seiten) auswirken, finden Sie im Abschnitt UnitResourceRelation des Kapitels Seitenanpassung.

Details zu den Parametern, die sich auf Ressourcenseiten auswirken, finden Sie im Abschnitt TicketRelation des Kapitels Seitenanpassung.

Details zu den Parametern, die sich auf die Ticketseite auswirken, finden Sie im Abschnitt resourceRelations des Kapitels Seitenanpassung.

G.1.7 CM.Resource Pool - Ressourcenaktionen

G.1.7.1 Einleitung

Ressourcenaktionen sind Teil des *ConSol CM Action Frameworks*. Ressourcenaktionen sind Aktionen, die für eine Ressource ausgeführt werden, d. h. für ein im Ressourcenpool gespeichertes Objekt. Die Aktionen können automatisch vom System durchgeführt werden oder manuell von einem Bearbeiter mit den entsprechenden Berechtigungen angestoßen werden. Mögliche Anwendungsfälle für Ressourcenaktionen sind beispielsweise:

- Erstellen eines Wartungstickets für einen Drucker
- Finden aller Firmen, die eine bestimmte SLA nutzen

Sie können folgende Typen von Ressourcenaktionen verwenden:

- **Automatische** Aktionen, die vom System nach einer der folgenden Ressourcenoperationen durchgeführt werden:
  - Erzeugen
  - Aktualisieren
  - Löschen
  - Suche
- **Manuelle** Aktionen, die von einem Bearbeiter mithilfe der *Aktivitätslinks* auf der Ressourcenseite des Web Clients durchgeführt werden (ähnlich wie *Workflow-Aktivitäten* für Tickets). Manuelle Aktionen werden nur für die angezeigte Ressource ausgeführt.

> ⚠ Beachten Sie, dass nur Bearbeiter, die mindestens eine Rolle mit den folgenden Zugangsberechtigungen für den entsprechenden Ressourcentyp haben, die Ressourcenaktionen verwenden dürfen, d. h. nur bei ihnen werden die Aktivitäten im Web Client angezeigt!
>
> - Ausführen



Abbildung 516: *ConSol CM Web Client - Ressourcenaktion (auf der Ressourcenseite)*

Ressourcenaktionen werden als Groovy-Skripte definiert, die im Abschnitt *Skripte und Templates* des Admin Tools gespeichert werden.

Die Ausführung von Ressourcenaktionen kann mit Bedingungsskripten gesteuert werden, d. h. Sie können ein Bedingungsskript implementieren, das vor der Ressourcenaktion selber ausgeführt wird. Das Ausführungsscript wird nur ausgeführt, wenn das Bedingungsskript *true* zurückgibt.

Es gibt also zwei Arten von Skripten, mit denen Sie im Zusammenhang mit ConSol CM-Ressourcenaktionen arbeiten:

- **Ressourcen-Aktionsskripte**
  Definiert die Aktion, die ausgeführt werden soll.
- **Ressourcen-Bedingungsskripte**
  Definiert eine oder mehrere Bedingungen für die Ausführung des Ausführungsskripts. Muss *true* oder *false* zurückgeben. Wenn *false* zurückgegeben wird, wird das Ausführungsskript nicht ausgeführt. Wenn es sich um eine manuelle Aktion handelt, wird diese nicht als *Aktivität* im Web Client angezeigt.

Führen Sie zur Implementierung einer Ressourcenaktion folgende drei Schritte durch:

1. Erstellen Sie ein Skript für die Ressourcenaktion (entweder nur ein Ausführungsskript oder ein Ausführungsskript und ein Bedingungsskript).
2. Erstellen Sie die Ressourcenaktionen, die die Skripte verwenden.
3. Weisen Sie die Ressourcenaktionen den Ressourcentypen zu, in denen sie verfügbar sein sollen.

In den folgenden Abschnitten sind diese drei Schritte detailliert beschrieben.

G.1.7.2 Erstellen von Ressourcenaktionen mit dem Admin Tool

Schritt 1: Schreiben des Ressourcen-Ausführungsskripts

Erstellen Sie ein neues Admin-Tool-Skript des Typs *Ressourcen-Aktion*. Falls erforderlich, erstellen Sie ein anderes Skript des Typs *Ressourcen-Bedingung*.

Eine detaillierte Beschreibung der Admin-Tool-Skripte finden Sie im Abschnitt Admin-Tool-Skripte.




Abbildung 517: *ConSol CM Admin Tool - Ressourcen-Ausführungsskripte im Bereich Skripte*

```
// this script creates a new ticket for the resource from which the activity is
 executed, i.e., creates new ticket and links it to resource
// resource - ticket relation must be configured beforehand!

import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.common.model.resource.*
import com.consol.cmas.common.service.resource.*
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Queue
import com.consol.cmas.common.model.resource.meta.*

println 'CreateTicketForResource.groovy started ...'

Ticket newtic = new Ticket()

Queue qu = queueService.getByName("ServiceDesk")
newtic.setQueue(qu)

newtic.setSubject("New Ticket for Resource: " + resource.getId())
newtic.set("helpdesk_standard.priority","low")

// use main contact person of the resource as main contact for the ticket
Unit maincont = new Unit()
def crit = new ResourceRelationWithTargetUnitCriteria()
crit.setResource(resource)
List<ResourceRelationWithTargetUnit> cont_list =
 resourceRelationService.getByCriteria(crit)
if (cont_list.size() == 0) {
   //cmweb.rp.resource.action.no_contact_set has to be configured as label in the
    AT
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
    "cmweb.rp.resource.action.no_contact_set")
} else {
   def cont_rel = cont_list[0]
   maincont = cont_rel.getTargetUnit()
}

ticketService.createWithUnit(newtic,maincont)

println 'New Ticket created for resource with ID' + resource.getId()

// link ticket to resource

def resRelationDefCriteria = new ResourceRelationDefinitionCriteria()
resRelationDefCriteria.addDefinitionName("PC_Desktop_to_Ticket_Relation")
def s_res_type = resource.getResourceType()
resRelationDefCriteria.addSourceResourceType(s_res_type)
resRelationDefCriteria.addTargetQueue(qu)

//log.info "resRelationDefCriteria = " + resRelationDefCriteria
//log.info "resRelationDefCriteria.definitionName = " +
 resRelationDefCriteria.getDefinitionsNames()
```

```
def resRelationDef = resourceRelationDefinitionService.getByCriteriaUniqueResult
  (resRelationDefCriteria)
def resRelation = new ResourceTicketRelation(resRelationDef, resource, newtic)
// log.info "resRelation" + resRelation
resourceRelationService.create(resRelation)
```

Code-Beispiel 77: *Ressourcen-Ausführungsskript*

Schritt 2: Erstellen der Ressourcenaktionen, die das Skript verwenden

Öffnen Sie zum Erstellen, Editieren oder Löschen von Ressourcenaktionen das Navigationselement *Aktionen* der Navigationsgruppe *Ressourcen* im Admin Tool.

Um eine neue Aktion zu erstellen oder hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* und geben Sie die erforderlichen Daten im Pop-up-Fenster ein.




Abbildung 518: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen einer Ressourcenaktion*

- **Name**
  Der technische Name der Ressourcenaktion. Sie können den Wert über den Button *Lokalisieren* lokalisieren.
- **Typ**
  Der Typ der Ressourcenaktion. Wählen Sie einen der folgenden Typen aus. Ein einmal definierter Typ kann später nicht mehr geändert werden (wenn Sie eine vorhandene Ressourcenaktion editieren).

- **Erzeugen**
  Diese Aktion wird automatisch ausgeführt, wenn die Ressource erstellt wird.
- **Aktualisieren**
  Diese Aktion wird automatisch ausgeführt, wenn die Ressource aktualisiert wird, d. h. wenn die Daten (entweder manuell oder automatisch) verändert und gespeichert wurden.
- **Löschen**
  Diese Aktion wird automatisch ausgeführt, wenn die Ressource gelöscht wird.
- **Manuell**
  Die Ressourcenaktion wird als *Aktivität* im Web Client angezeigt und kann nur manuell ausgeführt werden. Wenn ein Ressourcen-Bedingungsskript implementiert wurde, wird die Aktivität im Web Client nur angezeigt, wenn das Bedingungsskript *true* zurückgegeben hat.
- **Suche**
  Die Ressourcenaktion ist eine Suche-Aktion. Aktionen dieses Typs sind im Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen erklärt.

- **Bedingungsskript**
  Wenn vor dem Ausführungsskript ein Bedingungsskript ausgeführt werden soll, muss der Name des Bedingungsskripts hier eingetragen werden. Über das Drop-down-Menü können Sie das gewünschte Skript aus einer Liste mit allen Skripten des Typs *Ressourcen-Bedingung* auswählen, die im Skriptbereich des Admin Tools gespeichert sind. Das Ausführungsscript wird nur ausgeführt, wenn das Bedingungsskript *true* zurückgibt. Lassen Sie das Feld leer, wenn es keine Bedingung gibt.
- **Ausführungsskript**
  Der Name des Ausführungsskripts, das ausgeführt werden soll. Über das Drop-down-Menü können Sie das gewünschte Skript aus einer Liste mit allen Skripten des Typs *Ressourcen-Aktion* auswählen, die im Skriptbereich des Admin Tools gespeichert sind.
- **Beschreibung**
  Geben Sie die Beschreibung ein, die im Web Client als Mouseover angezeigt werden soll (nur für manuelle Aktionen).

Speichern Sie die Aktion. Danach können Sie sie Ressourcentypen zuweisen. Siehe folgenden Schritt.

Schritte 3: Zuweisen von Ressourcenaktionen zu Ressourcentypen

Um bereits definierte Ressourcen-Ausführungs- und/oder Ressourcen-Bedingungsskripte den Ressourcentypen zuzuweisen, müssen die entsprechenden manuellen oder automatischen Aktionen einem Ressourcentyp zugewiesen werden. Öffnen Sie das Navigationselement *Datenmodelle* der Navigationsgruppe *Ressourcen* im Admin Tool. Wählen Sie den Ressourcentyp, den Sie editieren möchten, und klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*, um das Pop-up-Fenster zu öffnen, in dem Sie die Ressourcenaktionen zuweisen können. Eine Aktion kann nur ein Ressourcen-Ausführungsskript enthalten oder sowohl ein Ressourcen-Ausführungsskript als auch ein Ressourcen-Bedingungsskript.

Im folgenden Beispiel (nächste Abbildung) wird eine manuelle Ressourcenaktion dem Ressourcentyp *HP_Printer* zugewiesen.




Abbildung 519: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen von manuellen Ressourcenaktionen zu einem Ressourcentyp*

Sie können Ressourcenaktionen folgender Aktionstypen zuweisen:

- **Automatische Aktionen**
  Diese Aktionen werden automatisch ausgeführt, wenn das entsprechende Ereignis (Erstellen, Aktualisieren oder Löschen) eintritt. Wählen Sie eine Aktion für jeden gewünschten Typ. In den jeweiligen Drop-down-Menüs werden nur die Aktionen des richtigen Typs angeboten (die zuvor als Ressourcenaktionen definiert wurden, siehe Schritt 2). Zum Beispiel werden für eine automatische Aktion des Typs *Erzeugen* nur (zuvor im Navigationselement *Aktionen* definierte) Ressourcenaktionen des Typs *Erzeugen* angeboten.
- **Manuelle Aktionen**
  Diese Aktionen werden im Web Client als Aktivitäten auf der Ressourcenseite angezeigt und müssen manuell ausgeführt werden. Eine Aktivität wird nur angezeigt, wenn entweder kein Ressourcen-Bedingungsskript vorhanden ist, oder wenn das entsprechende Ressourcen-Bedingungsskript *true* zurückgegeben hat.
- **Suche-Aktionen**
  Siehe Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen.

G.1.7.3 Verwendung von Ressourcenaktionen im Web Client (als Bearbeiter)

Als Bearbeiter (Benutzer) sind die beiden Ressourcenaktionstypen relevant für Sie, die als Aktivitäten im Web Client angezeigt werden:

- **Manuell**
  Manuelle Aktionen werden im Web Client angeboten, ähnlich wie Workflow-Aktivitäten für Tickets. Siehe *Beispiel 1* im nächsten Abschnitt.
- **Suche**
  Siehe Abschnitt Action Framework - Suche-Aktionen.

Die Aktionen *Löschen*, *Aktualisieren* und *Erzeugen* laufen im Hintergrund.

G.1.7.4 Programmieren von Ressourcen-Ausführungs- und Bedingungsskripten

Eine allgemeine Einführung in die Grundprinzipien, Klassen und Methoden für Ausführungs- und Bedingungsskripte finden Sie im Abschnitt Skripte für das Action Framework.

G.1.7.5 Beispiele für Ressourcenaktionen

Beispiel 1: Einfache manuelle Aktion

Anwendungsfall: Der Bearbeiter soll in der Lage sein, ein neues ServiceDesk-Ticket direkt auf der Ressourcenseite eines PCs zu erstellen. Das neue Ticket soll mit der Ressource (PC) verknüpft sein. Der Hauptkontakt des neuen ServiceDesk-Tickets soll die für den PC verantwortliche Person sein. Dies wird als *Ressource-Kontakt-Relation* im Ressourcentyp *PC_Desktop* implementiert. Um die Ressourcenaktion zu implementieren, führen Sie folgende Schritte durch.

Schreiben Sie das Ressourcen-Ausführungsskript:

```
// this script creates a new ticket for the resource from which the activity is
 executed, i.e., creates new ticket and links it to resource
// resource - ticket relation must be configured beforehand!

import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.common.model.resource.*
import com.consol.cmas.common.service.resource.*
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Queue
import com.consol.cmas.common.model.resource.meta.*
import com.consol.cmas.core.server.service.action.*

println 'CreateTicketForResource.groovy started ...'

Ticket newtic = new Ticket()

Queue qu = queueService.getByName("ServiceDesk")
newtic.setQueue(qu)


def subj = resource.get("PC_Desktop_Fields_basic.name")

// newtic.setSubject("New Ticket for Resource: " + resource.getId())
newtic.setSubject("New Ticket for Resource: " + subj)

newtic.set("helpdesk_standard.priority","low")

// use main contact person of the resource as main contact for the ticket
Unit maincont = new Unit()
def crit = new ResourceRelationWithTargetUnitCriteria()
crit.setResource(resource)
List<ResourceRelationWithTargetUnit> cont_list =
 resourceRelationService.getByCriteria(crit)
if (cont_list.size() == 0) {
   workflowApi.addValidationError("ERRROR","No contact set!")
} else {
   def cont_rel = cont_list[0]
   maincont = cont_rel.getTargetUnit()
}

ticketService.createWithUnit(newtic,maincont)

println 'New Ticket created for resource with ID' + resource.getId()

// link ticket to resource

def resRelationDefCriteria = new ResourceRelationDefinitionCriteria()
resRelationDefCriteria.addDefinitionName("PC_Desktop_to_Ticket_Relation")
def s_res_type = resource.getResourceType()
resRelationDefCriteria.addSourceResourceType(s_res_type)
resRelationDefCriteria.addTargetQueue(qu)

log.info "resRelationDefCriteria = " + resRelationDefCriteria
```

```
log.info "resRelationDefCriteria.definitionName = " +
 resRelationDefCriteria.getDefinitionsNames()

def resRelationDef = resourceRelationDefinitionService.getByCriteriaUniqueResult
 (resRelationDefCriteria)
def resRelation = new ResourceTicketRelation(resRelationDef, resource, newtic)
log.info "resRelation" + resRelation
resourceRelationService.create(resRelation)

// go to new ticket
return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET, newtic)
```

Code-Beispiel 78: *Ressourcen-Ausführungsskript für PC_Desktops zur Erstellung eines neuen ServiceDesk-Tickets für den Kontakt, der für den PC zuständig ist*

Erstellen Sie eine Ressourcenaktion, die auf dem Skript basiert:




Abbildung 520: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen einer Ressourcenaktion*

Weisen Sie die Aktion dem richtigen Ressourcentyp zu:




Abbildung 521: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen der Ressourcenaktion zum richtigen Ressourcentyp*

Überprüfen Sie die Funktion mit dem Web Client:




Abbildung 522: *ConSol CM Web Client - Ressourcenseite mit der Ressourcenaktion*




Abbildung 523: *ConSol CM Web Client - Mit der Ressourcenaktion erstelltes, neues ServiceDesk-Ticket*




Abbildung 524: *ConSol CM Web Client - Ressourcenseite mit einer oder mehreren Ticketrelationen (neues ServiceDesk-Ticket)*

Beispiel 2: Öffnen eines Wartungstickets aus einer Ressource, mit ACF

Das Action Framework bietet die Möglichkeit, ein ACF (Activity Control Form) zu öffnen, wenn ein Ticket erstellt wird. Mit dem ACF werden Daten für die folgende Workflow-Aktivität gesammelt, d. h. das Ticket kann erstellt und einfach durch den ersten Workflow-Schritt bewegt werden. Diese Funktion wird im folgenden Beispiel dargestellt. Für die Ressource *HP-Drucker* soll ein Wartungsticket erstellt werden. Während dieses Vorgangs soll ein ACF geöffnet werden, um nach Daten zu fragen, die danach in der nächsten Workflow-Aktivität verwendet werden.

Um die Ressourcenaktion zu implementieren, führen Sie folgende Schritte durch.

Schreiben Sie das Ressourcen-Ausführungsskripts:

```
// this script creates a new ticket for the resource from which the activity is
 executed, i.e., creates new ticket and links it to resource
// resource - ticket relation must be configured beforehand!
// CreateTicketForHP_PrinterWithACF.groovy

import com.consol.cmas.common.model.ticket.Ticket
import com.consol.cmas.common.model.customfield.Unit
import com.consol.cmas.common.model.resource.*
import com.consol.cmas.common.service.resource.*
import com.consol.cmas.common.model.ticket.Queue
import com.consol.cmas.common.model.resource.meta.*
import com.consol.cmas.core.server.service.action.*
import com.consol.cmas.common.service.*

println 'CreateTicketForHP_PrinterWithACF.groovy started ...'

Ticket newtic = new Ticket()

Queue qu = queueService.getByName("SpecialTasks")
newtic.setQueue(qu)

newtic.setSubject("New Ticket for HP Printer: " + resource.getId())
newtic.set("SpecialTasks_Fields.SpecialTasksPrio","normal")

// use main contact person of the resource as main contact for the ticket
Unit maincont = new Unit()
def crit = new ResourceRelationWithTargetUnitCriteria()
crit.setResource(resource)
List<ResourceRelationWithTargetUnit> cont_list =
 resourceRelationService.getByCriteria(crit)
if (cont_list.size() == 0) {
   log.info("ERRROR in script CreateTicketForHP_PrinterWithACF -- No contact set!")
} else {
   def cont_rel = cont_list[0]
   maincont = cont_rel.getTargetUnit()
}

ticketService.createWithUnit(newtic,maincont)

println 'New Ticket created for resource with ID' + resource.getId()

// link ticket to resource

def resRelationDefCriteria = new ResourceRelationDefinitionCriteria()
resRelationDefCriteria.addDefinitionName("HP_Printer_ToTicket_Relation")
def s_res_type = resource.getResourceType()
resRelationDefCriteria.addSourceResourceType(s_res_type)
resRelationDefCriteria.addTargetQueue(qu)

log.info "resRelationDefCriteria = " + resRelationDefCriteria
log.info "resRelationDefCriteria.definitionName = " +
 resRelationDefCriteria.getDefinitionsNames()
```

```
def resRelationDef = resourceRelationDefinitionService.getByCriteriaUniqueResult
 (resRelationDefCriteria)
def resRelation = new ResourceTicketRelation(resRelationDef, resource, newtic)
log.info "resRelation" + resRelation
resourceRelationService.create(resRelation)

// go to new ticket, but fill ACF before

def executionContext = activityFormDefinitionService.getExecutionContext(newtic,
 "defaultScope/TaskInProgress/Aufgabe_annehmen")

if (!executionContext) {
   return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.FAILURE,
    "action.fail.wrong.activity")
}

// Modify entities from the execution context - not the original ones
// - since the user may still press cancel.
executionContext.ticket.add("SpecialTasks_Fields","Deadline", new Date());

return actionScriptResultFactory.getPostAction(PostActionType.GOTO_TICKET, newtic,
 executionContext);
```

Code-Beispiel 79: *Ressourcen-Ausführungsskript, das ein Ticket mit ACF öffnet*

Erstellen Sie eine Ressourcenaktion, die auf dem Skript basiert.




Abbildung 525: *ConSol CM Admin Tool - Erstellen der Ressourcenaktion für das HP-Drucker-Wartungsticket*

Weisen Sie die Aktion dem richtigen Ressourcentyp zu:




Abbildung 526: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen der Ressourcenaktion zum richtigen Ressourcentyp (HP-Drucker)*

Überprüfen Sie die Funktion mit dem Web Client:




Abbildung 527: *ConSol CM Web Client - Ressourcenaktion für HP-Drucker*




Abbildung 528: *ConSol CM Web Client - Neues Wartungsticket für Ressource (HP-Drucker), ACF*

G.1.8 CM.Resource Pool - Zuweisen von Berechtigungen für Ressourcen

G.1.8.1 Einführung in die Berechtigungen für Ressourcen

Gemäß dem Grundprinzip von ConSol CM haben Bearbeiter nur dann Zugriff auf Ressourcen, wenn sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, d. h. wenn sie mindestens eine Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen haben. Die Ressourcenberechtigungen werden für die Ressourcentypen vergeben. So können z. B. Mitglieder mit der Rolle *ResourceManager_IT* auf die Ressourcentypen *HP_Printer*, *MS_Word2013*, *PC_Desktops* und *PC_Laptops* zugreifen.

G.1.8.2 Zuweisen von Ressourcenberechtigungen mit dem Admin Tool

Öffnen Sie zum Verwalten der Ressourcenberechtigungen den Tab *Ressourcentyp-Berechtigungen* (Navigationsgruppe *Zugriff und Rollen*, Navigationselement *Rollen*) im Admin Tool.




Abbildung 529: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen von Ressourcenberechtigungen*

Eine detaillierte Beschreibung der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Tab Ressourcentyp-Berechtigungen.

G.1.9 CM.Resource Pool - Das Ressourcenpool-Dashboard

G.1.9.1 Einleitung

Das Ressourcenpool-Dashboard bietet eine Übersicht über alle Objekte des Ressourcenpools. Gemäß dem Grundprinzip von ConSol CM werden nur die Objekte angezeigt, für die der Bearbeiter, der sich anmeldet und das Dashboard öffnet, Zugangsberechtigungen hat.

Das Ressourcenpool-Dashboard enthält immer die Übersicht über alle Ressourcen (Abschnitt *Ressourcen anzeigen oder neu erstellen*, siehe folgende Abbildung). Es kann zusätzlich Diagramme und/oder Tabellen enthalten, die Zahlen bzw. Reports über Ressourcen zeigen.

Öffnen Sie das Ressourcenpool-Dashboard, indem Sie im Hauptmenü auf *Ressourcenpool* (bzw. die in Ihrem CM-System konfigurierte Bezeichnung, siehe Abschnitt Bezeichnungen) klicken:




Abbildung 530: *ConSol CM Web Client - Ressourcenpool-Dashboard ohne Reports*




Abbildung 531: *ConSol CM Web Client - Ressourcenpool-Dashboard mit Reports*

Der Ressourcenpool, mit dem Ressourcenpool-Dashboard, ist eine neue Funktion, die mit CM-Version 6.10 eingeführt wurde. Nach einem Systemupdate von einer Version vor 6.10 wird allerdings nur der Bereich *Ressourcen anzeigen oder neu erstellen* angezeigt (sofern die Lizenz für CM.Resource Pool vorhanden ist). Alle Reports des Ressourcenpool-Dashboards (Chart- und/oder Tabellen-Widgets) müssen manuell konfiguriert werden.

G.1.9.2 Konfigurieren von Reports für das Ressourcenpool-Dashboard

Die Konfiguration von Reports mit Grafiken und Tabellen (oder beidem) für das Ressourcenpool-Dashboard funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Konfiguration des Web Client Dashboards (siehe Abschnitt Seitenanpassung für das Web Client Dashboard).

Das **Ressourcenpool-Dashboard** wird in der *Seitenanpassung* konfiguriert.

Melden Sie sich als *admin* an, öffnen Sie die Seite *Ressourcenpool* und wählen Sie im Hauptmenü *Seitenanpassung aktivieren*. Neben anderen Attributen, die für das Dashboard nicht relevant sind und im Abschnitt Seitenanpassung erklärt werden, können die folgenden, für das Ressourcen-Dashboard relevanten, Elemente konfiguriert werden (d. h. die Attribute können gesetzt werden). Jedes der drei Elemente wird durch eine Unterstruktur in der Baumstruktur der Seitenanpassung dargestellt.

1. **widgetsGrid / resourceDashboard**
   Hier wird das Ressourcenpool-Dashboard ein- oder ausgeschaltet. Wenn ein gültiger Wert im Layout-Feld eingegeben ist, wird das Dashboard angezeigt. Wenn das Feld leer ist, wird kein Dashboard angezeigt.
   Hier können folgenden Konfigurationen vorgenommen werden:
   a. Das Layout des Dashboards, d. h. das Layout des Rasters, auf dem das Dashboard basiert (siehe Abschnitt Definition des übergreifenden Dashboard-Layouts). Dies beinhaltet:
      i. Die Widgets, die angezeigt werden sollen.
      ii. Die Reihenfolge und Anordnung dieser Widgets auf der Dashboard-Seite.
2. **chartWidget / resourceDashboard** (nur verfügbar, wenn es Chart-Widgets gibt)
   a. Die Definition bzw. das Layout für alle Chart-Widgets unter *chartWidget* in der Baumstruktur.
   b. Jedes Widget ist ein Knoten, der den Namen des Widgets trägt, z. B. *chartWidget / resourceDashboard / ResourceDashboardOverview1*.
   c. Ein neues Chart-Widget kann hinzugefügt werden, indem der Name im Attribut *layout* hinzugefügt wird.
   d. Attribute können für alle Chart-Widgets gemeinsam auf der Ebene *chartWidget* oder *chartWidget / resourceDashboard* definiert werden. Alternativ können sie für jedes einzelne Chart-Widget individuell über die Werte der Attribute des Chart-Widgets konfiguriert werden, z. B. *chartWidget / resourceDashboard / ResourceDashboardOverview1*.
3. **tableWidget / resourceDashboard** (nur verfügbar, wenn es Tabellen-Widgets gibt)
   a. Die Definition aller Tabellen-Widgets unter *tableWidget* in der Baumstruktur.
   b. Jedes Widget ist ein Knoten, der den Namen des Widgets trägt, z. B. *tableWidget / resourceDashboard / ResourceDashboardOverview2_table*.
   c. Ein neues Tabellen-Widget kann hinzugefügt werden, indem der Name im Attribut *layout* hinzugefügt wird.
   d. Attribute können für alle Tabellen-Widgets gemeinsam auf der Ebene *tableWidget* oder *tableWidget / resourceDashboard* definiert werden. Alternativ können sie für jedes einzelne Tabellen-Widget individuell über die Werte der Attribute des Tabellen-Widgets konfiguriert werden, z. B. *tableWidget / resourceDashboard / ResourceDashboardOverview2_table*.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Baumstruktur der Seitenanpassung mit den entsprechenden Unterstrukturen für das Ressourcenpool-Dashboard. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den folgenden Abschnitten.



Abbildung 532: *ConSol CM Web Client - Unterstruktur der Seitenanpassung für die Konfiguration des Ressourcenpool-Dashboards*

G.1.9.3 Definition des übergreifenden Dashboard-Layouts

Das übergreifende Layout des gesamtes Ressourcenpool-Dashboards wird mit dem Seitenanpassungsattribut *widgetsGrid / resourceDashboard* definiert.

Attribute:

- **layout**
  Damit wird das Layout des gesamten Dashboards auf der Seite des Ressourcenpool-Dashboards basierend auf folgenden Prinzipien definiert:
  - Jede Zeile des Dashboard-Rasters stellt eine Reihe Elemente dar: [x,y,z]. Ein neues Widget-Objekt wird automatisch zur Baumstruktur der Seitenanpassung hinzugefügt, wenn es als Wert zum Attribut *layout* hinzugefügt wird, z. B. wenn der Wert *vorher* [*ResourceDashboardOverview1:Chart*] war und *jetzt* [*ResourceDashboardOverview1:Chart*, *ResourceDashboardOverview1*, *ResourceDashboardOverview2_table:Table*] ist, wird ein neues Tabellen-Widget mit dem Namen *ResourceDashboardOverview2_table* in der Baumstruktur der Seitenanpassung angezeigt (siehe obige Abbildung). Auf diese Weise können Widgets auch aus dem Dashboard gelöscht werden. Entfernen Sie einfach den Namen und Typ des Widgets aus dem Attribut *layout*. Nachdem Sie die Seite gespeichert und neu geladen haben, sind alle Layout-Änderungen für die weitere Konfiguration in der Baumstruktur verfügbar.
  - Ein Widget wird durch seinen Namen und Typ beschrieben. Diese sind durch einen Doppelpunkt getrennt, d. h. *ResourceDashboardOverview1:Chart*. Der Name eines Widgets muss eindeutig sein.
  - Das Raster beginnt in der oberen linken Ecke (0,0) und wird Zeile um Zeile aufgebaut. Ein Layout-Wert mit zwei Paaren von eckigen Klammern [ ] beschreibt zwei Zeilen wie in der Abbildung und im Code unten gezeigt.
  - *null* ist das reservierte Schlüsselwort für eine leere Zelle.

- Der Typ eines Widgets ist *Chart* oder *Table*. Der Typ muss nur bei der ersten Nennung des Widget-Namens angegeben werden. Danach kann er weggelassen werden, z. B. [*ResourceDashboardOverview1:Chart*, *ResourceDashboardOverview1*, *ResourceDashboardOverview1*] bei einem Chart mit drei Spalten.
- Das Widget kann mehrere nebeneinander liegende Zeilen und Spalten belegen.
- Das ganze Dashboard kann deaktiviert werden, indem der Wert im Attribut *layout* entfernt wird.

Die folgende Abbildung zeigt die Organisation eines Beispielrasters und seine Darstellung in der Seitenanpassung. Dies ist ein einfaches Beispiel mit nur einem Chart. Kompliziertere Beispiele werden für das Web-Client-Dashboard gezeigt, siehe Abschnitt Seitenanpassung für das Web Client Dashboard.



Abbildung 533: *Organisation eines Beispielrasters (nur 1 Zeile, 1 Spalte) für die Seitenanpassung des Ressourcenpool-Dashboards*

Der Wert des entsprechenden Attributs *layout* wäre in diesem Fall:

```
[ResourceDashboardOverview1:Chart]
```

Wenn Sie mit nur einem Chart oder einer Tabelle arbeiten, ist es nicht erforderlich, mehr als eine Spalte anzugeben, da die komplette Breite der Seite mit dem Widget gefüllt wird.

G.1.9.4 Konfiguration der Widgets

Konfigurationsskript für Widgets

Jedes Chart-Widget und jedes Tabellen-Widget hat ein Konfigurationsskript, das die Daten für den Chart bzw. die Tabelle bereitstellt (z. B. Herstellen einer Verbindung zur Datenbank, Ausführen der SQL-Statements, mit denen die Daten abgerufen werden, und korrektes Anzeigen der Daten im nächsten Schritt). Dabei handelt es sich um ein Groovy-Skript, das im Admin-Tool-Bereich *Skripte und Templates* hinterlegt ist und durch seinen Namen referenziert wird. Das Skript muss den Typ *Seitenanpassung* haben. Wählen Sie das Widget im Definitionsbereich der Seitenanpassung aus und tragen Sie den Namen des Skripts ein:




Abbildung 534: *ConSol CM Web Client - Definition des Skripts für ein Chart-Widget*




Abbildung 535: *ConSol CM Admin Tool - Admin-Tool-Skript für ein Widget des Ressourcenpool-Dashboards*

Im Konfigurationsskript des Widgets werden die Statements, mit denen die erforderlichen Daten aus dem ConSol CM-System abgerufen werden, und das Layout des Widgets definiert. Die Ausführung dieses Groovy-Skripts ist ein Kernstück der Anpassung. Das Skript muss eine Map mit Variablen zurückgeben, die zu den definierten Widget-Eigenschaften passen.

> ⚠ Das Skript überschreibt die in der Seitenanpassung angegebenen Konfigurationsdaten. Die Werte werden nicht zusammengeführt!
>
> Das Skript überschreibt alle in der Seitenanpassung gesetzten Werte der Widget-Attribute. Stellen Sie daher sicher, dass das gewünschte Attribut nicht mittels Skript gesetzt wird, wenn Sie die Attribute in der Seitenanpassung definieren möchten.

Ein **Skript**, das mit einem Widget verknüpft ist, wird normalerweise mit den Berechtigungen des Benutzers (= Bearbeiters) ausgeführt. Manchmal müssen allerdings Werte verwendet werden, die im Kontext des Bearbeiters nicht verfügbar sind, z. B. eskalierte Tickets (aller Bearbeiter) in einer bestimmten Queue. Um das Skript mit Administratorberechtigungen auszuführen, markieren Sie die Checkbox *mit Administratorrechten starten*. Denken Sie daran, dass die Ergebnisse der Java- oder Groovy-

Methoden, mit denen die Daten abgerufen werden, je nach Kontext unterschiedlich sein können. Die Methode *ticketService.getAll()* gibt zum Beispiel nur Tickets zurück, für die der aktuelle Bearbeiter mindestens Leseberechtigungen hat. Wenn die gleiche Methode mit Administratorberechtigungen ausgeführt wird, gibt sie aber alle im System vorhandenen Tickets zurück.

Die **Chart-Darstellung** des Ressourcenpool-Dashboards basiert auf der Highcharts-Bibliothek. Für Chart-Widgets muss das Admin-Tool-Skript die zu setzenden Attribute als HashMap zurückgeben (siehe Return-Statement im nachfolgenden Code-Beispiel).

Die **Tabellendarstellung** im Ressourcenpool-Dashboard basiert auf der Datatables-Bibliothek. Für Tabellen-Widgets muss das Admin-Tool-Skript die zu setzenden Attribute daher als HashMap zurückgeben.

⚠ Bitte beachten Sie, dass sehr komplexe Skripte die Systemleistung beeinträchtigen können!

Das folgende Beispiel zeigt das Skript *ResourceDashboardOverview1.groovy*.

```
import com.consol.cmas.common.security.permission.*;
import com.consol.cmas.common.model.resource.meta.*;
import com.consol.cmas.common.model.resource.*;

def dashboard = [:];
def categories = [];
def localeEN = [];
def localeDE = [];
def series = [];

// non empty resource groups with readable, active and internal resource types
resourceGroupService.all.each { resourceGroup ->
   def resourceTypes = [];

   if (resourceGroup.enabled) {
      resourceGroup.resourceTypes.each { name, resourceType ->
         if (resourceType.enabled) {
            if (resourceType.accessMode != ResourceAccessMode.ON_THE_FLY) {
               if (authorizationServiceImpl.isAccessGranted(resourceType,
                [ResourceTypePermissionType.READ] as Set)) {
                  resourceTypes.add(resourceType);
               }
            }
         }
      }
   };

   if (resourceTypes) {
      Collections.sort(resourceTypes);
      dashboard.put(resourceGroup, resourceTypes);
      categories.add('_(\'' + resourceGroup.name + '\')');
   }
};

// add localization
dashboard.each { resourceGroup, resourceTypes ->
   def resourceGroupEN = localizationService.getLocalizedProperty
    (ResourceGroup.class, "name", resourceGroup.getId(), Locale.ENGLISH);
   def resourceGroupDE = localizationService.getLocalizedProperty
    (ResourceGroup.class, "name", resourceGroup.getId(), Locale.GERMAN);
   if (resourceGroupEN) {
      localeEN.add("${resourceGroup.name}:${resourceGroupEN}" as String);
   }
   if (resourceGroupDE) {
      localeDE.add("${resourceGroup.name}:${resourceGroupDE}" as String);
   }
   resourceTypes.each { resourceType ->
      def resourceTypeEN = localizationService.getLocalizedProperty
       (ResourceType.class, "name", resourceType.getId(), Locale.ENGLISH);
      def resourceTypeDE = localizationService.getLocalizedProperty
       (ResourceType.class, "name", resourceType.getId(), Locale.GERMAN);
      if (resourceTypeEN) {
         localeEN.add("${resourceType.name}:${resourceTypeEN}" as String);
```

```
      }
      if (resourceTypeDE) {
         localeDE.add("${resourceType.name}:${resourceTypeDE}" as String);
      }
   };
};

// prepare data
Map<Long, Long> counters =
 resourceService.getResourceTypesIdsToActiveResourcesCountersMapping();

dashboard.eachWithIndex { resourceGroup, resourceTypes, index ->
   resourceTypes.each { resourceType ->
      def count = counters.get(resourceType.id);
      if (count != null && count > 0) {
         def data = [null] * categories.size;
         data[index] = count;
         series.add("{ name: _('${resourceType.name}'), data:[${data.join(',')}] }"
          as String);
      }
   };
};

return [
   visible: "true",
   chart: "{ type: 'column' }",
   title: "{ text: 'Overview' }",
   legend: "{ layout: 'vertical', align: 'right', verticalAlign: 'top', floating:
    true, maxHeight: 200, backgroundColor: 'white', borderColor: '#CCC',
    borderWidth: 1, shadow: false, navigation: { animation: true } }",
   xAxis: "{ categories: [${categories.join(',')}] }" as String,
   yAxis: "{ allowDecimals: false, min: 0, title: { text: 'Resources' },
    stackLabels: { enabled: true, style: { fontWeight: 'bold', color: 'gray' } }
    }",
   tooltip: "{ headerFormat: '<b>{point.key}: </b>', pointFormat: '
    {point.stackTotal}<br><span style=\"color:{series.color}\">?</span>
    {series.name}: {point.y}'",
   plotOptions: "{ column: { stacking: 'normal', dataLabels: { enabled: true,
    zIndex: 5, color: 'white', style: { textShadow: '0 0 3px black' } } } }",
   series: "[ ${series.join(',')} ]" as String,
   localization: "{ de: {${localeDE.join(',')}}, en: {${localeEN.join(',')}}}" as
    String
];
```

Code-Beispiel 80: *ResourceDashboardOverview1.groovy*

Das folgende Chart wird mit dem obigen Skript definiert.




Abbildung 536: *Beispiel für ein Chart-Widget*

Konfigurationsattribute für Widgets

Es gibt die gleichen Konfigurationsattribute wie für das Web Client Dashboard. Siehe Abschnitt Konfigurationsattribute für Widgets.

G.2 Das Kundenportal: CM.Track

G.2.1 Einleitung

Das Kundenportal *CM.Track* ermöglicht es den Kunden, sich im ConSol CM-System anzumelden. Wie der ConSol CM Web Client ist auch CM.Track eine webbasierte Applikation, d. h. der Kunde braucht nur einen normalen Webbrowser, um auf das Portal zuzugreifen.

Technisch gesehen werden die Daten für CM.Track über die REST API (Representational State Transfer, siehe Glossar) abgerufen.




Abbildung 537: *ConSol CM-Systemarchitektur mit CM.Track*

In einer Standardumgebung kann der Kunde über CM.Track folgende Vorgänge durchführen:

- Anzeigen einer Liste mit seinen Tickets
- Anzeigen einer Liste aller Tickets seiner Firma (sofern konfiguriert)
- Hinzufügen eines Kommentars und/oder Attachments zu einem Ticket
- Öffnen/Erstellen eines neuen Tickets
- Durchsuchen der FAQ nach Lösungen

G.2.2 CM.Track-Versionen

Es gibt zwei Versionen von CM.Track:

- CM.Track V1
  Verfügbar als Portallösung in ConSol CM-Versionen 6.10.4 und niedriger.
- CM.Track V2
  Verfügbar als (neue) Portallösung in ConSol CM-Versionen 6.10.5 und höher.

Die Funktionen und die Benutzeroberfläche sind in beiden Versionen sehr ähnlich. Um Missverständnisse zu vermeiden und Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Version Ihres CM-Systems zu bieten, finden Sie im Administratorhandbuch zwei getrennte Kapitel.



Wenn Sie CM.Track V1 haben und ein Update auf CM-Version 6.10.5 (oder höher) ausführen, können Sie die V1 weiter betreiben. Sie können natürlich auch zur V2 migrieren, was bedeutet, dass Sie die V2 in der gleichen Weise anpassen wie die V1, sofern Sie nicht die Standardinstallation von CM.Track verwenden. Beachten Sie, dass es **kein automatisches Update** von V1 auf V2 gibt, da es sich um zwei separate Web-Applikationen handelt, die auf dem Application Server installiert werden.

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von (und sofern erforderlich, Migration auf) V2, da diese Version erweiterte Sicherheitsfunktionen enthält und Teil von zukünftigen ConSol CM-Versionen ist.

G.2.3 CM.Track V1

In den folgenden Abschnitten werden Themen im Zusammenhang mit CM.Track V1 behandelt.

- Allgemeiner Systemzugang zu CM.Track für Kunden:
  Siehe Abschnitt CM.Track V1: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).
- Authentifizierungsmethoden für Kunden:
  Siehe Abschnitt CM.Track V1: Authentifizierungsmethoden für das Portal.
- Verwendung des Portals für FAQs:
  Siehe Abschnitt CM.Track V1: FAQs in CM.Track

G.2.3.1 CM.Track V1: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden)

Im folgenden Abschnitt finden Sie detaillierte Informationen darüber, wie Sie Ihr ConSol CM-System konfigurieren, um Ihren Kunden Zugang zu CM.Track (dem Portal von ConSol CM) zu gewähren.

> CM.Track V1 ist ein Add-on von ConSol CM, das separat erworben werden muss.
>
> Bedenken Sie, dass für jeden CM.Track-Benutzer (d. h. für jedes Benutzerprofil) eine eigene ConSol CM-Lizenz benötigt wird. Da sich mehrere Kunden mit einem Benutzerprofil in CM.Track anmelden können, brauchen Sie nicht für jeden Kunden eine ConSol CM-Lizenz. Details dazu finden Sie im Abschnitt Lizenzverwaltung.

Voraussetzung

CM.Track V1 im Standardlieferumfang der ConSol CM-Versionen 6.10.4 und niedriger enthalten, das heißt, es müssen keine neuen Dateien installiert werden. Der Standardfunktionsumfang von CM.Track beinhaltet grundlegende Funktionen (z. B. Anzeigen der Ticketliste, Erstellen eines neuen Tickets, Anzeigen der Ticketdetails) und die Seiten haben das CM-Standardlayout. Um CM.Track als leistungsstarkes Portal für den Zugang Ihrer Kunden zum System einsetzen zu können, sollten Sie das Layout an das Corporate Design Ihres Unternehmens anpassen. Dieser Vorgang heißt *Skinning*. Die Formulare und Listen, die dem Kunden angezeigt werden, können verändert und/oder erweitert werden. Wenden Sie sich an unser Consulting-Team oder Ihren Account Manager, wenn Sie CM.Track optimal auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten.

Technischer Hintergrund von CM.Track

Das Portal CM.Track basiert auf der *REST API* von ConSol CM. Details dazu finden Sie im Dokument *ConSol CM REST API Documentation*.

Allgemeines Prinzip des Systemzugangs über CM.Track

Ein Kunde, der über das Portal CM.Track Zugang zu Ihrem ConSol CM-System haben möchte oder erhalten soll, braucht ein Login und ein Passwort. Diese können entweder vom Bearbeiter, der die Kundendaten im CM Web Client editiert, dort eingegeben werden, oder die Werte können automatisch in die Datenbank importiert werden.

Die Felder für das Login und das Passwort der Kunden sind Datenobjektgruppenfelder, die wie alle anderen Datenobjektgruppenfelder definiert werden und eine besondere Annotation haben. Wenn Sie mit Datenobjektgruppenfeldern nicht vertraut sind, lesen Sie bitte Abschnitt Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten.

Die Zugangsberechtigungen der Kunden werden definiert, indem Sie dem Konto des Kunden ein Benutzerprofil zuweisen. Die Benutzerprofile werden vom ConSol CM-Administrator mit dem Admin Tool verwaltet.

Definieren der Benutzerprofile / Zugangsberechtigungen für CM.Track

Im ersten Schritt müssen Sie die Benutzerprofile definieren, d. h. die Profile mit den Zugangsberechtigungen für CM.Track. Ein CM.Track-Benutzerprofil wird wie ein normaler Bearbeiter definiert (siehe Abschnitt Bearbeiterverwaltung), aber als *Track* markiert.




Abbildung 538: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track: Name des Benutzerprofils*

Dem Benutzerprofil werden eine oder mehrere Rollen zugewiesen, um die Zugangsberechtigungen zu Queues und Kundengruppen zu definieren. Sie können zum Beispiel ein Benutzerprofil (Bearbeiter) *cmtrack_basiccustomers* erstellen, das die Rolle *TrackAll* hat. Diese Rolle hat Berechtigungen zum Lesen/Schreiben/Hinzufügen in den Queues *Helpdesk_2nd_Level* und *ServiceDesk* und Kundengruppen-Berechtigungen für drei Kundengruppen. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Es müssen Queue- **und** Kundengruppen-Berechtigungen erteilt werden, damit die Kunden über CM.Track auf Tickets zugreifen können.

- Sie müssen passende Queue- und Kundengruppenberechtigungen zuweisen, d. h. Queues zuweisen, denen die entsprechenden Kundengruppen zugewiesen wurden (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung).
- In den meisten Fällen (Standardfällen) reichen Leseberechtigungen für die Kundengruppen aus, da es nicht möglich ist, über das Portal Kundendaten zu editieren.

In unserem Beispiel hat die Rolle *TrackAll* Lesezugriff auf alle Kundengruppen. In Ihrem System ist es möglicherweise erforderlich, unterschiedliche CM.Track-Rollen mit Zugriff auf unterschiedliche Kundengruppen zu erstellen. Eine detaillierte Einführung in die Rollenverwaltung finden Sie im Abschnitt Rollenverwaltung.




Abbildung 539: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track-Benutzerprofil - Rolle (Queue-Berechtigungen)*




Abbildung 540: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track-Benutzerprofil - Rolle (Kundengruppen-Berechtigungen)*

Auf diese Weise kann ein Kunde mit dem CM.Track-Benutzerprofil *cmtrack_basiccustomers* nur Tickets in diesen Queues sehen und dort Kommentare hinzufügen. Ein anderes Benutzerprofil könnte Zugang zu den Tickets in der Queue *Sales* und/oder zur Queue *FAQ* haben.

Definieren der Datenobjektgruppenfelder für das CM.Track-Login und -Passwort

Die Felder für das Login und Passwort für einen Kunden sind normale Datenobjektgruppenfelder auf der Kontaktstufe. Eine Einführung in die Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und die GUI-Konfiguration für Kundendaten finden Sie im Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells.

Editieren Sie die Felder, die Kundendaten enthalten (wenn es zwei Stufen gibt: **nicht** auf der Firmenstufe sondern auf der Kontaktstufe!):

- Es muss ein Feld für das Login erstellt werden, Annotation *username = true*.




Abbildung 541: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track: Annotation für Login*

- Es muss ein Feld für das Passwort erstellt werden, Annotation *password = true*. Die Annotation *text-type = password* sorgt dafür, dass nur Sternchen/Punkte im Web Client angezeigt werden und das Passwort nicht im Klartext angezeigt wird.




Abbildung 542: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track: Annotation für Passwort*

Gewähren von Zugang zu CM.Track für Kunden

Der Bearbeiter, der mit dem Web Client arbeitet, kann jedem Kunden, der Zugang zum Portal CM.Track haben soll, einen Benutzernamen, ein initiales Passwort und ein CM.Track-Benutzerprofil zuweisen.




Abbildung 543: *ConSol CM Web Client - CM.Track-Benutzer*

Anmeldung der Kunden im System

Die Kunden können sich dann im System anmelden und ihre Tickets sehen. Eine detaillierte Erklärung darüber, wie Sie als Kunde mit ConSol CM arbeiten, finden Sie im Abschnitt *CM.Track* des *ConSol CM Benutzerhandbuchs*.

Es gibt zwei Wege für die Benutzerauthentifizierung:

- einfache Authentifizierung
- LDAP-Authentifizierung

Details dazu finden Sie im Abschnitt CM.Track V1: Authentifizierungsmethoden für das Portal.




Abbildung 544: *ConSol CM.Track - Kundenanmeldung*




Abbildung 545: *ConSol CM.Track - Ticketliste*

Erweiterte Kundenberechtigungen zum Anzeigen von Tickets der Firma

In einigen Fällen ist es möglicherweise erforderlich, dass Kunden sich im ConSol CM-Portal CM.Track anmelden, und nicht nur auf ihre persönlichen Tickets Zugriff haben, sondern auf alle Tickets ihrer

Firma. In diesem Fall muss der Rolle des CM.Track-Benutzers (Benutzerprofil) unter *Track-Benutzer-Berechtigungen* die Berechtigung *Auf Tickets der eigenen Firma zugreifen* zugewiesen werden. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Rollenverwaltung.

Konfigurieren von CM.Track für das Zurücksetzen des Passworts durch den Kunden

Ab ConSol CM-Version 6.10.0 kann CM.Track so konfiguriert werden, dass den Kunden ein Link angezeigt wird, mit dem sie ihr Passwort zurücksetzen können. Diese Funktion basiert auf dem Template *track-password-reset-template*. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Template zum Zurücksetzen des Passworts durch Kunden in CM.Track V1.

Das Zurücksetzen des Passworts in CM.Track ist nur möglich, wenn der *Datenbank-Modus* verwendet wird. Bei LDAP-Authentifizierung ist dies nicht möglich. Eine Beschreibung aller verfügbaren Authentifizierungsmethoden finden Sie im Abschnitt CM.Track V1: Authentifizierungsmethoden für das Portal.

G.2.3.2 CM.Track V1: Authentifizierungsmethoden für das Portal

Einführung in die Authentifizierungsmethoden in CM.Track

Kunden, die sich im ConSol CM-Portal (CM.Track) anmelden, verwenden dazu ihr Login und Passwort. Beides sind Datenobjektgruppenfelder in den Kontaktdaten.

Es gibt drei mögliche Authentifizierungsmethoden:

- Gegen die ConSol CM-Datenbank
  Diese Methode heißt *Datenbank-Modus*.
- Gegen einen LDAP-Server
  Diese Methode heißt *LDAP-Modus*.
- Gegen einen LDAP-Server und die ConSol CM-Datenbank
  Die Reihenfolge kann konfiguriert werden. Diese Methode heißt *Gemischter Modus*.

Definieren der Authentifizierungsmethode für CM.Track

Die Authentifizierungsmethode wird durch die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* bestimmt. Eine Änderung dieser Property erfordert keinen Neustart des Servers und wird für alle Cluster-Nodes übernommen.

Die möglichen Werte (siehe auch Abschnitt System-Properties) und ihr entsprechendes Systemverhalten sind:

- **DATABASE**
  Zuerst wird die Anmeldung über die Datenbank versucht, sofern die Unit ein Datenbankpasswort hat. d. h. wenn Login und Passwort in der ConSol CM-Datenbank gespeichert sind und damit von den ConSol CM-Bearbeitern oder indirekt von den Kunden selbst verwaltet werden, wenn diese ihr Passwort zurücksetzen. Der Kunde kann sein Passwort zurücksetzen, siehe Abschnitt Template zum Zurücksetzen des Passworts durch Kunden in CM.Track V1.
- **LDAP**
  Es wird eine Anmeldung über die verfügbaren LDAP-Server versucht, wenn eine LDAP-ID angegeben wurde, d. h. das Passwort ist im LDAP-Verzeichnis gespeichert und kann nicht über ConSol CM geändert werden, weder vom Kunden noch von einem Bearbeiter.

- **LDAP,DATABASE**
  Beim ersten Authentifizierungsversuch werden die verfügbaren LDAP-Server verwendet, sofern eine LDAP-ID angegeben ist. Sollte dieser fehlschlagen, wird eine Anmeldung über die Datenbank versucht, sofern die Unit (der Kunde) ein Datenbankpasswort hat.
- **DATABASE,LDAP**
  Zuerst wird die Anmeldung über die Datenbank versucht, sofern die Unit (Kunde) ein Datenbankpasswort hat. Wenn diese fehlschlägt, wird die Authentifizierung über einen verfügbaren LDAP-Server versucht, sofern eine LDAP-ID angegeben wurde.

Groß- und Kleinschreibung, Kommas und Leerzeichen werden bei den Werten ignoriert.

Authentifizierungsmethode DATABASE

System-Property für die Authentifizierungsmethode DATABASE

Setzen Sie die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* auf *DATABASE* (dies ist der Standardwert).

Datenobjektgruppenfelder für die Anmeldung im Kontakt

Es sind zwei Datenobjektgruppenfelder in den Kontaktdaten erforderlich:

- Login
- Passwort

Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CM.Track V1: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).

Authentifizierungsmethode LDAP

System-Property für die Authentifizierungsmethode LDAP

Setzen Sie die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* auf *LDAP*.

System-Properties zur Definition der LDAP-Server

Die LDAP-Server können mit folgenden System-Properties aus dem Modul *cmas-core-security* definiert werden.

{name} ist ein String, den Sie frei wählen können, um die LDAP-Server zu unterscheiden. Er muss immer angegeben werden, auch wenn nur ein LDAP-Server konfiguriert wird. Sie sollten einen einfachen String für {name} verwenden, der keine Schlüsselwörter wie *internal* oder *external* und keine Sonderzeichen enthält.

- **ldap.initialcontextfactory**
  Dies ist eine vordefinierte globale Property. Wenn sie nicht gesetzt ist, wird *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory* als Wert verwendet.
- **ldap.contact.{name}.providerurl**
  Der Wert der Property ist die Adresse des LDAP-Servers in der Form *ldap[s]://host:port*.
- **ldap.contact.{name}.userdn**
  Der Wert ist der Benutzer-DN, der verwendet wird, um den Kontakt-DN über die LDAP-ID nachzuschlagen. Wenn der Wert nicht gesetzt ist, wird ein anonymes Konto verwendet.

- **ldap.contact.{name}.password**
  Die Property enthält das Passwort, mit dem der Kontakt-DN über die LDAP-ID nachgeschlagen wird. Wenn der Wert nicht gesetzt ist, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **ldap.contact.{name}.basedn**
  Dies ist der Stammpfad, in dem der Kontakt-DN über die LDAP-ID gesucht wird, z. B. *ou=accounts,dc=consol,dc=de*.
- **ldap.contact.{name}.searchattr**
  Der Wert dieser Property steht für das Attribut, mit dem der Kontakt-DN über die LDAP-ID gesucht wird, z. B. *uid*.

Nach einer Änderung einer der obigen System-Properties ist kein Neustart des Servers erforderlich. Die Änderung wird für alle Cluster-Nodes übernommen. Mit dem Platzhalter {name} können Sie mehrere unterschiedliche LDAP-Server definieren.

Authentifizierungsversuche gegen LDAP-Server finden bis zum ersten erfolgreichen Versuch statt, wobei die Reihenfolge der Server durch die Werte von {name} bestimmt wird (aufsteigende alphabetische Reihenfolge der Werte).

Datenobjektgruppenfeld für die Anmeldung im Kontakt

Wenn der LDAP-Modus eingesetzt werden soll, muss das Datenobjektgruppenfeld, das für den CM.Track-Benutzernamen (Login) verwendet wird, neben der Annotation *username* = *true* eine zusätzliche Annotation haben:

- **ldapid**




Abbildung 546: *ConSol CM Admin Tool - Datenobjektgruppenfeld für die LDAP-Authentifizierung von CM.Track-Benutzern*




Abbildung 547: *ConSol CM Web Client - Feld (rot) für die LDAP-ID in den Kontaktdaten*

Gemischte Authentifizierungsmethode

System-Property für die gemischte Authentifizierungsmethode

Setzen Sie die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* entsprechend der gewünschten Reihenfolge der Authentifizierungsinstanzen:

- LDAP,DATABASE
- DATABASE,LDAP

Das CM-System kontaktiert zuerst die Instanz, die an erster Stelle steht, und danach die zweite Instanz. Wenn die Authentifizierungsmethode für Kontakte zum Beispiel auf *LDAP,DATABASE* gesetzt ist, und der Kunde (Kontakt) ein Passwort verwendet, das nur in der Datenbank gültig ist, ist die Anmeldung erfolgreich.

Im *server.log* wird dann folgende Meldung angezeigt:

```
LDAP login failed: [LDAP: error code 49 - Invalid Credentials]; nested exception is
 javax.naming.AuthenticationException: [LDAP: error code 49 - Invalid Credentials]
```

System-Properties zur Definition der LDAP-Server

Siehe entsprechenden Absatz im Abschnitt *Authentifizierungsmethode LDAP*: System-Properties zur Definition der LDAP-Server.

Datenobjektgruppenfeld für die Anmeldung im Kontakt

Siehe entsprechenden Absatz im Abschnitt *Authentifizierungsmethode LDAP*: LDAP-ID.

Logging aller LDAP-Anmeldeversuche in CM.Track

Alle aufgetretenen LDAP-Fehler werden ohne Stack Trace von Loggern mit folgendem Präfix protokolliert:

- *com.consol.cmas.core.security.contact*

Der Stack Trace von LDAP-Fehlern wird nicht protokolliert, da die Log-Dateien ansonsten mit Details zu fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen auf dem ersten LDAP-Server vollgeschrieben würden, obwohl die darauf folgende Anmeldung beim zweiten LDAP-Server erfolgreich war.

Verwendung von LDAPs zur Authentifizierung

Die LDAPS-Authentifizierung für CM.Track folgt dem gleichen Prinzip wie die Verwendung von LDAPs für die Authentifizierung im ConSol CM Web Client. Siehe Abschnitt Verwendung von LDAPS (LDAP über SSL).

G.2.3.3 CM.Track V1: FAQs in CM.Track

Einführung in FAQs in CM.Track

Wenn Sie CM.Track als Portal nutzen, in dem Ihre Kunden auf ihre Tickets oder die Tickets ihrer Firma zugreifen können, möchten Sie Ihren Kunden vielleicht eine Suche der FAQ (Frequently Asked Questions) anbieten. Dies hat sich in Helpdesk- und Servicedesk-Umgebungen bewährt, da Kunden nachschauen können, ob ihr Problem schon einmal aufgetreten ist und es bereits eine Lösung gibt. Nur wenn sie keine Lösung finden, wenden sie sich an den Servicedesk und/oder öffnen ein neues Ticket. Auf diese Weise sparen sowohl die Kunden als auch das Servicedesk-Team Zeit. Sie können eine FAQ-Funktion aber auch in anderen Umgebungen anbieten.

In ConSol CM wird jede FAQ wie ein Ticket behandelt. Die Queues, die als FAQ-Queues über CM.Track verfügbar sein sollen, müssen als spezielle FAQ-Queues definiert werden, da die Kunden normalerweise nur ihre eigenen Tickets oder die Tickets ihrer Firma sehen dürfen, FAQ-Tickets aber keinem Kunden gehören. Alle Kunden mit einem Benutzerprofil, das Zugriff auf die FAQ-Queues hat, können auf die entsprechenden FAQ-Tickets zugreifen. Dafür muss nur Lesezugriff gewährt werden.

Konfigurieren des ConSol CM-Systems für die FAQ-Suche in CM.Track

Der erste Schritt ist die Erstellung eines FAQ-Workflows (siehe *ConSol CM Process Designer Handbuch*) und die Erstellung einer FAQ-Queue, die als Queue für Frequently Asked Questions (Checkbox *FAQ*) gekennzeichnet ist. Außerdem müssen Sie der Queue mindestens eine Textklasse zuweisen, bei der die Option *Sichtbar für Kunden* (siehe Textklassen) ausgewählt ist. Die Kommentare, die für die Kunden in CM.Track sichtbar sein sollen, müssen im Web Client mit dieser Textklasse gekennzeichnet werden.




Abbildung 548: *ConSol CM Admin Tool - Queue-Verwaltung*

Danach muss eine Rolle definiert werden, die im schreibgeschützten Modus auf die FAQ-Queue zugreifen kann. Denken Sie daran, dass diese Rolle auch Zugriff auf die Kundengruppe braucht, die in den Tickets der FAQ-Queue verwendet wird.




Abbildung 549: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung*

Diese neue Rolle muss dann dem Benutzer (Profil) zugewiesen werden, der als Benutzer für den Zugang zu CM.Track verwendet wird (siehe Abschnitt CM.Track V1: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).




Abbildung 550: *ConSol CM Admin Tool - Bearbeiterverwaltung*

FAQ-Suche in CM.Track aus der Sicht des Kunden

Ein Kunde kann die FAQ-Queue nach einem Muster durchsuchen. Es wird eine Liste mit Suchergebnissen angezeigt. Durch Klicken auf ein Ticket aus der Liste werden die Felder des Tickets angezeigt. Die Ergebnisse können eine Lösung enthalten, wie im folgenden Beispiel, oder andere Serviceinformationen.




Abbildung 551: *ConSol CM.Track - Beispiel für die FAQ-Suche (1)*




Abbildung 552: *ConSol CM.Track - Beispiel für die FAQ-Suche (2)*

Komplexere Lösungen für die Verwaltung von FAQs

Verwendung von zwei FAQ-Queues: FAQ-Verwaltung und aktive FAQs

Anstatt nur eine FAQ-Queue zu verwenden, können auch zwei Queues definiert werden. Eine kann zur Verwaltung der FAQ dienen. Dort können manuell Tickets erstellt werden, oder bestehende Tickets können aus der Helpdesk- oder Servicedesk-Queue in die FAQ-Verwaltungs-Queue verschoben werden. Ein FAQ-Verantwortlicher überprüft diese und editiert die Tickets falls erforderlich. Dann wird das Ticket in die Queue für aktive FAQs verschoben. Hier können die Kunden darauf zugreifen. Nach einem bestimmten Zeitraum oder wenn der FAQ-Verantwortliche beschließt, dass die FAQ nicht mehr verfügbar sein soll, wird sie zurück in die FAQ-Verwaltungs-Queue geschoben. Dort kann sie wieder aktiviert oder geschlossen werden.

Einrichten von zwei (oder mehr) parallelen FAQ-Umgebungen mit Track-Benutzern

Sie können FAQs für unterschiedliche Kundengruppe bereitstellen, indem Sie mehr als eine FAQ-Queue und die entsprechenden CM.Track-Benutzerprofile erstellen. So können zum Beispiel einer Kundengruppe Fragen und Antworten zum technischen Helpdesk angeboten werden, während die

andere Kundengruppe Support- und Update-Informationen erhält. Natürlich kann es auch ein CM.Track-Benutzerprofil geben, das Zugang zu beiden FAQ-Umgebungen hat.

G.2.4 CM.Track V2

In den folgenden Abschnitten werden Themen im Zusammenhang mit CM.Track V2 behandelt.

- Allgemeiner Systemzugang zu CM.Track V2 für Kunden:
  Siehe Abschnitt CM.Track V2: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).
- Authentifizierungsmethoden in CM.Track V2:
  Siehe Abschnitt CM.Track V2: Authentifizierungsmethoden für das Portal.
- Verwendung des Portals für FAQs:
  Siehe Abschnitt CM.Track V2: FAQs in CM.Track

G.2.4.1 CM.Track V2: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden)

Im folgenden Abschnitt finden Sie detaillierte Informationen darüber, wie Sie Ihr ConSol CM-System konfigurieren, um Ihren Kunden Zugang zu CM.Track V2 (dem Portal von ConSol CM) zu gewähren.



CM.Track V2 ist ein Add-on von ConSol CM, das separat erworben werden muss.

Bedenken Sie, dass für jeden CM.Track-Benutzer (d. h. für jedes Benutzerprofil) eine eigene ConSol CM-Lizenz benötigt wird. Da sich mehrere Kunden mit einem Benutzerprofil in CM.Track anmelden können, brauchen Sie nicht für jeden Kunden eine ConSol CM-Lizenz. Details dazu finden Sie im Abschnitt Lizenzverwaltung.

Voraussetzung

CM.Track V2 im Standardlieferumfang der ConSol CM-Versionen 6.10.5 und höher enthalten. Um CM.Track V2 zu betreiben, müssen einige kleinere Änderungen an den CM-Konfigurationsdateien auf dem Application Server vorgenommen werden. Diese sind im *ConSol CM Set-Up Manual* erklärt.

Der Standardfunktionsumfang von CM.Track beinhaltet grundlegende Funktionen (z. B. Anzeigen der Ticketliste, Erstellen eines neuen Tickets, Anzeigen der Ticketdetails) und die Seiten haben das CM-Standardlayout. Um CM.Track als leistungsstarkes Portal für den Zugang Ihrer Kunden zum System einsetzen zu können, sollten Sie das Layout an das Corporate Design Ihres Unternehmens anpassen. Dieser Vorgang heißt *Skinning*. Die Formulare und Listen, die dem Kunden angezeigt werden, können verändert und/oder erweitert werden. Wenden Sie sich an unser Consulting-Team oder Ihren Account Manager, wenn Sie CM.Track optimal auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten.

Technischer Hintergrund von CM.Track V2

Das Portal CM.Track basiert auf der *REST API* von ConSol CM. Details dazu finden Sie im Dokument *ConSol CM REST API Documentation*.

Allgemeines Prinzip des Systemzugangs über CM.Track V2

Ein Kunde, der über das Portal CM.Track Zugang zu Ihrem ConSol CM-System haben möchte oder erhalten soll, braucht ein Login und ein Passwort. Diese können entweder vom Bearbeiter, der die Kundendaten im CM Web Client editiert, dort eingegeben werden, oder die Werte können automatisch in die Datenbank importiert werden.

Die Felder für das Login und das Passwort der Kunden sind Datenobjektgruppenfelder, die wie alle anderen Datenobjektgruppenfelder definiert werden und eine besondere Annotation haben. Wenn Sie mit Datenobjektgruppenfeldern nicht vertraut sind, lesen Sie bitte Abschnitt Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und GUI-Design für Kundendaten.

Die Zugangsberechtigungen der Kunden werden definiert, indem Sie dem Konto des Kunden ein Benutzerprofil zuweisen. Die Benutzerprofile werden vom ConSol CM-Administrator mit dem Admin Tool verwaltet.

Definieren der Benutzerprofile / Zugangsberechtigungen für CM.Track V2

Im ersten Schritt müssen Sie die Benutzerprofile definieren, d. h. die Profile mit den Zugangsberechtigungen für CM.Track. Ein CM.Track-Benutzerprofil wird wie ein normaler Bearbeiter definiert (siehe Abschnitt Bearbeiterverwaltung), aber als *Track* markiert.




Abbildung 553: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track: Name des Benutzerprofils*

Dem Benutzerprofil werden eine oder mehrere Rollen zugewiesen, um die Zugangsberechtigungen zu Queues und Kundengruppen zu definieren. Sie können zum Beispiel ein Benutzerprofil (Bearbeiter) *cmtrack_basiccustomers* erstellen, das die Rolle *TrackAll* hat. Diese Rolle hat Berechtigungen zum Lesen/Schreiben/Hinzufügen in den Queues *Helpdesk_2nd_Level* und *ServiceDesk* und Kundengruppen-Berechtigungen für drei Kundengruppen. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Es müssen Queue- **und** Kundengruppen-Berechtigungen erteilt werden, damit die Kunden über CM.Track auf Tickets zugreifen können.

- Sie müssen passende Queue- und Kundengruppenberechtigungen zuweisen, d. h. Queues zuweisen, denen die entsprechenden Kundengruppen zugewiesen wurden (siehe Abschnitt Queue-Verwaltung).
- In den meisten Fällen (Standardfällen) reichen Leseberechtigungen für die Kundengruppen aus, da es nicht möglich ist, über das Portal Kundendaten zu editieren.

In unserem Beispiel hat die Rolle *TrackAll* Lesezugriff auf alle Kundengruppen. In Ihrem System ist es möglicherweise erforderlich, unterschiedliche CM.Track-Rollen mit Zugriff auf unterschiedliche Kundengruppen zu erstellen. Eine detaillierte Einführung in die Rollenverwaltung finden Sie im Abschnitt Rollenverwaltung.




Abbildung 554: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track-Benutzerprofil - Rolle (Queue-Berechtigungen)*




Abbildung 555: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track-Benutzerprofil - Rolle (Kundengruppen-Berechtigungen)*

Auf diese Weise kann ein Kunde mit dem CM.Track-Benutzerprofil *cmtrack_basiccustomers* nur Tickets in diesen Queues sehen und dort Kommentare hinzufügen. Ein anderes Benutzerprofil könnte Zugang zu den Tickets in der Queue *Sales* und/oder zur Queue *FAQ* haben.

Definieren der Datenobjektgruppenfelder für das CM.Track V2-Login und -Passwort

Die Felder für das Login und Passwort für einen Kunden sind normale Datenobjektgruppenfelder auf der Kontaktstufe. Eine Einführung in die Verwaltung von Datenobjektgruppenfeldern und die GUI-Konfiguration für Kundendaten finden Sie im Abschnitt Einrichten des Kundendatenmodells.

Editieren Sie die Felder, die Kundendaten enthalten (wenn es zwei Stufen gibt: **nicht** auf der Firmenstufe sondern auf der Kontaktstufe!):

- Es muss ein Feld für das Login erstellt werden, Annotation *username = true*.




Abbildung 556: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track: Annotation für Login*

- Es muss ein Feld für das Passwort erstellt werden, Annotation *password = true*. Die Annotation *text-type = password* sorgt dafür, dass nur Sternchen/Punkte im Web Client angezeigt werden und das Passwort nicht im Klartext angezeigt wird.




Abbildung 557: *ConSol CM Admin Tool - CM.Track: Annotation für Passwort*

Gewähren von Zugang zu CM.Track V2 für Kunden

Der Bearbeiter, der mit dem Web Client arbeitet, kann jedem Kunden, der Zugang zum Portal CM.Track haben soll, einen Benutzernamen, ein initiales Passwort und ein CM.Track-Benutzerprofil zuweisen.




Abbildung 558: *ConSol CM Web Client - CM.Track-Benutzer*

Anmeldung der Kunden im System

Die Kunden können sich dann im System anmelden und ihre Tickets sehen. Eine detaillierte Erklärung darüber, wie Sie als Kunde mit ConSol CM arbeiten, finden Sie im Abschnitt *CM.Track* des *ConSol CM Benutzerhandbuchs*.

Es gibt zwei Wege für die Benutzerauthentifizierung:

- einfache Authentifizierung
- LDAP-Authentifizierung

Details dazu finden Sie im Abschnitt CM.Track V2: Authentifizierungsmethoden für das Portal.




Abbildung 559: *ConSol CM.Track - Kundenanmeldung*




Abbildung 560: *ConSol CM.Track - Ticketliste*

Erweiterte Kundenberechtigungen zum Anzeigen von Tickets der Firma

In einigen Fällen ist es möglicherweise erforderlich, dass Kunden sich im ConSol CM-Portal CM.Track anmelden, und nicht nur auf ihre persönlichen Tickets Zugriff haben, sondern auf alle Tickets ihrer Firma. In diesem Fall muss der Rolle des CM.Track-Benutzers (Benutzerprofil) unter *Track-Benutzer-Berechtigungen* die Berechtigung *Auf Tickets der eigenen Firma zugreifen* zugewiesen werden. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Rollenverwaltung.

Konfigurieren von CM.Track für das Zurücksetzen des Passworts durch den Kunden (für V2 noch nicht verfügbar)

Ab ConSol CM-Version 6.10.0 kann CM.Track so konfiguriert werden, dass den Kunden ein Link angezeigt wird, mit dem sie ihr Passwort zurücksetzen können. Diese Funktion basiert auf dem Template *track-password-reset-template*. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt Template zum Zurücksetzen des Passworts durch Kunden in CM.Track V1.

Das Zurücksetzen des Passworts in CM.Track ist nur möglich, wenn der *Datenbank-Modus* verwendet wird. Bei LDAP-Authentifizierung ist dies nicht möglich. Eine Beschreibung aller verfügbaren Authentifizierungsmethoden finden Sie im Abschnitt CM.Track V2: Authentifizierungsmethoden für das Portal.

G.2.4.2 CM.Track V2: Authentifizierungsmethoden für das Portal

Einführung in die Authentifizierungsmethoden in CM.Track V2

Kunden, die sich im ConSol CM-Portal (CM.Track) anmelden, verwenden dazu ihr Login und Passwort. Beides sind Datenobjektgruppenfelder in den Kontaktdaten.

Es gibt drei mögliche Authentifizierungsmethoden:

- Gegen die ConSol CM-Datenbank
  Diese Methode heißt *Datenbank-Modus*.
- Gegen einen LDAP-Server
  Diese Methode heißt *LDAP-Modus*.
- Gegen einen LDAP-Server und die ConSol CM-Datenbank
  Die Reihenfolge kann konfiguriert werden. Diese Methode heißt *Gemischter Modus*.

Definieren der Authentifizierungsmethode für CM.Track V2

Die Authentifizierungsmethode wird durch die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* bestimmt. Eine Änderung dieser Property erfordert keinen Neustart des Servers und wird für alle Cluster-Nodes übernommen.

Die möglichen Werte (siehe auch Abschnitt System-Properties) und ihr entsprechendes Systemverhalten sind:

- **DATABASE**
  Zuerst wird die Anmeldung über die Datenbank versucht, sofern die Unit ein Datenbankpasswort hat. d. h. wenn Login und Passwort in der ConSol CM-Datenbank gespeichert sind und damit von den ConSol CM-Bearbeitern verwaltet werden.
- **LDAP**
  Es wird eine Anmeldung über die verfügbaren LDAP-Server versucht, wenn eine LDAP-ID angegeben wurde, d. h. das Passwort ist im LDAP-Verzeichnis gespeichert und kann nicht über ConSol CM geändert werden.
- **LDAP,DATABASE**
  Beim ersten Authentifizierungsversuch werden die verfügbaren LDAP-Server verwendet, sofern eine LDAP-ID angegeben ist. Sollte dieser fehlschlagen, wird eine Anmeldung über die Datenbank versucht, sofern die Unit (der Kunde) ein Datenbankpasswort hat.
- **DATABASE,LDAP**
  Zuerst wird die Anmeldung über die Datenbank versucht, sofern die Unit (Kunde) ein Datenbankpasswort hat. Wenn diese fehlschlägt, wird die Authentifizierung über einen verfügbaren LDAP-Server versucht, sofern eine LDAP-ID angegeben wurde.

Groß- und Kleinschreibung, Kommas und Leerzeichen werden bei den Werten ignoriert.

Authentifizierungsmethode DATABASE

System-Property für die Authentifizierungsmethode DATABASE

Setzen Sie die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* auf *DATABASE* (dies ist der Standardwert).

Datenobjektgruppenfelder für die Anmeldung im Kontakt

Es sind zwei Datenobjektgruppenfelder in den Kontaktdaten erforderlich:

- Login
- Passwort

Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt CM.Track V2: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).

Authentifizierungsmethode LDAP

System-Property für die Authentifizierungsmethode LDAP

Setzen Sie die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* auf *LDAP*.

System-Properties zur Definition der LDAP-Server

Die LDAP-Server können mit folgenden System-Properties aus dem Modul *cmas-core-security* definiert werden.

{name} ist ein String, den Sie frei wählen können, um die LDAP-Server zu unterscheiden. Er muss immer angegeben werden, auch wenn nur ein LDAP-Server konfiguriert wird. Sie sollten einen einfachen String für {name} verwenden, der keine Schlüsselwörter wie *internal* oder *external* und keine Sonderzeichen enthält.

- **ldap.initialcontextfactory**
  Dies ist eine vordefinierte globale Property. Wenn sie nicht gesetzt ist, wird *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory* als Wert verwendet.
- **ldap.contact.{name}.providerurl**
  Der Wert der Property ist die Adresse des LDAP-Servers in der Form *ldap[s]://host:port*.
- **ldap.contact.{name}.userdn**
  Der Wert ist der Benutzer-DN, der verwendet wird, um den Kontakt-DN über die LDAP-ID nachzuschlagen. Wenn der Wert nicht gesetzt ist, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **ldap.contact.{name}.password**
  Die Property enthält das Passwort, mit dem der Kontakt-DN über die LDAP-ID nachgeschlagen wird. Wenn der Wert nicht gesetzt ist, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **ldap.contact.{name}.basedn**
  Dies ist der Stammpfad, in dem der Kontakt-DN über die LDAP-ID gesucht wird, z. B. *ou=accounts,dc=mycompany,dc=de*.
- **ldap.contact.{name}.searchattr**
  Der Wert dieser Property steht für das Attribut, mit dem der Kontakt-DN über die LDAP-ID gesucht wird, z. B. *uid*.

Diese System-Properties sind möglicherweise initial nicht in Ihrem CM-System vorhanden. Fügen Sie sie in diesem Fall manuell hinzu. Nach einer Änderung einer der obigen System-Properties ist ein Neustart des Servers erforderlich. Die Änderung wird für alle Cluster-Nodes übernommen. Mit dem Platzhalter {name} können Sie mehrere unterschiedliche LDAP-Server definieren.

Authentifizierungsversuche gegen LDAP-Server finden bis zum ersten erfolgreichen Versuch statt, wobei die Reihenfolge der Server durch die Werte von {name} bestimmt wird (aufsteigende alphabetische Reihenfolge der Werte).

Datenobjektgruppenfeld für die Anmeldung im Kontakt

Wenn der LDAP-Modus eingesetzt werden soll, muss das Datenobjektgruppenfeld, das für den CM.Track-Benutzernamen (Login) verwendet wird, neben der Annotation *username* = *true* eine zusätzliche Annotation haben:

- **ldapid**




Abbildung 561: *ConSol CM Admin Tool - Datenobjektgruppenfeld für die LDAP-Authentifizierung von CM.Track-Benutzern*




Abbildung 562: *ConSol CM Web Client - Feld (rot) für die LDAP-ID in den Kontaktdaten*

Gemischte Authentifizierungsmethode

System-Property für die gemischte Authentifizierungsmethode

Setzen Sie die System-Property *cmas-core-security*, *contact.authentication.method* entsprechend der gewünschten Reihenfolge der Authentifizierungsinstanzen:

- LDAP,DATABASE
- DATABASE,LDAP

Das CM-System kontaktiert zuerst die Instanz, die an erster Stelle steht, und danach die zweite Instanz. Wenn die Authentifizierungsmethode für Kontakte zum Beispiel auf *LDAP,DATABASE* gesetzt ist, und der Kunde (Kontakt) ein Passwort verwendet, das nur in der Datenbank gültig ist, ist die Anmeldung erfolgreich.

Im *server.log* wird dann folgende Meldung angezeigt:

```
LDAP login failed: [LDAP: error code 49 - Invalid Credentials]; nested exception is
 javax.naming.AuthenticationException: [LDAP: error code 49 - Invalid Credentials]
```

System-Properties zur Definition der LDAP-Server

Siehe entsprechenden Absatz im Abschnitt *Authentifizierungsmethode LDAP*: System-Properties zur Definition der LDAP-Server.

Datenobjektgruppenfeld für die Anmeldung im Kontakt

Siehe entsprechenden Absatz im Abschnitt *Authentifizierungsmethode LDAP*: LDAP-ID.

Logging aller LDAP-Anmeldeversuche in CM.Track V2

Alle aufgetretenen LDAP-Fehler werden ohne Stack Trace von Loggern mit folgendem Präfix protokolliert:

- *com.consol.cmas.core.security.contact*

Der Stack Trace von LDAP-Fehlern wird nicht protokolliert, da die Log-Dateien ansonsten mit Details zu fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen auf dem ersten LDAP-Server vollgeschrieben würden, obwohl die darauf folgende Anmeldung beim zweiten LDAP-Server erfolgreich war.

Verwendung von LDAPs zur Authentifizierung

Die LDAPS-Authentifizierung für CM.Track folgt dem gleichen Prinzip wie die Verwendung von LDAPs für die Authentifizierung im ConSol CM Web Client. Siehe Abschnitt Verwendung von LDAPS (LDAP über SSL).

G.2.4.3 CM.Track V2: FAQs in CM.Track

Einführung in FAQs in CM.Track V2

Wenn Sie CM.Track als Portal nutzen, in dem Ihre Kunden auf ihre Tickets oder die Tickets ihrer Firma zugreifen können, möchten Sie Ihren Kunden vielleicht eine Suche der FAQ (Frequently Asked Questions) anbieten. Dies hat sich in Helpdesk- und Servicedesk-Umgebungen bewährt, da Kunden nachschauen können, ob ihr Problem schon einmal aufgetreten ist und es bereits eine Lösung gibt. Nur wenn sie keine Lösung finden, wenden sie sich an den Servicedesk und/oder öffnen ein neues Ticket. Auf diese Weise sparen sowohl die Kunden als auch das Servicedesk-Team Zeit. Sie können eine FAQ-Funktion aber auch in anderen Umgebungen anbieten.

In ConSol CM wird jede FAQ wie ein Ticket behandelt. Die Queues, die als FAQ-Queues über CM.Track verfügbar sein sollen, müssen als spezielle FAQ-Queues definiert werden, da die Kunden normalerweise nur ihre eigenen Tickets oder die Tickets ihrer Firma sehen dürfen, FAQ-Tickets aber keinem Kunden gehören. Alle Kunden mit einem Benutzerprofil, das Zugriff auf die FAQ-Queues hat, können auf die entsprechenden FAQ-Tickets zugreifen. Dafür muss nur Lesezugriff gewährt werden.

Konfigurieren des ConSol CM-Systems für die FAQ-Suche in CM.Track V2

Der erste Schritt ist die Erstellung eines FAQ-Workflows (siehe *ConSol CM Process Designer Handbuch*) und die Erstellung einer FAQ-Queue, die als Queue für Frequently Asked Questions (Checkbox *FAQ*) gekennzeichnet ist. Außerdem müssen Sie der Queue mindestens eine Textklasse zuweisen, bei der die Option *Sichtbar für Kunden* (siehe Textklassen) ausgewählt ist. Die Kommentare, die für die Kunden in CM.Track sichtbar sein sollen, müssen im Web Client mit dieser Textklasse gekennzeichnet werden.




Abbildung 563: *ConSol CM Admin Tool - Queue-Verwaltung*

Danach muss eine Rolle definiert werden, die im schreibgeschützten Modus auf die FAQ-Queue zugreifen kann. Denken Sie daran, dass diese Rolle auch Zugriff auf die Kundengruppe braucht, die in den Tickets der FAQ-Queue verwendet wird.




Abbildung 564: *ConSol CM Admin Tool - Rollenverwaltung*

Diese neue Rolle muss dann dem Benutzer (Profil) zugewiesen werden, der als Benutzer für den Zugang zu CM.Track verwendet wird (siehe Abschnitt CM.Track V2: Systemzugang für CM.Track-Benutzer (Kunden).




Abbildung 565: *ConSol CM Admin Tool - Bearbeiterverwaltung*

FAQ-Suche in CM.Track V2 aus der Sicht des Kunden

Alle als *FAQ* gekennzeichneten Queues werden automatisch als FAQ-Queues im Portal angeboten (siehe folgende Abbildung). Es ist keine weitere Zugangskonfiguration erforderlich.

Die Queue-Auswahl ist zuerst auf *Alle FAQ Listen* eingestellt, sodass alle Tickets aus allen FAQ-Queues angezeigt werden. Ein Kunde kann die FAQ-Ticketliste einschränken, indem er entweder die Text-filterfunktion verwendet, oder in der Queue-Auswahl eine bestimmte Queue wählt. Durch Klicken auf ein Ticket aus der Liste werden die Felder des Tickets angezeigt.




Abbildung 566: *ConSol CM.Track - Beispiel für die FAQ-Suche (1)*

Komplexere Lösungen für die Verwaltung von FAQs

Verwendung von zwei FAQ-Queues: FAQ-Verwaltung und aktive FAQs

Anstatt nur eine FAQ-Queue zu verwenden, können auch zwei Queues definiert werden. Eine kann zur Verwaltung der FAQ dienen. Dort können manuell Tickets erstellt werden, oder bestehende Tickets können aus der Helpdesk- oder Servicedesk-Queue in die FAQ-Verwaltungs-Queue verschoben werden. Ein FAQ-Verantwortlicher überprüft diese und editiert die Tickets falls erforderlich. Dann wird das Ticket in die Queue für aktive FAQs verschoben. Nur diese Queue ist in der Queue-Verwaltung als FAQ gekennzeichnet, sodass die Kunden nur auf Tickets in dieser Queue zugreifen können. Nach einem bestimmten Zeitraum oder wenn der FAQ-Verantwortliche beschließt, dass die FAQ nicht mehr verfügbar sein soll, wird sie zurück in die FAQ-Verwaltungs-Queue geschoben. Dort kann sie wieder aktiviert oder geschlossen werden.

Einrichten von zwei (oder mehr) parallelen FAQ-Umgebungen mit Track-Benutzern

Sie können FAQs für unterschiedliche Kundengruppe bereitstellen, indem Sie mehr als eine FAQ-Queue und die entsprechenden CM.Track-Benutzerprofile erstellen. So können zum Beispiel einer Kundengruppe Fragen und Antworten zum technischen Helpdesk angeboten werden, während die andere Kundengruppe Support- und Update-Informationen erhält. Natürlich kann es auch ein CM.Track-Benutzerprofil geben, das Zugang zu beiden FAQ-Umgebungen hat.

G.3 CM.Phone: CTI mit ConSol CM

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

G.3.1 Einführung in CM.Phone 837
G.3.2 Setup von CM.Phone 839
G.3.3 Konfigurieren von CM.Phone im Admin Tool 840

G.3.1 Einführung in CM.Phone

CM.Phone ist ein eigenes ConSol CM-Modul, das zusätzlich zum ConSol CM-Kernsystem lizenziert werden muss. Informationen über die Lizenzierung finden Sie im Abschnitt Lizenzverwaltung, REST.

CM.Phone ist eine Windows-Client-Applikation für die Integration von Telefonsystemen über das Protokoll *TAPI 3*. TAPI ist Teil jedes Windows-Betriebssystems und stellt allgemeine Telefonfunktionen bereit. Der CM.Phone-Client muss auf jedem Windows-Rechner installiert werden, auf dem die CTI-Funktion (Computer Telephony Integration) mit ConSol CM verwendet werden soll.




Abbildung 567: *ConSol CM.Phone - Grundprinzip*

G.3.1.1 Eingehende Anrufe

Der CM.Phone-Client überwacht das Telefon (d. h. das ausgewählte TAPI-Gerät, *address* oder *line*), ob ein Anruf eingeht. Wenn ein eingehender Anruf registriert wurde, wird ein Pop-up-Fenster geöffnet, in dem die Telefonnummer des Anrufers angezeigt wird. Die ConSol CM-Kundendatenbank wird nach passenden Kunden durchsucht. Wenn ein oder mehrere Treffer gefunden wurden, wird eine

Kundenliste für die Auswahl des Kunden angeboten. Die Bearbeiter können entscheiden, ob sie ein Ticket für den Kunden erstellen möchten, oder ob die Kundenseite angezeigt werden soll. Wenn die Telefonnummer zu keinem vorhandenen Kunden passt, wird die Nummer des Anrufers angezeigt und die Option *Neuer Kunde* angeboten.

> ⚠ Beachten Sie, dass ein Benutzer im Pop-up-Fenster von CM.Phone nur die Kundendaten sehen kann, auf die er entsprechend seinen Berechtigungen Zugriff hat. Die anderen Kunden sind herausgefiltert und daher nicht sichtbar.

Das Pop-up-Fenster basiert auf *HTML-Template-Dateien*, die im CM.Phone-Ordner auf dem ConSol CM-Server gespeichert sind. Diese Templates werden von der CM.Phone-Client-Applikation beim Start geladen. Die im Pop-up-Fenster angezeigten Informationen (Datenobjektgruppenfelder aus dem Kundendatenmodell) können durch Editieren der Template-Dateien angepasst werden (siehe *ConSol CM Set-Up Manual*).

Die folgenden Optionen können im Pop-up-Fenster ausgewählt werden, wenn genau ein passender Kunde in der CM-Datenbank gefunden wird:

- **Kunden öffnen**
  Öffnet die Kundenseite (Kontakt/Firma) im Web Client (alternativ wird *Neuer Kunde* angeboten, wenn der Anrufer ConSol CM nicht bekannt ist).
- **Ticket erstellen**
  Öffnet die Seite *Neues Ticket* für den gefundenen (oder neuen) Kunden im Web Client.
- **Anrufen**
  Ist bei verpassten Anrufen verfügbar.
- **Schließen**
  Schließt das Pop-up-Fenster von CM.Phone.

Wenn der Kunde noch nicht im ConSol CM-System vorhanden ist, wird die Telefonnummer des Anrufers in das Telefonnummernfeld in den Kundendaten (Datenobjektgruppenfeld mit der Annotation *dialable*) eingefügt. Dies geschieht für neue Kunden und neu erstellte Tickets. Wenn mehrere Felder mit *dialable* annotiert sind, wird das erste von ihnen ausgefüllt. Wenn der Benutzer Zugang zu mehreren Kundengruppen hat, werden die entsprechenden Telefonnummernfelder mit *dialable* für jede Kundengruppe vorausgefüllt.

G.3.1.2 Ausgehende Anrufe

Der Bearbeiter kann einen ausgehenden Anruf direkt beginnen, indem er (z. B. in den Kundendaten) in einem Datenobjektgruppenfeld, das mit *dialable* annotiert wurde, auf eine Telefonnummer klickt. Die CM.Phone-Applikation wird automatisch vom Browser gestartet, und die Telefonnummer wird als Kommandozeilenparameter an das Telefonsystem übergeben. Die CM.Phone-Applikation erzeugt über TAPI einen ausgehenden Anruf und wird sofort danach geschlossen.

G.3.2 Setup von CM.Phone

Eine detaillierte Erklärung der Installation von CM.Phone auf dem CM-Server und den Clients finden Sie im *ConSol CM Set-Up Manual*. Hier ist nur die Konfiguration von CM.Phone im Admin Tool beschrieben.

G.3.3 Konfigurieren von CM.Phone im Admin Tool

Im Admin Tool müssen Sie folgende Schritte zur Konfiguration von CM.Phone durchführen:

- Setzen der Annotationen für Datenobjektgruppenfelder, die Telefonnummern enthalten.
- Konfigurieren der Admin-Tool-Templates für Kundendaten für jede Kundengruppe.
- Konfigurieren des Telefonnummernformats für jede einzelne Kundengruppe.
- Setzen der System-Properties.
- Optional: Ändern des Wahlpräfixes für ausgehende Anrufe.

G.3.3.1 Setzen der Annotationen für Datenobjektgruppenfelder mit Telefonnummern




Abbildung 568: *ConSol CM Admin Tool - Annotationen für Datenobjektgruppenfelder mit Telefonnummern*




Abbildung 569: *ConSol CM Web Client - Wählbare Nummer bei Verwendung von CM.Phone*

Es sind zwei Annotationen für Datenobjektgruppenfelder, die Telefonnummern enthalten, erforderlich.

- **dialable = *true***
  Damit werden die Telefonnummern als wählbare Links im Web Client konfiguriert. Diese Einstellung bezieht sich auf ausgehende Anrufe.
- **field-indexed = *local***
  Damit sind die Felder durchsuchbar, was für die Kundensuche wichtig ist. Diese Einstellung bezieht sich auf eingehende Anrufe.

G.3.3.2 Konfigurieren der Admin-Tool-Templates für Kundendaten für jede Kundengruppe (für eingehende Anrufe)

Die Konfiguration des Kundendatenmodells umfasst zwei CM.Phone-spezifische Templates:

- **CMPhone Kundendetails**
  Für die Anzeige der Kundendaten für einen einzelnen Kunden (Kontakt oder Firma, die Definition kann auf der Kontakt- und/oder Firmenstufe vorgenommen werden).
- **CMPhone Kundenliste**
  Für die Anzeige einer Liste von Kunden (Kontakt oder Firma, die Definition kann auf der Kontakt- und/oder Firmenstufe vorgenommen werden).

Diese werden verwendet, um zu definieren, wie CM.Phone Informationen zu eingehenden Anrufen darstellen soll. Das erste Template wird verwendet, wenn die Telefonnummer bei genau einem Datenobjekt übereinstimmt. Das zweite Template wird verwendet, wenn es mehrere Treffer gibt, sodass der Bearbeiter den gewünschten Kunden auswählen kann.

Sie müssen zwei Schritte durchführen:

1. Schreiben Sie die Templates und speichern Sie sie im Admin Tool unter *Skripte und Templates*.
2. Weisen Sie die Templates den Kundendatenmodellen zu (Navigationsgruppe *Kunden*, Navigationselement *Datenmodelle*).




Abbildung 570: *ConSol CM Admin Tool - Beispiel-Template für die Darstellung von Kundendaten in CM.Phone*




Abbildung 571: *ConSol CM Admin Tool - Zuweisen von CM.Phone-Templates für Kundendaten zu Kundengruppen*

G.3.3.3 Konfigurieren des Telefonnummernformats für jede einzelne Kundengruppe (für eingehende und ausgehende Anrufe)

Das hier definierte Format wird zur Umwandlung der Telefonnummern (aus der entsprechenden Kundengruppe) in eine gemeinsame kanonische Form verwendet. Der Bearbeiter kann eine Telefonnummer in einem beliebigen Format mit oder ohne Vorwahl eingeben, z. B. als interne Nummer innerhalb der Firma. Um Probleme mit der Interpretation solcher Nummern zu vermeiden, gibt es für jede Kundengruppe eine eigene Konfiguration, die verwendet wird, wenn ein Benutzer eine Telefonnummer für ein bestimmtes Datenobjekt eingibt. Die Muster/Elemente für die unterschiedlichen Formate, die als Telefonnummer in den mit *dialable* annotierten Feldern interpretiert werden können, können im Admin Tool genau definiert werden.

Rufen Sie für diese Konfiguration die Navigationsgruppe *Kunden*, Navigationselement *Kundengruppen* auf, nachdem Sie sich im Admin Tool angemeldet haben. Im Navigationselement *Kundengruppen* muss die gewünschte Kundengruppe zum Editieren ausgewählt sein. Klicken Sie unter der Liste der Kundengruppen auf den Button *Bearbeiten*, um das Editierfenster zu öffnen. Es hat den neuen Tab *CMPhone*.

Der Tab *CMPhone* des Fensters *Kundengruppe bearbeiten* enthält Felder, in die Sie die Vorwahlen für unterschiedliche Bereiche und die Muster für unterschiedliche Telefonnummerntypen eingeben können.

Die Felder für die Konfigurationswerte sind:

- **Ländervorwahl**
  Die internationale Ländervorwahl zur Erweiterung nationaler Telefonnummern, ohne Präfixe wie "0" oder "+". Diese Präfixe dürfen an dieser Stelle nicht angegeben werden!
  Die Ländervorwahl ist erforderlich, um zu überprüfen, ob ein ausgehender Anruf innerhalb des gleichen Landes stattfindet oder nicht. Einige Telefonanbieter verarbeiten kanonische Nummern für Inlandsanrufe nicht (obwohl die Nummern theoretisch korrekt sind). Die Ländervorwahl muss daher in diesen Fällen von der Nummer abgeschnitten werden.
- **Ortsvorwahl**
  Die lokale Orts-/Gebietsvorwahl zur Erweiterung von lokalen Telefonnummern. Beachten Sie, dass diese ebenfalls keine allgemeinen Präfixe wie "0" oder "1" enthält. Der Eintrag für München in Deutschland wäre also *89*, nicht *089*!
- **Firmenanschluss**
  Die Telefonnummer des Unternehmens, so wie sie in (lokalen) Anrufen ohne Durchwahl verwendet wird. Wenn hier eine Durchwahl hinzugefügt wird, kann ein lokaler Anruf von außerhalb des Unternehmens direkt an diese Nebenstelle getätigt werden.
- **Muster Teilnehmeranschluss**
  Dieser reguläre Ausdruck (RegEx) beschreibt ein Nummernmuster, mit dem ermittelt wird, ob die angegebene Nummer ein vollständiger Teilnehmeranschluss (möglicherweise mit Durchwahl) ist, was lokale Anrufe ermöglicht.
- **Muster interne Nummern**
  Der reguläre Ausdruck (RegEx) in diesem Feld definiert das Muster für Durchwahlen, sofern eine Telefondurchwahl eingegeben wird.

- **Muster Mobilnummern**
  Mit diesem regulären Ausdruck (RegEx) wird ermittelt, ob eine eingegebene Nummer eine inländische Mobilfunknummer ist, was Inlandsanrufe an eine Mobilfunknummer ermöglicht.

Beispiel: Für alle Nummern (12, 33990312, 21133990312) aus den obigen Punkten sollte das Ergebnis immer die vollständige kanonische Telefonnummer 4921133990312 sein. Für Mobilfunknummern wird zusätzlich die Ländervorwahl hinzugefügt, sodass das Ergebnis 49600289906 ist. Wenn der Bearbeiter eine vollständige Nummer eingibt, die mit "+" oder "0" beginnt, wird die Konfiguration übersprungen, da ConSol CM annimmt, dass keine Nummernumwandlung erforderlich ist.




Abbildung 572: *ConSol CM Admin Tool - Konfiguration der Telefonnummernformate für eine Kundengruppe*

Diese Vorwahlwerte sind Standardwerte für die Erweiterung von nicht vollständig qualifizierten Telefonnummern. Sie können immer durch die Eingabe einer vollständig qualifizierten Telefonnummer außer Kraft gesetzt werden.




Abbildung 573: *CM.Phone - Verwendung einer kundengruppenspezifischen Konfiguration für die wählbaren Nummern (ausgehende Anrufe)*

Die Muster werden verwendet, um den Typ einer nicht vollständig qualifizierten Telefonnummer zu ermitteln. Der ermittelte Typ bestimmt die Verwendung und die Erweiterungen, die erforderlich sind, um eine Verbindung herzustellen. Deshalb wird nach dem Entfernen der nicht erforderlichen Zeichen zuerst überprüft, ob die Nummer bereits vollständig qualifiziert ist. Andernfalls wird die Nummer gegen diese Muster abgeglichen. Wenn es genau einen Treffer gibt, wird eine gültige Nummer gebildet und verwendet. Wenn es zwei Treffer gibt (Ortsvorwahl und Mobilfunknummer) werden diese mit der Ländervorwahl kombiniert, um eine gültige Nummer erhalten, die dann gewählt wird. In allen anderen Fällen kann die ursprünglich angegebene Nummer nicht zum Aufbau einer Verbindung verwendet werden.

G.3.3.4 Setzen der System-Properties

Es gibt drei neue Properties, die für CM.Phone in ConSol CM relevant sind und im Admin Tool gesetzt werde müssen. Die korrekte Konfiguration dieser Properties ist entscheidend, damit die Telefonnummern zum Herstellen von Verbindungen richtig verwendet werden. Die Properties gehören zum Modul *cmas-core-server*:

- **local.country.prefix**
  String. Dies ist der lokale Ländercode. Der Wert ist ein internationaler Ländercode wie z. B. *49* für Deutschland. Der Standardwert ist *49*.

- **internal.line.access.prefix**
  Dies ist die Vorwahl, die das Telefonsystem des Unternehmens für externe Anrufe verwendet, sofern erforderlich. Wenn z. B. eine *0* oder *9* gewählt werden muss, um einen Anruf an eine Nummer außerhalb des Unternehmens zu tätigen, muss dieser Wert hier konfiguriert werden. Der Standardwert ist *0*.
- **external.line.access.prefix**
  Die allgemeine Vorwahl, die vor der Ortsvorwahl gewählt wird, um ein Ferngespräch im Land führen zu können. Zum Beispiel muss in Deutschland der Ortsvorwahl eine *0* vorangestellt werden. Der Standardwert ist *0*.

Alle diese Properties sind optional. Sie müssen also bei Bedarf manuell hinzugefügt werden.

G.3.3.5 Ändern des Präfixes für ausgehende Anrufe



Dieser Schritt ist optional!

Normalerweise wird der Nummer für die Interaktion mit TAPI bei ausgehenden Anrufen das Präfix *phone:* vorangestellt. Wenn ein anderes Präfix (z. B. *tel:*) erforderlich ist, kann dies im *Windows Registry* konfiguriert werden. Bitten Sie Ihren ConSol CM-Consultant um Hilfe.

H - Appendix

Dieser Abschnitt enthält mehrere Appendizes:

- Annotationen
- System-Properties
- Administrator-E-Mail-Adressen
- Liste der Code-Beispiele
- Marken
- Index
- Glossar

H.1 Annotationen

Es gibt zwei Arten von Annotationen: Feldannotationen und Gruppenannotationen. Feldannotationen werden auf ein einzelnes Ticket-, Kunden oder Ressourcenfeld angewendet. Gruppenannotationen werden auf eine Ticket-, Kunden oder Ressourcenfeldgruppe angewendet. Siehe:

- Liste der Feldannotationen
- Liste der Gruppenannotationen

H.1.1 Liste der Feldannotationen

groupable 851
sortable 851
leave-trailing-zeros 851
readonly 851
visibility 851
boolean-type 852
enum-in-search-type 852
enum-type 852
list-type 852
text-type 853
ldapid 854
password 854
username 854
dwh-no-history-field 854
reportable 855
field indexed 855
colspan 855
field-group 855
fieldsize 856
label-group 856
label-in-view 856
order-in-result 856
position 857
rowspan 857
show-label-in-edit 857
show-label-in-view 857
show-tooltip 857
show-watermark 858
ticket-list-colspan 858
ticket-list-position 858
ticket-list-rowspan 858
no-history-field 858

dialable 859
resource-color 859
contact search result column 859
contains contacts 859
enum field with ticket color 860
accuracy 860
email 860
format 860
matches 861
maxLength 861
maxValue 861
minLength 861
minValue 861
required 861
visibility configuration 862

H.1.1.1 cmweb-common (Typ)

groupable

- **Typ**: cmweb-common
- **Beschreibung**: Ermöglicht die Gruppierung in der Ticketliste.
- **Werte**:
  - *true*: Wird nur für Datenfelder des Typs *enum* verwendet. Entfernen Sie die Annotation, wenn Sie die Gruppierung deaktivieren möchten.

sortable

- **Typ**: cmweb-common
- **Beschreibung**Ermöglicht die Sortierung in der Ticketliste.
- **Werte**:
  - *true*: Wird für Datenfelder des Typs *date* oder *enum* verwendet. Entfernen Sie die Annotation, wenn Sie die Sortierung deaktivieren möchten.
    Für Felder des Typs *enum* : Funktioniert nur, wenn alle Werte des *enum*-Feldes indiziert werden.

H.1.1.2 common (Typ)

leave-trailing-zeros

- **Typ**: common
- **Beschreibung**: Wird für die Anzeige von Festkommazahlen verwendet.
- **Werte**:
  - *true / false*: Nullen am Ende der Nachkommastellen werden nicht abgeschnitten, wenn der Wert *true* ist.

readonly

- **Typ**: common
- **Beschreibung**Zeigt an, dass das Benutzerdefinierte Feld nicht verändert werden kann.
- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld ist schreibgeschützt, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist. Wenn kein Wert oder ein anderer Wert als *false* gesetzt ist, wird *true* angenommen.

visibility

- **Typ**: common
- **Beschreibung**: Definiert, wann das Feld sichtbar ist.

- **Werte**:
  - *edit*: Das Feld wird im Bearbeitungsmodus angezeigt.
  - *view*: Das Feld wird im Ansichtsmodus angezeigt.
  - *none*: Das Feld ist nicht sichtbar.
  - Wenn ein anderer Wert oder kein Wert gesetzt ist, ist das Feld immer sichtbar.

H.1.1.3 component-type (Typ)

boolean-type

- **Typ**: component-type
- **Beschreibung**: Definition des Layouts eines Boolean-Felds.
- **Werte**:
  - *checkbox* (Standardwert): Das Feld kann markiert werden (standardmäßig auf *false* gesetzt).
  - *radio*: 2 Radio-Buttons (ja/nein) zur Auswahl (es kann nur einer aktiv sein).
  - *select*: Drop-down-Feld mit 2 Werten (ja/nein).

enum-in-search-type

- **Typ**: component-type
- **Beschreibung**: Definiert, ob für ein Feld des Datentyps *enum* bei einer Suche über mehrere Werte gesucht werden kann.
- **Werte**:
  - *single* (Standardwert) / *multiple*: Wenn der Wert *multiple* gesetzt ist, kann über mehrere Werte gesucht werden.

enum-type

- **Typ**: component-type
- **Beschreibung**: Definition des Layouts der Listenansicht
- **Werte**:
  - *select* (Standardwert): Drop-down-Liste für die Auswahl.
  - *radio*: Liste mit Radio-Buttons für die Auswahl (es kann nur eine Option aktiv sein).
  - *autocomplete*: Drop-down-Liste für die Auswahl. Das Feld ist ein Eingabefeld, mit dem die Liste gefiltert werden kann.

list-type

- **Typ**: component-type
- **Beschreibung**: Deaktiviert die Optionen zum Hinzufügen bzw. Löschen bei Datenfeldern des Typs *list* oder *struct*.

- **Werte**:
  - *fixed-size*: Es ist nicht möglich, Felder/Zeilen zu löschen oder hinzuzufügen.
  - *non-shrinkable*: Es ist nicht möglich, Felder/Zeilen zu löschen.
  - *non-growable*: Es ist nicht möglich, Felder/Zeilen hinzuzufügen.

text-type

- **Typ**: component-type
- **Beschreibung**: Definiert mögliche Arten eines Felds des Datentyps *string* .
- **Werte**:
  - *text* (Standardwert): Einzeiliges Eingabefeld
  - *textarea*: Mehrzeiliges Eingabefeld
  - *password*: Eingabefeld für Passwörter.
    Das Passwort wird im Ansichtsmodus als ******* angezeigt.
  - *label*: Eingabe wird als Label angezeigt, d.h. das Feld wird nur angezeigt, es ist keine Dateneingabe möglich.
  - *url*: Eingabe wird im Anzeige-Modus als Link dargestellt. Der String muss dafür diesem URL-Muster entsprechen:
    "^((?:mailto\:|(?:(?:ht|f)tps?)\://)1\S+)(?: (?:\|)?(.*))?$"
    Beispiel: "http://consol.de ConSol"
  - *file-url*: Die Eingabe wird als Link auf eine Datei im Dateisystem angezeigt. Der Web-browser muss solche Links zulassen/unterstützen! Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Details über String-Felder: Verwenden von Annotationen zum Anpassen von Strings. Dieser Link wird auch als Tooltip angezeigt.
    Die URL ist korrekt formatiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
    Sie beginnt mit *file:* gefolgt von normalen Schrägstrichen:
    - drei Schrägstriche "///" für Dateien, die sich auf demselben Computer befinden wie der Browser (alternativ "//localhost/") oder
    - zwei Schrägstriche gefolgt vom Servernamen und einem weiteren Schrägstrich für Dateien auf Dateiservern, die vom Rechner, auf dem der Webbrowser läuft, erreichbar sind.

    Danach folgt der vollständige Dateipfad, der mit dem Dateinamen endet. Auf Microsoft Windows-Systemen wird der Pfad ebenfalls mit normalen Schrägstrichen anstelle von umgekehrten Schrägstrichen geschrieben.
    Der Laufwerksbuchstabe eines lokalen Pfads auf Microsoft Windows-Systemen wird wie üblich verwendet, zum Beispiel C:. Pfade mit Leerzeichen und Sonderzeichen wie "{, }, ^, #, ?" müssen auf Microsoft Windows-Systemen mit Prozentzeichen kodiert werden (z. B. mit "%20" für ein Leerzeichen).
    Beispiel-URLs:

- file://file-server/path/to/my/file.ext
- file:///linux/local/file.pdf
- file:///C:/Users/myuser/localfile.doc

H.1.1.4 contact authentication (Typ)

ldapid

- **Typ**: contact authentication
- **Beschreibung**: Wird in einer Datenobjektgruppe des Typs *Kontakt* für das Datenobjektgruppenfeld verwendet, das die LDAP-ID für die Authentifizierung in CM.Track enthält.
- **Werte**: Gibt an, dass das Feld im Authentifizierungsprozess als LDAP-ID verwendet wird. Als Datentyp ist *string* erforderlich.
  Da die Definition auf Kundengruppenebene vorgenommen wird, kann die LDAP-Authentifizierung im gemischten Modus verwendet werden, d. h. es kann für einige Kundengruppen LDAP verwendet werden und für andere Kundengruppen die reguläre Authentifizierung.

password

- **Typ**: contact authentication
- **Beschreibung**: Gibt an, dass das Feld im Authentifizierungsprozess als Passwort verwendet wird.
- **Werte**:
  - *<string>*: Für CM.Track verwendet.

username

- **Typ**: contact authentification
- **Beschreibung**: Gibt an, dass dieses Feld im Authentifizierungsprozess als Anmeldename verwendet wird.
- **Werte**:
  - *true / false*: Für CM.Track verwendet.

H.1.1.5 dwh (Typ)

dwh-no-history-field

- **Typ**: dwh
- **Beschreibung**: Die Annotation wird verwendet, um festzulegen, dass das Feld nicht im DWH protokolliert wird.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.10.2.0.

reportable

- **Typ**: dwh
- **Beschreibung**: Gibt an, dass das Feld für Reports verwendet werden kann und an das DWH übertragen werden soll.
- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld kann in Reports verwendet werden, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist.

H.1.1.6 indexing (Typ)

field indexed

- **Typ**: indexing
- **Beschreibung**: Gibt an, dass für das Feld ein Datenbankindex erstellt wird. Wenn es möglich sein soll, Ergebnistabellen (im Web Client) durch Klicken auf die Spaltenüberschrift nach einer Spalte zu sortieren, muss das entsprechende Feld indiziert sein!
- **Werte**:
  - *transitive* (Standardwert): Alle Daten werden angezeigt (Ticketdaten, Kundendaten und Ressourcendaten).
  - *unit*: Für Kundendaten verwendet. Es werden nur die Unit und die Parent Unit (d. h. Firma) als Suchergebnis zurückgegeben, Tickets werden nicht angezeigt.
  - *local*: Für Kundendaten verwendet. Es wird nur die Unit als Suchergebnis zurückgegeben, Firmen und Tickets werden nicht angezeigt.
  - *not indexed*: Das Feld ist nicht indiziert.

H.1.1.7 layout (Typ)

colspan

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Spalten für das Feld im Layout reserviert werden.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Anzahl der Spalten.

field-group

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ermöglicht die Gruppierung der Felder im Ansichtsmodus. Die Annotation wird im Bearbeitungsmodus ignoriert.
- **Werte**:
  - *<string>*: Um Felder zu gruppieren, muss für jedes Feld dieselbe Zeichenfolge als Annotation gesetzt werden. Zwei oder mehr Datenfelder sind verbunden, wenn sie für diese Annotation den gleichen Wert besitzen. Die Gruppe der verbundenen Datenfelder wird

nur angezeigt, wenn in allen von ihnen Werte gesetzt sind.

fieldsize

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Die angezeigte Feldgröße im Ticketlayout.
- **Werte**:
  - *<Zeilen>;<Spalten>*: Angezeigte Feldgröße.
    Format für Felder des Datentyps *string* und *number*: n (gibt die Anzahl der Zeichen an).
    Format für *textarea*: Zeilen;Spalten (entspricht <textarea Zeilen="" Spalten="">).
    Sortierte Listen werden anstatt als Drop-down-Liste als Auswahlfeld mit n Elementen angezeigt. Format für Sortierte Listen: n.
    Hinweis: Diese Annotation dient nur zur Konfiguration des Layouts. Verwenden Sie für die Validierung *maxlength* vom Typ *group validation*.
  - *<Zahl>*: Für Datenfelder des Typs *enum*. Definiert, wie viele Werte im Listenfeld direkt sichtbar sind. Nur zu Layout-Zwecken.

label-group

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Zeigt eine Gruppe von Feldern im Ansichtsmodus zusammen mit ihrem beschreibenden Label an. Die Annotation wird im Bearbeitungsmodus ignoriert.
- **Werte**:
  - *<string>*: Gibt eine Gruppe Datenfelder zusammen mit ihrem beschreibenden Label an. Die Annotation wird im Ansichtsmodus verwendet und im Bearbeitungsmodus ignoriert. Die Gruppe kann genau ein Label haben (ein Datenfeld des Typs *string* , dem die zusätzliche Annotation *text-type* mit dem Wert *label* zugewiesen ist). Das Label wird angezeigt, wenn für mindestens ein Datenfeld der Gruppe ein Wert gesetzt ist. Alle Felder mit demselben Label werden gruppiert und unter diesem Label angezeigt.
    Außerdem muss dem Label die Annotation *label-group* zugewiesen werden.

label-in-view

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Zeigt den Wert des Datenfelds im Ansichtsmodus als Label an. Die Annotation wird im Bearbeitungsmodus ignoriert.
- **Werte**:
  - *true*: Entfernen Sie die Annotation, wenn das Label im Ansichtsmodus nicht angezeigt werden soll.

order-in-result

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Zeigt das Feld in der Liste der Suchergebnisse als Spalte an der angegebenen Position an.

- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Die Spalten sind aufsteigend sortiert.
    Seit CM-Version 6.0.1. Eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie in der Infobox im Abschnitt Konfiguration von Suche und Indexer, order-in-result.

position

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Definiert die Position eines Feldes im Rasterlayout oder in einer Liste (*struct*).
- **Werte**:
  - *<Zahl>;<Zahl>*: Die Werte geben die *Zeile* und *Spalte* an (Zeile;Spalte), die Nummerierung beginnt bei 0;0. Wenn kein Wert gesetzt ist, wird das Datenfeld in der ersten freien Zelle des Rasters angezeigt.
  - *0;<Zahl>*: Es wird nur der Wert *Spalte* verwendet, der Wert *Zeile* wird ignoriert.

rowspan

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Zeilen das Feld im Layout belegt.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Anzahl der Zeilen.

show-label-in-edit

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob das Datenfeld im Bearbeitungsmodus mit Label angezeigt werden soll.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

show-label-in-view

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob das Datenfeld im Ansichtsmodus mit Label angezeigt werden soll.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

show-tooltip

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob das Datenfeld als Tooltip angezeigt werden soll.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

show-watermark

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob das Datenfeld mit Wasserzeichen angezeigt werden soll.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

ticket-list-colspan

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Definiert wie viele Spalten das Feld im Ticketlistenfeld belegt.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Anzahl der Spalten.

ticket-list-position

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Definiert die Position des Feldes im Ticketlistenfeld.
- **Werte**:
  - *<Zahl>;<Zahl>*: Die Werte geben die *Zeile* und *Spalte* an (Zeile;Spalte), die Nummerierung beginnt bei 0;0.

ticket-list-rowspan

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Definiert wie viele Zeilen das Feld im Ticketlistenfeld belegt.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Anzahl der Zeilen.

H.1.1.8 performance (Typ)

no-history-field

- **Typ**: performance
- **Beschreibung**: Gibt an, dass ein einzelnes Datenfeld nicht protokolliert werden soll. Überschreibt die Gruppenannotation *no-history*.
- **Werte**:
  - *true / false*: Die Annotation ist aktiv, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist. Für Felder, die gespeichert aber nicht im Ticketprotokoll angezeigt werden sollen, wird die Annotation *visibility configuration* verwendet.
    In CM-Versionen bis 6.10.2 wird auch die Übertragung der Feldhistorie an das DWH mit dieser Annotation gesteuert.
    Verwenden Sie dazu ab CM-Version 6.10.2 die Annotation *dwh-no-history-field*.

H.1.1.9 phone commander (Typ)

dialable

- **Type**: phone commander (CM.Phone)
- **Beschreibung**: Definiert ein Feld als Telefonnummer.
- **Werte**:
  - *true*: Für für CM.Phone verwendet. Markiert eine Telefonnummer als automatisch wählbar für ausgehende Anrufe im CTI-System.

H.1.1.10 resource (Typ)

resource-color

- **Typ**: resource
- **Beschreibung**:
- **Werte**:
  - *true / false*: Kann einem Feld des Datentyps *enum* mit einer Farbe zugewiesen werden. Die Farbe des ausgewählten Listenwerts wird als Hintergrundfarbe für das Ressourcen-Icon verwendet.

H.1.1.11 search result (Typ)

contact search result column

- **Typ**: search result
- **Beschreibung**: Gibt an, ob das Feld standardmäßig in den Suchergebnissen angezeigt werden soll. **Veraltet! Nicht mehr verwenden!**
- **Werte**:
  - *true*:
    Entfernen Sie die Annotation, wenn das Feld nicht standardmäßig angezeigt werden soll.

    Seit CM-Version 6.1.3
    (Ersetzt durch *order-in-result*, *contact search result column* ist veraltet!)

H.1.1.12 ticket contact relation type (Typ)

contains contacts

- **Typ**: ticket contact relation type
- **Beschreibung**: Wird nur für die Definition von Listenfeldern verwendet. Gibt an, dass das Feld Unit-Referenzen zu Kontakten enthalten kann.
- **Werte**:
  - *true/false*: Der Wert ist boolean. Gibt an, ob die Liste innerhalb eines Kontakts (true) oder eines Tickets (false) angezeigt wird.

H.1.1.13 ticket display (Typ)

enum field with ticket color

- **Typ**: ticket display
- **Beschreibung**: Legt die Hintergrundfarbe des Ticket-Icons in der Ticketliste und im Ticket fest.
- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld muss in den Sortierten Listen vorhanden sein, wo Listen, Werte und Farben definiert werden.

H.1.1.14 validation (Typ)

accuracy

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Für Datumsfelder, um den Detailgrad der angezeigten Daten zu definieren
- **Werte**:
  - *date (Standardwert)*: Datum wird ohne Zeit angezeigt.
  - *date-time*: Datum wird mit Zeit angezeigt.
  - *only-time*: Es wird nur die Zeit nicht aber das Datum angezeigt.

email

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Verwendet, um bei E-Mail-Adressen zu prüfen, ob das Format korrekt ist, d. h. ob es <name>@<domain> entspricht.
- **Werte**:
  - *true*: Kann für Datenfelder des Typs *string* verwendet werden. Entfernen Sie die Annotation, wenn das Format nicht validiert werden soll.

format

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Verwendet, um das Format von Datumsfeldern zu validieren.
- **Werte**:
  - *<Datumsformat>*: Das Muster für das Datum basiert auf *SimpleDateFormat*, z. B. dd.MM.yyyy.
    Denken Sie daran, den richtigen Wert für *colspan* einzusetzen, wenn das Format Stunden/Minuten beinhaltet. Eine Formatreferenz finden Sie in http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html.

matches

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Prüft, ob die Eingabe in Datenfelder des Typs *string* einer angegebenen RegEx entspricht.
- **Werte**:
  - *<string>*: Kann bei Datenfeldern des Typs *string* verwendet werden.

maxLength

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Definiert die maximale Länge der Eingabe in Datenfelder des Typs *string*.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Kann für Datenfelder des Typs *string* verwendet werden.

maxValue

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Definiert den Maximalwert für Datenfelder mit Zahlen.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Kann für Datenfelder des Typs *number* verwendet werden, d. h. *number* und *fixed-point number*.

minLength

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Definiert die minimale Länge der Eingabe in Datenfelder des Typs *string*.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Kann für Datenfelder des Typs *string* verwendet werden.

minValue

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Definiert den Minimalwert für Datenfelder mit Zahlen.
- **Werte**:
  - *<Zahl>*: Kann für Datenfelder des Typs *number* verwendet werden, d. h. *number* und *fixed-point number*.

required

- **Typ**: validation
- **Beschreibung**: Gibt an, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.

- **Werte**:
  - *true / false*: Das Feld ist ein Pflichtfeld, wenn der Wert auf *true* gesetzt ist. Der Benutzer kann das Ticket nicht speichern, ohne einen Wert in das Pflichtfeld eingegeben zu haben. Im Web Client sind Pflichtfelder mit einem roten Sternchen gekennzeichnet.

H.1.1.15 visibility (Typ)

visibility configuration

- **Typ**: visibility
- **Beschreibung**: Legt die Sichtbarkeit des Felds im Protokoll fest.
- **Werte**:
  - *on every level*: Das Feld wird im Protokoll in jedem Sichtbarkeitslevel angezeigt.
  - *2nd level and 3rd level*: Das Feld wird im 2. und 3. Sichtbarkeitslevel des Protokolls angezeigt.
  - *only 3rd level*: Das Feld wird nur im 3. Sichtbarkeitslevel des Protokolls angezeigt.

H.1.2 Liste der Gruppenannotationen

group-visibility 865
dwh-no-history 865
reportable group 865
auto-open-group 865
show-contact-in-ticket-list 866
show-in-group-section 866
show-labels-in-edit 866
show-labels-in-view 866
show-tooltips 866
show-watermarks 866
no-history 867
resource-fields-group-mode 867
resource-custom-fields-group-mode 867
unit is a contact 868

H.1.2.1 common (Typ)

group-visibility

- **Typ**common
- **Beschreibung**: Definiert die Standardsichtbarkeit einer Datenfeldgruppe.
- **Werte**:
  - *true / false*: Die Annotation kann auf Feldebene überschrieben werden.

H.1.2.2 dwh (Typ)

dwh-no-history

- **Typ**: dwh
- **Beschreibung**: Gibt an, dass alle Felder dieser Gruppe nicht im DWH protokolliert werden.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.10.2.0

reportable group

- **Typ**: dwh
- **Beschreibung**: Gibt an, dass alle Datenfelder, die zu dieser Gruppe gehören, in Reports verwendet werden können und an das CMRF übertragen werden sollen.
- **Werte**:
  - *true / false*: Es muss ein Wert gesetzt werden. Die Annotation ist aktiv, wenn der Wert auf *true* gesetzt wird.

H.1.2.3 layout (Typ)

auto-open-group

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Die Gruppe ist initial geöffnet. Es kann mehr als ein Wert als durch Kommas oder Semikolons getrennte Liste angegeben werden (kann für die Kundenannotation verwendet werden).
- **Werte**:
  - *ticket:create*: Die Gruppe ist initial geöffnet, wenn ein neues Ticket erstellt wird.
  - *customer:create*: Die Gruppe ist initial geöffnet, wenn ein neuer Kunde erstellt wird.
  - *customer:view*: Die Gruppe ist initial geöffnet, wenn die Kundenseite (Kontakt- oder Firmenseite) geöffnet wird.

show-contact-in-ticket-list

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Veraltet! Verwenden Sie die Seitenanpassung! accordionTicketList.mainCustomerDescriptionVisible={true, false}
- **Werte**: veraltet

show-in-group-section

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Legt fest, dass eine Datenfeldgruppe im Gruppenbereich (als Tab) angezeigt wird.
- **Werte**:
  - *true / false*: Ohne diese Annotation wird die Gruppe ohne Tab im Ticket-, Kunden- oder Ressourcenbereich angezeigt.

show-labels-in-edit

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob die Datenfelder dieser Gruppe im Bearbeitungsmodus mit Labeln angezeigt werden sollen.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

show-labels-in-view

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob die Datenfelder dieser Gruppe im Ansichtsmodus mit Labeln angezeigt werden sollen.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

show-tooltips

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob die Datenfelder dieser Gruppe mit Tooltips angezeigt werden sollen.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

show-watermarks

- **Typ**: layout
- **Beschreibung**: Ob die Datenfelder dieser Gruppe mit Wasserzeichen angezeigt werden sollen.
- **Werte**:
  - *true / false*: Seit Version 6.9.4.

H.1.2.4 performance (Typ)

no-history

- **Typ**: performance
- **Beschreibung**: Legt fest, dass alle Datenfelder, die zu dieser Gruppe gehören, nicht protokolliert werden.
- **Werte**:
  - *true / false*: Legt fest, dass alle Datenfelder, die zu dieser Gruppe gehören, nicht protokolliert werden sollen. Mögliche Werte sind *true*, wenn die Annotation aktiv sein soll, oder *false*, was dem Entfernen der Annotation entspricht. Verwenden Sie diese Annotation, wenn Sie verhindern möchten, dass ein Protokoll für alle/viele Felder der Gruppe gespeichert wird. Wenn Sie nur die Protokollierung einzelner Felder verhindern möchten, können Sie die Annotation *no-history-field* auf Feldebene setzen.
    In CM-Versionen bis 6.10.2 wird auch die Übertragung der Feldhistorie an das DWH mit dieser Annotation gesteuert.
    Verwenden Sie dazu ab CM-Version 6.10.2 die Annotation *dwh-no-history*.

H.1.2.5 resource (Typ)

resource-fields-group-mode

- **Typ**: resource
- **Beschreibung**: Steuert den Modus einer Ressourcenfeldgruppe beim Editieren mit dem Web Client.
- **Werte**:
  - *internal / external*: Mögliche Werte: internal, external. Ein Ressourcengruppenfeld kann nicht im Web Client editiert werden, wenn der Wert *external* ist.
    Seit 6.10.4.0
    Entfernt in 6.10.5.0

resource-custom-fields-group-mode

- **Typ**: resource
- **Beschreibung**: Steuert den Modus einer Ressourcenfeldgruppe beim Editieren mit dem Web Client.
- **Werte**:
  - *internal / external*: Mögliche Werte: internal, external. Ein Ressourcengruppenfeld kann nicht im Web Client editiert werden, wenn der Wert *external* ist.
    Seit 6.10.5.0

H.1.2.6 ticket contact relation (Typ)

unit is a contact

- **Typ**: ticket contact relation
- **Beschreibung**: veraltet
- **Werte**:
    - *true/false*: Entfernt in Version 6.9.0.

H.2 System-Properties

Das folgende Kapitel enthält detaillierte Informationen über die in ConSol CM verwendeten System-Properties.

- Alphabetische Liste der System-Properties
- Liste der System-Properties nach Modul
- Liste der System-Properties nach Bereich

H.2.1 Alphabetische Liste der System-Properties

admin.email 878
admin.login 878
admin.tool.session.check.interval 878
attachment.allowed.types 878
attachment.max.size 879
authentication.method 879
autocommit.cf.changes 879
autocomplete.enabled 880
automatic.booking.enabled 880
batch-commit-interval 880
big.task.minimum.size 881
cache-cluster-name 881
checkUserOnlineIntervalInSeconds 881
cluster.mode 881
cmas.dropSchemaBeforeSetup 882
cmoffice.enabled 882
commentRequiredForTicketCreation 882
communication.channel 883
config.data.version 883
contact.authentication.method 883
contact.inherit.permissions.only.to.own.customer.group 883
customizationVersion 884
data.directory 884
data.optimization 884
database.notification.enabled 885
database.notification.redelivery.delay.seconds 885
database.notification.redelivery.max.attempts 885
defaultCommentClassName 886
defaultContentEntryClassName 886
defaultIncommingMailClassName 886
defaultNumberOfCustomFieldsColumns 886
defaultOutgoingMailClassName 887

delete.ticket.enabled 887
diffTrackingEnabled 887
disable.admin.task.auto.commit 888
dwh.mode 888
esb.directory 888
eviction.event.queue.size 888
eviction.max.nodes 889
eviction.wakeup.interval 889
favoritesSizeLimit 889
fetchLock.interval 890
fetchSize.strategy 890
fetchSize.strategy.FetchSizeFixedStrategy.value 890
fetchSize.strategy.FetchSizePageBasedStrategy.limit 890
fetchSize.strategy.FetchSizeThresholdStrategy.value 891
filesystem.polling.threads.number 891
filesystem.polling.threads.shutdown.timeout.seconds 891
filesystem.polling.threads.watchdog.interval.seconds 892
filesystem.task.enabled 892
filesystem.task.interval.seconds 892
filesystem.task.polling.folder 893
filesystem.task.timeout.seconds 893
filesystem.task.transaction.timeout.seconds 893
globalSearchResultSizeLimit 893
helpFilePath 894
hibernate.dialect 894
hideTicketSubject 894
ignore-queues 895
index.attachment 895
index.history 895
index.status 896
index.task.worker.threads 896
index.version.current 896
index.version.newest 897

indexed.assets.per.thread.in.memory 897
indexed.engineers.per.thread.in.memory 897
indexed.resources.per.thread.in.memory 897
indexed.tickets.per.thread.in.memory 898
indexed.units.per.thread.in.memory 898
initialized 898
is.cmrf.alive 899
java.naming.factory.initial 899
java.naming.factory.url.pkgs 899
java.naming.provider.url 900
jobExecutor.adminMail 900
jobExecutor.idleInterval 900
jobExecutor.idleInterval.seconds 901
jobExecutor.jobExecuteRetryNumber 901
jobExecutor.jobMaxRetries 901
jobExecutor.jobMaxRetriesReachedSubject 901
jobExecutor.lockingLimit 902
jobExecutor.lockTimeout.seconds 902
jobExecutor.mailFrom 902
jobExecutor.maxInactivityInterval.minutes 903
jobExecutor.threads 903
jobExecutor.timerRetryInterval 903
jobExecutor.timerRetryInterval.seconds 904
jobExecutor.txTimeout.seconds 904
kerberos.v5.enabled 904
kerberos.v5.username.regex 904
last.config.change 905
ldap.authentication 905
ldap.basedn 905
ldap.certificate.basedn 906
ldap.certificate.content.attribute 906
ldap.certificate.password 906
ldap.certificate.providerurl 907

ldap.certificate.searchattr 907
ldap.certificate.userdn 907
ldap.contact.name.basedn 907
ldap.contact.name.password 908
ldap.contact.name.providerurl 908
ldap.contact.name.searchattr 908
ldap.contact.name.userdn 908
ldap.initialcontextfactory 909
ldap.password 909
ldap.providerurl 909
ldap.searchattr 910
ldap.userdn 910
mail.attachments.validation.info.sender 910
mail.attachments.validation.info.sender 911
mail.attachments.validation.info.subject 911
mail.attachments.validation.info.subject 911
mail.callname.pattern 912
mail.cluster.node.id 912
mail.db.archive 912
mail.db.archive 913
mail.delete.read 913
mail.encryption 913
mail.error.from.address 913
mail.error.to.address 914
mail.from 914
mail.incoming.uri 914
mail.max.restarts 914
mail.mime.strict 915
mail.mule.service 915
mail.notification.engineerChange 915
mail.notification.sender 916
mail.on.error 916
mail.polling.interval 916

mail.process.error 917
mail.process.error 917
mail.process.retry.attempts 917
mail.process.timeout 917
mail.redelivery.retry.count 918
mail.reply.to 918
mail.sender.address 918
mail.smtp.email 919
mail.smtp.envelopesender 919
mail.ticketname.pattern 919
mailbox.1.connection.host 920
mailbox.1.connection.password 920
mailbox.1.connection.port 920
mailbox.1.connection.protocol 920
mailbox.1.connection.username 920
mailbox.2.connection.host 920
mailbox.2.connection.password 920
mailbox.2.connection.port 920
mailbox.2.connection.protocol 921
mailbox.2.connection.username 921
mailbox.default.connection.host 921
mailbox.default.connection.password 921
mailbox.default.connection.port 921
mailbox.default.connection.protocol 922
mailbox.default.connection.username 922
mailbox.default.session.mail.debug 922
mailbox.default.session.mail.imap.timeout 923
mailbox.default.session.mail.mime.address.strict 923
mailbox.default.session.mail.pop3.timeout 923
mailbox.default.session.mail.<protocol>.partialfetch 923
mailbox.default.task.delete.read.messages 924
mailbox.default.task.enabled 924
mailbox.default.task.interval.seconds 924

mailbox.default.task.max.message.size 925
mailbox.default.task.max.messages.per.run 925
mailbox.default.task.timeout.seconds 925
mailbox.default.task.transaction.timeout.seconds 926
mailbox.polling.threads.mail.log.enabled 926
mailbox.polling.threads.number 926
mailTemplateAboveQuotedText 927
max.licences.perUser 927
maxSizePerPagemapInMegaBytes 927
monitoring.engineer.login 927
monitoring.unit.login 928
nimh.enabled 928
notification.error.description 928
notification.error.from 929
notification.error.subject 929
notification.error.to 929
notification.finished_successfully.description 929
notification.finished_successfully.from 930
notification.finished_successfully.subject 930
notification.finished_successfully.to 930
notification.finished_unsuccessfully.description 931
notification.finished_unsuccessfully.from 931
notification.finished_unsuccessfully.subject 931
notification.finished_unsuccessfully.to 931
notification.host 932
notification.password 932
notification.port 932
notification.protocol 933
notification.username 933
outdated.lock.age 933
pagemapLockDurationInSeconds 933
policy.password.age 934
policy.password.pattern 934

policy.rotation.ratio 934
policy.username.case.sensitive 935
postActivityExecutionScriptName 935
queue.polling.threads.number 935
queue.polling.threads.shutdown.timeout.seconds 936
queue.polling.threads.watchdog.interval.seconds 936
queue.task.error.pause.seconds 936
queue.task.interval.seconds 936
queue.task.max.retries 937
queue.task.timeout.seconds 937
queue.task.transaction.timeout.seconds 937
queuesExcludedFromGS 938
refreshTimeInCaseOfConcurrentRememberMeRequests 938
rememberMeLifetimeInMinutes 938
request.scope.transaction 939
resource.replace.batchSize 939
resource.replace.timeout 939
scene 940
script.logging.threshold.seconds 940
searchPageSize 940
searchPageSizeOptions 940
server.session.archive.reaper.interval 941
server.session.archive.timeout 941
server.session.reaper.interval 941
server.session.timeout 942
serverPoolingInterval 942
skip-ticket 943
skip-ticket-history 943
skip-unit 943
skip-unit-history 943
skip.wfl.transfer.cleanup 944
split.history 944
start.groovy.task.enabled 944

supportEmail 945
synchronize.master.address 945
synchronize.master.security.token 945
synchronize.master.security.user 946
synchronize.master.timeout.minutes 946
synchronize.megabits.per.second 946
synchronize.sleep.millis 947
themeOverlay 947
ticket.delete.timeout 947
ticketListRefreshIntervalInSeconds 947
ticketListSizeLimit 948
tickets.delete.size 948
transaction.timeout.minutes 948
unit.replace.batchSize 949
unit.replace.timeout 949
unit.transfer.order 949
unitIndexSearchResultSizeLimit 950
unused.content.remover.cluster.node.id 950
unused.content.remover.enabled 950
unused.content.remover.polling.minutes 951
unused.content.remover.ttl.minutes 951
urlLogoutPath 951
warmup.executor.enabled 951
webSessionTimeoutInMinutes 952
wicketAjaxRequestHeaderFilterEnabled 952

admin.email

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Die E-Mail-Adresse des ConSol CM-Administrators. Anfänglich wird hier der Wert genommen, den Sie bei der Systemeinrichtung eingegeben haben.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

admin.login

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Der Name des ConSol CM-Administrators. Anfänglich wird hier der Wert genommen, den Sie bei der Systemeinrichtung eingegeben haben.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: admin
- **Seit**: 6.0

admin.tool.session.check.interval

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Intervall, in dem inaktive (beendete) Sitzungen im Admin Tool überprüft werden (in Sekunden).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 30
- **Seit**: 6.7.5

attachment.allowed.types

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Durch Kommas getrennte Liste der erlaubten Dateinamenserweiterungen (wenn kein Werte definiert ist, sind alle Dateinamenserweiterungen erlaubt).

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: txt,zip,doc
- **Seit**: 6.5.0

attachment.max.size

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Maximale Größe von Attachments in MB. Dies ist eine Validierungs-Property der CM-API. Sie steuert die Größe der Attachments in Tickets, Units und Ressourcen. Außerdem steuert sie die Größe der eingehenden (nicht ausgehenden!) E-Mail-Attachments im NIMH- sowie im Mule/ESB-Modus.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.4.0

authentication.method

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Methode der Bearbeiter-Authentifizierung für den Web Client (interne CM-Datenbank oder LDAP-Authentifizierung). Mögliche Werte sind LDAP oder DATABASE.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: DATABASE
- **Seit**: 6.0

autocommit.cf.changes

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.7.0

autocomplete.enabled

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Wenn diese System-Property fehlt oder der Wert *false* ist, wird das Navigationselement *Adress-Vervollständigung* im Admin Tool ausgeblendet.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.2.0

automatic.booking.enabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Description**: Wenn aktiviert, wird die Zeit für das Erstellen eines Kommentars oder einer E-Mail gemessen und eine automatische Zeitbuchung hinzugefügt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.2

batch-commit-interval

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Anzahl der Objekte in einer JMS-Nachricht. Höhere Werte bedeuten eine bessere Übertragungsperformance und größeren Speicherverbrauch.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.0.0

big.task.minimum.size

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Gibt die Minimalgröße eines Index-Tasks an (in Teilen, jeder Teil hat 100 Einheiten), um diesen Task als einen großen Task zu qualifizieren. Große Tasks haben eine niedrigere Priorität als normale.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.3

cache-cluster-name

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**: Cache-Cluster-Name des JBoss.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 635a6de1-629a-4129-8299-2d98633310f0
- **Seit**: 6.4.0

checkUserOnlineIntervalInSeconds

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Das Intervall (in Sekunden), in dem geprüft wird, welche Benutzer online sind (Standard 180 Sekunden = 3 Minuten).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.0

cluster.mode

- **Modul**: cmas-core-shared
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CMAS in einem Cluster läuft.
- **Typ**: boolean

- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.1.0

cmas.dropSchemaBeforeSetup

- **Modul**: cmas-setup-hibernate
- **Beschreibung**: Gibt an, ob das Schema während des Setups gelöscht werden soll (wurde).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.0

cmoffice.enabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CM.Doc (vorher CM/Office) aktiviert ist.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

commentRequiredForTicketCreation

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt fest, ob der Kommentar ein Pflichtfeld für die Erstellung eines Tickets ist.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.2.0

communication.channel

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Kommunikationskanal, mögliche Werte sind DIRECT (Datenbank-Kommunikationskanal, Standardwert seit 6.9.4.1) oder JMS (Standardwert vor 6.9.4.1). Diese System-Property muss vor 6.9.4.1 extra hinzugefügt werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: DIRECT
- **Seit**: 6.8.5.0

config.data.version

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 11
- **Seit**: 6.0

contact.authentication.method

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert die Kontakt-Authentifizierungsmethode für CM.Track, mögliche Werte sind DATABASE oder LDAP oder LDAP,DATABASE oder DATABASE,LDAP.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Seit**: 6.9.3.0

contact.inherit.permissions.only.to.own.customer.group

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Legt fest, ob der authentifizierte Kontakt in CM.Track alle Kundengruppen-Berechtigungen vom repräsentierenden Bearbeiter erbt (false) oder nur die Berechtigungen für die eigene Kundengruppe hat (true).

- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Seit**: 6.9.2.3

customizationVersion

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: cd58453e-f3cc-4538-8030-d15e8796a4a7
- **Seit**: 6.5.0

data.directory

- **Modul**: cmas-core-shared
- **Beschreibung**: Verzeichnis für die CMAS-Daten (z. B. Index)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: C:\Users\user\cmas
- **Seit**: 6.0

data.optimization

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Definiert die Optimierung der Response-Daten. Bisher werden die folgenden Werte unterstützt (mehrere Werte können durch '|' getrennt gesetzt werden): MINIFICATION und COMPRESSION. MINIFICATION minimiert HTML-Daten, indem z. B. Leerzeichen und Kommentare entfernt werden. COMPRESSION wendet gzip-Komprimierung auf die HTTP-Response an. (Hinweis: Wenn das System im Cluster-Modus läuft und Sie parallel verschiedene Konfigurationen testen möchten, können Sie für jeden Cluster-Node verschiedene Werte setzen, indem Sie die System-Property nach dem Muster *data.optimization.nodeId* spezifizieren, um die Standard-Property zu überschreiben.)
- **Typ**: string

- **Neustart**: COMPRESSION kann ohne Neustart ein- und ausgeschaltet werden, für MINIFICATION ist ein Neustart erforderlich.
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: MINIFICATION|COMPRESSION

database.notification.enabled

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, ob statt JMS der Database Notification Channel der Index-Aktualisierung verwendet werden soll.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.4.7

database.notification.redelivery.delay.seconds

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt bei Verwendung des Database Notification Channel der Index-Aktualisierung fest, mit welcher Verzögerung die Benachrichtigung erneut gesendet wird, wenn eine Exception auftritt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.8.4.7

database.notification.redelivery.max.attempts

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt bei Verwendung des Database Notification Channel der Index-Aktualisierung fest, wie oft maximal versucht wird, die Benachrichtigung erneut zu senden, wenn eine Exception auftritt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.8.4.7

defaultCommentClassName

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für Kommentare.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.3.0

defaultContentEntryClassName

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für neue ACIMs.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: default_class
- **Seit**: 6.3.0

defaultIncommingMailClassName

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.3.0

defaultNumberOfCustomFieldsColumns

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standardanzahl an Spalten für Benutzerdefinierte Felder.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.2.0

defaultOutgoingMailClassName

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für ausgehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.3.0

delete.ticket.enabled

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Steuert, ob in der Ticketverwaltung im Admin Tool der Menüpunkt *Tickets löschen* im Kontextmenü der Ticketliste angezeigt wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.0

diffTrackingEnabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das gleichzeitige Bearbeiten eines Tickets durch verschiedene Bearbeiter möglich ist. Der Standardwert ist *true*.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**:
- **Optional**:
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.10.1

disable.admin.task.auto.commit

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Alle Tasks, die für eine Index-Aktualisierung erstellt werden, werden automatisch direkt nach ihrer Erstellung ausgeführt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.1

dwh.mode

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Aktueller Modus der DWH-Datenübermittlung. Mögliche Werte sind OFF, ADMIN, LIVE.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: OFF
- **Seit**: 6.0.1

esb.directory

- **Modul**: cmas-esb-core
- **Beschreibung**: Von Mule/ESB verwendetes Verzeichnis.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: C:\Users\user\cmas\mule
- **Seit**: 6.0

eviction.event.queue.size

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja

- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200000
- **Seit**: 6.4.0

eviction.max.nodes

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100000
- **Seit**: 6.4.0

eviction.wakeup.interval

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3000
- **Seit**: 6.4.0

favoritesSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl von Elementen in der Favoritenliste.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.0

fetchLock.interval

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5000
- **Entfernt in**: 6.8.0

fetchSize.strategy

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Auswahl der Strategie für die Abholgröße von JDBC-Ergebnissatzes.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: FetchSizePageBasedStrategy, FetchSizeThresholdStrategy, FetchSizeFixedStrategy
- **Seit**: 6.8.4.1

fetchSize.strategy.FetchSizeFixedStrategy.value

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt den Wert für Abholgrößen fest, wenn die ausgewählte Strategie für die Abholgröße *FetchSizeFixedStrategy* ist.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 150
- **Seit**: 6.8.4.1

fetchSize.strategy.FetchSizePageBasedStrategy.limit

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt den Wert für Abholgrößen fest, wenn die ausgewählte Strategie für die Abholgröße *FetchSizePageBasedStrategy* ist.
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10000
- **Seit**: 6.8.4.1

fetchSize.strategy.FetchSizeThresholdStrategy.value

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Gibt Grenzwerte für Abholgrößen an, wenn die ausgewählte Strategie für die Abholgröße *FetchSizeThresholdStrategy* ist.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 150,300,600,1000
- **Seit**: 6.8.4.1

filesystem.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads, die für die Abfrage der Datenbank-E-Mail-Warteschlange gestartet werden. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.polling.threads.shutdown.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Wartezeit nach dem Shutdown-Signal. Wenn der Timeout erreicht ist, wird der Thread beendet. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.polling.threads.watchdog.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Intervall des Watchdog Threads. Standardwert: 30.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Mit dieser System-Property kann der Service Thread eines bestimmten Pollers deaktiviert werden. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Intervall für den Abruf von Postfächern. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.polling.folder

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Speicherort des Ordners, der überwacht und nach E-Mails im Format von eml-Dateien durchsucht wird. Standard: Unterverzeichnis "mail" des cmas-Datenverzeichnisses
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: c://cmas//mail
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 120 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Transaktions-Timeout für Transaktionen, die E-Mails abrufen. Sollte mit der Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig abgeholt werden, korrelieren. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

globalSearchResultSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl an Ergebnissen in der Schnellsuche.

- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.0

helpFilePath

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: URL für die Onlinehilfe. Wenn der Wert nicht leer gelassen wird, wird der Hilfe-Button im Web Client angezeigt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: http://www.consol.de
- **Seit**: 6.2.1

hibernate.dialect

- **Modul**: cmas-setup-hibernate
- **Beschreibung**: Der Hibernate-Dialekt. Normalerweise wird dieser Wert während des initialen Setups gesetzt (abhängig vom Datenbanksystem).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
- **Seit**: 6.0

hideTicketSubject

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Wenn auf *true* gesetzt, wird das Ticketthema ausgeblendet.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.2.1

ignore-queues

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Durch eine durch Kommas getrennte Liste von Queue-Namen wird hier festgelegt, dass Tickets dieser Queues nicht ins DWH übermittelt werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: QueueName1,QueueName2,QueueName3
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

index.attachment

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Beschreibt, ob der Inhalt von Attachments indiziert wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.3

index.history

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das Unit- und das Ticketprotokoll indiziert werden.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.1.0

index.status

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Status des Indexers, mögliche Werte sind RED, YELLOW, GREEN, werden im Admin Tool angezeigt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: GREEN
- **Seit**: 6.6.1

index.task.worker.threads

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Threads benutzt werden, um Index-Aufgaben auszuführen (Synchronisierung, Administrations- und Reparatur-Aufgaben).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert) (wir empfehlen einen Wert zu verwenden, der nicht größer als 2 ist)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3. Seit 6.8.0 und auschließlich in 6.6.21 sind auch normale (live) Index-Aktualisierungen von dieser Property betroffen.

index.version.current

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Enthält Informationen über die derzeitige (möglicherweise veraltete) Index-version.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.7.0

index.version.newest

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Enthält Informationen, welche Indexversion als die neueste betrachtet wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.7.0

indexed.assets.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Assets während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

indexed.engineers.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Bearbeiter während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 300 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

indexed.resources.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Ressourcen während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.0.0

indexed.tickets.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Tickets während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

indexed.units.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Units während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

initialized

- **Modul**: cmas-setup-manager
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CMAS initialisiert ist. Wenn dieser Wert fehlt oder nicht *auf* true gesetzt ist, wird das Setup ausgeführt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true

- **Seit**: 6.0

> Seien Sie mit der Verwendung dieser System-Property sehr vorsichtig! Wenn Sie den Wert auf *false* setzen, wird der ConSol CM-Server beim nächsten Systemstart das System-Setup ausführen, d. h. alle Daten des bestehenden Systems gehen verloren, einschließlich der System-Properties!

is.cmrf.alive

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Als Startpunkt sollte die Zeit genommen werden, bei der zuletzt eine Nachricht an das CMRF gesendet wurde. Wenn nach diesem Wert (in Sekunden) keine Antwort vom CMRF empfangen wird, wird ein DWH-Betriebsstatus mit der Fehlermeldung, dass das CMRF nicht erreichbar ist, erstellt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1200
- **Seit**: 6.7.0

java.naming.factory.initial

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Factory-Java-Klasse für DWH context factory.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
- **Seit**: 6.0.1

java.naming.factory.url.pkgs

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
- **Seit**: 6.0.1

java.naming.provider.url

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: URL des Naming Provider.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: localhost
- **Seit**: 6.0.1

jobExecutor.adminMail

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, an die Benachrichtigungs-E-Mails, die Probleme der Job-ausführung betreffen, geschickt werden (wenn die Anzahl der Neuversuche überschritten wurde).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: admin@consol.de
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.idleInterval

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 45000
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.idleInterval.seconds

jobExecutor.idleInterval.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft der Job Executor Thread nach neuen Jobs zum Ausführen sucht.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 45 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.jobExecuteRetryNumber

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.jobMaxRetries

jobExecutor.jobMaxRetries

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 5 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.jobMaxRetriesReachedSubject

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: Maximale Anzahl der Neuversuche für Job erreicht. Job wurde entfernt! (Standard)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.lockingLimit

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Anzahl der gleichzeitig gelockten (als "in der Ausführung" markierten) Jobs des Job Executor Threads.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.lockTimeout.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Legt fest, wie lange ein Job vom Job Executor (als "in der Ausführung" markiert) gelockt werden kann.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 360 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.mailFrom

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, die als FROM-Header für Admin-Benachrichtigungen eingesetzt wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: jobexecutor@consol.de
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.maxInactivityInterval.minutes

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Länge der erlaubten Inaktivität des Job Executors in Minuten (z. B. wenn er durch eine Langzeit-Ausführung gesperrt wird). Nach dieser Zeit werden die Executor Threads neu gestartet.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja Standardwert ist auf 30 Minuten gesetzt.
- **Beispielwert**: 15 (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.2.0

jobExecutor.threads

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Anzahl der Job Executor Threads.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.timerRetryInterval

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10000
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.timerRetryInterval.seconds

jobExecutor.timerRetryInterval.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Legt fest, wie lange der Job Executor Thread nach einem Fehler bei der Job-Ausführung wartet.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.txTimeout.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout für die Job-Ausführung.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

kerberos.v5.enabled

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Legt fest, ob SSO über Kerberos aktiviert ist.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false (Standardwert, wenn Kerberos bei der Systemeinrichtung nicht aktiviert wurde)
- **Seit**: 6.2.0

kerberos.v5.username.regex

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Regulärer Ausdruck für die Zuordnung des Kerberos Principals zum Login des CM-Bearbeiters
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: (.*)@.*
- **Seit**: 6.2.0

last.config.change

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Zufällige UUID, die während der letzten Konfigurationsänderung generiert wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 2573c7b7-2bf5-47ff-b5a2-bad31951a266
- **Seit**: 6.1.0, 6.2.1

ldap.authentication

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Verwendete Authentifizierungsmethode, wenn LDAP-Authentifizierung benutzt wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: simple
- **Seit**: 6.0

ldap.basedn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Base DN für die Suche von LDAP-Benutzerkonten, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: ou=accounts,dc=consol,dc=de
- **Seit**: 6.0

ldap.certificate.basedn

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Base DN für den Speicherort der Zertifikate im LDAP-Verzeichnisbaum. Wenn nicht angegeben, wird *cmas-core-security, ldap.basedn* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: ou=accounts,dc=consol,dc=de
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.content.attribute

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Name des LDAP-Attributs, das angibt, wo Zertifikatsdaten im LDAP-Verzeichnisbaum gespeichert werden. Standardwert: usercertificate
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: usercertificate
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.password

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Passwort des LDAP-Zertifikatmanagers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.password* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.providerurl

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: URL des LDAP-Zertifikat-Providers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.providerurl* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: ldap://ldap.consol.de:389
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.searchattr

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Name des LDAP-Attributs, mit dem Zertifikate im LDAP-Verzeichnisbaum gesucht werden. Standardwert: mail
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: mail
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.userdn

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: DN des LDAP-Zertifikatmanagers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.userdn* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.8.4

ldap.contact.name.basedn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Base DN für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID (z. B. ou=a-ccounts,dc=consol,dc=de).
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.password

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Passwort für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID. Wenn nicht gesetzt, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.providerurl

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Adresse des LDAP-Servers (ldap[s]://host:port).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.searchattr

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Attribut für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID (z. B. uid).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.userdn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Benutzer-DN für die Suche nach Kontakt-DN mittels LDAP-ID. Wenn nicht gesetzt, wird ein anonymes Konto verwendet.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.initialcontextfactory

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Name der Java-Klasse für die Initial Context Factory der LDAP-Implementierung bei der Verwendung von LDAP-Authentifizierung. Ist üblicherweise *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
- **Seit**: 6.0

ldap.password

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Passwort für die Verbindung zum LDAP, um Benutzer zu suchen, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.
- **Typ**: password
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

ldap.providerurl

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: LDAP-Provider, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: ldap://myserver.consol.de:389
- **Seit**: 6.0

ldap.searchattr

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Suchattribut für die Suche nach LDAP-Einträgen, die mit dem CM-Login verbunden sind.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: uid
- **Seit**: 6.0

ldap.userdn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: LDAP-Benutzer für die Verbindung zum LDAP, um Benutzer zu suchen, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

mail.attachments.validation.info.sender

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification mail*. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet, die bei der Systeminstallation angegeben wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: admin@consolcm.com
- **Seit**: 6.7.5

mail.attachments.validation.info.sender

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification mail*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: admin@mail.com
- **Seit**: 6.7.5

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.sender*

mail.attachments.validation.info.subject

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Setzt den Betreff bei Attachments vom Typ *error notification mail*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: E-Mail konnte nicht verarbeitet werden, weil ihre Attachments zurückgewiesen wurden!
- **Seit**: 6.7.5

mail.attachments.validation.info.subject

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Setzt den Betreff bei Attachments vom Typ error notification mail.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: E-Mail konnte nicht verarbeitet werden, weil ihre Attachments zurückgewiesen wurden!
- **Seit**: 6.7.5

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.subject*

mail.callname.pattern

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Regulärer Ausdruck für den Betreff von eingehenden E-Mails. Verfügbar als TICKET_NAME_PATTERN_FORMAT in Skripten für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: .*?Ticket\s+\((\S+)\).*
- **Seit**: 6.0

mail.cluster.node.id

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Nur der Node, dessen *mail.cluster.node.id* gleich *cmas.clusternode.id* ist, startet den Mule/ESB E-Mail-Service.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: unspecified
- **Seit**: 6.6.5

mail.db.archive

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden eingehende E-Mails in der Datenbank archiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.5.5

Obsolet! Im Mule/ESB-Modus werden keine E-Mails in der Datenbank gespeichert. E-Mails, die nicht verarbeitet werden können, werden im Dateisystem gespeichert, siehe Abschnitt E-Mail-Backups.

mail.db.archive

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden eingehende E-Mails in der Datenbank archiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.5.5

mail.delete.read

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CM die per IMAP(S) abgeholten E-Mails löscht. Wenn der Wert auf *true* gesetzt wird, werden die E-Mails nach der Abholung gelöscht. Standardmäßig werden die per IMAP(S) abgeholten E-Mails nicht gelöscht. Hinweis: E-Mails, die per POP3(S) abgeholt werden, werden immer gelöscht.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.7.3

mail.encryption

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, ist im Ticket-E-Mail-Editor die Checkbox zur Verschlüsselung der E-Mail standardmäßig aktiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true (Standardwert = false)
- **Seit**: 6.8.4.0

mail.error.from.address

Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail,mail.mule.service*

mail.error.to.address

Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.process.error*

mail.from

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Diese E-Mail-Adresse wird anstelle der E-Mail-Adresse des Bearbeiters in E-Mail-Konversationen verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

mail.incoming.uri

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: URL für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: pop3://cm-incoming-user:password@localhost:10110
- **Seit**: 6.0

Dieser Wert sollte nicht innerhalb des System-Property-Fensters verändert werden. Die Postfächer sollten stattdessen im Admin Tool im Navigationselement *E-Mail* konfiguriert werden. Wenn Sie dieses Element für die Konfiguration benutzen, können Sie alle Einträge kontrolliert konfigurieren, d. h. für jedes Postfach, das hinzugefügt wird, baut CM während der Einrichtung eine Testverbindung auf. Auf diese Weise ist es nicht möglich, falsche Werte einzugeben.

mail.max.restarts

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Neustarts des E-Mail-Services, bevor aufgegeben wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.0

mail.mime.strict

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *false* gesetzt ist, werden E-Mail-Adressen nicht auf strikte MIME-Übereinstimmung geparst. Standard ist *true*, was bedeutet, dass auf strikte MIME-Übereinstimmung geprüft wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.17, 6.7.3

mail.mule.service

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails, die vom Mule-Service aus gesendet werden.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

mail.notification.engineerChange

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Legt fest, ob eine Benachrichtigungs-E-Mail verschickt wird, wenn der Bearbeiter eines Tickets wechselt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.1.0

mail.notification.sender

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse der Benachrichtigungs-E-Mails, die verschickt werden, wenn der Bearbeiter eines Tickets wechselt. Wenn nicht gesetzt, wird stattdessen *cmas-core-security, admin.email* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: cm6notification@cm6installation
- **Seit**: 6.6.3

mail.on.error

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Wenn diese Property auf *true* gesetzt ist, wird im Fall, dass eine E-Mail nicht verarbeitet werden konnte, ein Fehler-E-Mail an die oben konfigurierten E-Mail-Adressen gesendet. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mail.polling.interval

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Abrufintervall für E-Mails in Millisekunden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60000
- **Seit**: 6.0

mail.process.error

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet, die bei der Systeminstallation angegeben wurde.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

mail.process.error

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.4.0

mail.process.retry.attempts

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Anzahl der erneuten Versuche, wenn E-Mails verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.0.2

mail.process.timeout

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Timeout für die E-Mail-Verarbeitung in Sekunden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.1.3

mail.redelivery.retry.count

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Gibt die Anzahl der Versuche an, eine E-Mail aus dem CM-System erneut zuzustellen.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.1.0

mail.reply.to

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert gesetzt ist, zeigt der Web Client diesen Wert beim Versenden einer E-Mail im REPLY-TO-Feld an.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

> Bitte lesen Sie dazu die ausführlichen Informationen über REPLY-TO-Adressen in ConSol CM im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.

mail.sender.address

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails, die von der Workflow-Engine versendet werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de

- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.mailFrom

mail.smtp.email

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: SMTP-E-Mail-URL für ausgehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: smtp://mail.mydomain.com:25
- **Seit**: 6.0

mail.smtp.envelopesender

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, die als Absender im SMTP-Envelope benutzt wird. Wenn nicht gesetzt, wird die FROM-Adresse der E-Mail benutzt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: mysender@mydomain.com
- **Seit**: 6.5.7

mail.ticketname.pattern

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: .*?Ticket\s+\((\S+)\).*
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.1.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Server) für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.host*.

mailbox.1.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.password*.

mailbox.1.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.port*.

mailbox.1.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll (z. B. IMAP oder POP3) für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.protocol*.

mailbox.1.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.username*.

mailbox.2.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Server) für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.host*.

mailbox.2.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.password*.

mailbox.2.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.port*.

mailbox.2.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll (z. B. IMAP oder POP3) für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.protocol*.

mailbox.2.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.username*.

> Für alle Postfach-Properties im Zusammenhang mit NIMH wird folgendes Prinzip eingesetzt: Es wird eine Standard-Property definiert (z.B *mailbox.default.connection.port*). Wenn keine postfachspezifische Property konfiguriert ist, wird dieser Standardwert verwendet.

mailbox.default.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Servername) eines bestimmten Postfachs, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10.10.1.157
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: consol
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 143
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll des Pollers, z. B. IMAP oder POP3. Kein Standardwert.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: imap
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: username
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.debug

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property - ermöglicht detaillierteres Session-Debugging mit javax.mail.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.imap.timeout

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.mime.address.strict

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property - Gegenstück zum alten *mail.mime.strict* von Mule, erlaubt das nicht so strikte Parsen des E-Mail-Headers.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.pop3.timeout

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property
- **Typ**:
- **Neustart erforderlich**:
- **System**:
- **Optional**:
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.<protocol>.partialfetch

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: z. B. mailbox.default.session.mail.imaps.partialfetch

- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**:
- **System**:
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**:

mailbox.default.task.delete.read.messages

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Legt fest, ob Nachrichten nach dem Lesen aus dem Postfach entfernt werden sollen. Beim IMAP-Protokoll werden Nachrichten standardmäßig als SEEN gekennzeichnet. Bei POP3 wird die Nachricht nur gelöscht, wenn der Wert auf true gesetzt ist. Anderenfalls bleibt die Nachricht auf dem Server, was zu einer Endlos-Leseschleife führt. Standardwert: false.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Mit dieser System-Property kann der Service Thread eines bestimmten Pollers deaktiviert werden. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Intervall für den Abruf von Postfächern. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein

- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.max.message.size

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Maximale Größe von E-Mails (d. h. E-Mail plus Attachments). E-Mails, die größer als dieser Wert sind, werden nicht automatisch von NIMH verarbeitet. Sie werden in der Datenbank (Tabelle *cmas_nimh_archived_mail*) gespeichert und erscheinen daher in den E-Mail-Backups im Admin Tool (siehe Abschnitt E-Mail-Backups). Von dort können sie erneut gesendet, in das Dateisystem geladen oder gelöscht werden. Für diese Operationen ist die Größe der Nachricht nicht relevant. Standardmäßig auf 10 MB (10485760) gesetzt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10485760
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.max.messages.per.run

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig aus dem Postfach abgeholt werden. Muss mit dem Transaktions-Timeout korrelieren. Standardwert: 20.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 120 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Transaktions-Timeout für Transaktionen, die E-Mails abrufen. Sollte mit der Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig abgeholt werden, korrelieren. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.polling.threads.mail.log.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Description**: Ermöglicht das Protokollieren von E-Mails, was in Cluster-Umgebungen besonders wichtig ist (wird dort als Semaphor genutzt).
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.4.1

mailbox.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads für den Zugriff auf Postfächer. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1
- **Seit**: 6.4.0

mailTemplateAboveQuotedText

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt das Verhalten der E-Mail-Vorlagen im Ticket-E-Mail-Editor fest, wenn eine andere E-Mail zitiert wird, d. h. auf diese geantwortet oder diese weitergeleitet wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.2.4

max.licences.perUser

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Setzt die maximale Anzahl an Lizenzen, die ein einzelner Benutzer benutzen kann (z. B. durch Anmelden in einem anderen Browser). Standardmäßig ist dieser Wert nicht beschränkt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.8.4.5

maxSizePerPagemapInMegaBytes

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Größe (in MB) für jede Wicket Pagemap.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.3.5

monitoring.engineer.login

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Login des Monitoring-Bearbeiters.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: nagios
- **Seit**: 6.9.3.0

monitoring.unit.login

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Login der Monitoring-Unit.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: nagios
- **Seit**: 6.9.3.0

nimh.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Aktiviert den NIMH-Dienst. Im Cluster muss die Node-ID angehängt werden, z. B. *nimh.enabled.NODEID = true*.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.9.4.0

notification.error.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Fehler aufgetreten
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Fehler aufgetreten
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: Übertragung erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung nicht erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung nicht erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.host

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Description**: Hostname des E-Mail-Servers (SMTP) für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: myserver.consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.password

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Passwort für das Senden von DWH-E-Mails. (optional)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.port

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: SMTP-Port für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 25
- **Seit**: 6.0.1

notification.protocol

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Das Protokoll, das für das Senden von E-Mails aus dem DWH verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: pop3\

notification.username

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Benutzername (SMTP) für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: myuser
- **Seit**: 6.0.1

outdated.lock.age

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60000
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: cmas-workflow-engine, jobExecutor.lockTimeout.seconds

pagemapLockDurationInSeconds

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Anzahl der Sekunden, die vergehen müssen, bevor eine Pagemap als zu lange gelockt angesehen wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja

- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.7.3

policy.password.age

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert (in Tagen), wie alt das Passwort sein darf.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 5500 (15 Jahre, Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

policy.password.pattern

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert das Passwortmuster.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: "^.3,$" (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

policy.rotation.ratio

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft sich das Passwort wiederholen darf. Ist der Wert z. B. 10, darf das neue Passwort nicht unter den zehn letzten Passwörtern des Benutzers sein.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

policy.username.case.sensitive

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Legt fest, ob bei Benutzernamen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

postActivityExecutionScriptName

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Definiert den Namen des Skripts, das nach jeder Workflow-Aktivität ausgeführt wird (siehe Abschnitt PostActivityExecutionScript. Wenn kein Skript ausgeführt werden soll, lassen Sie diesen Wert leer.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: postActivityExecutionHandler
- **Seit**: 6.2.0

queue.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads, die zur Überwachung der E-Mail-Warteschlange gestartet werden. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.shutdown.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Wartezeit nach dem Shutdown-Signal. Wenn der Timeout erreicht ist, wird der Thread beendet. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.watchdog.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Intervall des Watchdog Threads. Standardwert: 30.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 30
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.error.pause.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Sekunden, die der Queue-Poller nach einem Infrastrukturfehler (z. B. der Datenbank) wartet. Standardwert: 180 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Thread-Intervall zur Überwachung der Haupt-E-Mail-Warteschlange. Standardwert: 15.
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.max.retries

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Versuche, eine E-Mail nach einer Exception erneut zu verarbeiten. Ist diese erreicht, wird die E-Mail archiviert. Die archivierte E-Mail kann über das NIMH API (oder das Admin Tool) wieder aktiviert werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 600 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 600
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout für die E-Mail-Verarbeitung in der Warteschlange. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

queuesExcludedFromGS

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Durch Kommas getrennte Liste von Queue-Namen, die von der Schnellsuche ausgeschlossen werden sollen.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0

refreshTimeInCaseOfConcurrentRememberMeRequests

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**: Legt die Aktualisierungszeit (in Sekunden) fest, nach der die Seite im Falle von gleichzeitigen Anfragen von Angemeldet bleiben neu geladen wird. Diese Funktion verhindert, dass ein Benutzer zu viele Lizenzen in Anspruch nimmt. Erhöhen Sie die Zeit, wenn immer noch Sessions belegt werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.8.2

rememberMeLifetimeInMinutes

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Lebensdauer für *Angemeldet bleiben* in Minuten.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1440
- **Seit**: 6.0

request.scope.transaction

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Ermöglicht die Deaktivierung von Scope-Transaktionen für Requests. Standardmäßig wird pro Request eine Transaktion verwendet. Wenn Sie diese Property auf *false* setzen, wird eine Transaktion pro Aufruf einer Service-Methode erzeugt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.8.1

resource.replace.batchSize

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt die Anzahl der Objekte fest, die in einer Ressourcen-Ersetzen-Aktion verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.10.0.0

resource.replace.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout (in Sekunden) für einen Schritt einer Ressourcen-Ersetzen-Aktion.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.10.0.0

scene

- **Modul**: cmas-setup-scene
- **Beschreibung**: Szenariodatei, die während des Setups importiert wurde (kann leer gelassen werden).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: vfszip:/P:/dist/target/jboss/server/cmas/deploy/cm-dist-6.5.1-SNAPSHOT.ear/APP-INF/lib/dist-scene-6.5.1-SNAPSHOT.jar/META-INF/cmas/scenes/helpdesk-sales_scene.jar/
- **Seit**: 6.0

script.logging.threshold.seconds

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt die Zeit (in Sekunden) fest, nach deren Ablauf während einer Skript-Ausführung eine Warnung in der Log-Datei generiert wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

searchPageSize

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standardgröße der Seiten für Suchergebnisse.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 20
- **Seit**: 6.0

searchPageSizeOptions

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Optionen für die Größe der Seiten für Suchergebnisse.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10|20|30|40|50|75|100
- **Seit**: 6.0

server.session.archive.reaper.interval

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Reaper-Intervall (in Sekunden) von archivierten Server-Sessions.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.7.1

server.session.archive.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Timeout der Gültigkeit der Server-Session-Archive (in Tagen). Nach diesem Zeitraum werden die Informationen zur Session aus der Datenbank entfernt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 31
- **Seit**: 6.7.1

server.session.reaper.interval

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Interval (in Sekunden), in dem der sog. Reaper inaktive (= beendete) Server-Sessions löscht.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: Nur Session Service
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.6.1, 6.7.1

server.session.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Server-Session-Timeout (in Sekunden) für verbundene Clients. Jeder Client kann dieses Timeout mit benutzerdefinierten Werten mittels seiner ID (ADMIN_TOOL, WEB_CLIENT, WORKFLOW_EDITOR, TRACK (vor 6.8 bitte PORTER verwenden), ETL, REST) überschreiben. Diese wird an den Namen der System-Property angehängt, z. B. *server.session.timeout.ADMIN_TOOL*.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1800
- **Seit**: 6.6.1, 6.7.1

Detaillierte Erklärung für das Admin Tool:

- server.session.timeout.ADMIN_TOOL
  Definiert den Zeitraum, den der Server eine Session im Admin Tool als gültig betrachtet, wenn keine Aktivität im Admin Tool der Session erfolgt. Das Admin Tool kennt diesen Wert nicht, es bemerkt nur eine ungültige Session, wenn es länger keine Aktivität gegeben hat.
- admin.tool.session.check.interval
  Definiert den Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen durch das Admin Tool, ob der Server die Session noch als gültig betrachtet.

Wenn zum Beispiel admin.tool.session.check.interval = 60, fragt das Admin Tool den Server einmal pro Minute, ob die Session noch aktiv/gültig ist. Wenn server.session.timeout.ADMIN_TOOL = 600 erhält das Admin Tool die Antwort, dass die Session ungültig ist, nach zehn Minuten der Inaktivität.

serverPoolingInterval

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.1.0

skip-ticket

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Tickets werden bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-ticket-history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Ticketprotokoll wird bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-unit

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Units werden bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-unit-history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Unit-Protokoll wird bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.

- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip.wfl.transfer.cleanup

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wenn diese System-Property auf *true* gesetzt wird, wird das Workflow-Cleanup nach der Übertragung übersprungen.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.4.1

split.history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Ändert das SQL-Statement dahingehend, dass Ticketprotokolle während der Übertragung an das DWH nicht für alle Tickets auf einmal abgeholt werden, sondern für ein Ticket pro SQL-Statement.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.0

start.groovy.task.enabled

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Um Skripte vom Typ *Task* im Admin Tool (Navigationsgruppe *Dienste*, Navigationselement *Task-Ausführung*) ausführen zu können, ist es nötig, den Button *Start* zu aktivieren, der standardmäßig ausgeblendet ist. Setzen Sie hierfür diese System-Property auf *true*.
- **Typ**: boolean

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.0

supportEmail

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0

synchronize.master.address

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Wert der Java-System-Property *-Dcmas.http.host.port*, die angibt, unter welcher URL der Index-Master-Server erreichbar ist. Standard ist Null. Seit CM-Version 6.6.17 ist dieser Wert beim Setup konfigurierbar, um den initialen Index-Master-Server zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass das Verändern dieses Wertes nur erlaubt ist, wenn alle Cluster-Nodes zum Empfang von Index-Veränderungen gestoppt sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 127.0.0.1:80
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.security.token

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Das Passwort für den URL-Zugriff auf den Index-Snapshot, z. B. für die Index-Synchronisierung oder für Backups.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: token
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.security.user

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Der Benutzername für den URL-Zugriff auf den Index-Snapshot, z. B. für die Index-Synchronisierung oder für Backups.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: user
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.timeout.minutes

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft die Index-Synchronisierung ausgehend vom aktuellen Master-Server fehlschlagen darf, bis ein neuer Master für die Index-Reparatur ausgewählt wird. Standardwert ist 5. Seit CM-Version 6.6.17 ist dieser Wert im Setup konfigurierbar, wobei 0 bedeutet, dass der Master-Server nie geändert wird (Failover-Mechanismus deaktiviert).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.megabits.per.second

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viel Bandbreite der Master-Server verbrauchen darf, um Index-Änderungen an die Slave-Server zu übermitteln. Standardwert ist 85. Nutzen Sie nicht die gesamte verfügbare Bandbreite, um die Index-Änderungen zwischen den Hosts zu übermitteln, da dies dafür sorgen kann, dass die Nodes des Clusters nicht mehr synchron sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: 85
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.sleep.millis

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft jeder Slave-Server den Master-Server auf Änderungen am Index abfragt. Standardwert ist 1000.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1000
- **Seit**: 6.6.0

themeOverlay

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Name des verwendeten Themen-Overlays.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: consolINT
- **Seit**: 6.0

ticket.delete.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout (in Sekunden) beim Löschen von Tickets.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.1.3

ticketListRefreshIntervalInSeconds

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Aktualisierungsintervall für die Ticketliste (in Sekunden).

- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.0

ticketListSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl von Tickets in der Ticketliste.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.0

tickets.delete.size

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Definiert die Anzahl der Tickets, die pro Transaktion gelöscht werden. Standardmäßig ist dieser Wert 10.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: Nur Session Service
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.8.1

transaction.timeout.minutes

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Setzt den Timeout für den Task Execution Service des TEF, d. h. ein Durchlauf eines Tasks muss vor dem Ablauf dieser Zeitspanne abgeschlossen sein. Die Änderungen sind nur für neue Aufgaben sichtbar, deren Ausführung nach der Konfigurationsänderung beginnt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**:
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**:

unit.replace.batchSize

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt die Anzahl der Objekte fest, die in einer Unit-Ersetzen-Aktion verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.8.2

unit.replace.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout (in Sekunden) für einen Schritt einer Unit-Ersetzen-Aktion.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.8.2

unit.transfer.order

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Legt fest, in welcher Reihenfolge Datenobjektgruppen an das DWH übertragen werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: company;customer
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

unitIndexSearchResultSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Units in der Ergebnisliste, wenn nach Units gesucht wird (Beispiel: Kontaktsuche).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.0

unused.content.remover.cluster.node.id

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wert eines *cmas.clusternode.id*, der angibt, welcher Node nicht verwendete Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge entfernt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1 (in der Annahme, dass der Cluster-Node mit dem Parameter *-Dcmas.clusternode.id=1* gestartet ist)
- **Seit**: 6.9.0.0

unused.content.remover.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das Entfernen ungenutzter Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge durchgeführt werden soll.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.0.0

unused.content.remover.polling.minutes

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft überprüft werden soll, ob ungenutzte Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge zum Entfernen vorhanden sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.9.0.0

unused.content.remover.ttl.minutes

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Mindestzeitraum, nach dem ungenutzte Ticket-Attachments und Unit-Inhalt-seinträge entfernt werden können.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1440
- **Seit**: 6.9.0.0

urlLogoutPath

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: URL die verwendet wird, wenn sich der Bearbeiter abmeldet. (wenn kein Wert gesetzt wird, wird nach dem Abmelden die Anmeldeseite angezeigt.)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: http://intranet.consol.de
- **Seit**: 6.3.1

warmup.executor.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt fest, ob der Server beim Start asynchron anlaufen soll und nebenher andere Aufgaben erledigt (z. B. interne Caches füllen).

- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.2

webSessionTimeoutInMinutes

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Session-Timeout in Minuten.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 180
- **Entfernt in**: 6.7.1
- **Ersetzt durch**: cmas-core-server, server.session.timeout

wicketAjaxRequestHeaderFilterEnabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Aktiviert Filter für Wicket AJAX-Anfragen, die auf veralteten Seiten mit Wicket 1.4-Skripten (CM-Version vor 6.8.0) stammen, nach einer Aktualisierung auf CM-Versionen ab 6.8.0.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.1

H.2.2 Liste der System-Properties nach Bereich

Dieses Kapitel enthält eine Liste der System-Properties, die für die folgenden Bereiche relevant sind:

- CMRF- und DWH-Konfiguration
- Konfiguration von Indexer und Suche
- LDAP-Konfiguration
- E-Mail-Konfiguration
- Konfiguration des Aktivitätsintervalls
- Administrator-E-Mail-Adressen

H.2.2.1 CMRF- und DWH-Konfiguration

autocommit.cf.changes

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.7.0

batch-commit-interval

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Anzahl der Objekte in einer JMS-Nachricht. Höhere Werte bedeuten eine bessere Übertragungsperformance und größeren Speicherverbrauch.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.0.0

communication.channel

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Kommunikationskanal, mögliche Werte sind DIRECT (Datenbank-Kommunikationskanal, Standardwert seit 6.9.4.1) oder JMS (Standardwert vor 6.9.4.1). Diese System-Property muss vor 6.9.4.1 extra hinzugefügt werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: DIRECT
- **Seit**: 6.8.5.0

dwh.mode

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Aktueller Modus der DWH-Datenübermittlung. Mögliche Werte sind OFF, ADMIN, LIVE.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: OFF
- **Seit**: 6.0.1

ignore-queues

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Durch eine durch Kommas getrennte Liste von Queue-Namen wird hier festgelegt, dass Tickets dieser Queues nicht ins DWH übermittelt werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: QueueName1,QueueName2,QueueName3
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

is.cmrf.alive

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Als Startpunkt sollte die Zeit genommen werden, bei der zuletzt eine Nachricht an das CMRF gesendet wurde. Wenn nach diesem Wert (in Sekunden) keine Antwort vom CMRF empfangen wird, wird ein DWH-Betriebsstatus mit der Fehlermeldung, dass das CMRF nicht erreichbar ist, erstellt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1200
- **Seit**: 6.7.0

java.naming.factory.initial

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Factory-Java-Klasse für DWH context factory.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
- **Seit**: 6.0.1

java.naming.factory.url.pkgs

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
- **Seit**: 6.0.1

java.naming.provider.url

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: URL des Naming Provider.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: localhost
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Fehler aufgetreten
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Fehler aufgetreten
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung nicht erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung nicht erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.host

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Description**: Hostname des E-Mail-Servers (SMTP) für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: myserver.consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.password

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Passwort für das Senden von DWH-E-Mails. (optional)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.port

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: SMTP-Port für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 25
- **Seit**: 6.0.1

notification.protocol

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Das Protokoll, das für das Senden von E-Mails aus dem DWH verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: pop3\

notification.username

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Benutzername (SMTP) für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: myuser
- **Seit**: 6.0.1

skip-ticket

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Tickets werden bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-ticket-history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Ticketprotokoll wird bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-unit

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Units werden bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-unit-history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Unit-Protokoll wird bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

split.history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Ändert das SQL-Statement dahingehend, dass Ticketprotokolle während der Übertragung an das DWH nicht für alle Tickets auf einmal abgeholt werden, sondern für ein Ticket pro SQL-Statement.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.0

unit.transfer.order

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Legt fest, in welcher Reihenfolge Datenobjektgruppen an das DWH übertragen werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: company;customer
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

H.2.2.2 Konfiguration von Indexer und Suche

Indexer

big.task.minimum.size

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Gibt die Minimalgröße eines Index-Tasks an (in Teilen, jeder Teil hat 100 Einheiten), um diesen Task als einen großen Task zu qualifizieren. Große Tasks haben eine niedrigere Priorität als normale.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.3

database.notification.enabled

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, ob statt JMS der Database Notification Channel der Index-Aktualisierung verwendet werden soll.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.4.7

database.notification.redelivery.delay.seconds

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt bei Verwendung des Database Notification Channel der Index-Aktualisierung fest, mit welcher Verzögerung die Benachrichtigung erneut gesendet wird, wenn eine Exception auftritt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.8.4.7

database.notification.redelivery.max.attempts

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt bei Verwendung des Database Notification Channel der Index-Aktualisierung fest, wie oft maximal versucht wird, die Benachrichtigung erneut zu senden, wenn eine Exception auftritt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.8.4.7

disable.admin.task.auto.commit

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Alle Tasks, die für eine Index-Aktualisierung erstellt werden, werden automatisch direkt nach ihrer Erstellung ausgeführt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.1

index.attachment

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Beschreibt, ob der Inhalt von Attachments indiziert wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.3

index.history

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das Unit- und das Ticketprotokoll indiziert werden.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.1.0

index.status

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Status des Indexers, mögliche Werte sind RED, YELLOW, GREEN, werden im Admin Tool angezeigt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: GREEN
- **Seit**: 6.6.1

index.task.worker.threads

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Threads benutzt werden, um Index-Aufgaben auszuführen (Synchronisierung, Administrations- und Reparatur-Aufgaben).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert) (wir empfehlen einen Wert zu verwenden, der nicht größer als 2 ist)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3. Seit 6.8.0 und auschließlich in 6.6.21 sind auch normale (live) Index-Aktualisierungen von dieser Property betroffen.

index.version.current

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Enthält Informationen über die derzeitige (möglicherweise veraltete) Index-version.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.7.0

index.version.newest

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Enthält Informationen, welche Indexversion als die neueste betrachtet wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.7.0

indexed.assets.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Assets während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

indexed.engineers.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Bearbeiter während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 300 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

indexed.resources.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Ressourcen während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.0.0

indexed.tickets.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Tickets während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.

- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

indexed.units.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Units während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

synchronize.master.address

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Wert der Java-System-Property *-Dcmas.http.host.port*, die angibt, unter welcher URL der Index-Master-Server erreichbar ist. Standard ist Null. Seit CM-Version 6.6.17 ist dieser Wert beim Setup konfigurierbar, um den initialen Index-Master-Server zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass das Verändern dieses Wertes nur erlaubt ist, wenn alle Cluster-Nodes zum Empfang von Index-Veränderungen gestoppt sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 127.0.0.1:80
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.security.token

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Das Passwort für den URL-Zugriff auf den Index-Snapshot, z. B. für die Index-Synchronisierung oder für Backups.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: token
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.security.user

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Der Benutzername für den URL-Zugriff auf den Index-Snapshot, z. B. für die Index-Synchronisierung oder für Backups.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: user
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.timeout.minutes

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft die Index-Synchronisierung ausgehend vom aktuellen Master-Server fehlschlagen darf, bis ein neuer Master für die Index-Reparatur ausgewählt wird. Standardwert ist 5. Seit CM-Version 6.6.17 ist dieser Wert im Setup konfigurierbar, wobei 0 bedeutet, dass der Master-Server nie geändert wird (Failover-Mechanismus deaktiviert).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.megabits.per.second

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viel Bandbreite der Master-Server verbrauchen darf, um Index-Änderungen an die Slave-Server zu übermitteln. Standardwert ist 85. Nutzen Sie nicht die gesamte verfügbare Bandbreite, um die Index-Änderungen zwischen den Hosts zu übermitteln, da dies dafür sorgen kann, dass die Nodes des Clusters nicht mehr synchron sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 85
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.sleep.millis

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft jeder Slave-Server den Master-Server auf Änderungen am Index abfragt. Standardwert ist 1000.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1000
- **Seit**: 6.6.0

Search Results

globalSearchResultSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl an Ergebnissen in der Schnellsuche.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.0

searchPageSize

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standardgröße der Seiten für Suchergebnisse.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 20
- **Seit**: 6.0

searchPageSizeOptions

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Optionen für die Größe der Seiten für Suchergebnisse.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10|20|30|40|50|75|100
- **Seit**: 6.0

unitIndexSearchResultSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Units in der Ergebnisliste, wenn nach Units gesucht wird (Beispiel: Kontaktsuche).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.0

H.2.2.3 LDAP-Konfiguration

LDAP-Konfiguration (wenn LDAP als Authentifizierungsmethode im CM Web Client verwendet wird)

LDAP-Parameter sind nur dann wirksam, wenn die Authentifizierungsmethode für den CM Web Client auf *LDAP* gesetzt wurde:

authentication.method

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Methode der Bearbeiter-Authentifizierung für den Web Client (interne CM-Datenbank oder LDAP-Authentifizierung). Mögliche Werte sind LDAP oder DATABASE.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: DATABASE
- **Seit**: 6.0

ldap.authentication

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Verwendete Authentifizierungsmethode, wenn LDAP-Authentifizierung benutzt wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: simple
- **Seit**: 6.0

ldap.basedn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Base DN für die Suche von LDAP-Benutzerkonten, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: ou=accounts,dc=consol,dc=de
- **Seit**: 6.0

ldap.initialcontextfactory

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Name der Java-Klasse für die Initial Context Factory der LDAP-Implementierung bei der Verwendung von LDAP-Authentifizierung. Ist üblicherweise *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
- **Seit**: 6.0

ldap.password

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Passwort für die Verbindung zum LDAP, um Benutzer zu suchen, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.
- **Typ**: password
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

ldap.providerurl

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: LDAP-Provider, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: ldap://myserver.consol.de:389
- **Seit**: 6.0

ldap.searchattr

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Suchattribut für die Suche nach LDAP-Einträgen, die mit dem CM-Login verbunden sind.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: uid
- **Seit**: 6.0

ldap.userdn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: LDAP-Benutzer für die Verbindung zum LDAP, um Benutzer zu suchen, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

LDAP-Konfiguration (wenn LDAP in CM.Track als Authentifizierungsmethode eingesetzt wird)

LDAP-Parameter sind nur dann wirksam, wenn die Authentifizierungsmethode für CM.Track auf *LDAP* gesetzt wurde:

contact.authentication.method

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert die Kontakt-Authentifizierungsmethode für CM.Track, mögliche Werte sind DATABASE oder LDAP oder LDAP,DATABASE oder DATABASE,LDAP.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.basedn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Base DN für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID (z. B. ou=a-ccounts,dc=consol,dc=de).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.password

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Passwort für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID. Wenn nicht gesetzt, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein

- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.providerurl

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Adresse des LDAP-Servers (ldap[s]://host:port).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.searchattr

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Attribut für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID (z. B. uid).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.userdn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Benutzer-DN für die Suche nach Kontakt-DN mittels LDAP-ID. Wenn nicht gesetzt, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.initialcontextfactory

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Name der Java-Klasse für die Initial Context Factory der LDAP-Implementierung bei der Verwendung von LDAP-Authentifizierung. Ist üblicherweise *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja

- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
- **Seit**: 6.0

H.2.2.4 E-Mail-Konfiguration

Postausgang

Unabhängig vom Modus für eingehende E-Mails (Mule/ESB und NIMH).

mail.smtp.email

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: SMTP-E-Mail-URL für ausgehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: smtp://mail.mydomain.com:25
- **Seit**: 6.0

mail.smtp.envelopesender

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, die als Absender im SMTP-Envelope benutzt wird. Wenn nicht gesetzt, wird die FROM-Adresse der E-Mail benutzt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: mysender@mydomain.com
- **Seit**: 6.5.7

mail.from

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Diese E-Mail-Adresse wird anstelle der E-Mail-Adresse des Bearbeiters in E-Mail-Konversationen verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

mail.reply.to

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert gesetzt ist, zeigt der Web Client diesen Wert beim Versenden einer E-Mail im REPLY-TO-Feld an.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

> Bitte lesen Sie dazu die ausführlichen Informationen über REPLY-TO-Adressen in ConSol CM im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.

mailTemplateAboveQuotedText

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt das Verhalten der E-Mail-Vorlagen im Ticket-E-Mail-Editor fest, wenn eine andere E-Mail zitiert wird, d. h. auf diese geantwortet oder diese weitergeleitet wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.2.4

mail.sender.address

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails, die von der Workflow-Engine versendet werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.mailFrom

Posteingang

Einstellungen für Mule/ESB

esb.directory

- **Modul**: cmas-esb-core
- **Beschreibung**: Von Mule/ESB verwendetes Verzeichnis.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: C:\Users\user\cmas\mule
- **Seit**: 6.0

mail.attachments.validation.info.sender

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification mail*. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet, die bei der Systeminstallation angegeben wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: admin@consolcm.com
- **Seit**: 6.7.5

mail.attachments.validation.info.subject

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Setzt den Betreff bei Attachments vom Typ *error notification mail*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: E-Mail konnte nicht verarbeitet werden, weil ihre Attachments zurückgewiesen wurden!
- **Seit**: 6.7.5

mail.callname.pattern

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Regulärer Ausdruck für den Betreff von eingehenden E-Mails. Verfügbar als TICKET_NAME_PATTERN_FORMAT in Skripten für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: .*?Ticket\s+\((\S+)\).*
- **Seit**: 6.0

mail.cluster.node.id

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Nur der Node, dessen *mail.cluster.node.id* gleich *cmas.clusternode.id* ist, startet den Mule/ESB E-Mail-Service.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: unspecified
- **Seit**: 6.6.5

mail.db.archive

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden eingehende E-Mails in der Datenbank archiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.5.5

Obsolet! Im Mule/ESB-Modus werden keine E-Mails in der Datenbank gespeichert. E-Mails, die nicht verarbeitet werden können, werden im Dateisystem gespeichert, siehe Abschnitt E-Mail-Backups.

mail.delete.read

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CM die per IMAP(S) abgeholten E-Mails löscht. Wenn der Wert auf *true* gesetzt wird, werden die E-Mails nach der Abholung gelöscht. Standardmäßig werden die per IMAP(S) abgeholten E-Mails nicht gelöscht. Hinweis: E-Mails, die per POP3(S) abgeholt werden, werden immer gelöscht.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.7.3

mail.incoming.uri

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: URL für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: pop3://cm-incoming-user:password@localhost:10110
- **Seit**: 6.0



Dieser Wert sollte nicht innerhalb des System-Property-Fensters verändert werden. Die Postfächer sollten stattdessen im Admin Tool im Navigationselement *E-Mail* konfiguriert werden. Wenn Sie dieses Element für die Konfiguration benutzen, können Sie alle Einträge kontrolliert konfigurieren, d. h. für jedes Postfach, das hinzugefügt wird, baut CM während der Einrichtung eine Testverbindung auf. Auf diese Weise ist es nicht möglich, falsche Werte einzugeben.

mail.max.restarts

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Neustarts des E-Mail-Services, bevor aufgegeben wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.0

mail.mime.strict

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *false* gesetzt ist, werden E-Mail-Adressen nicht auf strikte MIME-Übereinstimmung geparst. Standard ist *true*, was bedeutet, dass auf strikte MIME-Übereinstimmung geprüft wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.17, 6.7.3

mail.mule.service

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails, die vom Mule-Service aus gesendet werden.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

mail.polling.interval

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Abrufintervall für E-Mails in Millisekunden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60000
- **Seit**: 6.0

mail.process.error

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet, die bei der Systeminstallation angegeben wurde.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

mail.process.retry.attempts

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Anzahl der erneuten Versuche, wenn E-Mails verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.0.2

mail.process.timeout

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Timeout für die E-Mail-Verarbeitung in Sekunden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.1.3

mail.redelivery.retry.count

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Gibt die Anzahl der Versuche an, eine E-Mail aus dem CM-System erneut zuzustellen.
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.1.0

Einstellungen für NIMH

Diese Einstellungen sind wirksam, wenn NIMH aktiviert (und daher Mule/ESB deaktiviert) ist:

nimh.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Aktiviert den NIMH-Dienst. Im Cluster muss die Node-ID angehängt werden, z. B. *nimh.enabled.NODEID = true*.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.9.4.0

filesystem.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads, die für die Abfrage der Datenbank-E-Mail-Warteschlange gestartet werden. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.polling.threads.shutdown.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Wartezeit nach dem Shutdown-Signal. Wenn der Timeout erreicht ist, wird der Thread beendet. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein

- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.polling.threads.watchdog.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Intervall des Watchdog Threads. Standardwert: 30.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Mit dieser System-Property kann der Service Thread eines bestimmten Pollers deaktiviert werden. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Intervall für den Abruf von Postfächern. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.polling.folder

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Speicherort des Ordners, der überwacht und nach E-Mails im Format von eml-Dateien durchsucht wird. Standard: Unterverzeichnis "mail" des cmas-Datenverzeichnisses
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: c://cmas//mail
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 120 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Transaktions-Timeout für Transaktionen, die E-Mails abrufen. Sollte mit der Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig abgeholt werden, korrelieren. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.1.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Server) für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.host*.

mailbox.1.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.password*.

mailbox.1.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.port*.

mailbox.1.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll (z. B. IMAP oder POP3) für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.protocol*.

mailbox.1.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.username*.

mailbox.2.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Server) für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.host*.

mailbox.2.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.password*.

mailbox.2.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.port*.

mailbox.2.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll (z. B. IMAP oder POP3) für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.protocol*.

mailbox.2.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.username*.



Für alle Postfach-Properties im Zusammenhang mit NIMH gilt folgendes Prinzip: Es wird eine Standard-Property definiert (z.B *mailbox.default.connection.port*). Wenn keine postfachspezifische Property konfiguriert ist, wird dieser Standardwert verwendet.

mailbox.default.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Servername) eines bestimmten Postfachs, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10.10.1.157
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: consol
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 143
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll des Pollers, z. B. IMAP oder POP3. Kein Standardwert.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: imap
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: username
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.debug

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property - ermöglicht detaillierteres Session-Debugging mit javax.mail.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.imap.timeout

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.mime.address.strict

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property - Gegenstück zum alten *mail.mime.strict* von Mule, erlaubt das nicht so strikte Parsen des E-Mail-Headers.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.pop3.timeout

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property
- **Typ**:
- **Neustart erforderlich**:
- **System**:
- **Optional**:
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.<protocol>.partialfetch

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: z. B. mailbox.default.session.mail.imaps.partialfetch
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**:

- **System**:
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**:

mailbox.default.task.delete.read.messages

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Legt fest, ob Nachrichten nach dem Lesen aus dem Postfach entfernt werden sollen. Beim IMAP-Protokoll werden Nachrichten standardmäßig als SEEN gekennzeichnet. Bei POP3 wird die Nachricht nur gelöscht, wenn der Wert auf true gesetzt ist. Anderenfalls bleibt die Nachricht auf dem Server, was zu einer Endlos-Leseschleife führt. Standardwert: false.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Mit dieser System-Property kann der Service Thread eines bestimmten Pollers deaktiviert werden. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Intervall für den Abruf von Postfächern. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.max.message.size

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Maximale Größe von E-Mails (d. h. E-Mail plus Attachments). E-Mails, die größer als dieser Wert sind, werden nicht automatisch von NIMH verarbeitet. Sie werden in der Datenbank (Tabelle *cmas_nimh_archived_mail*) gespeichert und erscheinen daher in den E-Mail-Backups im Admin Tool (siehe Abschnitt E-Mail-Backups). Von dort können sie erneut gesendet, in das Dateisystem geladen oder gelöscht werden. Für diese Operationen ist die Größe der Nachricht nicht relevant. Standardmäßig auf 10 MB (10485760) gesetzt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10485760
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.max.messages.per.run

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig aus dem Postfach abgeholt werden. Muss mit dem Transaktions-Timeout korrelieren. Standardwert: 20.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 120 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Transaktions-Timeout für Transaktionen, die E-Mails abrufen. Sollte mit der Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig abgeholt werden, korrelieren. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.polling.threads.mail.log.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Description**: Ermöglicht das Protokollieren von E-Mails, was in Cluster-Umgebungen besonders wichtig ist (wird dort als Semaphor genutzt).
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.4.1

mailbox.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads für den Zugriff auf Postfächer. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads, die zur Überwachung der E-Mail-Warteschlange gestartet werden. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.shutdown.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Wartezeit nach dem Shutdown-Signal. Wenn der Timeout erreicht ist, wird der Thread beendet. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.watchdog.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Intervall des Watchdog Threads. Standardwert: 30.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 30
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.error.pause.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Sekunden, die der Queue-Poller nach einem Infrastrukturfehler (z. B. der Datenbank) wartet. Standardwert: 180 Sekunden
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Thread-Intervall zur Überwachung der Haupt-E-Mail-Warteschlange. Standardwert: 15.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.max.retries

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Versuche, eine E-Mail nach einer Exception erneut zu verarbeiten. Ist diese erreicht, wird die E-Mail archiviert. Die archivierte E-Mail kann über das NIMH API (oder das Admin Tool) wieder aktiviert werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 600 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 600
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout für die E-Mail-Verarbeitung in der Warteschlange. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mail.attachments.validation.info.sender

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification mail*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: admin@mail.com
- **Seit**: 6.7.5

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.sender*

mail.attachments.validation.info.subject

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Setzt den Betreff bei Attachments vom Typ error notification mail.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: E-Mail konnte nicht verarbeitet werden, weil ihre Attachments zurückgewiesen wurden!
- **Seit**: 6.7.5

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.subject*

mail.db.archive

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden eingehende E-Mails in der Datenbank archiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.5.5

mail.error.from.address

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail,mail.mule.service*

mail.error.to.address

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.process.error*

mail.on.error

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Wenn diese Property auf *true* gesetzt ist, wird im Fall, dass eine E-Mail nicht verarbeitet werden konnte, ein Fehler-E-Mail an die oben konfigurierten E-Mail-Adressen gesendet. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mail.process.error

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule.

- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.4.0

mail.ticketname.pattern

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: .*?Ticket\s+\((\S+)\).*
- **Seit**: 6.4.0

Zuordnung von früheren Mule- und neuen NIMH-Properties

Mule-Property	NIMH-Property
`cmas-esb-mail, mail.delete.read`	`cmas-nimh, mailbox.default.task.delete.read.messages`
`cmas-esb-mail, mail.polling.interval`	`cmas-nimh, mailbox.default.task.interval.seconds`
`cmas-esb-mail, mail.process.retry.attempts`	`cmas-nimh, queue.task.max.retries`
`cmas-esb-mail, mail.mime.strict`	`cmas-nimh, mailbox.default.session.mail.mime.address.strict`
`cmas-esb-mail, mail.encryption`	`cmas-core-server, mail.encryption` (in die core-server-Properties verschoben)
`cmas-esb-mail, mail.callname.pattern`	`cmas-nimh-extension, mail.ticketname.pattern`
`cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.sender`	`cmas-nimh-extension, mail.attachments.validation.info.sender`

Mule-Property	NIMH-Property
cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.subject	cmas-nimh-extension, mail.attachments.validation.info.subject
(cmas-esb-mail, mail.db.archive)	cmas-nimh-extension, mail.db.archive
cmas-esb-mail, mail.mule.service	cmas-nimh-extension, mail.error.from.address
cmas-esb-mail, mail.process.error	cmas-nimh-extension, mail.error.to.address

Attachments für eingehende E-Mails

Diese Einstellungen gelten für Mule/ESB und NIMH.

attachment.allowed.types

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Durch Kommas getrennte Liste der erlaubten Dateinamenserweiterungen (wenn kein Werte definiert ist, sind alle Dateinamenserweiterungen erlaubt).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: txt,zip,doc
- **Seit**: 6.5.0

attachment.max.size

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Maximale Größe von Attachments in MB. Dies ist eine Validierungs-Property der CM-API. Sie steuert die Größe der Attachments in Tickets, Units und Ressourcen. Außerdem steuert sie die Größe der eingehenden (nicht ausgehenden!) E-Mail-Attachments im NIMH- sowie im Mule/ESB-Modus.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.4.0

E-Mail-Verschlüsselung (Postausgang und Posteingang)

Diese Einstellungen sind nur dann wirksam, wenn die E-Mail-Verschlüsselung aktiv (true) ist. Sie gelten für Mule/ESB Mail und NIMH.

mail.encryption

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, ist im Ticket-E-Mail-Editor die Checkbox zur Verschlüsselung der E-Mail standardmäßig aktiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true (Standardwert = false)
- **Seit**: 6.8.4.0

Wenn Zertifikate in einem LDAP-Verzeichnis gespeichert sind, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

ldap.certificate.basedn

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Base DN für den Speicherort der Zertifikate im LDAP-Verzeichnisbaum. Wenn nicht angegeben, wird *cmas-core-security, ldap.basedn* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: ou=accounts,dc=consol,dc=de
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.content.attribute

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Name des LDAP-Attributs, das angibt, wo Zertifikatsdaten im LDAP-Verzeichnisbaum gespeichert werden. Standardwert: usercertificate
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: usercertificate
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.password

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Passwort des LDAP-Zertifikatmanagers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.password* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.providerurl

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: URL des LDAP-Zertifikat-Providers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.providerurl* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: ldap://ldap.consol.de:389
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.searchattr

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Name des LDAP-Attributs, mit dem Zertifikate im LDAP-Verzeichnisbaum gesucht werden. Standardwert: mail
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: mail
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.userdn

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: DN des LDAP-Zertifikatmanagers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.userdn* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.8.4

H.2.2.5 Konfiguration des Aktivitätsintervalls

admin.tool.session.check.interval

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Intervall, in dem inaktive (beendete) Sitzungen im Admin Tool überprüft werden (in Sekunden).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 30
- **Seit**: 6.7.5

server.session.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Server-Session-Timeout (in Sekunden) für verbundene Clients. Jeder Client kann dieses Timeout mit benutzerdefinierten Werten mittels seiner ID (ADMIN_TOOL, WEB_CLIENT, WORKFLOW_EDITOR, TRACK (vor 6.8 bitte PORTER verwenden), ETL, REST) überschreiben. Diese wird an den Namen der System-Property angehängt, z. B. *server.session.timeout.ADMIN_TOOL*.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1800
- **Seit**: 6.6.1, 6.7.1

Detaillierte Erklärung für das Admin Tool:

- server.session.timeout.ADMIN_TOOL
  Definiert den Zeitraum, den der Server eine Session im Admin Tool als gültig betrachtet, wenn keine Aktivität im Admin Tool der Session erfolgt. Das Admin Tool kennt diesen Wert nicht, es bemerkt nur eine ungültige Session, wenn es länger keine Aktivität gegeben hat.
- admin.tool.session.check.interval
  Definiert den Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen durch das Admin Tool, ob der Server die Session noch als gültig betrachtet.

Wenn zum Beispiel admin.tool.session.check.interval = 60, fragt das Admin Tool den Server einmal pro Minute, ob die Session noch aktiv/gültig ist. Wenn server.session.timeout.ADMIN_TOOL = 600 erhält das Admin Tool die Antwort, dass die Session ungültig ist, nach zehn Minuten der Inaktivität.

H.2.2.6 Administrator-E-Mail-Adressen

ConSol CM kann je nach Untersystem verschiedene Administrator-E-Mail-Adressen verwenden. Eine detaillierte Erklärung über die Administrator-E-Mail-Adressen finden Sie in Administrator-E-Mail-Adressen. Wenn keine speziellen Administrator-E-Mail-Adressen konfiguriert sind, wird die globale E-Mail-Adresse (die Sie bei der Systemeinrichtung angegeben haben), verwendet.

H.2.3 Liste der System-Properties nach Modul

In diesem Kapitel sind die System-Properties der folgenden Module aufgeführt:

- cmas-app-admin-tool (Modul)
- cmas-core-cache (Modul)
- cmas-core-index-common (Modul)
- cmas-core-security (Modul)
- cmas-core-server (Modul)
- cmas-core-shared (Modul)
- cmas-dwh-server (Modul)
- cmas-esb-core (Modul)
- cmas-esb-mail (Modul)
- cmas-nimh (Modul)
- cmas-nimh-extension (Modul)
- cmas-setup-hibernate (Modul)
- cmas-setup-manager (Modul)
- cmas-setup-scene (Modul)
- cmas-workflow-engine (Modul)
- cmweb-server-adapter (Modul)
- cmas-workflow-jbpm (Modul)

H.2.3.1 cmas-app-admin-tool (Modul)

admin.tool.session.check.interval

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Intervall, in dem inaktive (beendete) Sitzungen im Admin Tool überprüft werden (in Sekunden).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 30
- **Seit**: 6.7.5

autocomplete.enabled

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Wenn diese System-Property fehlt oder der Wert *false* ist, wird das Navigationselement *Adress-Vervollständigung* im Admin Tool ausgeblendet.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.2.0

delete.ticket.enabled

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Steuert, ob in der Ticketverwaltung im Admin Tool der Menüpunkt *Tickets löschen* im Kontextmenü der Ticketliste angezeigt wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.0

start.groovy.task.enabled

- **Modul**: cmas-app-admin-tool
- **Beschreibung**: Um Skripte vom Typ *Task* im Admin Tool (Navigationsgruppe *Dienste*, Navigationselement *Task-Ausführung*) ausführen zu können, ist es nötig, den Button *Start* zu aktivieren, der standardmäßig ausgeblendet ist. Setzen Sie hierfür diese System-Property auf *true*.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.0

H.2.3.2 cmas-core-cache (Modul)

cache-cluster-name

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**: Cache-Cluster-Name des JBoss.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 635a6de1-629a-4129-8299-2d98633310f0
- **Seit**: 6.4.0

eviction.event.queue.size

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200000
- **Seit**: 6.4.0

eviction.max.nodes

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**:

- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100000
- **Seit**: 6.4.0

eviction.wakeup.interval

- **Modul**: cmas-core-cache
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3000
- **Seit**: 6.4.0

H.2.3.3 cmas-core-index-common (Modul)

big.task.minimum.size

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Gibt die Minimalgröße eines Index-Tasks an (in Teilen, jeder Teil hat 100 Einheiten), um diesen Task als einen großen Task zu qualifizieren. Große Tasks haben eine niedrigere Priorität als normale.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.3

database.notification.enabled

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, ob statt JMS der Database Notification Channel der Index-Aktualisierung verwendet werden soll.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.4.7

database.notification.redelivery.delay.seconds

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt bei Verwendung des Database Notification Channel der Index-Aktualisierung fest, mit welcher Verzögerung die Benachrichtigung erneut gesendet wird, wenn eine Exception auftritt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.8.4.7

database.notification.redelivery.max.attempts

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt bei Verwendung des Database Notification Channel der Index-Aktualisierung fest, wie oft maximal versucht wird, die Benachrichtigung erneut zu senden, wenn eine Exception auftritt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.8.4.7

disable.admin.task.auto.commit

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Alle Tasks, die für eine Index-Aktualisierung erstellt werden, werden automatisch direkt nach ihrer Erstellung ausgeführt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.1

index.attachment

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Beschreibt, ob der Inhalt von Attachments indiziert wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.3

index.history

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das Unit- und das Ticketprotokoll indiziert werden.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.1.0

index.status

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Status des Indexers, mögliche Werte sind RED, YELLOW, GREEN, werden im Admin Tool angezeigt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: GREEN
- **Seit**: 6.6.1

index.task.worker.threads

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Threads benutzt werden, um Index-Aufgaben auszuführen (Synchronisierung, Administrations- und Reparatur-Aufgaben).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert) (wir empfehlen einen Wert zu verwenden, der nicht größer als 2 ist)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3. Seit 6.8.0 und auschließlich in 6.6.21 sind auch normale (live) Index-Aktualisierungen von dieser Property betroffen.

index.version.current

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Enthält Informationen über die derzeitige (möglicherweise veraltete) Index-version.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.7.0

index.version.newest

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Enthält Informationen, welche Indexversion als die neueste betrachtet wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.7.0

indexed.assets.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Assets während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

indexed.engineers.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Bearbeiter während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 300 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

indexed.resources.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Ressourcen während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.0.0

indexed.tickets.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Tickets während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.

- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

indexed.units.per.thread.in.memory

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viele Units während des Indizierens pro Thread auf einmal in den Speicher geladen werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 200 (Standardwert)
- **Seit**: 6.6.14, 6.7.3

synchronize.master.address

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Wert der Java-System-Property *-Dcmas.http.host.port*, die angibt, unter welcher URL der Index-Master-Server erreichbar ist. Standard ist Null. Seit CM-Version 6.6.17 ist dieser Wert beim Setup konfigurierbar, um den initialen Index-Master-Server zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass das Verändern dieses Wertes nur erlaubt ist, wenn alle Cluster-Nodes zum Empfang von Index-Veränderungen gestoppt sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 127.0.0.1:80
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.security.token

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Das Passwort für den URL-Zugriff auf den Index-Snapshot, z. B. für die Index-Synchronisierung oder für Backups.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: token
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.security.user

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Der Benutzername für den URL-Zugriff auf den Index-Snapshot, z. B. für die Index-Synchronisierung oder für Backups.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: user
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.master.timeout.minutes

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft die Index-Synchronisierung ausgehend vom aktuellen Master-Server fehlschlagen darf, bis ein neuer Master für die Index-Reparatur ausgewählt wird. Standardwert ist 5. Seit CM-Version 6.6.17 ist dieser Wert im Setup konfigurierbar, wobei 0 bedeutet, dass der Master-Server nie geändert wird (Failover-Mechanismus deaktiviert).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.megabits.per.second

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie viel Bandbreite der Master-Server verbrauchen darf, um Index-Änderungen an die Slave-Server zu übermitteln. Standardwert ist 85. Nutzen Sie nicht die gesamte verfügbare Bandbreite, um die Index-Änderungen zwischen den Hosts zu übermitteln, da dies dafür sorgen kann, dass die Nodes des Clusters nicht mehr synchron sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 85
- **Seit**: 6.6.0

synchronize.sleep.millis

- **Modul**: cmas-core-index-common
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft jeder Slave-Server den Master-Server auf Änderungen am Index abfragt. Standardwert ist 1000.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1000
- **Seit**: 6.6.0

H.2.3.4 cmas-core-security (Modul)

admin.email

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Die E-Mail-Adresse des ConSol CM-Administrators. Anfänglich wird hier der Wert genommen, den Sie bei der Systemeinrichtung eingegeben haben.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

admin.login

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Der Name des ConSol CM-Administrators. Anfänglich wird hier der Wert genommen, den Sie bei der Systemeinrichtung eingegeben haben.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: admin
- **Seit**: 6.0

authentication.method

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Methode der Bearbeiter-Authentifizierung für den Web Client (interne CM-Datenbank oder LDAP-Authentifizierung). Mögliche Werte sind LDAP oder DATABASE.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: DATABASE
- **Seit**: 6.0

contact.authentication.method

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert die Kontakt-Authentifizierungsmethode für CM.Track, mögliche Werte sind DATABASE oder LDAP oder LDAP,DATABASE oder DATABASE,LDAP.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Seit**: 6.9.3.0

contact.inherit.permissions.only.to.own.customer.group

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Legt fest, ob der authentifizierte Kontakt in CM.Track alle Kundengruppen-Berechtigungen vom repräsentierenden Bearbeiter erbt (false) oder nur die Berechtigungen für die eigene Kundengruppe hat (true).
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Seit**: 6.9.2.3

kerberos.v5.enabled

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Legt fest, ob SSO über Kerberos aktiviert ist.

- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false (Standardwert, wenn Kerberos bei der Systemeinrichtung nicht aktiviert wurde)
- **Seit**: 6.2.0

kerberos.v5.username.regex

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Regulärer Ausdruck für die Zuordnung des Kerberos Principals zum Login des CM-Bearbeiters
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: (.*)@.*
- **Seit**: 6.2.0

ldap.authentication

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Verwendete Authentifizierungsmethode, wenn LDAP-Authentifizierung benutzt wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: simple
- **Seit**: 6.0

ldap.basedn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Base DN für die Suche von LDAP-Benutzerkonten, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: ou=accounts,dc=consol,dc=de
- **Seit**: 6.0

ldap.contact.name.basedn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Description**: Base DN für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID (z. B. ou=accounts,dc=consol,dc=de).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.password

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Passwort für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID. Wenn nicht gesetzt, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.providerurl

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Adresse des LDAP-Servers (ldap[s]://host:port).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.searchattr

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Attribut für die Suche nach der Kontakt-DN mittels LDAP-ID (z. B. uid).
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.contact.name.userdn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Benutzer-DN für die Suche nach Kontakt-DN mittels LDAP-ID. Wenn nicht gesetzt, wird ein anonymes Konto verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.9.3.0

ldap.initialcontextfactory

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Name der Java-Klasse für die Initial Context Factory der LDAP-Implementierung bei der Verwendung von LDAP-Authentifizierung. Ist üblicherweise *com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory
- **Seit**: 6.0

ldap.password

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Passwort für die Verbindung zum LDAP, um Benutzer zu suchen, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.
- **Typ**: password
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

ldap.providerurl

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: LDAP-Provider, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: ldap://myserver.consol.de:389
- **Seit**: 6.0

ldap.searchattr

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Suchattribut für die Suche nach LDAP-Einträgen, die mit dem CM-Login verbunden sind.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: uid
- **Seit**: 6.0

ldap.userdn

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: LDAP-Benutzer für die Verbindung zum LDAP, um Benutzer zu suchen, wenn LDAP-Authentifizierung verwendet wird. Wird nur benötigt, wenn die Suche nicht anonym ausgeführt werden kann.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

policy.password.age

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert (in Tagen), wie alt das Passwort sein darf.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 5500 (15 Jahre, Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

policy.password.pattern

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Definiert das Passwortmuster.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: "^.3,$" (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

policy.rotation.ratio

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft sich das Passwort wiederholen darf. Ist der Wert z. B. 10, darf das neue Passwort nicht unter den zehn letzten Passwörtern des Benutzers sein.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

policy.username.case.sensitive

- **Modul**: cmas-core-security
- **Beschreibung**: Legt fest, ob bei Benutzernamen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

H.2.3.5 cmas-core-server (Modul)

attachment.allowed.types

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Durch Kommas getrennte Liste der erlaubten Dateinamenserweiterungen (wenn kein Werte definiert ist, sind alle Dateinamenserweiterungen erlaubt).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: txt,zip,doc
- **Seit**: 6.5.0

attachment.max.size

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Maximale Größe von Attachments in MB. Dies ist eine Validierungs-Property der CM-API. Sie steuert die Größe der Attachments in Tickets, Units und Ressourcen. Außerdem steuert sie die Größe der eingehenden (nicht ausgehenden!) E-Mail-Attachments im NIMH- sowie im Mule/ESB-Modus.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.4.0

config.data.version

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 11
- **Seit**: 6.0

defaultCommentClassName

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für Kommentare.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.3.0

defaultIncommingMailClassName

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.3.0

defaultOutgoingMailClassName

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für ausgehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.3.0

fetchSize.strategy

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Auswahl der Strategie für die Abholgröße von JDBC-Ergebnissatzes.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: FetchSizePageBasedStrategy, FetchSizeThresholdStrategy, FetchSizeFixedStrategy
- **Seit**: 6.8.4.1

fetchSize.strategy.FetchSizeFixedStrategy.value

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt den Wert für Abholgrößen fest, wenn die ausgewählte Strategie für die Abholgröße *FetchSizeFixedStrategy* ist.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 150
- **Seit**: 6.8.4.1

fetchSize.strategy.FetchSizePageBasedStrategy.limit

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt den Wert für Abholgrößen fest, wenn die ausgewählte Strategie für die Abholgröße *FetchSizePageBasedStrategy* ist.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10000
- **Seit**: 6.8.4.1

fetchSize.strategy.FetchSizeThresholdStrategy.value

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Gibt Grenzwerte für Abholgrößen an, wenn die ausgewählte Strategie für die Abholgröße *FetchSizeThresholdStrategy* ist.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 150,300,600,1000
- **Seit**: 6.8.4.1

last.config.change

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Zufällige UUID, die während der letzten Konfigurationsänderung generiert wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 2573c7b7-2bf5-47ff-b5a2-bad31951a266
- **Seit**: 6.1.0, 6.2.1

ldap.certificate.basedn

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Base DN für den Speicherort der Zertifikate im LDAP-Verzeichnisbaum. Wenn nicht angegeben, wird *cmas-core-security, ldap.basedn* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: ou=accounts,dc=consol,dc=de
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.content.attribute

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Name des LDAP-Attributs, das angibt, wo Zertifikatsdaten im LDAP-Verzeichnisbaum gespeichert werden. Standardwert: usercertificate
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: usercertificate
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.password

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Passwort des LDAP-Zertifikatmanagers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.password* verwendet.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.providerurl

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: URL des LDAP-Zertifikat-Providers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.providerurl* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: ldap://ldap.consol.de:389
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.searchattr

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Name des LDAP-Attributs, mit dem Zertifikate im LDAP-Verzeichnisbaum gesucht werden. Standardwert: mail
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: mail
- **Seit**: 6.8.4

ldap.certificate.userdn

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: DN des LDAP-Zertifikatmanagers. Wenn nicht gesetzt, wird *cmas-core-security, ldap.userdn* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.8.4

mail.encryption

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, ist im Ticket-E-Mail-Editor die Checkbox zur Verschlüsselung der E-Mail standardmäßig aktiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true (Standardwert = false)
- **Seit**: 6.8.4.0

mail.notification.engineerChange

- **Modul**: cmas-core-server
- **Description**: Legt fest, ob eine Benachrichtigungs-E-Mail verschickt wird, wenn der Bearbeiter eines Tickets wechselt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.1.0

mail.notification.sender

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse der Benachrichtigungs-E-Mails, die verschickt werden, wenn der Bearbeiter eines Tickets wechselt. Wenn nicht gesetzt, wird stattdessen *cmas-core-security, admin.email* verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: cm6notification@cm6installation
- **Seit**: 6.6.3

mail.smtp.email

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: SMTP-E-Mail-URL für ausgehende E-Mails.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: smtp://mail.mydomain.com:25
- **Seit**: 6.0

mail.smtp.envelopesender

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, die als Absender im SMTP-Envelope benutzt wird. Wenn nicht gesetzt, wird die FROM-Adresse der E-Mail benutzt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: mysender@mydomain.com
- **Seit**: 6.5.7

max.licences.perUser

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Setzt die maximale Anzahl an Lizenzen, die ein einzelner Benutzer benutzen kann (z. B. durch Anmelden in einem anderen Browser). Standardmäßig ist dieser Wert nicht beschränkt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.8.4.5

monitoring.engineer.login

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Login des Monitoring-Bearbeiters.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: nagios
- **Seit**: 6.9.3.0

monitoring.unit.login

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Login der Monitoring-Unit.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: nagios
- **Seit**: 6.9.3.0

nimh.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Aktiviert den NIMH-Dienst. Im Cluster muss die Node-ID angehängt werden, z. B. *nimh.enabled.NODEID = true*.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.9.4.0

resource.replace.batchSize

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt die Anzahl der Objekte fest, die in einer Ressourcen-Ersetzen-Aktion verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.10.0.0

resource.replace.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout (in Sekunden) für einen Schritt einer Ressourcen-Ersetzen-Aktion.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.10.0.0

script.logging.threshold.seconds

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt die Zeit (in Sekunden) fest, nach deren Ablauf während einer Skript-Ausführung eine Warnung in der Log-Datei generiert wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10 (Standardwert)
- **Seit**: 6.10.1.0

server.session.archive.reaper.interval

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Reaper-Intervall (in Sekunden) von archivierten Server-Sessions.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.7.1

server.session.archive.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Timeout der Gültigkeit der Server-Session-Archive (in Tagen). Nach diesem Zeitraum werden die Informationen zur Session aus der Datenbank entfernt.
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 31
- **Seit**: 6.7.1

server.session.reaper.interval

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Interval (in Sekunden), in dem der sog. Reaper inaktive (= beendete) Server-Sessions löscht.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: Nur Session Service
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.6.1, 6.7.1

server.session.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Server-Session-Timeout (in Sekunden) für verbundene Clients. Jeder Client kann dieses Timeout mit benutzerdefinierten Werten mittels seiner ID (ADMIN_TOOL, WEB_CLIENT, WORKFLOW_EDITOR, TRACK (vor 6.8 bitte PORTER verwenden), ETL, REST) überschreiben. Diese wird an den Namen der System-Property angehängt, z. B. *server.session.timeout.ADMIN_TOOL*.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1800
- **Seit**: 6.6.1, 6.7.1

Detaillierte Erklärung für das Admin Tool:

- server.session.timeout.ADMIN_TOOL
  Definiert den Zeitraum, den der Server eine Session im Admin Tool als gültig betrachtet, wenn keine Aktivität im Admin Tool der Session erfolgt. Das Admin Tool kennt diesen Wert nicht, es bemerkt nur eine ungültige Session, wenn es länger keine Aktivität gegeben hat.
- admin.tool.session.check.interval
  Definiert den Zeitraum zwischen zwei Überprüfungen durch das Admin Tool, ob der Server die Session noch als gültig betrachtet.

Wenn zum Beispiel admin.tool.session.check.interval = 60, fragt das Admin Tool den Server einmal pro Minute, ob die Session noch aktiv/gültig ist. Wenn server.session.timeout.ADMIN_TOOL = 600 erhält das Admin Tool die Antwort, dass die Session ungültig ist, nach zehn Minuten der Inaktivität.

skip.wfl.transfer.cleanup

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wenn diese System-Property auf *true* gesetzt wird, wird das Workflow-Cleanup nach der Übertragung übersprungen.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.4.1

tickets.delete.size

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Definiert die Anzahl der Tickets, die pro Transaktion gelöscht werden. Standardmäßig ist dieser Wert 10.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: Nur Session Service
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.8.1

ticket.delete.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout (in Sekunden) beim Löschen von Tickets.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.1.3

transaction.timeout.minutes

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Setzt den Timeout für den Task Execution Service des TEF, d. h. ein Durchlauf eines Tasks muss vor dem Ablauf dieser Zeitspanne abgeschlossen sein. Die Änderungen sind nur für neue Aufgaben sichtbar, deren Ausführung nach der Konfigurationsänderung beginnt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**:
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**:

unit.replace.batchSize

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt die Anzahl der Objekte fest, die in einer Unit-Ersetzen-Aktion verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.8.2

unit.replace.timeout

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout (in Sekunden) für einen Schritt einer Unit-Ersetzen-Aktion.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.8.2

unused.content.remover.cluster.node.id

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Wert eines *cmas.clusternode.id*, der angibt, welcher Node nicht verwendete Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge entfernt.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1 (in der Annahme, dass der Cluster-Node mit dem Parameter *-Dcmas.clusternode.id=1* gestartet ist)
- **Seit**: 6.9.0.0

unused.content.remover.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das Entfernen ungenutzter Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge durchgeführt werden soll.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.0.0

unused.content.remover.polling.minutes

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft überprüft werden soll, ob ungenutzte Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge zum Entfernen vorhanden sind.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.9.0.0

unused.content.remover.ttl.minutes

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Mindestzeitraum, nach dem ungenutzte Ticket-Attachments und Unit-Inhaltseinträge entfernt werden können.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1440
- **Seit**: 6.9.0.0

warmup.executor.enabled

- **Modul**: cmas-core-server
- **Beschreibung**: Legt fest, ob der Server beim Start asynchron anlaufen soll und nebenher andere Aufgaben erledigt (z. B. interne Caches füllen).
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.2

H.2.3.6 cmas-core-shared (Modul)

cluster.mode

- **Modul**: cmas-core-shared
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CMAS in einem Cluster läuft.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.1.0

data.directory

- **Modul**: cmas-core-shared
- **Beschreibung**: Verzeichnis für die CMAS-Daten (z. B. Index)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: C:\Users\user\cmas
- **Seit**: 6.0

H.2.3.7 cmas-dwh-server (Modul)

autocommit.cf.changes

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.7.0

batch-commit-interval

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Anzahl der Objekte in einer JMS-Nachricht. Höhere Werte bedeuten eine bessere Übertragungsperformance und größeren Speicherverbrauch.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.0.0

communication.channel

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Kommunikationskanal, mögliche Werte sind DIRECT (Datenbank-Kommunikationskanal, Standardwert seit 6.9.4.1) oder JMS (Standardwert vor 6.9.4.1). Diese System-Property muss vor 6.9.4.1 extra hinzugefügt werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: DIRECT
- **Seit**: 6.8.5.0

dwh.mode

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Aktueller Modus der DWH-Datenübermittlung. Mögliche Werte sind OFF, ADMIN, LIVE.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: OFF
- **Seit**: 6.0.1

ignore-queues

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Durch eine durch Kommas getrennte Liste von Queue-Namen wird hier festgelegt, dass Tickets dieser Queues nicht ins DWH übermittelt werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: QueueName1,QueueName2,QueueName3
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

is.cmrf.alive

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Als Startpunkt sollte die Zeit genommen werden, bei der zuletzt eine Nachricht an das CMRF gesendet wurde. Wenn nach diesem Wert (in Sekunden) keine Antwort vom CMRF empfangen wird, wird ein DWH-Betriebsstatus mit der Fehlermeldung, dass das CMRF nicht erreichbar ist, erstellt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1200
- **Seit**: 6.7.0

java.naming.factory.initial

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Factory-Java-Klasse für DWH context factory.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
- **Seit**: 6.0.1

java.naming.factory.url.pkgs

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.jboss.naming:org.jnp.interfaces
- **Seit**: 6.0.1

java.naming.provider.url

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: URL des Naming Provider.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: localhost
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Fehler aufgetreten
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Fehler aufgetreten
- **Seit**: 6.0.1

notification.error.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_successfully.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.description

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung nicht erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.from

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.subject

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: Übertragung nicht erfolgreich beendet
- **Seit**: 6.0.1

notification.finished_unsuccessfully.to

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.host

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Description**: Hostname des E-Mail-Servers (SMTP) für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: myserver.consol.de
- **Seit**: 6.0.1

notification.password

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Passwort für das Senden von DWH-E-Mails. (optional)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

notification.port

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: SMTP-Port für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 25
- **Seit**: 6.0.1

notification.protocol

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Das Protokoll, das für das Senden von E-Mails aus dem DWH verwendet wird.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: pop3\

notification.username

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Benutzername (SMTP) für das Senden von DWH-E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: myuser
- **Seit**: 6.0.1

skip-ticket

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Tickets werden bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-ticket-history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Ticketprotokoll wird bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja

- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-unit

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Units werden bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

skip-unit-history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Unit-Protokoll wird bei der Übertragung/Aktualisierung nicht übermittelt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

split.history

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Ändert das SQL-Statement dahingehend, dass Ticketprotokolle während der Übertragung an das DWH nicht für alle Tickets auf einmal abgeholt werden, sondern für ein Ticket pro SQL-Statement.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.0

unit.transfer.order

- **Modul**: cmas-dwh-server
- **Beschreibung**: Legt fest, in welcher Reihenfolge Datenobjektgruppen an das DWH übertragen werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: company;customer
- **Seit**: 6.6.19
- **Entfernt in**: 6.8.1

H.2.3.8 cmas-esb-core (Modul)

esb.directory

- **Modul**: cmas-esb-core
- **Beschreibung**: Von Mule/ESB verwendetes Verzeichnis.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: C:\Users\user\cmas\mule
- **Seit**: 6.0

H.2.3.9 cmas-esb-mail (Modul)

mail.attachments.validation.info.sender

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification mail*. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet, die bei der Systeminstallation angegeben wurde.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: admin@consolcm.com
- **Seit**: 6.7.5

mail.attachments.validation.info.subject

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Setzt den Betreff bei Attachments vom Typ *error notification mail*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: E-Mail konnte nicht verarbeitet werden, weil ihre Attachments zurückgewiesen wurden!
- **Seit**: 6.7.5

mail.callname.pattern

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Regulärer Ausdruck für den Betreff von eingehenden E-Mails. Verfügbar als TICKET_NAME_PATTERN_FORMAT in Skripten für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: .*?Ticket\s+\((\S+)\).*
- **Seit**: 6.0

mail.cluster.node.id

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Nur der Node, dessen *mail.cluster.node.id* gleich *cmas.clusternode.id* ist, startet den Mule/ESB E-Mail-Service.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: unspecified
- **Seit**: 6.6.5

mail.db.archive

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden eingehende E-Mails in der Datenbank archiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.5.5

Obsolet! Im Mule/ESB-Modus werden keine E-Mails in der Datenbank gespeichert. E-Mails, die nicht verarbeitet werden können, werden im Dateisystem gespeichert, siehe Abschnitt E-Mail-Backups.

mail.delete.read

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CM die per IMAP(S) abgeholten E-Mails löscht. Wenn der Wert auf *true* gesetzt wird, werden die E-Mails nach der Abholung gelöscht. Standardmäßig werden die per IMAP(S) abgeholten E-Mails nicht gelöscht. Hinweis: E-Mails, die per POP3(S) abgeholt werden, werden immer gelöscht.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.7.3

mail.incoming.uri

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: URL für eingehende E-Mails.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: pop3://cm-incoming-user:password@localhost:10110
- **Seit**: 6.0

Dieser Wert sollte nicht innerhalb des System-Property-Fensters verändert werden. Die Postfächer sollten stattdessen im Admin Tool im Navigationselement *E-Mail* konfiguriert werden. Wenn Sie dieses Element für die Konfiguration benutzen, können Sie alle Einträge kontrolliert konfigurieren, d. h. für jedes Postfach, das hinzugefügt wird, baut CM während der Einrichtung eine Testverbindung auf. Auf diese Weise ist es nicht möglich, falsche Werte einzugeben.

mail.max.restarts

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Neustarts des E-Mail-Services, bevor aufgegeben wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.0

mail.mime.strict

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *false* gesetzt ist, werden E-Mail-Adressen nicht auf strikte MIME-Übereinstimmung geparst. Standard ist *true*, was bedeutet, dass auf strikte MIME-Übereinstimmung geprüft wird.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.6.17, 6.7.3

mail.mule.service

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails, die vom Mule-Service aus gesendet werden.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

mail.polling.interval

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Abrufintervall für E-Mails in Millisekunden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60000
- **Seit**: 6.0

mail.process.error

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Administrators verwendet, die bei der Systeminstallation angegeben wurde.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.0

mail.process.retry.attempts

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Anzahl der erneuten Versuche, wenn E-Mails verarbeitet werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.0.2

mail.process.timeout

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Timeout für die E-Mail-Verarbeitung in Sekunden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.1.3

mail.redelivery.retry.count

- **Modul**: cmas-esb-mail
- **Beschreibung**: Gibt die Anzahl der Versuche an, eine E-Mail aus dem CM-System erneut zuzustellen.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.1.0

H.2.3.10 cmas-nimh (Modul)

filesystem.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads, die für die Abfrage der Datenbank-E-Mail-Warteschlange gestartet werden. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.polling.threads.shutdown.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Wartezeit nach dem Shutdown-Signal. Wenn der Timeout erreicht ist, wird der Thread beendet. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.polling.threads.watchdog.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Intervall des Watchdog Threads. Standardwert: 30.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Mit dieser System-Property kann der Service Thread eines bestimmten Pollers deaktiviert werden. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Intervall für den Abruf von Postfächern. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.polling.folder

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Speicherort des Ordners, der überwacht und nach E-Mails im Format von eml-Dateien durchsucht wird. Standard: Unterverzeichnis "mail" des cmas-Datenverzeichnisses
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: c://cmas//mail
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 120 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

filesystem.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Transaktions-Timeout für Transaktionen, die E-Mails abrufen. Sollte mit der Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig abgeholt werden, korrelieren. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.1.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Server) für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.host*.

mailbox.1.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.password*.

mailbox.1.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.port*.

mailbox.1.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll (z. B. IMAP oder POP3) für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.protocol*.

mailbox.1.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für das erste konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.username*.

mailbox.2.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Server) für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.host*.

mailbox.2.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.password*.

mailbox.2.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.port*.

mailbox.2.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll (z. B. IMAP oder POP3) für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.protocol*.

mailbox.2.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für das zweite konfigurierte Postfach. Überschreibt den Standardparameter *mailbox.default.connection.username*.



Für alle Postfach-Properties im Zusammenhang mit NIMH gilt folgendes Prinzip: Es wird eine Standard-Property definiert (z.B *mailbox.default.connection.port*). Wenn keine postfachspezifische Property konfiguriert ist, wird dieser Standardwert verwendet.

mailbox.default.connection.host

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Host (Servername) eines bestimmten Postfachs, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10.10.1.157
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.password

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Passwort für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: consol
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.port

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Port für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 143
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.protocol

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Protokoll des Pollers, z. B. IMAP oder POP3. Kein Standardwert.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: imap
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.connection.username

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Benutzername für ein bestimmtes Postfach, aus dem der Poller E-Mails liest.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: username
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.debug

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property - ermöglicht detaillierteres Session-Debugging mit javax.mail.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.imap.timeout

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 120
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.mime.address.strict

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property - Gegenstück zum alten *mail.mime.strict* von Mule, erlaubt das nicht so strikte Parsen des E-Mail-Headers.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.pop3.timeout

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Beispiel für javax.mail-Property
- **Typ**:
- **Neustart erforderlich**:
- **System**:
- **Optional**:
- **Beispielwert**:
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.session.mail.<protocol>.partialfetch

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: z. B. mailbox.default.session.mail.imaps.partialfetch
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**:

- **System**:
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**:

mailbox.default.task.delete.read.messages

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Legt fest, ob Nachrichten nach dem Lesen aus dem Postfach entfernt werden sollen. Beim IMAP-Protokoll werden Nachrichten standardmäßig als SEEN gekennzeichnet. Bei POP3 wird die Nachricht nur gelöscht, wenn der Wert auf true gesetzt ist. Anderenfalls bleibt die Nachricht auf dem Server, was zu einer Endlos-Leseschleife führt. Standardwert: false.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Mit dieser System-Property kann der Service Thread eines bestimmten Pollers deaktiviert werden. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Intervall für den Abruf von Postfächern. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.max.message.size

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Maximale Größe von E-Mails (d. h. E-Mail plus Attachments). E-Mails, die größer als dieser Wert sind, werden nicht automatisch von NIMH verarbeitet. Sie werden in der Datenbank (Tabelle *cmas_nimh_archived_mail*) gespeichert und erscheinen daher in den E-Mail-Backups im Admin Tool (siehe Abschnitt E-Mail-Backups). Von dort können sie erneut gesendet, in das Dateisystem geladen oder gelöscht werden. Für diese Operationen ist die Größe der Nachricht nicht relevant. Standardmäßig auf 10 MB (10485760) gesetzt.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10485760
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.max.messages.per.run

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig aus dem Postfach abgeholt werden. Muss mit dem Transaktions-Timeout korrelieren. Standardwert: 20.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 120 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.default.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Standard-Transaktions-Timeout für Transaktionen, die E-Mails abrufen. Sollte mit der Anzahl der Nachrichten, die gleichzeitig abgeholt werden, korrelieren. Standardwert: 60 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

mailbox.polling.threads.mail.log.enabled

- **Modul**: cmas-nimh
- **Description**: Ermöglicht das Protokollieren von E-Mails, was in Cluster-Umgebungen besonders wichtig ist (wird dort als Semaphor genutzt).
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.4.1

mailbox.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads für den Zugriff auf Postfächer. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.number

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Threads, die zur Überwachung der E-Mail-Warteschlange gestartet werden. Standardwert: 1.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.shutdown.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Wartezeit nach dem Shutdown-Signal. Wenn der Timeout erreicht ist, wird der Thread beendet. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

queue.polling.threads.watchdog.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Intervall des Watchdog Threads. Standardwert: 30.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 30
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.error.pause.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Anzahl der Sekunden, die der Queue-Poller nach einem Infrastrukturfehler (z. B. der Datenbank) wartet. Standardwert: 180 Sekunden
- **Typ**: integer

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.interval.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Thread-Intervall zur Überwachung der Haupt-E-Mail-Warteschlange. Standardwert: 15.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.max.retries

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Versuche, eine E-Mail nach einer Exception erneut zu verarbeiten. Ist diese erreicht, wird die E-Mail archiviert. Die archivierte E-Mail kann über das NIMH API (oder das Admin Tool) wieder aktiviert werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Nach dieser Zeit (der Inaktivität) wird der Service Thread als beschädigt betrachtet und automatisch neu gestartet. Standardwert: 600 Sekunden
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 600
- **Seit**: 6.4.0

queue.task.transaction.timeout.seconds

- **Modul**: cmas-nimh
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout für die E-Mail-Verarbeitung in der Warteschlange. Standardwert: 60.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.4.0

H.2.3.11 cmas-nimh-extension (Modul)

mail.attachments.validation.info.sender

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification mail*.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: admin@mail.com
- **Seit**: 6.7.5

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.sender*

mail.attachments.validation.info.subject

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Setzt den Betreff bei Attachments vom Typ error notification mail.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: E-Mail konnte nicht verarbeitet werden, weil ihre Attachments zurückgewiesen wurden!
- **Seit**: 6.7.5

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.attachments.validation.info.subject*

mail.db.archive

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert auf *true* gesetzt ist, werden eingehende E-Mails in der Datenbank archiviert.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.5.5

mail.error.from.address

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail,mail.mule.service*

mail.error.to.address

> Diese System-Property entspricht der alten *cmas-esb-mail, mail.process.error*

mail.on.error

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: Wenn diese Property auf *true* gesetzt ist, wird im Fall, dass eine E-Mail nicht verarbeitet werden konnte, ein Fehler-E-Mail an die oben konfigurierten E-Mail-Adressen gesendet. Standardwert: true.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: nein
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

mail.process.error

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**: TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule.
- **Typ**: email
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Seit**: 6.4.0

mail.ticketname.pattern

- **Modul**: cmas-nimh-extension
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: .*?Ticket\s+\((\S+)\).*
- **Seit**: 6.4.0

H.2.3.12 cmas-setup-hibernate (Modul)

cmas.dropSchemaBeforeSetup

- **Modul**: cmas-setup-hibernate
- **Beschreibung**: Gibt an, ob das Schema während des Setups gelöscht werden soll (wurde).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.0

hibernate.dialect

- **Modul**: cmas-setup-hibernate
- **Beschreibung**: Der Hibernate-Dialekt. Normalerweise wird dieser Wert während des initialen Setups gesetzt (abhängig vom Datenbanksystem).
- **Typ**: string

- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
- **Seit**: 6.0

H.2.3.13 cmas-setup-manager (Modul)

initialized

- **Modul**: cmas-setup-manager
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CMAS initialisiert ist. Wenn dieser Wert fehlt oder nicht *auf* true gesetzt ist, wird das Setup ausgeführt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.0

> Seien Sie mit der Verwendung dieser System-Property sehr vorsichtig! Wenn Sie den Wert auf *false* setzen, wird der ConSol CM-Server beim nächsten Systemstart das System-Setup ausführen, d. h. alle Daten des bestehenden Systems gehen verloren, einschließlich der System-Properties!

H.2.3.14 cmas-setup-scene (Modul)

scene

- **Modul**: cmas-setup-scene
- **Beschreibung**: Szenariodatei, die während des Setups importiert wurde (kann leer gelassen werden).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: vfszip:/P:/dist/target/jboss/server/cmas/deploy/cm-dist-6.5.1-SNAPSHOT.ear/APP-INF/lib/dist-scene-6.5.1-SNAPSHOT.jar/META-INF/cmas/scenes/helpdesk-sales_scene.jar/
- **Seit**: 6.0

H.2.3.15 cmas-workflow-engine (Modul)

jobExecutor.adminMail

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, an die Benachrichtigungs-E-Mails, die Probleme der Jobausführung betreffen, geschickt werden (wenn die Anzahl der Neuversuche überschritten wurde).
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: admin@consol.de
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.idleInterval.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Legt fest, wie oft der Job Executor Thread nach neuen Jobs zum Ausführen sucht.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 45 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.jobMaxRetries

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 5 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.jobMaxRetriesReachedSubject

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: Maximale Anzahl der Neuversuche für Job erreicht. Job wurde entfernt! (Standard)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.lockingLimit

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Anzahl der gleichzeitig gelockten (als "in der Ausführung" markierten) Jobs des Job Executor Threads.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.lockTimeout.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Legt fest, wie lange ein Job vom Job Executor (als "in der Ausführung" markiert) gelockt werden kann.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 360 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.mailFrom

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: E-Mail-Adresse, die als FROM-Header für Admin-Benachrichtigungen eingesetzt wird.

- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: jobexecutor@consol.de
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.maxInactivityInterval.minutes

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Länge der erlaubten Inaktivität des Job Executors in Minuten (z. B. wenn er durch eine Langzeit-Ausführung gesperrt wird). Nach dieser Zeit werden die Executor Threads neu gestartet.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja Standardwert ist auf 30 Minuten gesetzt.
- **Beispielwert**: 15 (Standardwert)
- **Seit**: 6.9.2.0

jobExecutor.threads

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Anzahl der Job Executor Threads.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 1 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.timerRetryInterval.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Legt fest, wie lange der Job Executor Thread nach einem Fehler bei der Job-Ausführung wartet.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: 10 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

jobExecutor.txTimeout.seconds

- **Modul**: cmas-workflow-engine
- **Beschreibung**: Transaktions-Timeout für die Job-Ausführung.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60 (Standardwert)
- **Seit**: 6.8.0

H.2.3.16 cmweb-server-adapter (Modul)

automatic.booking.enabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Description**: Wenn aktiviert, wird die Zeit für das Erstellen eines Kommentars oder einer E-Mail gemessen und eine automatische Zeitbuchung hinzugefügt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.9.4.2

checkUserOnlineIntervalInSeconds

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Das Intervall (in Sekunden), in dem geprüft wird, welche Benutzer online sind (Standard 180 Sekunden = 3 Minuten).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.0

cmoffice.enabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt fest, ob CM.Doc (vorher CM/Office) aktiviert ist.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.4.0

commentRequiredForTicketCreation

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt fest, ob der Kommentar ein Pflichtfeld für die Erstellung eines Tickets ist.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: true (Standardwert)
- **Seit**: 6.2.0

customizationVersion

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: cd58453e-f3cc-4538-8030-d15e8796a4a7
- **Seit**: 6.5.0

data.optimization

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Definiert die Optimierung der Response-Daten. Bisher werden die folgenden Werte unterstützt (mehrere Werte können durch '|' getrennt gesetzt werden): MINIFICATION und COMPRESSION. MINIFICATION minimiert HTML-Daten, indem z. B. Leerzeichen und Kommentare entfernt werden. COMPRESSION wendet gzip-Komprimierung auf die HTTP-Response an. (Hinweis: Wenn das System im Cluster-Modus läuft und Sie parallel verschiedene

Konfigurationen testen möchten, können Sie für jeden Cluster-Node verschiedene Werte setzen, indem Sie die System-Property nach dem Muster *data.optimization.nodeId* spezifizieren, um die Standard-Property zu überschreiben.)

- **Typ**: string
- **Neustart**: COMPRESSION kann ohne Neustart ein- und ausgeschaltet werden, für MINIFICATION ist ein Neustart erforderlich.
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: MINIFICATION|COMPRESSION

defaultContentEntryClassName

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standard-Textklasse für neue ACIMs.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: default_class
- **Seit**: 6.3.0

defaultNumberOfCustomFieldsColumns

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standardanzahl an Spalten für Benutzerdefinierte Felder.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 3
- **Seit**: 6.2.0

diffTrackingEnabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt fest, ob das gleichzeitige Bearbeiten eines Tickets durch verschiedene Bearbeiter möglich ist. Der Standardwert ist *true*.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**:

- **Optional**:
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.10.1

favoritesSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl von Elementen in der Favoritenliste.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.0

globalSearchResultSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl an Ergebnissen in der Schnellsuche.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10
- **Seit**: 6.0

helpFilePath

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: URL für die Onlinehilfe. Wenn der Wert nicht leer gelassen wird, wird der Hilfe-Button im Web Client angezeigt.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: http://www.consol.de
- **Seit**: 6.2.1

hideTicketSubject

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Wenn auf *true* gesetzt, wird das Ticketthema ausgeblendet.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.2.1

mail.from

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Diese E-Mail-Adresse wird anstelle der E-Mail-Adresse des Bearbeiters in E-Mail-Konversationen verwendet.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.1.2

mail.reply.to

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Wenn dieser Wert gesetzt ist, zeigt der Web Client diesen Wert beim Versenden einer E-Mail im REPLY-TO-Feld an.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0.1

> Bitte lesen Sie dazu die ausführlichen Informationen über REPLY-TO-Adressen in ConSol CM im Abschnitt Skripte des Typs E-Mail.

mailTemplateAboveQuotedText

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Legt das Verhalten der E-Mail-Vorlagen im Ticket-E-Mail-Editor fest, wenn eine andere E-Mail zitiert wird, d. h. auf diese geantwortet oder diese weitergeleitet wird.

- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.2.4

maxSizePerPagemapInMegaBytes

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Größe (in MB) für jede Wicket Pagemap.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 15
- **Seit**: 6.3.5

pagemapLockDurationInSeconds

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Anzahl der Sekunden, die vergehen müssen, bevor eine Pagemap als zu lange gelockt angesehen wird.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 60
- **Seit**: 6.7.3

postActivityExecutionScriptName

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Definiert den Namen des Skripts, das nach jeder Workflow-Aktivität ausgeführt wird (siehe Abschnitt PostActivityExecutionScript. Wenn kein Skript ausgeführt werden soll, lassen Sie diesen Wert leer.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein

- **Beispielwert**: postActivityExecutionHandler
- **Seit**: 6.2.0

queuesExcludedFromGS

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Durch Kommas getrennte Liste von Queue-Namen, die von der Schnellsuche ausgeschlossen werden sollen.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0

rememberMeLifetimeInMinutes

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Lebensdauer für *Angemeldet bleiben* in Minuten.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 1440
- **Seit**: 6.0

request.scope.transaction

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Ermöglicht die Deaktivierung von Scope-Transaktionen für Requests. Standardmäßig wird pro Request eine Transaktion verwendet. Wenn Sie diese Property auf *false* setzen, wird eine Transaktion pro Aufruf einer Service-Methode erzeugt.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: true
- **Seit**: 6.8.1

searchPageSize

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Standardgröße der Seiten für Suchergebnisse.

- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 20
- **Seit**: 6.0

searchPageSizeOptions

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Optionen für die Größe der Seiten für Suchergebnisse.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10|20|30|40|50|75|100
- **Seit**: 6.0

serverPoolingInterval

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.1.0

supportEmail

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**:
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Seit**: 6.0

themeOverlay

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Name des verwendeten Themen-Overlays.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: consolINT
- **Seit**: 6.0

ticketListRefreshIntervalInSeconds

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Aktualisierungsintervall für die Ticketliste (in Sekunden).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 180
- **Seit**: 6.0

ticketListSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl von Tickets in der Ticketliste.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 100
- **Seit**: 6.0

unitIndexSearchResultSizeLimit

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Maximale Anzahl der Units in der Ergebnisliste, wenn nach Units gesucht wird (Beispiel: Kontaktsuche).
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein

- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.0

urlLogoutPath

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: URL die verwendet wird, wenn sich der Bearbeiter abmeldet. (wenn kein Wert gesetzt wird, wird nach dem Abmelden die Anmeldeseite angezeigt.)
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: http://intranet.consol.de
- **Seit**: 6.3.1

webSessionTimeoutInMinutes

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Session-Timeout in Minuten.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 180
- **Entfernt in**: 6.7.1
- **Ersetzt durch**: cmas-core-server, server.session.timeout

wicketAjaxRequestHeaderFilterEnabled

- **Modul**: cmweb-server-adapter
- **Beschreibung**: Aktiviert Filter für Wicket AJAX-Anfragen, die auf veralteten Seiten mit Wicket 1.4-Skripten (CM-Version vor 6.8.0) stammen, nach einer Aktualisierung auf CM-Versionen ab 6.8.0.
- **Typ**: boolean
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja

- **Beispielwert**: false
- **Seit**: 6.8.1

H.2.3.17 cmas-workflow-jbpm (Modul)

fetchLock.interval

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5000
- **Entfernt in**: 6.8.0

jobExecutor.idleInterval

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 45000
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.idleInterval.seconds

jobExecutor.jobExecuteRetryNumber

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 5
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.jobMaxRetries

jobExecutor.timerRetryInterval

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 10000
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.timerRetryInterval.seconds

mail.sender.address

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**: FROM-Adresse für E-Mails, die von der Workflow-Engine versendet werden.
- **Typ**: string
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: myuser@consol.de
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: jobExecutor.mailFrom

outdated.lock.age

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**:
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: nein
- **System**: ja
- **Optional**: nein
- **Beispielwert**: 60000
- **Entfernt in**: 6.8.0
- **Ersetzt durch**: cmas-workflow-engine, jobExecutor.lockTimeout.seconds

refreshTimeInCaseOfConcurrentRememberMeRequests

- **Modul**: cmas-workflow-jbpm
- **Beschreibung**: Legt die Aktualisierungszeit (in Sekunden) fest, nach der die Seite im Falle von gleichzeitigen Anfragen von Angemeldet bleiben neu geladen wird. Diese Funktion verhindert, dass ein Benutzer zu viele Lizenzen in Anspruch nimmt. Erhöhen Sie die Zeit, wenn immer noch Sessions belegt werden.
- **Typ**: integer
- **Neustart erforderlich**: ja
- **System**: ja
- **Optional**: ja
- **Beispielwert**: 5
- **Seit**: 6.8.2

H.3 Administrator-E-Mail-Adressen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

H.3.1 Einleitung 1081
H.3.2 Standardkonfiguration 1082
H.3.3 Spezifische Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen für einzelne Untersysteme 1083

H.3.1 Einleitung

In ConSol CM können mehrere Administrator-E-Mail-Adressen (oder Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen) konfiguriert werden. Hier finden Sie eine Übersicht über alle diese Adressen.

H.3.2 Standardkonfiguration

Wenn Sie ein ConSol CM-System aufsetzen, müssen Sie eine globale Administrator-E-Mail-Adresse eingeben.




Abbildung 574: *Konfiguration der Administrator-E-Mail-Adresse bei der Systemeinrichtung*

Diese globale E-Mail-Adresse (System-Property *cmas-core-security*, *admin.e-mail*) wird für alle Benachrichtigungen verwendet und automatisch auch für alle spezifischen E-Mail-Adressen der Untersysteme eingetragen. Das bedeutet, dass diese E-Mail-Adresse initial automatisch für alle System-Properties gesetzt wird, die Administrator- oder Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen enthalten. Die Properties können über die GUI des Admin Tools geändert werden, um das jeweilige Untersystem zu konfigurieren. Sie können zum Beispiel im Abschnitt *DWH-Konfiguration* des Admin Tools eine spezielle Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse für DWH-Operationen konfigurieren.

Durch die Konfiguration von unterschiedlichen Administrator-/Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen für unterschiedliche Untersysteme können Sie die Verantwortlichkeiten entsprechend den Zuständigkeiten und Rollen innerhalb Ihres Unternehmens verteilen. Für einige Benachrichtigungen können die FROM-Adresse, der Text und der Betreff konfiguriert werden.

H.3.3 Spezifische Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen für einzelne Untersysteme

H.3.3.1 DWH (Data Warehouse) - Spezifische Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen und E-Mail-Konfigurationen

System-Properties

- **Fehler**
  - **cmas-dwh-server, notification.error.to**
    Wenn eine DWH-Operation fehlgeschlagen ist, wird eine E-Mail an diese Adresse gesendet. Wenn die Property nicht gesetzt ist, wird keine E-Mail gesendet.
  - **cmas-dwh-server, notification.error.from**
    Wenn eine DWH-Operation fehlgeschlagen ist, wird eine E-Mail von dieser FROM-Adresse gesendet.
  - **cmas-dwh-server, notification.error.subject**
    Betreff für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
  - **cmas-dwh-server, notification.error.description**
    Text für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.
- **Erfolgreich**
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_successfully.to**
    Es wird eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse gesendet, wenn eine DWH-Übertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, z. B. wenn eine Übertragung ohne Fehler abgeschlossen wurde. Wenn die Property nicht gesetzt ist, wird keine E-Mail gesendet.
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_successfully.from**
    FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_successfully.subject**
    Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_successfully.description**
    Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung erfolgreich beendet wurde.
- **Fehlgeschlagen**
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_unsuccessfully.to**
    Es wird eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse gesendet, wenn eine DWH-Übertragung abgeschlossen wurde, aber nicht erfolgreich war, z. B. wenn eine Übertragung mit Fehlern abgeschlossen wurde. Wenn die Property nicht gesetzt ist, wird keine E-Mail gesendet.
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_unsuccessfully.from**
    FROM-Adresse für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
  - **cmas-dwh-server, notification.finished_unsuccessfully.subject**
    Betreff für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.

- **cmas-dwh-server, notification.finished_unsuccessfully.description**
  Text für E-Mails des DWHs, wenn eine Übertragung nicht erfolgreich beendet wurde.
- **cmas-dwh-server, cmas-dwh-server, notification.error.description**
  Text für E-Mails mit Fehlermeldungen des DWH.

Eine Übersicht mit allen System-Properties, die für DWH-Benachrichtigungen gesetzt werden können, finden Sie im Abschnitt CMRF- und DWH-Konfiguration des Kapitels Liste der System-Properties nach Bereich. Alle Properties, die in diesem Kontext relevant sind, beginnen mit *notification.*.

Grafische Konfiguration




Abbildung 575: *ConSol CM Admin Tool: Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse für DWH-Fehler*

Die E-Mail-Adresse wird überprüft, wenn Sie auf *Speichern* klicken. Wenn die E-Mail-Adresse nicht gültig ist, wird eine Meldung angezeigt. Es werden keine E-Mails an diese E-Mail-Adresse gesendet.

H.3.3.2 E-Mail - Spezifische Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen

System-Properties (NIMH-Modus)

- **cmas-nimh-extension, mail.error.to.address**
  Im Fall, dass eine E-Mail nicht verarbeitet werden konnte, wird eine Fehler-E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet. Ab CM-Version 6.10.5.1 wird auch bei E-Mail-Timeouts eine E-Mail an diese Adresse gesendet.
  Wenn die Property nicht gesetzt ist, wird keine E-Mail gesendet und es wird eine Exception in

die Log-Datei geschrieben.

- **cmas-nimh-extension, mail.attachments.validation.info.sender**
  Setzt den FROM-Header bei Attachments vom Typ *error notification e-mail*.

Beachten Sie, dass das Versenden von der System-Property *cmas-nimh-extension*, *mail.on.error* gesteuert wird. Nur wenn diese Property auf *true* gesetzt ist, wird im Fall, dass eine E-Mail nicht verarbeitet werden konnte, ein Fehler-E-Mail an die oben konfigurierte E-Mail-Adresse gesendet.

System-Properties (Mule/ESB-Modus)

- **cmas-esb-mail, mail.process.error**
  TO-Adresse für E-Mails mit Fehlermeldungen des Mule/ESB-Mail-Service. Im Fall, dass eine E-Mail nicht verarbeitet werden konnte, es ein Problem mit dem Status gibt oder andere Probleme mit dem Mule/ESB-Mail-Service aufgetreten sind, wird eine Fehler-E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet. Wenn die Property nicht gesetzt ist, schlägt das Versenden der E-Mail fehl und dies wird protokolliert.
- **cmas-esb-mail, mail.mule.service**
  FROM-Adresse für E-Mails, die vom Mule/ESB-Mail-Service gesendet werden.

Grafische Konfiguration

Der Wert, der hier auf der grafischen Benutzeroberfläche eingegeben wird (*Administrator E-Mail* im Abschnitt *Konfiguration*), wird sowohl für NIMH als auch für ESB/Mule verwendet.




Abbildung 576: *ConSol CM Admin Tool: Konfiguration der globalen Administrator-E-Mail-Adresse und Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse für E-Mail-Verarbeitungsprobleme*

Verwechseln Sie die beiden E-Mail-Adressen, die im Tab des Navigationselements *E-Mail* konfiguriert werden können, nicht!

- **Administrator E-Mail** unter **Administration**
  ist die globale E-Mail-Adresse des Administrators (bei der Einrichtung angegeben).
- **Administrator E-Mail** unter **Konfiguration**
  ist die E-Mail-Adresse des E-Mail-Administrators oder einer anderen Person, die die Fehlermeldungen erhalten soll, die auftreten, wenn die Verarbeitung der (eingehenden oder ausgehenden) E-Mails nicht richtig funktioniert.

H.3.3.3 Workflow-Engine - Spezifische Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen

- **cmas-workflow-engine, jobExecutor.adminMail**
  E-Mail-Adresse, an die Benachrichtigungs-E-Mails, die Probleme der Jobausführung betreffen, geschickt werden (wenn die Anzahl der Neuversuche überschritten wurde).
- **cmas-workflow-engine, jobExecutor.mailFrom**
  E-Mail-Adresse, die als FROM-Header für Admin-Benachrichtigungen eingesetzt wird.

H.4 Liste der Code-Beispiele

In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste der Code-Beispiele aus diesem Handbuch.

Code-Beispiel 1: JSon-Objekt für das Kundendatenformat in der Vorschau 206
Code-Beispiel 2: Beispielwert für das Layout der Kundendatenvorschau 206
Code-Beispiel 3: ConSol CM-Standardskript für Chart-Widgets ticketsInViewDataWidget.groovy ...216
Code-Beispiel 4: Sichtbarkeit ausgeschaltet (im Admin-Tool-Skript definiert) 218
Code-Beispiel 5: Sichtbarkeit abhängig von der Bearbeiterfunktion (im Admin-Tool-Skript definiert) 218
Code-Beispiel 6: Chart-Objekt 220
Code-Beispiel 7: Label-Objekt 220
Code-Beispiel 8: Admin-Tool-Skript für Tabellen-Widget 225
Code-Beispiel 9: Layout-Attribut für zusammengesetztes Dashboard 226
Code-Beispiel 10: Admin-Tool-Skript, das mit dem Tabellen-Widget verknüpft ist 228
Code-Beispiel 11: Admin-Tool-Skript, das mit dem Chart-Widget verknüpft ist 229
Code-Beispiel 12: Anzeigen des Standard-Charts in der 3D-Ansicht 233
Code-Beispiel 13: Drill-down-Funktion für Chart-Widget 236
Code-Beispiel 14: Beispiel für den Abruf des Firmennamens eines Kontakts 287
Code-Beispiel 15: Beispiel 1: Suche nach den Tickets eines Kontakts oder einer Firma 292
Code-Beispiel 16: Suche nach den Tickets eines Kontakts, der zu einer bestimmten Firma gehört ...292
Code-Beispiel 17: Suche nach Kontakten einer bestimmten Firma 292
Code-Beispiel 18: Beispiel für ein Kunden-Template mit dem Kundenname (muss in eine Zeile geschrieben werden!) 298
Code-Beispiel 19: Beispiel für ein Template mit dem Firmenkontakt (muss in eine Zeile geschrieben werden!) 298
Code-Beispiel 20: Beispiel für ein Kundensuche-Template (muss in einer Zeile geschrieben werden!) 298
Code-Beispiel 21: Einstellen des Zahlenformats: Entfernen von "." in der Anzeige von Zahlen 298
Code-Beispiel 22: REST-Template 299
Code-Beispiel 23: E-Mail-Template (muss in eine Zeile geschrieben werden!) 302
Code-Beispiel 24: Suchergebnis-Template von ResellerCompany (muss in eine Zeile geschrieben werden!) 304
Code-Beispiel 25: Datenobjekt-Ausführungsskript für CM-Version 6.9.4 338
Code-Beispiel 26: Datenobjekt-Ausführungsskript für CM-Version 6.10 339
Code-Beispiel 27: Datenobjekt-Ausführungsskript, CM-Version 6.10 345
Code-Beispiel 28: Kundenskript (CM-Version 6.9.4) 346
Code-Beispiel 29: Kundenskript (CM-Version 6.10) 346

Code-Beispiel 30: Setzen eines Wertes in den Kundendaten und Aktualisieren der Unit 347
Code-Beispiel 31: Firmenskript, mit dem einige Unit-Daten gefüllt werden, CM-Version 6.9.4 349
Code-Beispiel 32: Firmenskript, mit dem einige Unit-Daten gefüllt werden, CM-Version 6.10 349
Code-Beispiel 33: Mit dem Skript wird ein Aktionsergebnis erzeugt und zurückgegeben, das den Web Client anweist, ein neues Ticket mit der Unit als Hauptkontakt zu erstellen, CM-Version 6.9.4 351
Code-Beispiel 34: Mit dem Skript wird ein Aktionsergebnis erzeugt und zurückgegeben, das den Web Client anweist, ein neues Ticket mit der Unit als Hauptkontakt zu erstellen, CM-Version 6.10 352
Code-Beispiel 35: Skript, das die Firmenseite öffnet, CM-Version 6.9.4 353
Code-Beispiel 36: Skript, das die Firmenseite öffnet, CM-Version 6.10 354
Code-Beispiel 37: Datenobjekt-Bedingungsskript, das überprüft, ob es eine Reseller-Relation gibt 355
Code-Beispiel 38: Öffnen einer Ticketseite im Ansichtsmodus, CM-Version 6.9 357
Code-Beispiel 39: Öffnen einer Ticketseite im Ansichtsmodus, CM-Version 6.10 358
Code-Beispiel 40: Skript, das eine bestimmte Website (URL) öffnet, CM-Version 6.9.4 359
Code-Beispiel 41: Skript, das eine bestimmte Website (URL) öffnet, CM-Version 6.10 360
Code-Beispiel 42: Datenobjekt-Bedingungsskript 361
Code-Beispiel 43: Kalenderintegrationsskript 404
Code-Beispiel 44: Suche-Aktionsskript für Tickets 471
Code-Beispiel 45: Suche-Aktionsskript für Ressourcen 473
Code-Beispiel 46: Suche-Aktionsskript für Units 477
Code-Beispiel 47: Suche-Bedingungsskript für Units 478
Code-Beispiel 48: Positives Feedback 482
Code-Beispiel 49: Negatives Feedback 483
Code-Beispiel 50: Beispiel für ein Admin-Tool-Skript des Typs Task 490
Code-Beispiel 51: Erstellen eines Task Descriptors 493
Code-Beispiel 52: Abbrechen eines Tasks 494
Code-Beispiel 53: Wiederholen eines Tasks 494
Code-Beispiel 54: Planen eines Tasks 494
Code-Beispiel 55: Wiederholen eines Tasks nach einem Fehler 495
Code-Beispiel 56: Workflow-Aktivitätsskript für Task-Ausführung 496
Code-Beispiel 57: Duplizieren-Skript zum Zurücksetzen des Benutzerdefinierten Felds für den gewünschten Termin 531
Code-Beispiel 58: E-Mail-Skript 547
Code-Beispiel 59: PostActivityExecutionScript 552
Code-Beispiel 60: PostActivityExecutionHandler 552

Code-Beispiel 61: Öffnen der Seite Neues Ticket 557
Code-Beispiel 62: Öffnen der Ticketseite im Anzeigemodus 557
Code-Beispiel 63: Öffnen der Ticketseite im Anzeigemodus, nach Anzeige eines ACFs 558
Code-Beispiel 64: Unit-Ausführungsskript (Kunde implizit verfügbar), um die Seite Neuer Kunde zu öffnen 558
Code-Beispiel 65: Unit-Ausführungsskript (Unit implizit verfügbar), um die Kundenseite im Anzeigemodus zu öffnen 559
Code-Beispiel 66: Öffnen der Seite Neue Ressource 559
Code-Beispiel 67: Öffnen einer Ressourcenseite im Anzeigemodus 559
Code-Beispiel 68: Öffnen einer URL 560
Code-Beispiel 69: Template für die Darstellung von Kundendaten 566
Code-Beispiel 70: Text des Beispiel-Templates engineer-assigned-default-mail 568
Code-Beispiel 71: Template zum Zurücksetzen des Passworts eines Bearbeiters 570
Code-Beispiel 72: Zurücksetzen des Passworts eines Kunden in CM.Track 571
Code-Beispiel 73: JBoss 7 679
Code-Beispiel 74: WildFly 8.2 679
Code-Beispiel 75: cm6-kerberos.properties 679
Code-Beispiel 76: krb5.ini 680
Code-Beispiel 77: Ressourcen-Ausführungsskript 773
Code-Beispiel 78: Ressourcen-Ausführungsskript für PC_Desktops zur Erstellung eines neuen ServiceDesk-Tickets für den Kontakt, der für den PC zuständig ist 779
Code-Beispiel 79: Ressourcen-Ausführungsskript, das ein Ticket mit ACF öffnet 785
Code-Beispiel 80: ResourceDashboardOverview1.groovy 797

H.5 Marken

- Apache OpenOffice™ – Apache und die Apache-Federlogos sind Marken von The Apache Software Foundation. OpenOffice.org und das Mövenlogo sind eingetragene Marken von The Apache Software Foundation. Siehe Website von Apache OpenOffice zu Markenrichtlinien.
- Google Maps™ – Google Maps ist eine Marke von Google Inc. Siehe Google-Webseite über Marken.
- Microsoft® – Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- Microsoft® Active Directory® – Microsoft und Microsoft Active Directory sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- Microsoft® Exchange Server – Microsoft und Microsoft Exchange Server sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- Microsoft® Office – Microsoft und Microsoft Office sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- Windows® Betriebssystem – Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- Microsoft® SQL Server® – Microsoft und Microsoft SQL Server sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- Microsoft® Word® – Microsoft und Microsoft Word sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Siehe Website von Microsoft zu Markenrichtlinien.
- MuleSoft™ und Mule ESB™ sind Marken von MuleSoft, Inc. Siehe Website von Mule Soft.
- Oracle® – Oracle ist eine eingetragene Marke von Oracle Corporation und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Siehe Website von Oracle zu Markenrichtlinien.
- Oracle® WebLogic – Oracle ist eine eingetragene Marke von Oracle Corporation und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Siehe Website von Oracle zu Markenrichtlinien.
- Pentaho® – Pentaho und das Pentaho-Logo sind eingetragene Marken von Pentaho Inc. Siehe Website von Pentaho zu Markenrichtlinien.

Glossar

A

ACF

ACF ist die Abkürzung von Activity Control Form (auf Deutsch Aktivitäts-Formular). ACFs können in Workflow-Aktivitäten verwendet werden, um den Bearbeiter zu zwingen, bestimmte Datenfelder auszufüllen, bevor er fortfahren kann.

ACIM

Activity Item - Eintrag im Ticketbereich Protokoll eines Tickets (z.B. Kommentar, E-Mail, Attachment, Zeitbuchungseintrag).

AD

Microsoft Active Directory - ein LDAP-basierter Verzeichnisservice für Microsoft Windows-Domänennetzwerke.

Admin Tool

ConSol CM-Kompenente, grafische Applikation, um ein ConSol CM-System zu konfigurieren und zu verwalten. Verwendet Java Web Start.

B

Bearbeiter

Bearbeiter sind die Benutzer, die im Web Client an Tickets arbeiten.

Benutzerdefinierte Feldgruppe

Eine Gruppe von Benutzerdefinierten Feldern, in denen Ticketdaten gespeichert werden.

Benutzerdefiniertes Feld

Ein Feld, in dem Ticketdaten gespeichert werden.

Berechtigung

Mit Berechtigungen wird festgelegt, welche Tickets der Bearbeiter im Web Client sehen kann und welche Aktionen er durchführen darf. Berechtigungen werden immer über Rollen erteilt, d.h. sie werden nicht einem einzelnen Benutzer zugewiesen, sondern einer Gruppe von Benutzern, die die gleiche Rolle haben. Normalerweise gehören diese Benutzer zum gleichen Team und/oder haben ähnliche Funktionen im Unternehmen.

BI

Business Intelligence - Methoden, Technologien und Architekturen, um Daten in für Geschäftszwecke nützliche Informationen umzuwandeln.

C

CFEL

Custom Field Expression Language - Java-Klassen und -Methoden des ConSol CM APIs, um auf Daten von Benutzerdefinierten Feldern, Date-

nobjektgruppenfeldern und Ressourcenfeldern zuzugreifen.

CM.Doc

Ein ConSol CM-Standard-Modul, das es Bearbeitern ermöglicht, über den Web Client mit Microsoft Word- oder OpenOffice-Dokumenten zu arbeiten, die mit ConSol CM-Ticket- oder Kundendaten vorausgefüllt sind.

CM.Resource Pool

CM.Resource Pool ist ein optionales Add-on, das es ermöglicht, unterschiedliche Arten von Objekten als Ressourcen in ConSol CM zu speichern.

CM.Track

CM.Track ist das Portal von ConSol CM. Kunden erhalten über CM.Track Zugriff auf ihre Tickets.

CMDB

ConSol CM-Datenbank - die Arbeitsdatenbank des CM-Systems.

CMRF

ConSol CM Reporting Framework - eine Java EE-Applikation, die Daten zwischen der ConSol CM-Datenbank und dem DWH synchronisiert.

CTI

Computer Telephony Integration - übergeordnete Bezeichnung für Technologien, die eine Verknüpfung von Telefonanlagen mit Computersystemen ermöglichen.

D

Datenobjekt

Ein Kunde (Kontakt oder Firma). Ehemals Unit.

Datenobjektgruppe

Eine Gruppe von Feldern, in denen Daten für Kunden (Kontakte oder Firmen) gespeichert werden. Ähnlich den Benutzerdefinierten Feldgruppen für Ticketdaten.

Datenobjektgruppenfeld

Ein Feld, in dem Daten für Kunden (Kontakten oder Firmen) gespeichert werden. Ähnlich den Benutzerdefinierten Feldern für Ticketdaten.

DWH

Data Warehouse - ConSol CM-Datenbank, die für Reporting und Datenanalyse verwendet wird.

E

ERP-System

Enterprise Resource Planning - häufig verwendet für diese Art von Enterprise Management Software.

ESB

Enterprise Service Bus - eine Software-Architektur, die für die Kommunikation zwischen gemeinsam interagierenden Software-Applikationen in einer service-orientierten Architektur (SOA) verwendet wird.

ETL

Extract Transform Load - extrahiert Daten aus einer Quelle (dies kann eine Datenbank oder eine andere Quelle sein), wandelt diese um und lädt sie in eine andere Datenbank, z.B. ein Data Warehouse.

F

Firma

Die Firma stellt die obere Hierarchiestufe in einem zweistufigen Kundenmodell dar. Eine Firma kann mehrere Kontakte haben.

FlexCDM

Das Flexible Kundendatenmodell - das Kundendatenmodell, welches in ConSol CM-Version 6.9 eingeführt wurde. Für jede Kundengruppe kann ein eigenes Kundendatenmodell definiert werden.

G

GUI

Graphical User Interface

H

Hauptkunde

Der Hauptkunde ist der Kunde, der der Grund für die Erstellung des Tickets ist. In einem Ticket muss ein Hauptkunde angegeben sein.

I

IMAP

Internet Message Access Protocol - Internet-Standardprotokoll für den Zugriff auf E-Mails auf einem Remote-E-Mail-Server. Kann als einfaches (plain) IMAP oder sicheres (secure) IMAP (IMAPs) verwendet werden. Im letzteren Fall wird ein gültiges Zertifikat benötigt.

J

Java EE

Java Enterprise Edition

JMS

Java Message Service - Java EE Komponente, um Nachrichten zwischen JMS-Clients zu versenden.

JRE

Java Runtime Environment. Java-Laufzeitumgebung, enthält die virtuelle Maschine, die für die Ausführung von Java-Anwendungen nötig ist.

K

Kontakt

Der Kontakt stellt die untere Hierarchiestufe in einem zweistufigen Kundenmodell dar. Ein Kontakt kann nur zu einer Firma gehören.

KPI

Key Performance Indicator - Parameter für die Performance-Messung für Firmen, Projekte usw.

Kunde

Der Kunde stellt die externe Seite eines Tickets dar. Er ist die Person oder das Objekt, das den Grund für die Erstellung eines Tickets bildet. Ein Kunde kann entweder eine Firma oder ein Kontakt sein.

Kundenaktion

Teil des Action Frameworks - Aktion, die für ein Kundenobjekt (d.h. eine Firma oder einen Kontakt) ausgeführt wird.

Kundendatenmodell

Das Kundendatenmodell ist die Definition der Kunden. Es bestimmt die verfügbaren Datenfelder und möglichen Relationen.

Kundengruppe

Die Kundengruppe bestimmt, welches Kundendatenmodell für ihre Kunden verwendet wird und welche Aktionen verfügbar sind.

L

LDAP

LDAP ist die Abkürzung für Lightweight Directory Access Protocol. Das ist ein Protokoll, mit dem Anmeldeinformationen für mehrere Applikationen verwaltet werden.

LDAPS

LDAP über SSL

M

Mule

Ein Open Source Java-basierter Enterprise Service Bus (ESB).

N

NIMH

New Incoming Mail Handler - Modul für das Abrufen von eingehenden E-Mails, neu seit Version 6.9.4.

P

PCDS

Page Customization Definition Section - Definitionsbereich der Seitenanpassung.

Pentaho

PentahoTM ist eine Business Intelligence-Produktsuite, die als Open-Source- und als Enterprise-Version verfügbar ist.

POP

Post Office Protocol - Standard-Internetprotokoll für den Fernzugriff auf einen E-Mail-Server mittels TCP/IP. Kann als einfaches POP oder als verschlüsseltes POP (POPS) benutzt werden. Im letzteren Fall werden die geeigneten Zertifikate benötigt.

Portal

CM.Track - ermöglicht Kunden Zugriff auf ConSol CM.

Postfach

Zielort, an den E-Mails zugestellt werden. Postfächer werden auf einem E-Mail-Server verwaltet. ConSol CM kann E-Mails von einem oder mehreren getrennten Postfächern abrufen.

Process Designer

ConSol CM-Komponente für das Design, die Erstellung und das Installieren von Workflows.

Protokoll

Das Protokoll enthält alle Änderungen, die an dem Ticket, Kunden oder der Ressource ausgeführt wurden.

Q

Queue

Die Queue enthält thematisch ähnliche Tickets, die gleich behandelt werden sollen und dem gleichen Geschäftsprozess (Workflow) folgen. Berechtigungen und andere Parameter werden immer auf der Basis von Queues definiert.

R

RDBMS

Relational Database Management System (relationales Datenbankmanagementsystem) - z.B. Oracle ® , MS SQL Server ® , MySQL.

Relation

Relationen sind Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Datenobjekten in ConSol CM. Es gibt Relationen zwischen Objekten des gleichen Typs, z.B. zwischen Tickets, Kunden und Ressourcen, und Relationen zwischen Objekten unterschiedlicher Typen, z.B. zwischen einem Ticket und einer Ressource oder einem Kunden und einer Ressource.

Ressource

Ressourcen sind Objekte, die in CM.Resource Pool verwaltet werden.

Ressourcenaktion

Teil des Action Frameworks - Aktion, die für ein Ressourcenobjekt ausgeführt wird.

Ressourcenfeld

Feld, in dem Ressourcendaten gespeichert werden.

Ressourcenfeldgruppe

Eine Gruppe von Feldern, in denen Daten für Ressourcen gespeichert werden. Ähnlich den Benutzerdefinierten Feldgruppen für Ticketdaten.

Ressourcentyp

Der Ressourcentyp ist die Definition der Ressourcen. Es bestimmt die verfügbaren Datenfelder und möglichen Relationen und Aktionen.

REST

Representational State Transfer - Methode, um Daten mittels eines Netzwerks zu übermitteln, basierend auf HTTP.

Rolle

Rollen werden den Bearbeitern zugewiesen. Sie bestimmen die Zugangsberechtigungen und Sichten der Bearbeiter.

S

Sicht

Sichten beschränken die in der Ticketliste im ConSol CM Web Client angezeigten Tickets auf die Tickets, die bestimmte Kriterien (Bereiche eines oder mehrerer Workflows) erfüllen. Sichten werden Rollen zugewiesen.

Skript

Programme, die für eine spezielle Laufzeitumgebung geschrieben werden, die die Ausführung von Aufgaben interpretieren und automatisieren können. In ConSol CM werden Skripte im Admin Tool gespeichert und als Skripte für Aktivitäten in Workflows gespeichert.

SMTP

Simple Message Transfer Protocol - Standard-Protokoll für den Versand von E-Mails.

Suche-Aktion

Teil des Action Frameworks - Aktion, die für das Ergebnis einer Suche ausgeführt wird.

T

TAPI

Telephony Application Programming Interface - Microsoft Windows API, welche Computer-Telefonie-Integration bereitstellt und es PCs unter Microsoft Windows ermöglicht, Telefondienste zu verwenden.

TEF

Task Execution Framework - ein ConSol CM-Modul, das Aufgaben (Tasks) asynchron ausführen kann. Neu seit Version 6.9.4.

Ticket

Das Ticket ist die Kundenanfrage, an der der Bearbeiter arbeitet. Es ist das Objekt, das den vom Workflow definierten Geschäftsprozess durchläuft.

V

Vorlage

Vorlagen enthalten vordefinierten und vorformatierten Text. Sie können für Kommentare, E-Mails und Dokumente verwendet werden.

W

Web Client

Der Web Client ist der Hauptzugang zum System für die Bearbeiter.

Workflow

Der Workflow ist die Umsetzung des in ConSol CM verwalteten Geschäftsprozesses. Er enthält eine Reihe von Schritten, die von den Bearbeitern durchgeführt werden.

Z

Zeitbuchung

Zeitbuchungen ermöglichen es den Bearbeitern, die Zeit festzuhalten, die sie an einem Ticket oder Projekt gearbeitet haben.

Zusatzkunde

Zusatzkunden sind Kunden (Firmen oder Kontakte), die am Ticket interessiert sind. Sie sind optional und haben normalerweise eine Rolle, die anzeigt, wieso sie hinzugefügt wurden.

zusätzlicher Bearbeiter

Zusätzliche Bearbeiter sind Bearbeiter, die einen bestimmten, im Geschäftsprozess definierten Zweck erfüllen. Normalerweise müssen sie im Prozess bestimmte Aufgaben ausführen.

Index

A

abhängige sortierte Liste
  Benutzerdefinierte Feldgruppe 84
ACF 95
  Layout 98
acim 166
Action Framework
  Skript 554
activity item 166
Administrator
  Bearbeiter und Rollen 59
Adress-Vervollständigung 363
Aktivitäts-Formular 95
Annotation 848
  Benutzerdefinierte Feldgruppe 84
  Benutzerdefiniertes Feld 92, 102
  Ressourcenfeld 744
  String-Feld 90
Arbeitszeitkalender 394
Authentifizierung
  Kerberos 670
  LDAP 664
Autocomplete-Suche 455

B

Bearbeiter 36
  Rollen 41
  Sichtenmerkmale 42
Bearbeiterfunktion 71
  Berechtigungen 76
Bearbeiterkonto 37
Benutzerdefinierte Feldgruppe 80, 83
  abhängige sortierte Liste 84
Benutzerdefiniertes Feld 80, 86
  Annotationen 102
Berechtigungen
  Administrator 50
  Kundengruppe 51
  Vorlage 50
  Workflow 50
Bezeichnung 237
boolean 87, 739

C

Chart
  3D 230
  Drilldown 233
Chart-Widget 218
  3D 230
  Drilldown 233
CM-Service 444
CM.Doc 632
  Berechtigung 633
  MergeFields 641
CM.Phone 836
CM.Resource Pool 705
  Bezeichnung 238
CM.Track 799
  Anmeldeinformationen 804, 822
  Anmeldung 807, 825
  Authentifizierung 808, 826

Berechtigung 802, 807, 820, 826
Berechtigungen 51
FAQ 812, 831
Passwort zurücksetzen 808
Systemzugang 801, 819
Textklasse 416
CM.Track-Benutzer 39
contact data reference 89, 742
CSV-Export 484
CTI 836

D

Dashboard 140
Chart 141, 218
drucken 230
Layout 212
Seitenanpassung 210
Skript 213
Tabelle 141, 222
Widget 141
Data Warehouse 427
date 87, 740
Dateistruktur 688
Datenobjekt-Ausführungsskript 347
Datenobjekt-Bedingungsskript 360
Datenobjektgruppe 281
Datenobjektgruppenfeld 282
Datentyp 87, 739
contact data reference 89, 742
date 87, 740
enum 88, 740
fixed point number 89, 741
list 88, 740
long string 89, 742
MLA field 90, 742
number 89, 741
short string 89, 742
string 89-90, 741
struct 88, 741
Datentype
boolean 87, 739
Datum 87, 740
Datumsformat
acim 168-170
Detailsuche 451
Ergebnisse 452
Export 484
DWH 427, 698
Admin-Modus 432
Aufgabe 437
Live-Modus 432
Lokalisierung 441
Synchronisierung 436
Ticketprotokoll 139
Übertragungsmodus 440

E

E-Mail 501, 688
automatisch 502
Backup 514
ESB 507-508, 516
manuell 501
NIMH 507, 509, 516
Postausgang 507
Posteingang 505
TO-Adresse 172
Verschlüsselung 517
E-Mail-Backup 514

E-Mail-Vorlage 595
enum 88, 740
Enum 108
Enum-Parameter 114
ESB 508, 542
ESB-Service 446
Export 573, 576
  Einzelticket 578
  Konfiguration 579
  Laufzeitdaten 577

F

FAQ 812, 831
Festkommazahl 89, 741
Firmenseite 254
fixed point number 89, 741
FlexCM 243
Flexibles Kundendatenmodell 243

G

GUI 28

H

Hauptkunde 259

I

Import 573, 579
Indexer 459
Indizierung 457

K

Kalender
  Arbeitszeitkalender 394
  Feiertage 398
  Feiertage importieren 399
  Microsoft Exchange 401
  Queue 383
  Zeitzone 396
Kalenderskript 403
Kerberos 670
Kerberos Principal Name 39
Kontaktseite 257
Kunde
  Template 294
Kunden
  Datenobjekt 269
Kunden-Template 294, 565
Kundenaktion 334
  Admin Tool 337
  Ausführungsskript 340, 343, 347
  Bedingungsskript 340, 360
  Web Client 259
Kundendatenmodell 243
  Einrichtung 267
Kundengruppe 310
  Berechtigungen 316
  Schnellsuche 265
Kundengruppenfilter 252
Kundenrelation 324
  Admin Tool 327
  Web Client 261
Kundenrolle 319
Kundenseite
  Ticketfilter 263

L

Label 237
LDAP 664, 697, 809, 828

LDAP-ID 39
LDAPS 669, 812, 831
list 88, 740
Liste 88, 740
Lizenz 583
Log-Datei 694
long string 89, 742

M

Microsoft Exchange-Kalender 401
  Skript 403
MLA 90, 120, 742
MLA field 90, 742
Mule 508
Multi Level Attribute 120

N

Nachricht
  Bezeichnung 239
NIMH 509, 543
number 89, 741

P

Passwort-Richtlinie 39
Passwort zurücksetzen 40
  CM.Track 571, 808
  Web Client 570
PostActivityExecutionScript 550
Projekt 389

Q

Queue 379
  FAQ 383
  Kalender 383
  Skript 383

R

Reporting 428, 698
Ressource
  Berechtigungen 788
  Detailsuche 724
  Schnellsuche 723
  Template 749
Ressourcen-Dashboard 789
Ressourcen-Template 749
Ressourcenaktion 769
  Admin Tool 770
  Web Client 721
Ressourcenfeld 738
Ressourcenfeldgruppe 736
Ressourcengruppe 727
Ressourcenmmodell
  Einrichten 726
Ressourcenmodell 707
Ressourcenmodus 732
Ressourcenpool-Dashboard 789
Ressourcenrelation 759
  Admin Tool 761
Ressourcenrelationen
  Web Client 719
Ressourcentyp 730
Ressourcentypseite 717
Rolle 44
  Administrator 50, 59
  allgemeine Berechtigungen 49
  Bearbeiterfunktionen 57
  Queue-Berechtigungen 47
  Ressourcenberechtigungen 54

Sichten 56

S

Schnellsuche 451
Kundengruppe 265
script
PostActivityExecutionScript 550
Seitenanpassung 144
Bereich 151, 156
Typ 150
Unterbereich 151
Service
CM 444
ESB 446
short string 89, 742
Sicht 61
Bereichsfilter 65
dynamisches Merkmal 66
Queue-Filter 64
statisches Merkmal 66
Sichtbarkeit 132, 137
Skript 524
Abhängige sortierte Liste 538
Duplizieren 528
E-Mail 541
Feedback 482
Queue 383
Standardwerte 532
Task 490
Workflow 549
Sortierte Liste 88, 108, 740
Gruppe 111, 113
Typ 111
Wert 111, 115
Sprache 375
SSO 670
string 89, 741
struct 88, 741
Suche-Aktion 469
Kunde 476
Ressourcen 472
Ticket 470
Suchergebnisse
Export 484
Symbol 32
System-Properties 588, 869
Systemarchitektur 685
Szenario 575

T

Tabellen-Widget 222
Task-Skript 490
Task Execution Framework 487
TEF 487
Template 563
Kunde 565
Passwort zurücksetzen 569
Ticketzuweisung 567
Textklasse 409
CM.Track 416
Farbe 414
Icon 416
Sichtbarkeit 414
Verfügbarkeit 414
Textvorlage 595-596
Typ 601
Ticket
löschen 423

wieder öffnen 423
Ticket-Icon
Farbe 117
Ticketdaten
Layout 94
Ticketliste 166
Kunde 166
laden 166
Link zum Zuweisen 166
Ticketprotokoll 129
Anzeigemodus 136
DWH 139
Sichtbarkeit 132, 136-137

V

Verschlüsselung
Client-Zertifikat 520
Server-Zertifikat 519
Vorlage
Berechtigungen 598
Brief 605
E-Mail 595
Include 616
Microsoft Word 634
Open Office 648
Parameter 612
Skript 624
Text 596
Textblock 619
Zuordnung 628
Vorlagen-Manager 595

W

Web Client Dashboard 140
Widget
Chart 218
Tabelle 222
Workflow 382

Z

Zahl 89, 741
Zeitbuchung 650
aktivieren 174
automatisch 658
Bearbeiterprofil 655
manuell 652